


BAND IN A BOX®

Versión 2026 para Windows®



Guía del Usuario

© Copyright PG Music Inc.1989-2026. Todos los derechos reservados.

PG Music Inc. Acuerdos de Licencia

LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES ANTES DE COMPLETAR LA INSTALACION DE ESTE SOFTWARE. EL USO DE ESTE SOFTWARE INDICA LA ACEPTACION DE LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES.

LICENCIA

- A. El Programa sólo puede ser utilizado en solo una computadora
- B. Puede transferir el programa y la licencia a otra persona siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo y acepte los términos de este Acuerdo. Si transfiere el programa también deberá transferir todas las copias, ya sean impresas o en medios magnéticos y digitales, o destruir todas las copias no transferidas. Esto incluye todas las modificaciones y/o partes del programa puestos dentro de otros programas.
- C. Usted puede recibir el programa en más de un medio de comunicación. Sin tener en cuenta el tipo o tamaño del medio que recibe, puede instalar o usar el medio en una sola máquina.
- D. El programa (incluyendo cualquier imagen, "applets", fotografías, animaciones, video, audio, música y texto incorporado en el programa) es de propiedad de PG Music Inc. o de sus proveedores, y es protegido por las leyes de derechos de autor internacionales y los tratados internacionales de provisiones.

Usted no puede usar, copiar o trasladar el programa, o cualquier copia, modificación o porción del programa, todo o en parte, excepto como expresamente se indica en esta licencia. Si usted transfiere posesión de cualquier copia, modificación o porción del programa a otra parte, su licencia se termina automáticamente.

CONCESIÓN DE LICENCIA PARA BAND-IN-A-BOX

Tipo de Licencia: Sujeto a los términos y condiciones de este acuerdo, PG Music Inc. ("Licenciante") le otorga a usted ("Licenciario") una licencia no exclusiva para usar el software Band-in-a-Box (u otro software de PG Music) y todos los archivos y contenido musical relacionado (audio, MIDI, canciones, notación, etc.) incluidos con Band-in-a-Box (el "Software"). Esta licencia se aplica a todo el Software.

Propiedad: El Licenciario reconoce y acepta que el Software se otorga bajo licencia y no se vende. El Licenciante conserva todos los derechos, títulos e intereses sobre el Software, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual.

Uso Permitido: El Licenciario puede utilizar el contenido musical generado por el Software únicamente para composiciones y arreglos personales.

Uso Prohibido: La licencia excluye expresamente y no permite el uso del contenido generado por el Software como parte de un proceso parcial o totalmente automatizado para generar contenido musical que implique cualquiera de los siguientes casos:

- a. La recopilación de información de terceros.
- b. La generación de contenido musical basada en información de terceros.
- c. La transmisión o provisión de acceso a terceros a música o contenido musical generado, al menos en parte, por el Software.

Participación de Terceros: El Licenciario no deberá utilizar el Software para crear contenido musical de manera que implique la recopilación, generación o transmisión parcial o totalmente automatizada de contenido musical o instrucciones con la participación de terceros.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad que le corresponde a PG Music sería:

- A. El reemplazo de cualquier medio que no se encuentre en la "Garantía Limitada" de PG Music Inc., y que sean retornadas a PG Music, o a una tienda autorizada de PG Music, con una copia de su recibo.
- B. Si a PG Music Inc. o al distribuidor autorizado no le es posible enviar un reemplazo del medio que esté libre de defectos en material o mano de obra, puede terminar este acuerdo y su dinero le será devuelto.

En ningún caso será PG Music Inc. responsable por cualquier daño, incluyendo pero no limitado a pérdidas de ganancias, pérdidas en ahorros, u otros incidentes o daños consecuentes debido al uso o la inhabilidad de usar tales programas, incluyendo si PG Music Inc. o un distribuidor autorizado haya sido avisado de tales daños, o por cualquier reclamo de cualquier otra parte.

AVISO A LOS CLIENTES

El siguiente párrafo se aplica a la herramienta de unión de video (vjt.exe, vjt_ffmpeg.exe y otros archivos en la carpeta \Data\ VJT) que se puede incluir con esta instalación. Aviso requerido para la licencia concedida según los artículos 2.1 y 2.6 y para las ventas a los clientes del licenciario del Codec. Como condición de la licencia otorgada bajo el Artículo 2.6 y la licencia otorgada a un Licenciario de Códec para realizar Ventas al Cliente del Licenciario del Codec, el Licenciario acepta proporcionar a cualquier parte que reciba un Producto AVC del Licenciario que ejerza dichos derechos de licencia el siguiente aviso: ESTE PRODUCTO ESTÁ LICENCIADO BAJO LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES AVC. DICHA LICENCIA SE EXTIENDE A ESTE PRODUCTO SOLO Y ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA DE OTRAS NOTIFICACIONES QUE PUEDAN ESTAR INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO. LA LICENCIA NO SE EXTIENDE A NINGÚN OTRO PRODUCTO INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL PRODUCTO INCLUIDO CON ESTE PRODUCTO CON LICENCIA EN UN ÚNICO ARTÍCULO. ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR U OTROS USOS EN LOS QUE NO RECIBE LA RETRIBUCIÓN PARA (i) CODIFICAR EL VIDEO DE ACUERDO CON LA NORMA AVC ("AVC VIDEO") Y/O (ii) DECODE EL VIDEO AVC QUE FUE CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR COMPROMETIDO EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y/O FUE OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO LICENCIADO PARA PROPORCIONAR VIDEO AVC. NO SE OTORGA NINGUNA LICENCIA NI IMPLICA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. VEA [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com).

El siguiente párrafo se aplica a la herramienta de unión de video (vjt.exe, vjt_ffmpeg.exe y otros archivos en la carpeta \Data\ VJT) que se puede incluir con esta instalación. El Video Join Tool "VJT" se autoriza al usuario final como una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para ejecutar una copia de la versión del código objeto del software x264 en una máquina, dispositivo o instrumento únicamente como integrado en el producto integrado. Si el Producto Integrado tiene licencia para uso simultáneo o de red, el Usuario Final no puede permitir que más que la cantidad máxima de usuarios autorizados accedan y usen simultáneamente el Software x264. El usuario final solo puede hacer copias del producto integrado solo con fines de copia de seguridad y archivo. Se le prohíbe al usuario final: (a) copiar el producto integrado y/o el software x264 en cualquier red pública o distribuida; (b) usar el software x264 para operar en o

como un entorno de tiempo compartido, subcontratación, oficina de servicios, proveedor de servicios de aplicaciones o proveedor de servicios administrados; (c) usar el software x264 como una aplicación independiente o cualquier otro propósito que no esté integrado en el Producto integrado; (d) cambiar los avisos de derechos de propiedad que aparecen en el software x264 o el Producto integrado; o (e) modificar el software x264. El usuario final puede transferir la licencia otorgada por el EULA solo si (a) el usuario final cumple con los términos de transferencia impuestos por el licenciataria y entrega todas las copias del producto integrado al destinatario junto con el EULA; (b) el receptor acepta los términos y condiciones del EULA como condición para cualquier transferencia; y (c) la licencia del Usuario final para usar el Producto integrado finaliza con la transferencia. El usuario final debe cumplir con todas las leyes y regulaciones de exportación aplicables. Si el CLUF se cancela alguna vez, se requiere que el Usuario final destruya inmediatamente todas las copias del Producto integrado y el Software x264 al finalizar el CLUF.

Este programa puede incluir la herramienta de unión de video (vjt.exe, vjt_ffmpeg.exe y otros archivos en la carpeta \Data\ VJT). El programa usa FFMpeg bajo LGPLv2.1, que se puede ver aquí: <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>. El software FFMpeg no es propiedad de PG Music y la información sobre la propiedad se puede encontrar en www.ffmpeg.org.

Puedes recibir ocasionalmente mensajes de correo electrónico sobre productos y marketing de PG Music Inc. y KV331 Audio (SynthMaster). Todos los correos electrónicos de marketing enviados incluyen un enlace de cancelación de suscripción al final para que puedas darte de baja.

FUNCIONES DEPENDIENTES DE INTERNET Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS DE IA

-- Uso de Servicios de Internet

El Software incluye funciones que dependen de una conexión a internet y de la comunicación con los servidores de PG Music Inc. para proporcionar ciertas funcionalidades, incluidas, entre otras, las funciones de asistente de IA (las "Funciones de IA"). Estos servicios pueden implicar la interacción con proveedores de servicios de terceros para procesar datos y proporcionar respuestas.

-- Cambios y Descontinuación del Servicio

PG Music Inc. se reserva el derecho de modificar, reemplazar o descontinuar cualquier función o servicio dependiente de internet, incluidas las Funciones de IA, en cualquier momento y sin previo aviso. Estos cambios pueden incluir la modificación de proveedores de servicios, la reducción de funcionalidad o la eliminación total del servicio.

-- No Garantía de Disponibilidad Continua

Si bien PG Music Inc. se esfuerza por mantener la disponibilidad de las Funciones de IA y los servicios relacionados, no garantizamos su disponibilidad ininterrumpida o permanente. Usted reconoce y acepta que estas funciones se proporcionan "tal cual" y pueden ser modificadas o descontinuadas a la entera discreción de PG Music.

-- Limitación de Responsabilidad

PG Music Inc. no será responsable de ningún daño o pérdida resultante de la modificación, suspensión o descontinuación de las Funciones de IA o de los servicios dependientes de internet relacionados.

MARCAS REGISTRADAS

Band-in-a-Box®, Band-in-a-Box for Bozos®, CloudTracks™, GuitarStar®, JazzU®, PG Music®, PowerTracks Pro®, RealBand®, RealDrums®, RealStyles®, y RealTracks® son ya sea las marcas comerciales o marcas comerciales registradas de PG Music Inc. en Estados Unidos, Canadá, y otros países. Microsoft® y Windows® son marcas registradas ya sea de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Apple®, el logo de Apple, iPad™, iPhone®, iPod touch®, Leopard®, Macintosh® y Mac®, Panther®, Power Mac®, QuickTime®, Snow Leopard®, Tiger®, y TrueType® son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registradas en U.S. y otros países. IBM® es la marca registrada de International Business Machines Corporation. Roland® y el logo "Roland", EDIROL® y el logo "EDIROL", GS® y el logo "GS" son marcas registradas y el logo "MIDI2", EDIROL Virtual Sound Canvas Multi Pack, VSC-MP1® son marcas registradas de Roland Corporation. Steinberg y ASIO son marcas registradas de Steinberg Media Technologies. VST es una marca registrada de Steinberg Media Technologies AG. Fretlight® es la marca registrada de Optek Music Systems, Inc. Otras marcas y sus productos son marcas registradas de sus respectivos dueños y serán señalados como tales.

PATENTES

Band-in-a-Box está protegido bajo Patentes Norteamericana 5990407, 8097801, 8581085, y 8680387.

Band-in-a-Box®, RealBand® y otro software PG Music utilizan "élastique Pro V3 by zplane.development" como motor de estiramiento de tiempo y tono, "élastique Tune V1 by zplane.development" como motor monofónico de edición de tono y "Harmony addon V1 by zplane.development" para el élastique Tune Engine.

Algunas conversiones de audio usan libsndfile. Libsndfile tiene licencia bajo LPGL. BeStPlain chord font - © 2016 por Bernhard Steuber CDS Design GmbH <https://cdsdesign.de>. RealScore y BigBand chord fonts - Copyright © 2014 por Nor Eddine Bahha <https://norfonts.ma>.

Impreso en Canadá

Tabla de Contenidos

PG MUSIC INC. ACUERDOS DE LICENCIA.....	2
TABLA DE CONTENIDOS	4
CAPÍTULO 1: BIENVENIDO A BAND-IN-A-BOX®!	7
¿QUÉ ES BAND-IN-A-BOX?	7
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA	7
INSTALANDO.....	7
ACTIVATION	8
CONFIGURACIÓN MIDI.....	8
CONFIGURACIÓN DE AUDIO	10
CAPÍTULO 2: INICIO RÁPIDO.....	15
PASO 1 – INGRESANDO ACORDES	15
PASO 2 – ELIGIENDO UN ESTILO	15
PASO 3 – TOQUE SU CANCIÓN!.....	16
NAVEGADOR DE FUNCIONES.....	16
CAPÍTULO 3: BAND-IN-A-BOX 2026	18
BAND-IN-A-BOX 2026 PARA WINDOWS® YA ESTÁ AQUÍ!	18
CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES DE BAND-IN-A-BOX 2026.....	18
NUEVO CONTENIDO ADICIONAL DISPONIBLE PARA BAND-IN-A-BOX 2026	19
RESUMEN DE NUEVAS FUNCIONES	19
INTRODUCCIÓN A BAND-IN-A-BOX 2026	27
CAPÍTULO 4: LA PANTALLA PRINCIPAL.....	48
REVISIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL	48
BARRA DE ESTADO	48
BARRA DE HERRAMIENTAS SUPERIOR.....	48
BARRA DE HERRAMIENTAS LATERAL.....	49
HOJA DE ACORDES	49
MEZCLADORA.....	53
LA VENTANA DE PISTAS	54
CAPÍTULO 5: TOCANDO CANCIONES	57
ABRIENDO ARCHIVOS	57
ENCIMAR CANCIÓN GLOBAL	61
CONFIGURACIONES PARA TRANSPORTAR CANCIONES CUANDO SE CARGAN	61
SELECCIÓN DE ESTILO	62
TOCANDO/PAUSANDO/DETENIENDO CANCIONES	65
TRANSPOSICIÓN VISUAL DE NO-CONCIERTO.....	76
EL CONDUCTOR.....	76
LA SINFONOLA	79
CAPÍTULO 6: CREANDO CANCIONES	81
CREE SUS PROPIAS CANCIONES	81
INGRESO DE ACORDES	82
GENERACIÓN DE PISTAS	94
AÑADIR UNA MELODÍA (MIDI Y/O AUDIO)	107
FUNCIONES DE EDICIÓN DE CANCIÓN	110
VER E IMPRIMIR LA NOTACIÓN	114
GUARDANDO CANCIONES.....	115
CAPÍTULO 7: REALTRACKS Y REALDRUMS.....	127
REALTRACKS.....	127
REALDRUMS.....	141
USERTRACKS.....	146
CONTROLES DE AUDIO PARA REALTRACKS Y REALDRUMS.....	149
CONFIGURACIONES DE LA REVERBERACIÓN.....	149
CAPÍTULO 8: NOTACIÓN E IMPRESIÓN.....	151
MODO DE NOTACIÓN ESTÁNDAR.....	151
MODO NOTACIÓN EDITABLE	152
MODO DE NOTACIÓN STAFF ROLL.....	157
OPCIONES DE VENTANA DE NOTACIÓN.....	157
VENTANA DE LA HOJA GUÍA.....	161

LÍRICA.....	165
IMPRIMIENDO	171
CAPÍTULO 9: FUNCIONES DE MÚSICA AUTOMÁTICA	175
POPURRÍS AUTOMÁTICOS – “EL GENERADOR DE POPURRÍ”	175
CANCIONES AUTOMÁTICAS – “EL MELODISTA”	175
INTRO AUTOMÁTICA – INTROS DE CANCIÓN	177
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE TÍTULO DE CANCIÓN	178
GENERADOR DE PISTA DE SONIDO AUTOMÁTICA – “PISTA DE SONIDO”	178
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE SOLO – “EL SOLISTA”	179
AUTO SEPARACIÓN DE MANOS EN EL PIANO	182
SOLOS DE GUITARRA AUTOMÁTICOS – “EL GUITARRISTA”	183
EMBELLECIMIENTOS AUTOMÁTICOS – “EL EMBELLECEDOR”	184
CAPÍTULO 10: TRABAJANDO CON MIDI	187
GRABANDO EN TIEMPO REAL	187
INGRESANDO NOTAS MANUALMENTE	188
GRABANDO CON LA OPCIÓN “TOCANDO CON EL MAGO”	188
SECUENCIADOR DE MELODÍA/SOLISTA	189
IMPORTANDO ARCHIVOS MIDI.....	191
EDICIÓN DE PISTAS MIDI	191
EDITANDO LA PISTA DE MELODÍA	192
VENTANA DE PIANO ROLL	193
CAPÍTULO 11: TRABAJANDO CON AUDIO.....	196
ACERCA DE LOS ARCHIVOS DE AUDIO BAND-IN-A-BOX	196
IMPORTAR ARCHIVO DE AUDIO	196
SEPARADOR DE STEMS.....	197
NOTAS IA (AUDIO POLIFÓNICO A MIDI)	198
EL REPRODUCTOR DE SEPARADOR DE STEMS	198
GRABAR AUDIO	199
MONITOREO DE ENTRADA DE AUDIO.....	200
GENERAR VOCAL SINTÉTICO	201
EDITAR AUDIO	201
AUTOMATIZACIÓN DE VOLUMEN.....	203
MAGO DEL ACORDE DE AUDIO	203
ARMONÍAS DE AUDIO	205
APLICANDO AUDIO PLUG-INS.....	205
LEYENDO LAS PISTAS DE AUDIO Y MIDI DENTRO DE OTROS PROGRAMAS	206
CAPÍTULO 12: MAGOS, TUTORES Y DIVERSIÓN	207
VENTANA DEL VIDEO	207
FUNCIÓN “COBERTIZO” DE TIEMPO	207
MAGO DE LA INTERPRETACIÓN DE ACORDES DE ARCHIVO MIDI	208
VENTANA DE PRÁCTICA.....	210
TUTOR PARA EL ENTRENAMIENTO DE OÍDO	211
JUEGOS DE ENTRENAMIENTO DE OÍDO.....	212
MAGO DE LA VOZ	213
TUTOR DE ACORDE DE GUITARRA RÍTMICA.....	214
LA VENTANA DE GUITARRA	215
VENTANA PIANO GRANDE	219
VENTANA DE CONJUNTO DE BATERÍA DINÁMICA 3D	220
”SILENCIOS” DE ACORDE.....	222
MAGO DE LA ESCALA	222
CAPÍTULO 13: HERRAMIENTAS, UTILIDADES Y APPS	223
ADMINISTRADOR DE INSTALACIÓN	223
BUSCADOR DE CANCIONES	223
COYOTE WT	224
AFINADOR DE GUITARRA/BAJO	225
AJUSTE FINO MAESTRO	226
MIDI MONITOR	226
SOPORTE FRETLIGHT®.....	227
SOPORTE TRANZPORT®- A CONTROL REMOTO SIN CABLE.....	227
CAPÍTULO 14: FUNCIONES PROGRAMABLES DEL USUARIO.....	230
EL GENERADOR DE ESTILOS	230
ARCHIVO MIDI A MAGO DEL ESTILO	248

CREANDO ESTILOS REALDRUMS	252
EL GENERADOR DE ARMONÍA	266
EL GENERADOR DE SOLISTA.....	268
EL GENERADOR MELODISTA	271
EL GENERADOR GUITARRISTA	273
CAPÍTULO 15: REFERENCIAS.....	275
DESCRIPCIÓN DE MENÚS EN BAND-IN-A-BOX.....	275
MENÚ ARCHIVO	275
MENÚ EDITAR	278
MENÚ OPCIONES	281
MENÚ TOCAR	288
MENÚ MELODÍA	289
MENÚ SOLISTA	291
MENÚ AUDIO.....	293
MENÚ ARMONÍA.....	294
MENÚ VENTANA.....	295
MENÚ AYUDA	297
ACCESOS DIRECTOS: COMANDOS POR GOLPE DE TECLADO – TECLAS RÁPIDAS	298
LISTA DE ACORDES.....	301
BAND-IN-A-BOX ARCHIVOS Y CARPETAS.....	302
PG MUSIC INC.	303
INDICE	304
FORMULARIO DE REGISTRO PG MUSIC	311

Capítulo 1: Bienvenido a Band-in-a-Box®!

Felicidades por elegir a Band-in-a-Box, el preferido de los músicos, estudiantes y compositores de todas partes. Prepárese para la diversión!

¿Qué es Band-in-a-Box?



Band-in-a-Box es un programa inteligente de acompañamiento automático para su computadora multimedia. Puede escuchar y tocar a la vez muchas ideas de canciones desde la “nada” hacia “algo” en un corto período de tiempo con Band-in-a-Box como su banda auxiliar “a pedido”.

Band-in-a-Box es tan fácil de usar

Solo teclee los acordes para cualquier canción usando símbolos estándar de acordes (como Do, Fam7, o Do13b9, elija el estilo que prefiera y Band-in-a-Box hará el resto automáticamente generando un arreglo completo de calidad profesional en piano, bajo, batería, guitarra, y cuerdas o trompetas en una amplia variedad de estilos populares, además de pistas de audio en vivo con RealDrums y PistasTracks.

Y eso no es todo...

Band-in-a-Box es una poderosa herramienta de creación y composición de música para explorar y desarrollar ideas musicales con retroalimentación prácticamente instantánea. A través de los años se han agregado muchas innovadoras características a Band-in-a-Box: – Notación y Líricas, Piano Roll, MultiPistas MIDI de 16 canales, Armonización, el Generador de Estilos y el Selector de Estilos, una ventana de Director de la obra en vivo, Generador de Popurrí, y Multiestilos con 24 –subestilos. El Solista y el Melodista son características “inteligentes” que generan solos profesionales o aún más, crean canciones completas a partir de un rasgueo. La RealDrum agrega el elemento humano de un baterista en vivo mientras RealTracks agregan aún más músicos para la sesión en vivo dándole vida al arreglo Band-in-a-Box. Puede incluso grabar sus propias Pistas y Band-in-a-Box las tocara justo como RealTracks!. O use el MIDI SuperTracks para pistas MIDI con “sensación real” que puede editar y arreglar. El Mago del Acorde de Audio posee la impresionante habilidad para analizar, extraer, y mostrar los acordes de grabaciones de audio en pantalla y luego escribirlas en la hoja de acorde de Band-in-a-Box.

La inclusión de las características de audio digital hace de Band-in-a-Box la herramienta perfecta para crear, ejecutar, y grabar su música con MIDI, voces, e instrumentos acústicos.

Band-in-a-Box puede también grabar una voz o un instrumento acústico para agregar a la composición, con procesamiento a través de los propios efectos de audio *DirectX*. Sus armonías de audio convertirán su pista de audio en múltiples partes de armonía o ajustarán su tono. Use la ventana del Mezclador para seleccionar las partes, establecer niveles, y crear una mezcla final pulida.

Puede imprimir su creación final con lírica, acordes, repeticiones y finales, marcas DC y codas, o guardarlo como un archivo de gráficos para publicar en la Web o mandársela a un amigo por e-mail. Y cuando esté listo para permitir a otros que escuchen su composición, puede quemarla directamente a un CD de audio. O guardar su composición como un Archivo Windows Media (o en cualquier otro formato comprimido que posea) para un archivo que está “listo para Internet.”

Tendrá aún más diversión generando popurrís automáticos, tocando su lista favorita de canciones en la Sinfonola Band-in-a-Box, y cantando acompañado con vuestros archivos de Karaoke que poseen gráficos CDG.

Empecemos!

Esta es una guía para comprender el programa. Esta contiene información que no esta incluida en el manual impreso. La misma empezará con los pasos básicos para que comience a crear música grandiosa con Band-in-a-Box en solo cuestión de minutos. Empezaremos con la fácil instalación y el procedimiento de configuración.

Requerimientos de Sistema

Windows® 10 / 11 (32 ó 64-bit).

Mínimo 1 GB RAM (2 GB+ recomendado)

Procesador mínimo 1.0 GHz (2 GHz + Multicore recomendado)

1 GB de espacio libre en disco duro para una instalación mínima . Se requiere de más espacio para RealTracks.dependiendo cual paquete adquirio.

1024x768 resolucion de pantalla

Puerto USB para la versión Flash Drive de MegaPAK o Pro.

Puerto USB para la versión de disco duro de UltraPAK, UltraPAK + o Audiophile Edition

Se requiere de una fuente de sonido. Podría ser una tarjeta de sonido, un teclado MIDI, módulo MIDI de sonido, o sintetizador de software.

Conexión a internet recomendada para activación y actualizaciones.

Instalando

Utilice uno de los siguientes métodos para instalar los archivos de programa en el directorio Band-in-a-Box. De forma predeterminada, este directorio es *C:\bb*, pero puede elegir otra ubicación. Si tiene una versión anterior de Band-in-a-Box instalada en su computadora, debe instalar los archivos en su directorio existente de Band-in-a-Box.

Instalación desde los archivos del instalador descargados

Si ordenó la entrega electrónica, descargue todos los archivos del instalador desde el enlace provisto. Haga doble clic en cada archivo para ejecutar el programa de instalación.

Instalación desde la unidad flash USB

Inserte la unidad flash USB en el puerto USB. La reproducción automática de Windows® debería abrir la unidad y mostrarle el contenido. Si la unidad no se abre automáticamente, busque la unidad en el Explorador de Windows® y haga doble clic en el icono de la unidad flash para abrirla. Haga doble clic en un archivo de instalación para ejecutar el programa de instalación.

Instalación desde el disco duro USB

Son versiones de Band-in-a-Box en unidades USB portátiles. Puede ejecutar Band-in-a-Box y RealBand directamente desde el disco duro usando los atajos. Antes de utilizar los programas, deberá hacer doble clic en Setup.exe. Esto configurará cualquier archivos que necesite estar instalados/registrados en su computadora.

Nota: Antes de desconectar el disco duro de su computadora, asegúrese que no esta funcionando, luego clic sobre el ícono 'Retirar Hardware con Seguridad' en su barra de tareas. Cuando conecta la unidad, Windows le solicitará que seleccione la acción apropiada, así seleccione 'Abrir carpeta para revisar archivos'.

Activation

Para activar tu Band-in-a-Box, sigue estos pasos:

1. Ejecuta Band-in-a-Box en tu computadora.
2. Aparecerá un mensaje emergente pidiéndote que actives el programa. Haz clic en este mensaje o ve al menú Ayuda y selecciona Activar Band-in-a-Box. Esto abrirá el cuadro de diálogo de Activación de Band-in-a-Box.
3. Si tu computadora está conectada a internet, haz clic en el botón [Activar en línea] en el cuadro de diálogo e ingresa tu número de serie de 24 dígitos de Band-in-a-Box.
4. Si tu computadora no está conectada a internet, haz clic en el botón [Activar sin conexión] en el cuadro de diálogo e ingresa tu número de serie de 24 dígitos de Band-in-a-Box. Esto generará un número de solicitud. Contacta con PG Music proporcionandotanto tu número de serie de Band-in-a-Box como el número de solicitud.

También puedes ver el video en <https://youtu.be/8mbJleZ0QGg>

Por favor, ten en cuenta que Band-in-a-Box debe ser activado dentro de los 30 días posteriores a la primera vez que ejecute el programa.


Configuración MIDI

Band-in-a-Box utiliza los controladores multimedia para su interfase MIDI y/o tarjeta de sonido que están soportadas por el sistema operativo Windows®. Para reproducir el sonido debe poseer un controlador o unidad MIDI instalado (y audio para canciones con audio digital, RealDrum, y RealTracks).

Para empezar a usar el programa deberá asegurarse que su interfase MIDI, controlador de audio y la fuente de sonido estén instalados y configurados.

Ejecute el programa haciendo doble clic en el icono del programa.

 Verifique su configuración del controlador MIDI, presione el ícono [MIDI] de la barra de herramientas y seleccione la opción de menú *Configurar Controlador MIDI/Audio*. Esto abrirá el diálogo **Configurar Controlador MIDI/Audio**. También puede ir a *Opciones | Configurar Controlador MIDI/Audio* para abrir este diálogo.



Seleccione un Controlador de Salida MIDI para usar en la reproducción del sonido MIDI y opcionalmente un Controlador de Entrada MIDI si está usando un teclado o guitarra controlador MIDI. Si la configuración está puesta en mono, el programa le ofrece cambiarla a estéreo.

Quizás la forma más rápida de configurar Band-in-a-Box es oprimir el botón [Correr Mago]. El diálogo **Asistente - Controlador MIDI de Salida** lo guiará paso a paso a través del proceso de ir escuchando y seleccionando un controlador apropiado. Esto supone que los controladores de sonido de Windows son los apropiados y están instalados y configurados correctamente.

Salida a Sintetizadores de Software (DXi y VSTi)

Sintetizadores en software permiten a Band-in-a-Box tocar sonidos de alta calidad directamente a través de su tarjeta de sonido de su computadora sin requerir ningún hardware externo MIDI. La mayoría de los sintetizadores en software son vendidos como “DXi plug-ins”, de modo que funcionarán en una forma estándar con muchos programas. Conectando Band-in-a-Box al sintetizador en software como un plug-in provee muchas ventajas sobre los métodos previos de conectar un controlador MIDI. El plug-in permite a Band-in-a-Box conectarse /sincronizarse con cualquier archivo existente de audio (vocales, etc.) con el sintetizador de salida. También puede convertir directamente su trabajo a un archivo .WAV usando el DXi plug-in. Los sintetizadores basados en *sampler* le permite agrupar una enorme librería personalizada de muestras de instrumentos para usar con Band-in-a-Box.

Habilite la casilla **Usar VSTi/DXi Synth** para reproducir el DXi. Mientras está en uso DXi o VSTi, toda la información de reproducción está direccionada al DXi/VSTi, incluyendo la opción para direccionar la parte THRU desde su teclado MIDI hacia el synth DXi/VSTi.

Nota: Para emplear esta opción, Ud. debe tener instalado en su computadora un sintetizador polifónico DXi, tal como el Roland/Edirol VSC DxI. Sería muy conveniente también que su sintetizador DXi sea apto para usar sonidos General MIDI o GM2.

El nombre del sintetizador VSTi o DXi actual se muestra en el botón **[VSTi/DXi Synth]**. Puede cambiar el sintetizador presionando este botón y seleccionando un sintetizador de la lista.

Soporte de plugins VST de 64 bits utilizando jBridge

Usted puede utilizar sus plugins VST de 64 bits e instrumentos VSTi con Band-in -a-Box , utilizando jBridge . Desde que Band-in -a-Box ha incorporado soporte para jBridge, sólo tiene que utilizar sus plugins como lo haría normalmente, mediante la selección de plugins de 32 o de 64 bits dentro de Band-in -a-Box. (Nota: jBridge es un producto de terceros.)


Para utilizar plugins de 64 bits con Band-in -a-Box , usted:

1. Obtiene e instala jBridge,
2. Selecciona y utiliza sus plugins de 64 o 32 bits dentro de Band-in -a-Box , sin ningún tipo de instalación o configuración adicional!


VSTSynthFont64

La versión de 64 bits de Band-in-a-Box le permite usar el VSTSynthFont64 como el sintetizador General MIDI (GM). Con el VSTSynthFont64, puede usar cualquier fuente de sonido GM o archivos DLS, incluidos los más grandes de más de 2 GB.

Para usarlo, presione el botón **[VSTi/DXi Synth]** en el cuadro de diálogo **Configuración de Controladores de Audio/MIDI**. Luego seleccione VST SynthFont64 de la lista.



Nota: Si VSTSynthFont64 no aparece en la lista, cierre el cuadro de diálogo y vaya al Mezclador. Luego haga clic en un plugin en la pestaña Plugins y seleccione *Configuración de Plugins* en el menú. Cuando se abra el cuadro de diálogo **Opciones de Plugins**, presione el botón **[Agregar plugins]**, seleccione + *Buscar PluginsVST en un Directorio Especifico* en el menú y seleccione C:\bb\Data\Libx64.



SynthMaster Player

Este galardonado sintetizador de KV331 Audio tiene miles de presets que son especialmente útiles para sonidos modernos, techno y de arpeggiador.


Nota: SynthMaster VST es únicamente un plugin de 64 bits. No existe una versión de 32 bits disponible.

Por defecto, SynthMaster se instala en las siguientes carpetas:


C:\Program Files\KV331 Audio

C:\Program Files\VSTPlugins\KV331 Audio

Para usar SynthMaster como sintetizador predeterminado, presiona el botón **[VSTi/DXi Synth]** en el cuadro de diálogo de **Configurar Controlador MIDI/Audio**.




SynthMaster se agrega automáticamente a la lista de plugins. Simplemente selecciona “<VSTi> KV331 Audio: SynthMaster 2 Player” de la lista y pulsa Aceptar.



Retraso o Latencia de la Unidad

Los sintetizadores de Software poseen algo de latencia inherente, lo que se refiere al retardo entre que una nota es tocada hasta que es procesada por la computadora. Los sintetizadores antiguos poseen una latencia observable, mientras que un sint VSTi/DXi que emplea unidades ASIO poseen pero muy poca.



Esta configuración se emplea para sincronizar la presentación visual (notación, acordes, piano virtual etc.) con el sonido que escucha.

Band-in-a-Box configura automáticamente la latencia para VSTi/DXi y algunos otros softsintetizadores.

El botón **[Ajuste de Retraso]** abre el diálogo **Ajuste Retraso Soft Synth** donde puede ajustar manualmente el retraso.

Mapas Alternos de Instrumentos

Puede escoger el mapa de sonidos (lista de instrumentos) que son iguales a su teclado sintetizador o módulo de sonido. Las tarjetas de sonido originales o chips de sonidos integrados son compatibles con General MIDI (GM).


Hemos creado archivos moldes de batería/sonidos para muchos sintetizadores de tarjetas de sonido. Si su sintetizador no está listado, debería usar el Kit de sonidos de Instrumentos General MIDI (por defecto).



Podría omitir este paso, a menos que esté usando un sint. antiguo que no es compatible con General MIDI. Si su sintetizador no-GM o tarjeta de sonido no está listado puede crear fácilmente su propio [Mapa de Sonidos] en *Opciones | Preferencias | Mapa de Sonidos*.

Soporte General MIDI 2 (GM2)

Los sonidos General MIDI 2 soportan 128 instrumentos adicionales. El tipo de soporte GM2 está puesto en este diálogo.



Nota: El sintetizador Coyote incluido es compatible con instrumentos GM2, al igual que la mayoría de los módulos/chips de sonido más recientes. Si el suyo no lo es, se sustituirá por un instrumento similar de los 128 sonidos General MIDI existentes.

Las opciones de soporte GM2 son:


- **Soporte General MIDI 2:** Si está ocupando Roland VSC3, o un Sound Canvas más moderno (por. ej. posterior a 1999, o más moderno que el Roland SC88), elija entonces este soporte GM2.
- **Roland GS (Módulos más antiguos):** Sound Canvas (SC55/SC88) “más antiguos” soportan GS, pero no GM2. La buena noticia es que ellos poseen los mismos instrumentos disponibles, solo en distinta ubicación. Así, si elige ésta opción, Band-in-a-Box ubicará los instrumentos “GS” en lugar de las “GM2”. Si posee un módulo GS más actual como el SC8820, él mismo soporta a la vez GM2 y GS – sugerimos elija GM2.
- **Sin soporte GM2:** Algunas tarjetas de sonido no poseen aún soporte GM2, ellas sólo soportan los 128 sonidos originales General MIDI. Band-in-a-Box ocupará los instrumentos más parecidos en estos casos.

Configuración de Audio

El botón **[Configuraciones Audio]** en las **Configuraciones de Unidades MIDI/Audio** muestra la actual unidad de audio y el estado (WAS/MME/ASIO).

Band-in-a-Box lleva a cabo la configuración de audio automáticamente empleando los componentes del sistema de audio instalado.

Para restaurar o modificar esta configuración haga clic en el botón [Audio] en el cuadro de diálogo Preferencias.



Tipo de Controlador de Audio: Verá las siguientes opciones para el Tipo de Controlador de Audio: MME, ASIO o WAS. MME es el tipo de controlador de audio por defecto que es empleado por Windows®. MME está bueno, pero hay una latencia (retardo) asociada con los controladores MME. ASIO es un controlador de audio más rápido desarrollado por Steinberg. Tiene una latencia más baja que el ordinario controlador MME, pero usualmente puede ser usado por un programa a la vez. **WAS** (Windows® Audio Session) tiene ultra-baja latencia (< 25 ms en una PC típica Windows®), así que las operaciones de audio como reproducir o enviar información fuera vía MIDI ocurren sin ningún retraso.

Las configuraciones **Tamaño DMA** y **DMA Offset** están puestas de forma automática por la auto-verificación de la tarjeta de sonido. Esta prueba puede ser repetido al presionar el botón [Tomar de la Tarjeta de Sonido...]. El valor por defecto para todas estas configuraciones es 0 (cero). Puede sobre escribir estas configuraciones si es requerido, pero usualmente no es necesario.

El **Offset en ms**, no es una configuración que se coloca automáticamente. Su valor por defecto es cero. Esto permite compensar el tiempo que tocará el audio la tarjeta de sonido en relación a MIDI. Normalmente lo dejará en cero, pero si necesita afinar el tono de la sincronización del audio al MIDI, podría tratar de cambiar esta configuración.

Retraso de Audio en ms: El audio DirectX plug-ins y el sintetizador DXi plug-ins puede tener un retraso en la reproducción (este retraso es distinguible cuando una nota es tocada y cuando es escuchada). Ajuste el “Retraso de Audio en ms” para un tono fino para su computadora. Si tiene una computadora rápida y una excelente tarjeta de sonido, el retraso puede ser ajustado con valores bajos. Sin embargo, si escucha caídas de audio, puede colocar el retraso hasta tanto como 2000 milisegundos.

Muestra advertencias para audio detectado como tartamudeo: Esta opción es visible solo cuando MME es seleccionado para este tipo controlador de audio. Si está habilitado, entonces cuando es detectado un tartamudeo en el audio, un mensaje será mostrado después de la ejecución haya sido detenida.

Tipo de pista por defecto preferida para nuevas canciones: Esta configuración (mono/estéreo) ajusta el tipo de grabación por defecto para las nuevas canciones que graba. Por ejemplo, si posee un micrófono estéreo, debería preferentemente grabar en estéreo.

Al abrir canciones, mostrar el mensaje si el archivo WAV no ha sido encontrado: Una canción Band-in-a-Box llamada “My Song.MGU” tendrá el archivo de onda asociada llamada “My Song.wav.” Si Band-in-a-Box carga este archivo de canción y no puede encontrar su archivo asociado, colocará un mensaje a este efecto. Si por alguna razón no tiene el archivo wave que fue grabado con las canciones, entonces puede inhabilitar este mensaje con esta opción (inhabilitar)

Pico Límite Habilitado: Verifique esto para restringir niveles excesivos en la grabación (Filtro).


Mezclador requiere de toques de tecla para abrir el Panel de Grabación : Si está operando con Windows® 95, confirme esta casilla para permitir el acceso al Panel de Grabación de Band-in-a-Box. No la confirme si emplea Windows® 98 o superior.

Corregir Sincronía de RealDrums para ASIO con módulos de hardware: Algunos sistemas poseen un problema de sincronía cuando emplean RealDrums con módulos de hardware (cero de retardo). Si esto está activado, el problema de sincronía se corrige al comenzar a tocar la canción (compás 1).

Windows® Audio Session (WAS)

Band Band-in-a-Box es compatible con el controlador de Windows® Audio Session (WAS), una alternativa a ASIO (un controlador con baja latencia, pero generalmente puede ser utilizado por un programa a la vez) o MME (un controlador anterior con peor latencia). El controlador WAS tiene una latencia ultrabaja (<25 ms en una PC Windows® típica), por lo que las operaciones de audio, como reproducir o enviar información a través de MIDI, suceden sin demoras notables.

Cuando inicie Band-in-a-Box, ya estará configurado para usar el controlador WAS. Si desea cambiar la configuración, abra el cuadro de diálogo **Windows Audio Dispositivos**. El diálogo se abrirá si presiona el botón [Controladores de audio] en el cuadro de diálogo **Configuración de Audio** cuando se selecciona “WAS” para el tipo de controlador de audio.



Entrada Dispositivo: Este es el dispositivo de entrada de audio que se utilizará para grabar una voz o un instrumento. Si tiene múltiples dispositivos instalados en su sistema, puede elegir un dispositivo de la lista.

Salida Dispositivo: Este es el dispositivo de salida de audio que se usará para reproducir el sonido. Si tiene múltiples dispositivos instalados en su sistema, puede elegir un dispositivo de la lista.

Usar entrada dispositivo por defecto: Si esta opción está habilitada, se usará el dispositivo de grabación seleccionado como el dispositivo predeterminado en su Panel de control de sonido de Windows®.

Usar salida dispositivo por defecto: Si esta opción está habilitada, se usará el dispositivo de reproducción seleccionado como el dispositivo predeterminado en su Panel de control de sonido de Windows®.

Remuestreo entrada calidad / Remuestreo salida calidad: Puede elegir un nivel de calidad para remuestrear. “Bajo” mejorará el rendimiento si es necesario, pero “Alto” sonará mejor.

Modo Exclusivo: Utilice el modo exclusivo si desea que Band-in-a-Box controle por completo los dispositivos de audio. En este modo, es posible que otras aplicaciones no puedan usar los dispositivos de audio, por lo que recomendamos que no use este modo.

Salida siempre encendida: Si esto está habilitado, el sonido siempre se enviará al dispositivo. Si esto está deshabilitado, el sonido se enviará al dispositivo solo cuando se esté reproduciendo la canción. Active esta opción si desea que los plugins MIDI funcionen cuando la canción no se está reproduciendo.

Latencia en MS: Seleccione su configuración de latencia. Esta es la cantidad de tiempo entre el sonido enviado desde Band-in-a-Box y cuando lo escucha realmente reproducido por el dispositivo de audio. Aumente esta configuración si escucha fallas de sonido durante la reproducción.


[Abrir Panel de Control de Sonido] : Este botón abrirá el Panel de control de sonido de Windows®. Puede cambiar la configuración de su dispositivo haciendo clic en [Propiedades]> [Avanzado]. Para el “Formato predeterminado”, un ajuste de 44100 Hz es mejor para Band-in-a-Box.

Controladores ASIO Audio/Software Sintetizador

Los controladores ASIO permiten latencia mucho más bajas que lo que hacen los controladores MME.

Nota: La mayoría de las tarjetas de sonido lentas no incluyen un controlador ASIO, de modo que Ud. no podrá tener un controlador ASIO aún. En este caso, necesitará recurrir a un controlador ASIO a partir de Internet.

Este diálogo **Controladores de Audio ASIO** le permite escoger un controlador ASIO.



La casilla de lista **Seleccione un Artefacto ASIO** le permite seleccionar un controlador ASIO para su uso. Sólo puede seleccionar un controlador ASIO a la vez.

Una vez que lo ha hecho, observará las casillas de **Puerto de Entrada** y **Puerto de Salida** completadas con sus puertos de entrada y salida. Por defecto, el primero de cada uno será seleccionado. Se le permite seleccionar distintos puertos (pero solo puede ser seleccionado un puerto de entrada y de salida a la vez). Los puertos que elija estarán disponibles para salida

dentro de Band-in-a-Box. Si no escucha entrada o salida, luego intente distintos puertos a los de defecto. Es necesario que lea las instrucciones de su tarjeta de sonido para determinar los puertos correctos a emplear.

Sugerencia: Algunas veces el controlador ASIO4All no puede conectarse si es que el synth MicroSoft GS Wavetable está siendo empleado como controlador. Si esto ocurre, recibirá un aviso de que ASIO será silenciado, y la solución es anular la selección de controlador ASIO4All.

El botón del Panel de Control del Controlador ASIO despliega el Panel de Control para su controlador. Esto usualmente le permite ajustar la latencia permitiéndole elegir distintos tamaños de buffer en milisegundos. Algunos controladores le permitirán elegir el tamaño de buffer en muestras, lo que es menos conveniente que milisegundos. A menor tamaño de buffer menor la latencia, y más rápida la respuesta. Los buffers más pequeños requieren mayor capacidad del CPU y si escucha vacíos o pérdidas, necesitará aumentar el tamaño del buffer. Revise la sección **Comprendiendo el Retraso** que sigue.

Debido a que muchos controladores ASIO no soportan múltiples frecuencias de muestreos, Band-in-a-Box posee un *resampler* incorporado que le permite ejecutar y grabar canciones que posean frecuencias distintas de muestreo que el (los) índice(s) directamente soportados por su controlador ASIO. Por ejemplo, si el controlador no soporta una frecuencia de muestreo de 44.1K, pero soporta 48K, entonces Band-in-a-Box empleará el resampler para convertir a 48K cuando reproduce, y convertir DESDE 48K cuando graba. El combo **Calidad del Resampleo** le permite elegir entre Rápido, Bueno, Mejor, o El Mejor. Rápido es el más inmediato, pero es el más bajo de los cuatro niveles de calidad. El Mejor es el más lento (demanda más tiempo de CPU), pero es la más transparente y precisa calidad.

El botón **Panel de Control del Controlador ASIO** despliega un diálogo de configuraciones provisto específicamente por el fabricante del controlador. Esto usualmente le permite ajustar la latencia, por lo tanto tendrá para elegir entre los tamaños de buffers en milisegundos. Vea la sección **Comprendiendo el Retraso** posteriormente.

Mostrar Advertencias para Formatos de Tarjetas de Sonido sin testear es una configuración opcional que muestra una advertencia si el formato de su controlador ASIO no ha sido probado en Band-in-a-Box. Este mensaje no necesariamente significa que su controlador no operará y puede ser desactivado si lo desea.

El campo **Información del Controlador** muestra varias características de su controlador.

Nombre es el nombre del controlador.

Versión es el número de versión de su controlador.

Canales de Entrada es el número total de canales de entrada mono que posee su tarjeta de sonido.

Nota: Band-in-a-Box agrupa cada uno en un par estéreo.

Canales de Salida es el número total de canales de salida mono que su tarjeta de sonido posee.


El campo **Frecuencias de Sampleo Permitidas** muestra los índices de muestra que son permitidos por la tarjeta de sonido de su controlador ASIO. Band-in-a-Box posee un resampler incorporado que le permite tocar y grabar archivos que no son directamente soportados por su controlador ASIO.

El botón **Tamaños Buffer en Muestreo** muestra el rango permitido de tamaños de buffer. “Pref” es el tamaño sugerido, y es el mismo que emplea Band-in-a-Box. Su controlador puede modificar el tamaño sugerido si tiene desplegado el Panel de Control del Controlador ASIO y ha seleccionado un nuevo tamaño de buffer a partir de dicho panel de control. Si su controlador cambia el tamaño sugerido, entonces Band-in-a-Box estará enterado del nuevo tamaño preferido.

Controladores de Audio MME

MME es el tipo de controlador de audio por defecto de Windows®. MME es bueno, pero posee latencia (retardo) asociado con los controladores MME.

Elija MME como el “Tipo de Controlador de Audio” y haga clic en el botón **[Controladores]** para seleccionar qué controlador de audio emplear. Esto activa el diálogo **Controladores de Audio**.



Comprendiendo la Latencia

El Retraso se basa en el tamaño de los buffer. A menor tamaño de buffer menor retraso. Un muy bajo retraso le permite escuchar muy rápidamente los cambios de volumen del mezclador, de la misma forma escuchar MIDI thru con eco a través de un sint. DXi con soft en tiempo real prácticamente.

El retraso, en milisegundos MS está determinada por el tamaño del buffer en muestras, de la misma forma que la frecuencia de muestreo del controlador.

Nota: Si su panel de control de controlador ASIO le permite seleccionar el tamaño de buffer en MS, entonces no es necesario que preste mucha atención al tratado a continuación acerca de convertir muestras a MS.

Convirtiendo Muestras a MS: Por ejemplo, supongamos un índice de muestra del controlador de 48K. Dicho índice significa que se está tocando a razón de 48,000 muestras por segundo. Si el tamaño del buffer fuera de 48,000 muestras, entonces la latencia sería de 1 segundo, o 1,000ms (lo que significa muy grande y lento, y usualmente no aceptado por ASIO). Si el tamaño fuese de 4,800 muestras, lo que significa 1/10 segundo, entonces la latencia será de 100ms. Si el

tamaño del buffer fuese de 2,400 muestras, lo que equivale a 1/20 segundo, la latencia sería de 50 ms. Si el tamaño fuese de 240 muestras, es decir 1/200 segundo, la latencia sería simplemente 5ms lo que es increíblemente bajo y muy rápido.

Normalmente, puede modificar la latencia de su controlador presionando el botón Poner en marcha el Panel de Control del Controlador ASIO. Normalmente, el controlador especifica los tamaños de buffer en milisegundos lo que es equivalente a la latencia.


El Retraso bajo es más rápido y de mejor respuesta, pero demanda mayor capacidad de CPU.

Dependiendo de la velocidad de su computadora, encontrará que la reproducción tiene caídas, clicks/pops, u otros defectos si ajusta en tamaño muy pequeño de buffer. Esto se debe a que los buffers muy pequeños emplean mayor capacidad de CPU y si su computadora no puede soportar la baja latencia escuchará dichos defectos. Si esto ocurre, necesitará emplear tamaños de buffer mayores. Deberá experimentar cual es el que mejor trabaja. Podría emplear buffers más pequeños con canciones que no posean muchas pistas y efectos, pero se dará cuenta que necesitará usar buffers más grandes en canciones que posean más pistas y usen más efectos. Esto se debe a que estos últimos requieren mayor capacidad del CPU, lo que deja al CPU con menor capacidad disponible para las rutinas de audio al tratar de mantenerse con más bajos retrasos.

Advertencia de la Detección de la Frecuencia de Muestreo

Windows 7 tiene un problema peculiar al seleccionar el botón de Inicio de Windows - Panel de control - “Sonido“, clic derecho en el dispositivo de salida, seleccione “Propiedades” y luego “Opciones avanzadas“, se puede ver el formato predeterminado. Debe ser de 44100. Por desgracia, algunas aplicaciones cambian esta configuración sin su conocimiento. Cuando es puesto como esto, todo su audio se “vuelve a muestrear” y esto puede crear efectos audibles obvios y hacer que algunas cosas suenen “mal”.

Band-in -a-Box detecta esta configuración cuando sale del diálogo de **Configurar Controladores MIDI / Audio**, y le dará una notificación al respecto, y esto es una pista para que vaya a este diálogo y lo establezca de nuevo a 44100.



¡Diviértase!

Capítulo 2: Inicio Rápido


Crear música con Band-in-a-Box es tan fácil como contar 1-2-3! Aquí es como.

Paso 1 – Ingresando Acordes

Hay numerosas formas de ingresar acordes en Band-in-a-Box, trataremos los dos mas comunes métodos:

1. Utilizando el teclado de la computadora.
2. Tocando directamente en un teclado de controlador MIDI.

En la pantalla principal del programa, verá un área llamada Hoja de acordes.



Cada una de las celdas numeradas en dicha hoja representa un compás. En este ejemplo, vemos que hay un acorde E (Mi) en el primer compás de ésta canción, un acorde A (La) en el compás 5, y posteriormente en la canción, un E7 en el compás 12. Fíjese en la casilla en la primera mitad del compás 1. Esta es la celda sombreada y representa el compás en el cuál se encuentra trabajando. Puede desplazar dicha celda usando las teclas de cursor, o clic sobre cualquier compás con el ratón.

Ingresando Acordes Empleando el Teclado de Computadora

Para ingresar un acorde específico, desplace la celda sombreada donde desea ubicar el acorde. Por ejemplo, para agregar (o cambiar) un acorde en el compás 10, sombree el compás 10 en la hoja de acorde. Luego, teclee sus acordes. Si desea un acorde A (La) en el compás 10, teclee la tecla A de su teclado, y presione **Intro**. Observe que cuando usa la tecla **Intro**, la celda sombreada se desplaza a la segunda mitad del compás. Podría así ingresar otro acorde en el tiempo 3. Los nombres de los acordes se escriben tecleando símbolos estándar de acorde (como C o Fm7 o Bb7 o Bb13#9/E), pero puede ingresarlos en cualquier acorde presentando formatos tipo Numeración Romana, Notación Nashville, Solfeo y Do Fijo (popular en Italia y Europa).

Ingresar Acordes Usando un teclado Controlador MIDI

Si posee un teclado de estas características, puede usarlo para ingresar acordes en Band-in-a-Box. Toque un acorde en su teclado MIDI, y luego presione **Ctrl+Intro**. El acorde será ingresado en la hoja de acorde en la posición actual de la celda sombreada.

Paso 2 – Eligiendo un Estilo

Band-in-a-Box crea arreglos de fondo basados en los acordes que ha ingresado, tocándolos en un estilo particular.

¿Qué es un Estilo ?

Un estilo es un conjunto de reglas que determina como Band-in-a-Box crea música utilizando sus acordes. Hay cientos de estilos de diferentes generos musicales, con ambos audio RealTracks y MIDI.

Selección de un Estilo


STY Puede abrir un estilo usando el boton **[Estilo]** abre la ventana Selector de Estilo en la selección con su lista categorizada, y diferentes métodos para cargar el estilo, y le permite seleccionar por defecto.

Selección de un estilo utilizando el Selector de Estilos

La ventana **Selector de Estilos** enumera todos los estilos con la información completa. Tiene una gran característica de filtro para encontrar un estilo perfecto para su canción mediante la selección de elementos como la armadura de tiempo, sensación o tempo, o simplemente escribir el título de una canción familiar.

Puede buscar estilos clasificados en columnas o escuchar un previo “ instantáneo “ haciendo doble clic en la lista. Si el estilo tiene disponibles tanto MIDI como RealDrums, se puede oír ambos y elegir cuál de ellos lo desea. Esto hace que sea mucho más rápido para encontrar el estilo que se adapte a su canción .


Nota: El Selector de Estilos (StylePicker) se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo está habilitada en el menú Editar o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de Estilos se abre en un cuadro de diálogo modal.



Paso 3 – Toque su canción!

Toque su canción! Necesitará decirle a Band-in-a-Box cuán larga es la canción, cuántas veces tocar, en qué tonalidad y cuán rápido.

Definiendo la canción



Fijando el Coro

1 - 32 x 3 Para decirle a Band-in-a-Box dónde empezar y finalizar la canción, echemos un vistazo al centro de la pantalla principal. Localice los botones en los bordes. Hay tres de ellos, uno para cada Inicio de Coro, Final de Coro y Número de Coro. el coro empieza en el compás 1, termina en el compás 32 y va a tocar por 3 veces.

Fijando la Tonalidad

C -0 El botón Tonalidad se utiliza para ajustar la tonalidad o para cambiarla y la canción. Cuando lo presione, verá 2 columnas de tonalidades. La primera columna establecerá la tonalidad Y transportará la canción; El segundo sólo establecerá la armadura de tiempo. Al hacer clic en el número pequeño, se mostrará un menú para la configuración de transposición visual.

Fijando el Tempo

140bpm El Control de Tempo muestra el tempo de la canción actual. Haga clic con el botón izquierdo en las flechas arriba/abajo para cambiar el tempo por +/- 5 tiempos por minuto. Haga clic con el botón derecho para cambiarlo por +/- 1 bpm. Los tempos también se pueden escribir directamente.

100% Este boton le permite ajustar rapidamente un tempo realitivo, haga clic en el botón y seleccione un porcentaje o use el Personalizar Tempo % del menú y configure cualquier valor entre 1% y 800%. 1% será 1/100 del tempo original y 800% será 8 tiempos del tempo original. Las Teclas de acceso rápido están disponibles: Ctrl – (tecla menos) para mitad de la velecidad y Ctrl= para velocidad normal.

Use los botones de tap tempo para contar y ajustar un tempo. Pulse el botón [-] en el ritmo cuatro veces para ajustar el tempo. Aparecerá en el cuadro de tempo. Toque el botón [=] para contar-en la canción e iniciar la reproducción del tempo marcado. Al tocar más de 4 veces, la precisión mejorará (en promedio) y podrá continuar tocando hasta que se alcance el tempo de destino. Por ejemplo, en un estilo 4/4, una vez que toque 4 veces un tempo se establecerá. Pero puede seguir tocando y el tempo cambiará cada tiempo, basado en el tempo promedio que haya tecleado.

Presione Tocar

Cuando este listo, presione el boton Tocar o la tecla F4 y Band-in-a-Box inmediatamente generará y tocará un arreglo profesional para su canción usando la configuración y el estilo seleccionado. Puede hacer doble clic en cualquier compás de la Hoja de Acordes, incluyendo la etiqueta o el final, para empezar a tocar desde ese compás.

Más diversión con Band-in-a-Box...

Así de fácil es empezar a crear música con Band-in-a-Box, pero esto es sólo el inicio. Band-in-a-Box está repleto con características, ayudas, y opciones de usuario, así que siga leyendo y siga divirtiéndose!

Navegador de Funciones

Al hacer clic en el botón [?] en la pantalla principal o presionar las teclas / **Intro** en la Hoja de Acordes, se abre el **Navegador de Funciones**. Este cuadro de diálogo enumera muchas funciones en Band-in-a-Box y le permite explorarlas, encontrar la función por filtro de texto, leer descripciones sobre la función, encontrar cómo iniciar la función, acceder a la información en línea o al video sobre la función y hacer más.

En el cuadro de diálogo, verá:

- Filtro de texto.
- Información sobre cómo iniciar la función desde la barra de herramientas, menú, teclas de acceso rápido y/u otros medios.
- Memo con descripción sobre la función.

- Botón [Manual] que enlaza con información en línea sobre la función.
- Botón [Video] para iniciar un video. (Consejo: más de 80 temas tienen videos, y puede escribir la palabra "video" en el filtro para encontrarlos).
- Un gráfico que muestra la función.
- Botón [Hacerlo] que iniciará la función.

Este diálogo ayuda en las siguientes situaciones:

- Conoces una función, pero no sabes cómo encontrarla. Simplemente escriba una parte del nombre de la función y verá las teclas de acceso rápido, el menú y la información de la barra de herramientas sobre cómo iniciarlo. Por ejemplo, si desea iniciar el Constructor de Acordes pero no sabe cómo hacerlo, escriba "constructor" en el filtro de texto y encontrará rápidamente el Constructor de acordes.
- Está explorando las funciones disponibles para Band-in-a-Box. Por ejemplo, si es un guitarrista, escriba la palabra "guitarra" y verá lo que está disponible.
- Prefiere "ventanilla única" y le gustaría iniciar funciones desde el mismo cuadro de diálogo.
- Está aprendiendo el programa y le gusta navegar o mirar videos sobre temas que le interesan.
- No puedes recordar las teclas de acceso rápido y quieres revisarlas.

Capítulo 3: Band-in-a-Box 2026

Band-in-a-Box 2026 para Windows® ya está aquí!

Hemos estado ocupados, hemos añadido funciones nuevas y una colección de contenido nuevo, incluyendo **202 RealTracks**, nuevos **RealStyles**, **MIDI SuperTracks**, **Instrumental Studies**, **"Songs with Vocals"** Artist Performance Sets, Playable RealTracks Set 5, dos nuevos sets "RealDrums Stems", XPro Styles PAK 10, Xtra Styles PAK 21, ¡y mucho más!

Tenemos un **2026 49-PAK** con **20 RealTracks BONUS** además de los **202 nuevos RealTracks**, ¡así que en total **hay disponibles 222 nuevos RealTracks y RealDrums!** Hay más de 50 nuevos sonidos Hi-Q "Playable RealTracks" en el **Playable RealTracks Set 5** de este año, que coinciden con muchos de nuestros RealTracks, por lo que puedes cambiar fácilmente de las partes de RealTracks y RealDrums a notas MIDI manteniendo el sonido del instrumento. Cada sonido también tiene una demo de audio que lo acompaña. El **2026 49-PAK** también incluye 2 nuevos **Artist Performance Sets** que contienen 24 canciones originales con voces principales y coros. Hay **Instrumental Studies Sets** que incluyen **"Groovin' Blues Soloing"** y **"Soul Jazz Guitar Soloing"**, que proporcionan material de estudio en profundidad en dos géneros apasionantes. También hay dos nuevos conjuntos RealDrums Stems, que te permiten acceder a los archivos de onda individuales de cada uno de los diferentes micrófonos utilizados para grabar muchos de nuestros RealDrums. Hay dos nuevos **conjuntos MIDI SuperTracks**, que incluyen estilos diseñados para funcionar con el increíble plugin **SynthMaster**.

Además, hay más de 50 nuevos RealStyles que utilizan los nuevos RealTracks y RealDrums. Entre ellos se incluyen los RealTracks **"Soul Jazz"** más solicitados (10), con los artistas **Neil Swainson** (bajo), **Charles Treadway** (órgano), **Brent Mason** (guitarra) y **Wes Little** (batería). Hay nuevos estilos **"Smooth Jazz"** (4), que incluyen una novedad en RealTracks: **trompeta con sordina**, así como nuevas y elegantes opciones de **escobillas Smooth Jazz** para la batería. Los amantes del blues estarán encantados: hay más estilos de guitarra (5), bajo (4) y batería (10) de **"blues acústico clásico"** con el maestro del blues **Colin Linden**, que incluye estilos de guitarra acústica "solo de fondo" discretos y sabrosos, además de batería con escobillas y bajo acústico. También hay nuevos RealTracks de blues eléctrico, incluyendo blues eléctrico con el favorito de **PG Johnny Hiland** (3) y la emotiva guitarra slide eléctrica de **Colin Linden** (4). Si te gusta el funk y el gospel, este año hay nuevas opciones estupendas, como el **órgano gospel** (3) de **Charles Treadway**, así como nuevos tambores (3) y bajos (1) de **funk, tango y rock "n" roll**. Hay emocionantes **Metales soul uptempo** (4) con un estilo Hip Sección de Metales de tres partes, con opciones para una mezcla completa o fragmentos para cada metal individual. También vienen con una sección rítmica acompañante (4) de batería, bajo, guitarra y piano eléctrico.

En la línea **rock y pop**, tenemos más de nuestras solicitadas **"guitarras acústicas con capas de productor"** (15), con **Brent Mason**, uno de los favoritos de Band-in-a-Box. Hemos continuado con nuestros solicitados estilos **disco** (10). También hemos añadido la solicitada **guitarra celta** (5), con un enfoque más básico y accesible que nuestros anteriores estilos Drop-D o DADGAD. También hay estilos **Yacht Rock** solicitados (17), inspirados en el sonido suave y pulido del soft rock de finales de los 70 y principios de los 80: ritmos relajados, pianos eléctricos sedosos, arreglos ricos y agradables para la voz y una estética de producción impecable. Tenemos nuevo **Glam Metal** (13), que captura el sonido llamativo y enérgico del rock guitarrero de los 80, listo para los estadios. También hay un conjunto de **Folk Rock Moderno Rootsy** (18), con un sonido cálido y orgánico que combina texturas folk contemporáneas y rasgueos acústicos enérgicos. Y hemos recibido muchas solicitudes de estilos pop más modernos (16). Estos son los tipos de estilos que se escuchan hoy en día en la radio, con nuevos y emocionantes batería y sintetizadores RealTracks.

En la línea del country y el americana, tenemos nuevo **country pop** con el legendario guitarrista **Brent Mason** (9). Hay un **"popurri"** (14) de bouzouki, guitarra, banjo y mucho más. Tenemos **Guitarra Country Funky** (5), también con el favorito de PG, **Brent Mason**. Hay estilos clásicos de pedal steel (5) con el gran **Doug Jernigan**. Hay más estilos de **"Country Compositor"** (8). Y hemos añadido **"solos de fondo"** de guitarra acústica con **Brent Mason** (12), que son líneas de guitarra acústica más sencillas sabrosas, que funcionan como acompañamiento de coristas o como solos independientes.

Características y novedades de Band-in-a-Box 2026

Band-in-a-Box 2026 para Windows **incluye muchas novedades importantes**. El programa presenta ahora un **diseño de interfaz gráfica de usuario elegante y moderno** en todas las áreas, incluidas las barras de herramientas, las ventanas y el flujo de trabajo. Una nueva barra de herramientas lateral proporciona acceso rápido a la selección de pistas, la biblioteca MultiPicker y otras ventanas clave. La función Multi-Vista permite mostrar varias ventanas y elementos como paneles superpuestos sin que se solapen, lo que crea un espacio de trabajo muy flexible. Muchas ventanas, incluidas Pistas, Piano Roll y otras, se han rediseñado para mejorar la usabilidad y ofrecer una interfaz más limpia e intuitiva.

Tenemos una nueva y sorprendente función llamada **"Notas-IA"**. Esta función transcribe audio polifónico a MIDI, por lo que se puede ver en notación musical o reproducir como MIDI. Puede transcribir todo el archivo (todos los instrumentos con tono) y toda la percusión. O puede transcribir instrumentos individuales dentro del audio (batería, bajo, guitarras/piano, voces). Utiliza una **red neuronal de IA** para producir resultados precisos y que suenan muy musicales cuando se reproducen. Solo tienes que elegir un archivo de audio (mp3, .m4a, .wav, etc.) de tu banda o canción pop favorita y, a continuación, seleccionar el instrumento o instrumentos que deseas transcribir y las pistas de destino para MIDI. Puedes obtener transcripciones de los instrumentos (bajo, batería, guitarras/pianos, voces), que puedes reproducir de forma independiente o junto con el audio de la canción. Es una forma estupenda de aprender nuevas canciones, ya que puedes ver cómo se tocan las partes en el teclado del piano o en el mástil de la guitarra. Utilízalo junto con la función **"Fragmentos-IA"** y también podrás dividir el audio original en pistas separadas.

Y mucho más... ¡más de 100 nuevas funciones en Band-in-a-Box 2026 para Windows!

La última versión del **plugin DAW Band-in-a-Box** sigue ofreciendo una integración perfecta con los principales DAW. Disfruta de una sincronización perfecta con tu DAW, como Presonus Studio One o Pro Tools, con soporte completo para

cambios de tempo en coma flotante, lo que facilita el cambio de estilos y mantiene tu flujo de trabajo en movimiento, ¡y mucho más!

Band-in-a-Box para Android se incluye con el instalador. El archivo `bb-android-96.apk` se encuentra en la carpeta `bb\Android`. Puede copiar este archivo a cualquier dispositivo Android para instalar la aplicación. Si no tiene un dispositivo Android, puede ejecutar la aplicación en su PC utilizando un emulador llamado BlueStacks, que puede descargar de forma gratuita. Descargue la versión para Android 11 de BlueStacks, instálela y, a continuación, arrastre el archivo `.apk` a la ventana de BlueStacks para ejecutarlo.

Nuevo contenido adicional disponible para Band-in-a-Box 2026

Además de los 202 nuevos RealTracks, tenemos más contenido nuevo disponible para Band-in-a-Box 2026.

- **Bonus Unreleased RealTracks/RealDrums (20) with 20 RealStyles**
- **29 MIDI SuperTracks**
 - MIDI SuperTracks Set 46: Piano and Organ (7 MIDI SuperTracks)
 - MIDI SuperTracks Set 47: More SynthMaster (22 MIDI SuperTracks)
- **25 Estilos Todo-MIDI**
 - MIDI Styles Set 92: Look Ma! More MIDI 15: Latin Jazz (15 Styles)
 - MIDI Styles Set 93: Look Ma! More MIDI 16: SynthMaster (10 Styles)
- **14 Estudios instrumentales**
 - Instrumental Studies Set 24: Groovin' Blues Soloing (6 Instrumental Studies)
 - Instrumental Studies Set 25: Soul Jazz Guitar Soloing (8 Instrumental Studies)
- **24 Interpretaciones de Artistas**
 - Artist Performance Set 19: Songs with Vocals Volume 9 (12 canciones)
 - Artist Performance Set 20: Songs with Vocals Volume 10 (12 canciones)
- **20 Fragmentos de RealDrums**
 - RealDrums Stems Set 9: Cool Brushes (10 RealDrum Stems)
 - RealDrums Stems Set 10: Groovin' Sticks (10 RealDrum Stems)
- **Más de 50 RealTracks reproducibles**
 - Playable RealTracks Set 5 (Más de 50 nuevos sonidos con demostraciones de audio.)
- **SynthMaster Sounds Set 1** (12 sonidos con demostración de audios)
- **SynthMaster Sounds & Styles Set 2** (15 sonidos y estilos con demostraciones de audio)
- **RealCombos Booster PAK for 2026**
- **XPro Styles PAK 10** - 100 nuevos RealStyles - Disponible por separado
- **Xtra Styles PAK 21** - 200 nuevos RealStyles - Disponible por separado
- **Android Band-in-a-Box app** (incluido), **iOS Band-in-a-Box app access** (via App Store)

Resumen de nuevas funciones

Mejoras en la interfaz gráfica de usuario

Característica principal: Hay una nueva interfaz gráfica de usuario para la pantalla principal y muchas ventanas del programa, lo que le da a toda la interfaz un aspecto moderno y coherente con una usabilidad mejorada.

La barra de herramientas superior

Diseño renovado: La barra de herramientas superior se ha rediseñado utilizando grupos lógicos de controles relacionados, dispuestos de izquierda a derecha:

- Exportar: Estación de Arrastre y botones de exportación.
- Archivo: Nuevo, Abrir, Guardar y comandos relacionados.
- Control de transporte: Controles estándar de reproducción y grabación.
- Canción y estilo: información sobre la canción, detalles del estilo y propiedades.
- Configuración de canciones: controles de reproducción y configuración.
- Herramientas adicionales: Botones para funciones adicionales.

Diseño coherente de iconos: los iconos de los botones son visualmente coherentes en toda la aplicación y siguen las convenciones estándar de diseño de la interfaz de usuario.

Botones personalizables: los botones de los grupos Archivo, Configuración de la canción y Herramientas adicionales se pueden añadir o eliminar según tus preferencias.

Opciones del modo de visualización de botones: Todos los botones de la barra de herramientas superior pueden mostrar una imagen o un título. El modo de título utiliza botones más grandes, por lo que caben menos botones en la pantalla.

Mejora de la legibilidad: los títulos de los botones utilizan una fuente fácil de leer para que el texto sea nítido y claro, en lugar de estar incrustados en las imágenes de los botones.

Compatibilidad con baja resolución: Las barras de herramientas y la pantalla principal son compatibles con pantallas de 1024×768. Las barras de herramientas cambian automáticamente de tamaño para evitar recortes.

Mejora de la estación de para soltar: La estación para soltar ahora tiene un tema coherente y segmentos de Arrastre más grandes para mejorar la legibilidad.

Modo arrastrar y soltar: El modo DAW Plugin ahora se denomina modo "arrastrar y soltar".

Botón de arrastrar: Se ha añadido un nuevo botón Arrastrar. Se trata de un botón dividido con un modo de arrastrar y soltar en la parte izquierda como botón principal y un menú desplegable con opciones adicionales de arrastrar y soltar en la parte derecha.

Indicador del modo arrastrar y soltar activo: Cuando el modo Arrastrar y soltar está activo, un botón rojo y un texto descriptivo en el menú desplegable indican claramente su estado.

Botón Maestro: Se ha añadido un nuevo botón [Maestro]. Se trata de un botón dividido con un botón principal a la izquierda que se puede arrastrar y soltar en la estación de colocación para renderizar la mezcla maestra, y un menú desplegable a la derecha con opciones adicionales para renderizar la canción.

Opción para simplificar los nombres de archivo: Una nueva opción en el cuadro de diálogo Configuración de arrastrar y soltar controla cómo se generan los nombres de archivo, con tres opciones: Predeterminado (largo y descriptivo), Largo simple (nombre del instrumento) y Corto simple (solo nombre de la pista).

Botón Importar: Un nuevo botón [Importar] ofrece opciones para importar MIDI o audio a la canción actual. (Este botón se puede añadir mediante las preferencias de la barra de herramientas).

Indicadores de estado activo para los botones de transporte: Los botones [Reproducir], [Generar+Reproducir], [Pausa], [Detener] y [Grabar] ahora muestran un estado activo. Por ejemplo, el botón [Reproducir] se vuelve verde durante la reproducción; y el botón [Generar+Reproducir] se vuelve azul durante la generación de la pista, antes de que comience la reproducción.

Botón de estado activo para ciclo: El botón [Ciclo] muestra un estado activo cuando la sección de ciclo (que repite la región resaltada) está habilitada.

Información sobre la vista general de la canción: al pasar el cursor por encima de la vista general de la canción (debajo de los botones de transporte) se muestran los números de compás y estrofa.

Indicador de resumen de la canción: El resumen de la canción indica los cambios en la configuración de compases (por ejemplo, cambios de volumen, cambios de compases/tiempos) con una línea roja.

Modo de visualización de la vista general de la canción: La vista general de la canción se puede configurar en pequeño (en Transporte), ancho completo u oculto por completo.

Edición del título de la canción en línea: ahora se puede editar el campo "Título de la canción" sin abrir un cuadro de diálogo modal.

Área de información de la canción: muestra la duración de la canción.

Información sobre el nombre del estilo: al pasar el cursor sobre el nombre del estilo, se muestran los nombres completos cortos y largos, lo que resulta útil cuando la barra de herramientas es estrecha.

Cuadro de diálogo Memo de estilo: un nuevo cuadro de diálogo, similar al cuadro de diálogo Memo de canción, muestra un resumen de la información sobre el estilo.

Pantalla de transposición visual siempre visible: La transposición visual está siempre visible y muestra +0 cuando no se aplica ninguna transposición.

Indicador dinámico de compás: El botón Compás siempre muestra el compás del estilo y muestra un asterisco si se produce algún cambio de compás o de tiempos/compases en la canción.

Control del ciclo de canción: El botón [Repetir Canción] muestra su estado activado/desactivado e incluye un menú desplegable con opciones como "nunca habilitar" o «siempre habilitar".

Botones de Tempo Manual mejorados: Se ha aumentado el tamaño de los botones para facilitar su pulsación.

Menú desplegable: un grupo de botones situado en la parte superior derecha muestra un menú desplegable (tres puntos) cuando los botones seleccionados no caben en la pantalla.

Icono de engranaje: El icono de engranaje situado en el extremo derecho de la barra de herramientas superior le permite abrir el cuadro de diálogo Configuración de la barra de herramientas o Preferencias del programa.

La barra de herramientas lateral

Barra de herramientas lateral: Una nueva barra de herramientas lateral proporciona acceso rápido a la selección de pistas, la ventana de la biblioteca MultiPicker y otras ventanas.

Opción de posición: La barra lateral se puede colocar en el lado izquierdo o derecho de la pantalla.

Opción de cambio de tamaño: puede cambiar el tamaño de la barra de herramientas lateral (más estrecha o más ancha) arrastrando su borde. Su anchura se recuerda entre sesiones.

Opción de cambio de tamaño: puede cambiar el tamaño de la barra de herramientas lateral (más estrecha o más ancha) arrastrando su borde. Su anchura se recuerda entre sesiones.

Selector de pista: El selector de pista con un botón [+] proporciona un lugar central para elegir la pista activa y acceder a los ajustes y comandos relacionados con la pista.

Botones de vista: Los grupos lógicos de botones de vista en la barra de herramientas lateral permiten cambiar la ventana principal (por ejemplo, Acordes, Pistas, Notación, etc.) y abrir ventanas secundarias (Piano grande, Guitarra, Letra, Batería).

Ventanas acopladas frente a ventanas flotantes: cada ventana se puede mostrar acoplada en el espacio de trabajo principal o como una ventana flotante.

- Haga clic con la tecla Ctrl pulsada en un botón de vista para forzar que la ventana flote.
- Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en un botón de vista para añadir la ventana como acoplada en el espacio de trabajo principal.
- Todos los botones de vista muestran un estado activo cuando su ventana está acoplada.
- La ventana de la biblioteca MultiPicker también se puede acoplar o mantener flotante. Pulsa Ctrl+clic en el botón [Biblioteca] para forzar su apertura como ventana flotante.

Multi-Vista

Acoplar varias ventanas: Puede acoplar varias ventanas en el espacio de trabajo principal pulsando Mayús + clic en sus botones. Por ejemplo, para crear un diseño superior/inferior de acordes y notación, haga clic en [Acordes] y, a continuación, pulse Mayús + clic en [Notación]. También puede añadir ventanas de Letra, Guitarra o Piano a una vista múltiple haciendo clic en sus respectivos botones.

MAA Multi-Vista: El Mago de Acorde de Audio (MAA) utiliza un diseño especial de vista múltiple, con la ventana Chord Sheet en la parte superior y la ventana Edición de Audio en la parte inferior.

Diseño ajustable: todas las ventanas acopladas incluyen divisores, lo que le permite ajustar su tamaño vertical.

Acceso predeterminado a la vista múltiple: El botón [Vistas] carga el diseño predeterminado de vista múltiple (combinación de ventanas incrustadas y/o flotantes).

Acceso predeterminado a la vista múltiple: El botón [Vistas] carga el diseño predeterminado de vista múltiple (combinación de ventanas incrustadas y/o flotantes).

Ventanas individuales

Diseño coherente de la barra de herramientas: ahora todas las ventanas incluyen una barra de herramientas con un tema visual unificado. Los controles estándar (por ejemplo, Preferencias, Dock, Ayuda) se encuentran a la derecha, mientras que los controles específicos de cada ventana aparecen a la izquierda con etiquetas descriptivas.

Menú desplegable para ventanas pequeñas: cada barra de herramientas incluye un menú desplegable (tres puntos) para mostrar los controles del lado izquierdo que no caben cuando la ventana es estrecha.

Menú desplegable para ventanas pequeñas: cada barra de herramientas incluye un menú desplegable (tres puntos) para mostrar los controles del lado izquierdo que no caben cuando la ventana es estrecha.

Controles de zoom coherentes: muchas ventanas incluyen ahora barras de desplazamiento estandarizadas y botones de zoom horizontal o vertical.

Mejoras en la barra de herramientas de la hoja de acordes: La barra de herramientas de la hoja de acordes proporciona un fácil acceso al control para abrir capas, ajustar las opciones de visualización de acordes y configurar el número de filas y columnas que se muestran.

Menú contextual de la hoja de acordes: Se ha optimizado el orden de los elementos del menú contextual de la hoja de acordes para facilitar el acceso.

Puntos del símbolo de repetición suaves: los puntos del símbolo de repetición tenían anteriormente un aspecto "estrellado"; ahora son círculos suaves.

Mejora de la ventana del mezclador: La ventana del mezclador tiene un diseño más limpio y fácil de leer.

Etiquetas de control del mezclador siempre visibles: Las etiquetas de los controles de volumen, panning, reverberación y tono del mezclador ahora están siempre visibles y permanecen centradas sobre sus respectivos controles.

Cuadro de diálogo Configuración del mezclador: La ventana Mezclador ahora tiene un cuadro de diálogo Configuración del mezclador estándar.

Ubicación del botón de visibilidad de pistas en el mezclador: El botón con forma de ojo se ha movido a la parte superior del mezclador, lo que facilita la selección de las pistas que se muestran.

Configuración del mezclador desde el botón "ojo": El menú desplegable del botón "ojo" ahora incluye una opción para abrir el cuadro de diálogo Configuración del mezclador.

Actualización dinámica de la visibilidad de la pista: al cambiar la opción de mostrar/ocultar automáticamente en el cuadro de diálogo Configuración del mezclador, se actualiza la lista desplegable del botón "ojo" para reflejar la nueva configuración.

Control de visibilidad de pistas: Las pistas configuradas como visibles mediante el botón "ojo" en la ventana Mezclador o Pistas permanecen visibles para la canción actual, y esta configuración se guarda con la canción.

Actualización dinámica de Actividad de Pistas: en la ventana Mezclador o Pistas, las pistas actualizan automáticamente su estado activo o inactivo en tiempo real. Las acciones como cargar canciones o estilos se reflejan inmediatamente, lo que garantiza que la ventana siempre muestre con precisión la actividad actual de las pistas.

Esquema de colores renovado: Las ventanas Edición de audio y Pistas presentan un esquema de colores renovado diseñado para mejorar la legibilidad y reducir la fatiga visual, lo que proporciona un entorno de trabajo más limpio y agradable.

Ventana de pistas: flotante o acoplada: la ventana puede ser flotante o acoplada. Un botón situado en la parte superior derecha permite cambiar entre los dos modos.

Ventana de Pistas - Visualización de plugins por pista: ahora la ventana te permite seleccionar plugins en cada pista. Al hacer clic en el nuevo botón [Fx] se muestran los plugins de la pista seleccionada, mientras que al hacer clic con la tecla Ctrl pulsada se muestran los plugins de todas las pistas.

Ventana de Pistas - Visualización del teclado de piano por pista: La ventana puede mostrar el teclado de piano en cada pista. Al hacer clic en el nuevo botón [P] se muestra el teclado de piano de la pista seleccionada, mientras que al hacer clic con la tecla Ctrl pulsada se muestra el teclado de piano de todas las pistas.

Ventana de Pistas - Botón de visibilidad de pistas: El nuevo botón [Mostrar pistas] te permite elegir qué pistas se muestran. Las pistas marcadas como visibles con este botón permanecen visibles para la canción actual, y esta configuración se guarda con la canción.

Ventana de Pistas - Etiquetas de volumen/paneo/reverberación/tono: Se han añadido etiquetas para el volumen, la panorámica, la reverberación y el tono. controls, and they remain centered above their respective controls.

Ventana Tracks - Etiquetas del medidor VU maestro: Los medidores VU maestros ahora incluyen etiquetas y combinan con el tema oscuro.

Ventana de pistas: divisores más limpios: los divisores entre pistas tienen un aspecto más limpio.

Ventana de Pistas - Altura de pista: La altura de las pistas se puede ajustar individualmente arrastrando un divisor de pista.

Ventana de Pistas: establecer todas las pistas a la misma altura: arrastre un divisor de pistas mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, suelte el botón del ratón. Todas las pistas se establecerán a esa altura.

Ventana de Pistas - Comportamiento de la rueda del ratón: La función de la rueda del ratón está estandarizada, con diferentes funciones dependiendo de dónde se utilice.

- Al desplazarse por el lado izquierdo de la ventana, se desplaza verticalmente.
- Al desplazarse por el lado derecho se amplía horizontalmente.
- Al desplazarse sobre los controles de volumen, paneo, reverberación o tono, se ajustan esos parámetros.
- Al desplazarse mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, se modifica la altura de todas las pistas.
- Al mantener pulsada la tecla Mayús y desplazarse, la ventana se desplaza verticalmente.

Información sobre herramientas de columnas: ahora aparece información sobre herramientas para las columnas de las listas en varias ventanas de selección (biblioteca MultiPicker, StylesPicker, RealDrums Picker, etc.). Al pasar el cursor por encima de una columna, se muestra su nombre completo, lo que resulta especialmente útil cuando la columna es demasiado estrecha para mostrar el nombre completo.

Mejoras en la pestaña de la biblioteca MultiPicker: Se han mejorado las pestañas del selector para que permanezcan siempre en una sola fila, con todas las pestañas visibles utilizando títulos abreviados cuando sea necesario. Además, al pasar el cursor por encima de una pestaña, aparecen información sobre herramientas que muestran su nombre completo.

Otras áreas

Mejoras en el selector de colores: El cuadro de diálogo Opciones de visualización incluye varias mejoras en el selector de colores.

- Se han mejorado los nombres y el orden de los elementos.
- Un punto indicador de posición muestra dónde se ha hecho clic en la paleta de colores.
- Las muestras "Nuevo" y "Actual" te permiten volver al color actual del elemento.
- El botón [Esquema de carga] incluye una opción para cambiar entre el modo oscuro y el modo claro de la hoja de acordes.
- El nuevo botón [Restablecer todo] restablece únicamente los colores al estado en el que se encontraban cuando se abrió el cuadro de diálogo.

Casilla de verificación "Abrir automáticamente" en la ventana Líricas Grandes: La barra de herramientas ahora incluye una casilla de verificación "Abrir automáticamente".

Acceso a la edición de eventos de texto: El editor de listas de eventos incluye un botón para abrir el cuadro de diálogo Eventos de texto.

Cuadro de diálogo flotante del Jukebox: Se ha añadido un nuevo cuadro de diálogo flotante del Jukebox; permanece abierto durante la reproducción, se puede cambiar su tamaño e incluye los botones [Anterior] y [Siguiente].

Acceso a los tutoriales en vídeo: Se ha añadido una opción al menú Ayuda | Sitio web de PG Music para abrir la página web de tutoriales en vídeo.

Acceso al Administrador de instalación: puede ejecutar la nueva versión del Administrador de instalación desde el submenú Ayuda | Utilidades. (El Administrador de descargas anterior sigue estando disponible).

Submenú ampliado Congelar pistas: El submenú Reproducir | Congelar pistas ahora permite congelar cualquier pista disponible, incluidas las pistas de utilidad, y muestra etiquetas de pista personalizadas si se utilizan.

Botón de la barra de herramientas en Preferencias: El cuadro de diálogo Preferencias incluye un nuevo botón para configurar las preferencias de la barra de herramientas.

Configuración de la barra de herramientas en el menú Opciones: Se ha añadido un nuevo elemento al menú Opciones para configurar las preferencias de la barra de herramientas.

Opciones añadidas al menú del botón Track: Se han añadido nuevos elementos para editar MIDI (1. Redirigir a canales de guitarra, 2. Redirigir a canales de guitarra (conservando los canales de guitarra existentes), 3. Redirigir a canales de bajo, 4. Redirigir a canales de piano).

Notas IA (audio polifónico a MIDI)

La increíble nueva función "Notas-AI" transcribe audio polifónico a MIDI, lo que permite verlo en notación musical o reproducirlo como MIDI. Puede transcribir un archivo de audio completo (todos los instrumentos con tono y toda la percusión), o puede aislar y transcribir instrumentos individuales (percusión, bajo, guitarras/piano y voces). Utiliza una red neuronal de IA avanzada para producir resultados muy precisos que suenan excepcionalmente musicales cuando se reproducen. Por ejemplo, carga tu canción pop favorita y genera transcripciones para sus instrumentos (bajo, batería, guitarras/pianos, voces), que puedes reproducir por separado o junto con el audio de la canción. Es una forma excelente de aprender canciones, ya que puedes seguir visualmente las partes mientras se reproducen en el teclado del piano o en el mástil de la guitarra. También puedes utilizar esta función junto con la función "Fragmentos-AI" para dividir el audio original en pistas separadas.

Para utilizarlo, haga clic en el botón [AI] de la barra de herramientas y seleccione AI-Notes en el menú desplegable, o pulse las teclas N O T A S Intro para abrir el cuadro de diálogo Transcriptor de Notas de audio IA y Separador de Fragmentos. A continuación, seleccione un archivo de audio (MP3, M4A, WAV, etc.), elija el instrumento o instrumentos que desea transcribir, especifique la pista o pistas de destino para MIDI y pulse OK.

Mejoras en los fragmentos IA

El cuadro de diálogo AI Stems ahora incluye transcripción de audio a MIDI, lo que le permite convertir cualquier pista separada (o la mezcla completa) a MIDI. Estas transcripciones MIDI se pueden ver, editar, remezclar o utilizar con fines didácticos. Por ejemplo, puede importar las voces de su cantante favorito, transcribir la parte instrumental que desee a MIDI y, a continuación, utilizar Band-in-a-Box para reorganizar o sustituir las pistas de acompañamiento, creando así una mezcla totalmente personalizada.

El cuadro de diálogo ahora incluye instrucciones sobre cómo crear fragmentos y/o transcripciones.

Mejoras en la ventana del piano roll

Mejoras visuales

Esquema de colores modernizado: una paleta de colores totalmente renovada en todo el piano roll para mejorar la claridad visual y ofrecer un aspecto más contemporáneo.

Sombreado por velocidad predeterminado: ahora las notas se codifican por colores según la velocidad, de modo que las velocidades más altas aparecen más brillantes y saturadas, y las velocidades más bajas aparecen más tenues.

Indicador de Do central: Un marcador visual claro resalta el Do central (C5) en el teclado para facilitar la orientación de las octavas.

Cursor de reproducción a toda altura: El Piano Roll ahora cuenta con dos cursores distintos a toda altura: un cursor de reproducción verde que sigue la posición de reproducción actual y un cursor de posición azul que marca la posición de edición/inicio.

Cursores de reproducción y posición separados: los cursores de reproducción (verde) y edición (azul) ahora son distintos, lo que coincide con el comportamiento de la ventana de edición de audio para ofrecer una experiencia de usuario coherente.

Cursor de edición de velocidad: aparece un cursor especializado al mantener pulsada la tecla Ctrl y arrastrar notas para ajustar la velocidad, centrado con precisión en el punto de clic para mejorar el control.

Pantalla de notas e información

Visualización personalizable del texto de las notas: La nueva opción del menú "Visualización de notas" te permite elegir qué información aparece en cada nota (nombre de la nota, velocidad, duración, etc.), lo que te permite controlar la densidad de la información visual.

Ajuste inteligente del tamaño del texto de las notas: ahora, el texto de las notas se acorta automáticamente cuando estas son demasiado pequeñas para mostrar toda la información, lo que mantiene la legibilidad en todos los niveles de zoom.

Información detallada sobre las notas: Al pasar el cursor por encima de cualquier nota, aparece información detallada que muestra el tono, la velocidad, la duración, la posición, el canal y mucho más. Al pasar el cursor por encima de un espacio vacío, la información muestra qué nota se crearía en esa ubicación.

Retroalimentación de duración en tiempo real: al ajustar la duración de una nota arrastrándola, el valor de duración actualizado se muestra en tiempo real mientras se arrastra.

Nombres de sonidos de batería para el canal 10: En el canal 10, las notas y el teclado muestran el nombre del sonido de batería asociado a cada tecla (por ejemplo, "C5 (Kick)") junto con el nombre estándar de la nota, lo que hace que la programación de la batería sea más intuitiva.

Notación de guitarra para los canales 11-16: En los canales 11-16, las notas y el teclado muestran información sobre las cuerdas y los trastes de la guitarra (por ejemplo, "C5 (2s/1f)" para la segunda cuerda, primer traste) junto con el nombre estándar de la nota, lo que mejora la edición MIDI orientada a la guitarra.

Formato Compás.Tiempos.Tick: Todas las pantallas de posición utilizan ahora el formato estándar del sector compás.tiempos.tick (c.t.t) para garantizar la coherencia y una referencia temporal más clara.

Visualización de los nombres de las notas en el teclado: puede alternar los nombres de las notas MIDI en el teclado para una referencia rápida, con un espaciado mejorado en las etiquetas de las teclas negras para una mejor legibilidad.

Cuadrícula y sincronización

Controles avanzados de cuadrícula: Las nuevas opciones del menú Cuadrícula le permiten:

- Activar/desactivar la cuadrícula.

- Ajuste la resolución de la cuadrícula para que se adapte a su flujo de trabajo.
- Aplica swing o groove a la cuadrícula para crear sensaciones de tiempo no lineales.

Ajustar con tecla de acceso rápido: El sistema mejorado de ajuste a la cuadrícula ahora incluye una tecla de acceso rápido (Mayús + S) para cambiar rápidamente. La función de ajuste funciona de manera consistente, tanto si estás introduciendo nuevas notas como si estás moviendo las existentes.

Fuerza de ajuste ajustable: un nuevo ajuste de "Fuerza de ajuste" (0-100 %) te permite ajustar con precisión la fuerza con la que las notas se adhieren a la cuadrícula, lo que permite cambios sutiles en el tiempo sin perder la sensación rítmica libre cuando se desea.

Movimiento sensible a la cuadrícula: al mover una nota con las teclas de flecha, el movimiento de la nota sigue la resolución actual de la cuadrícula, lo que proporciona una navegación más predecible y alineada musicalmente.

Región de Ciclo

Editor visual del área de ciclo: aparece una nueva área dedicada a la región de ciclo en el panel Regla, lo que proporciona una gestión intuitiva de los ciclos.

- La región del ciclo predeterminada (desactivada) abarca los compases 1-4.
- Haga clic y arrastre para definir una nueva región de ciclo.
- Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en la región del ciclo para activar o desactivar el ciclo.
- Arrastra el borde izquierdo o derecho para ajustar los puntos de inicio y fin del ciclo.
- Arrastra el cuerpo de la región del ciclo para moverlo a una nueva posición.

Herramientas de edición de notas

Herramienta Pluma como predeterminada: La herramienta Pluma es ahora el modo de cursor predeterminado, lo que agiliza la introducción de notas para una composición más rápida.

Herramienta Dividir: Una nueva herramienta Dividir te permite dividir una nota en dos en el punto donde hagas clic.

Creación de notas con clic y arrastre: Crea notas con duraciones personalizadas haciendo clic y arrastrando horizontalmente. Las notas se extienden a medida que arrastras, con retroalimentación visual en tiempo real.

Movimiento flexible de notas: Mueva las notas haciendo clic y arrastrando. De forma predeterminada, el movimiento está bloqueado por ejes (restringido al tono o al tiempo) para permitir una edición precisa. Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras arrastra para desbloquear y mover las notas libremente en ambas direcciones.

Edición de duración basada en los bordes: haz clic y arrastra desde el borde izquierdo de una nota para ajustar simultáneamente su posición inicial y su duración.

Introducción de notas en el teclado del piano: Haga clic directamente en el teclado del piano para insertar una nota en la posición actual del cursor. Mantenga pulsada la tecla del teclado del piano para aumentar la duración de la nota mientras la mantiene pulsada.

Edición directa de velocidad: Mantenga pulsada la tecla Ctrl y arrastre las notas verticalmente para ajustar la velocidad. El valor actual de velocidad se muestra en tiempo real mientras arrastra.

Ajuste del tiempo del evento con Mayús + Arrastrar: en el panel Evento gráfico, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras hace clic y arrastra un evento horizontalmente para desplazarlo en el tiempo. Si se seleccionan varios eventos, todos los eventos seleccionados se moverán juntos.

Mejora del rectángulo de selección: ahora el rectángulo de selección selecciona todas las notas que se superponen con el área de selección, no solo aquellas cuyas posiciones iniciales se encuentran dentro de ella, lo que hace que la selección de varias notas sea más intuitiva.

Atajos de teclado

Atajos del panel de notas

- 1 – 6: Activa o desactiva el modo Herramienta.
- Shift: Activa la herramienta de selección para seleccionar varias notas.
- Shift en una nota: Permite el movimiento libre en ambas direcciones (elimina el bloqueo del eje).
- Shift+Ctrl: Activa la herramienta de eliminación para borrar notas.
- Ctrl+Arrastrar: Ajusta la velocidad de la nota con retroalimentación visual en tiempo real.
- Cursores izquierda/derecha: Mueve la nota seleccionada una resolución de cuadrícula, o mueve el cursor si no hay ninguna nota seleccionada.
- Shift+L Cursor / Shift+R Cursor: Selecciona la nota adyacente a la izquierda o a la derecha.
- Cursores arriba/abajo: Mueve la nota seleccionada hacia arriba o hacia abajo un semitono.
- Mayús + cursor arriba / Mayús + cursor abajo: Mueve la nota seleccionada una octava hacia arriba o hacia abajo.
- N: Inserta una nueva nota en la posición del cursor utilizando el último tono introducido.
- Shift+S: Activa o desactiva la función de ajuste a la cuadrícula.

Atajos del Panel de Control

- Shift: Activa la herramienta de selección para seleccionar regiones de automatización.
- Ctrl: Activa el cursor de línea para dibujar líneas de automatización rectas.

Atajos del panel del teclado

- Shift: Activa la herramienta de selección.

Atajos del panel de reglas

- Shift: Activa o desactiva la reproducción en ciclo.

Zoom y navegación

Zoom vertical ampliado: amplíe verticalmente hasta una sola octava para editar con detalle rangos de tono específicos, o reduzca para mostrar todas las notas dentro de la altura visible de la ventana.

Zoom horizontal completo hacia fuera: aleja completamente la imagen horizontalmente para ver todo el proyecto en el Piano Roll de una sola vez, ideal para revisar la estructura general de la canción y los patrones de largo alcance.

Control de desplazamiento automático: una nueva opción "Desplazamiento del ratón" en el menú Desplazamiento te permite activar o desactivar el desplazamiento con la rueda del ratón en el Piano Roll, lo que te permite controlar el comportamiento de la navegación.

Clic con el cursor: al hacer clic en cualquier lugar del panel Regla o Nota (sin arrastrar), el cursor se desplaza a esa posición para permitir una navegación rápida y precisa.

Reproducción con doble clic en la regla: haga doble clic en cualquier lugar de la regla para iniciar la reproducción desde esa posición, lo que facilita la audición rápida de secciones específicas.

Funciones avanzadas

Modo mono: activa el "modo mono" en la barra de herramientas para garantizar que solo se reproduzca una nota a la vez, lo que resulta perfecto para crear secuencias melódicas y líneas de una sola nota sin superposiciones de acordes no deseadas.

Intensidad de cuantización: utilice las opciones del 0 al 100 % del menú Cuantizar para ajustar con precisión la intensidad de la cuantización.

Cuadro de diálogo Cuantizar completo: El cuadro de diálogo Cuantizar rediseñado proporciona un control preciso y flexible sobre la sincronización y la alineación musical:

- Cuadro de diálogo Cuantizar completo: El cuadro de diálogo Cuantizar rediseñado proporciona un control preciso y flexible sobre la sincronización y la alineación musical:
- Escala de cuantización: Ajusta las notas a una escala musical seleccionada.
- Cuantificar velocidad: Normalizar o modificar rangos de velocidad.
- Encabezados de sección en los que se puede hacer clic: Active o desactive rápidamente cada tipo de cuantización haciendo clic en su barra de título.

Sistema de filtrado avanzado: un nuevo cuadro de diálogo de filtrado flotante ofrece sofisticadas funciones de filtrado de notas:

- Filtro de tono: muestra u oculta las notas por tono (admite nombres de notas).
- Filtro de rango de cuerdas: muestra notas dentro de rangos específicos de cuerdas de guitarra.
- Filtro de rango de trastes: muestra las notas dentro de rangos de trastes específicos.
- Filtro de rango de posición: Filtra las notas por rango de tiempo utilizando el formato de compás.beat.tick.
- Filtro de duración: muestra las notas según su duración.
- Filtro de canal MIDI: muestra u oculta notas por canal, con prácticos botones Todo/Ninguno.
- Filtro de velocidad: Filtra por rangos de velocidad.
- Filtro invertir: intercambia instantáneamente las notas visibles y ocultas.
- Alternar individualmente: habilita o deshabilita cada criterio de filtro de forma independiente.
- Selección con reconocimiento de filtros: el rectángulo de selección respeta los filtros y ofrece la opción de seleccionar notas filtradas.

Selección de herramientas de edición: elija entre diferentes modos de herramientas de edición en la barra de herramientas para optimizar su flujo de trabajo para diferentes tareas. La opción "Clic derecho" del menú Pluma le permite configurar el comportamiento del clic derecho. De forma predeterminada, al arrastrar con el botón derecho se seleccionan las notas.

Mejoras en la interfaz gráfica de usuario

Barra de herramientas optimizada: La barra de herramientas se ha reorganizado por completo y ahora todas las funciones están organizadas en menús claros y lógicos para ofrecer una interfaz más limpia y profesional. d

- Herramienta: Selecciona la herramienta de edición activa.
- Canal: Elige qué canal MIDI mostrar y editar.
- Pista reproducible: Enable or disable the Playable Track.
- Modo monofónico: Activa o desactiva el modo mono.
- Cuadrícula: Configure la resolución, visibilidad y oscilación/ranura de la cuadrícula.
- Ajustar: Ajusta el comportamiento de ajuste, incluida la fuerza de ajuste y la alternancia.
- Cuantizar: Accede a los ajustes preestablecidos de cuantización rápida o al cuadro de diálogo Cuantizar completo.
- Duración: Aplica duraciones de nota predefinidas.
- Notas de filtro: Abra el cuadro de diálogo avanzado Filtro para controlar la visibilidad de las notas.
- Tipo de pantalla: Seleccione lo que muestra el panel de control (velocidad, controladores, etc.).

- **Mostrar:** Activa o desactiva funciones visuales como notas fantasma, sombreado de velocidad, visualización de notas y nombres de notas del teclado.
- **Desplazamiento:** Configure el comportamiento del ratón y el desplazamiento automático.
- **Botón de restablecimiento:** Restablece todos los ajustes a sus valores predeterminados.
- **Botón Ayuda:** Abre la documentación de ayuda en línea.
- **Botón Flotar/Anclar:** Flota o ancla la ventana Piano Roll.

Mejoras en el reproductor Separador de Fragmentos

Transcripción MIDI

Transcripción de audio a MIDI: Transforma cualquier archivo de audio en notación MIDI editable. El nuevo y potente motor de transcripción puede convertir instrumentos musicales o percusión en formato MIDI, lo que ofrece infinitas posibilidades para remezclar, aprender y producir música.

Transcripción de pistas individuales: transcribe el archivo fuente o stems específicos de forma independiente sin procesar toda la mezcla. Cada pista tiene un botón de transcripción específico (icono de corchea) que se vuelve azul cuando hay una transcripción disponible, lo que te permite arrastrar el archivo MIDI generado directamente a la ubicación deseada.

Flujos de trabajo de transcripción flexibles: combine operaciones a la perfección: divida un archivo de audio en fragmentos y, a continuación, transcriba todo de una vez o transcriba de forma selectiva solo los fragmentos que necesite. La función de transcripción se integra completamente con el flujo de trabajo de división de fragmentos para ofrecer la máxima flexibilidad.

Flujos de trabajo de transcripción flexibles: combine operaciones a la perfección: divida un archivo de audio en fragmentos y, a continuación, transcriba todo de una vez o transcriba de forma selectiva solo los fragmentos que necesite. La función de transcripción se integra completamente con el flujo de trabajo de división de fragmentos para ofrecer la máxima flexibilidad.

Opciones transcripción inteligentes de fuentes: al transcribir directamente el archivo fuente, la aplicación pregunta si se desea transcribir como batería o como notas musicales, lo que garantiza resultados óptimos en función del contenido.

Transcripción combinada de múltiples fragmentos: transcribe todas las pistas simultáneamente para crear archivos MIDI individuales para cada pista, además de un archivo combinado de "transcripción de origen" que fusiona todas las partes. Este enfoque produce resultados superiores en comparación con la transcripción directa del archivo de origen mezclado, al tiempo que proporciona archivos MIDI separados para cada pista.

Menú Transcripción: Un nuevo menú dedicado a la transcripción en la barra de herramientas proporciona acceso rápido a todos los ajustes y opciones de transcripción.

Línea de tiempo de la forma de onda y selección de región

Línea de tiempo visual de la forma de onda: una nueva forma de onda interactiva muestra el archivo de audio de origen con referencias temporales precisas. La línea de tiempo proporciona una representación visual del audio y enlaza directamente con los parámetros de inicio y duración.

Herramienta de selección de regiones: seleccione regiones específicas del archivo de audio directamente en la línea de tiempo de la forma de onda haciendo clic y arrastrando. Los valores de inicio y duración se actualizan automáticamente para ajustarse a la selección, lo que facilita el procesamiento solo de las partes que necesita.

Zoom y desplazamiento de la línea de tiempo: navegue sin esfuerzo por archivos de audio de gran tamaño con las funciones de zoom y desplazamiento de la línea de tiempo de la forma de onda, lo que le permite centrarse en secciones precisas o ver toda la canción de un vistazo.

Parámetro de hora de inicio: un nuevo parámetro de "Tiempo de inicio" le permite especificar exactamente en qué parte del archivo de audio comenzar el procesamiento, lo que le ofrece un control preciso sobre qué partes del audio dividir o transcribir.

Precisión de tiempo mejorada: los valores de tiempo ahora se muestran en segundos con fracciones decimales al seleccionar regiones y establecer posiciones de inicio para una mayor precisión.

Gestión de bibliotecas

División por lotes de stems desde una carpeta: la opción «Seleccionar una carpeta con canciones para dividir» del menú Stems realiza una operación por lotes en todas las canciones de la carpeta seleccionada. Cada canción se dividirá en stems y se añadirá automáticamente a la biblioteca, lo que agiliza el proceso de gestión de varias canciones a la vez.

Añadir por lotes a la biblioteca: Añade rápidamente varias canciones a tu biblioteca a la vez, en lugar de una por una, lo que facilita la creación de tu colección.

Gestión de la biblioteca mediante arrastrar y soltar: Arrastra y suelta una o varias canciones directamente en el panel Biblioteca para añadir las instantáneamente a tu colección, sin necesidad de utilizar el cuadro de diálogo Añadir canción.

Carga de canciones mediante arrastrar y soltar: arrastre y suelte una canción en la tabla de pistas para cargarla al instante, lo que proporciona un flujo de trabajo más rápido e intuitivo.

Búsqueda en la biblioteca: una nueva barra de búsqueda le permite encontrar rápidamente canciones en su biblioteca por nombre, algo esencial para navegar por colecciones grandes.

Automatización del flujo de trabajo

División automática tras la apertura: active esta configuración para comenzar a dividir automáticamente un archivo en fragmentos inmediatamente después de abrirlo, lo que elimina la necesidad de un clic adicional en su flujo de trabajo habitual.

Transcripción automática tras la división: cuando está activada, todos los fragmentos se transcriben automáticamente una vez completado el proceso de división, lo que crea un flujo de trabajo totalmente automatizado desde el archivo de audio hasta la salida MIDI.

Mejoras en la interfaz

Información detallada sobre herramientas: cada componente de la aplicación incluye ahora información útil sobre herramientas que aparece al pasar el cursor por encima, lo que facilita la comprensión de la función de cada control.

Menú de configuración: un nuevo menú de configuración específico consolida todas las preferencias de la aplicación en una única ubicación práctica, incluidas las opciones de automatización, los formatos de salida y los controles del mezclador.

Opción para transcribir el stem residual: se ha añadido una opción al menú de configuración para transcribir el stem residual. (Por defecto, el fragmento residual no se transcribe).

Opción de restablecer el mezclador: la opción "Restablecer mezclador" del menú de configuración permite devolver rápidamente todas las pistas del mezclador a su estado predeterminado, lo que resulta útil cuando se empieza de cero con una nueva canción.

Controles de transporte optimizados: se han eliminado los botones de cuenta atrás y sincronización para simplificar la sección de transporte, centrándose en los controles de reproducción básicos para los flujos de trabajo de stems y transcripción.

Parada automática durante el procesamiento: ahora la reproducción se detiene automáticamente cuando comienzan las operaciones de división o transcripción, lo que evita conflictos y garantiza un procesamiento limpio.

Gestión de archivos

Carpetas de salida organizadas: una nueva opción "Crear subcarpeta para archivos" en el menú Configuración organiza los archivos de stem y transcripción generados en subcarpetas específicas, lo que mantiene el directorio del archivo de origen ordenado.

Opciones de formato de fragmentos: estas opciones, que se han trasladado al submenú Configuración | Salida | Formato, le permiten elegir el formato de archivo de salida que prefiera (.wav, .mp3, .ogg, etc.) para los archivos fragmentos generados.

Compatibilidad con archivos M4A/MP4: ahora puede importar y procesar archivos M4A y MP4.

Nuevas teclas rápidas

S S 1 6 Intro: Abre el cuadro de diálogo Transcriptor de audio con IA y separador de fragmentos.

N O T A S Intro: Abre el cuadro de diálogo Transcriptor de audio con IA y separador de fragmentos.

I N T R O Intro: Abre el cuadro de diálogo Generar acordes para la introducción.

Otras características y mejoras

VSTSynthFont 3.6.1.2 i Se incluye. En la carpeta \bb\Documentations encontrará una lista completa de las correcciones de errores y las nuevas funciones.

Band-in-a-Box para Android se incluye con el instalador. El archivo bb-android-96.apk se encuentra en la carpeta bb\Android. Puede copiar este archivo a cualquier dispositivo Android para instalar la aplicación. Si no tiene un dispositivo Android, puede ejecutar la aplicación en su PC utilizando un emulador llamado BlueStacks, que puede descargar de forma gratuita. Descargue la versión Android 11 de BlueStacks, instálela y, a continuación, arrastre el archivo .apk a la ventana de BlueStacks para ejecutarlo. (Nota: BlueStacks incluye ajustes que le permiten desactivar los anuncios si le resultan molestos).


... ¡Y mucho más!

Introducción a Band-in-a-Box 2026

¡Echemos un vistazo a las fantásticas nuevas funciones de Band-in-a-Box 2026!

Mejoras en la interfaz gráfica de usuario

Característica principal: Hay una nueva interfaz gráfica de usuario para la pantalla principal y muchas ventanas del programa, lo que le da a toda la interfaz un aspecto moderno y coherente con una usabilidad mejorada.



La Barra de herramientas superior



Diseño rediseñado

La barra de herramientas superior se ha rediseñado utilizando grupos lógicos de controles relacionados, dispuestos de izquierda a derecha:

- Exportar: botones de Estación de Arrastre y Exportar.
- Archivo: Nuevo, Abrir, Guardar y comandos relacionados.
- Control de transporte: controles estándar de reproducción y grabación.
- Canción y estilo: información de la canción, detalles del estilo y propiedades.
- Ajustes de la canción: controles de reproducción y configuración.
- Herramientas adicionales: un conjunto personalizable de botones adicionales.


Diseño coherente de iconos

Los iconos de los botones son visualmente coherentes en toda la aplicación y siguen las convenciones estándar de diseño de la interfaz de usuario.




Botones personalizables

Los botones de los grupos Archivo, Configuración de la canción y Herramientas adicionales se pueden añadir o eliminar según sus preferencias. Puede configurar estos ajustes en el cuadro de diálogo **Configuración de la barra de herramientas**. Para abrirlo, utilice el icono de engranaje situado en el extremo derecho de la barra de herramientas, seleccione la opción de menú *Opciones | Configuración de la barra de herramientas* o haga clic en el botón **[Barra de herramientas]** del cuadro de diálogo **Preferencias (Ctrl+E u Opciones | Preferencias de Band-in-a-Box)**. A continuación, utilice las opciones de la pestaña **[Añadir/Eliminar botones]**. Hay ajustes preestablecidos de selección rápida para Predeterminados, Todos o Ninguno.




Opciones de modo de visualización de botones

Todos los botones de la barra de herramientas superior pueden mostrar una imagen o un título. El modo de título utiliza botones más grandes, por lo que caben menos botones en la pantalla. También puede ajustar el tamaño de la fuente de los títulos. Para configurarlos, utilice las opciones de la pestaña **[General]** del cuadro de diálogo **Configuración de la barra de herramientas**.




Mejora de la legibilidad

Los subtítulos de los botones utilizan una fuente fácil de leer para que el texto sea nítido y claro, en lugar de estar incrustados en las imágenes de los botones.



Compatibilidad con baja resolución

Las barras de herramientas y la pantalla principal admiten resoluciones de 1024×768. Las barras de herramientas cambian automáticamente de tamaño para evitar recortes.




Mejora de la estación para soltar

La estación para soltar ahora tiene un tema coherente y segmentos de entrega más grandes para mejorar la legibilidad.




Modo arrastrar y soltar

El modo DAW Plugin ahora se llama modo “arrastrar y soltar”.




Botón de arrastrar

Se ha añadido un nuevo botón [SoltarArrastrar]. Se trata de un botón dividido con un interruptor de modo arrastrar y soltar a la izquierda como botón principal y un menú desplegable con opciones adicionales de arrastrar y soltar a la derecha.




Indicador de modo activo de arrastrar y soltar

Cuando el modo arrastrar y soltar está activo, un botón rojo y un texto descriptivo en el menú desplegable indican claramente su estado.




Botón maestro

Se ha añadido un nuevo botón [Maestro]. Se trata de un botón dividido con un botón principal a la izquierda que se puede arrastrar y soltar en la estación de colocación para renderizar la mezcla maestra, y un menú desplegable a la derecha con opciones adicionales para renderizar la canción.




Opción para simplificar los nombres de archivo

Una nueva opción en el cuadro de diálogo Configuración de arrastrar y soltar controla cómo se generan los nombres de archivo, con tres opciones: Predeterminado (largo y descriptivo), Simple largo (nombre del instrumento) y Simple corto (solo nombre de la pista).



Botón Importar

El nuevo botón [Importar] ofrece opciones para importar MIDI o audio a la canción actual. (Este botón se puede añadir mediante el cuadro de diálogo Preferencias de la barra de herramientas).



Indicadores de estado activo para botones de transporte

Los botones [Reproducir], [Generar+Reproducir], [Pausa], [Detener] y [Grabar] ahora muestran un estado activo. Por ejemplo, el botón [Reproducir] se vuelve verde durante la reproducción; y el botón [Generar+Reproducir] se vuelve azul durante la generación de la pista, antes de que comience la reproducción.




Estado activo del botón de ciclo

El botón [Ciclo] muestra un estado activo cuando la sección de ciclo (que repite la región resaltada) está habilitada.



Vista general de la canción

Al pasar el cursor por encima de la vista general de la canción (debajo de los botones de transporte) se muestran los números de compás y estrofa.




Indicador de resumen de la canción

La vista general de la canción indica los cambios en la configuración de los compases (por ejemplo, cambios de volumen, cambios de compás/tiempo) con una línea roja.



Modo de visualización de la descripción general de la canción

La vista general de la canción se puede configurar para que sea pequeña (en Transporte), de ancho completo u oculta por completo. Esto se hace en el cuadro de diálogo Preferencias de la barra de herramientas.



Edición del título de la canción en línea

El campo "Título de la canción" ahora se puede editar sin abrir un cuadro de diálogo modal.




Área de información de la canción

Esto muestra la duración de la canción.




Nota del Nombre del estilo

Al pasar el cursor sobre el nombre del estilo, se muestran los nombres completos cortos y largos, lo que resulta útil cuando la barra de herramientas es estrecha.



Cuadro de diálogo Nota de estilo

Aparecerá un nuevo cuadro de diálogo, similar al cuadro de diálogo Nota de canción, que muestra un resumen de la información sobre el estilo.



Pantalla de transposición visual siempre visible

La transposición visual siempre está visible y muestra +0 cuando no se aplica ninguna transposición.




Indicador dinámico de compás

El botón "Clave de tiempo" (Compas) siempre muestra el compás del estilo y muestra un asterisco si se produce algún cambio en el compás o en los tiempos/compases de la canción.



Control global del ciclo de canción

El botón [Repetir canción] muestra su estado activado/desactivado e incluye un menú desplegable con opciones como "no activar nunca" o "activar siempre".



Botones de Tempo Manual mejorados

Se ha aumentado el tamaño de los botones para facilitar su pulsación.



Menú de desbordamiento

Un grupo de botones en la parte superior derecha muestra un menú de desbordamiento (tres puntos) cuando los botones seleccionados no caben en la pantalla.




Icono de engranaje

El icono con forma de engranaje situado en el extremo derecho de la barra de herramientas superior le permite abrir el cuadro de diálogo Configuración de la barra de herramientas o Preferencias del programa.




La Barra de herramientas lateral

Una nueva barra lateral proporciona acceso rápido a la selección de pistas, la ventana de la biblioteca MultiPicker y otras ventanas.




Opción de posición

La barra de herramientas lateral se puede colocar en el lado izquierdo o derecho de la pantalla. Esta configuración se encuentra en el cuadro de diálogo Configuración de la barra de herramientas.




Opción de cambio de tamaño

Puede cambiar el tamaño de la barra lateral (más estrecha o más ancha) arrastrando su borde. Su anchura se recuerda entre sesiones.




Acceso al mezclador

El botón [Mixer] te permite mostrar u ocultar rápidamente el mezclador, con opciones para mostrarlo acoplado a la izquierda, acoplado a la derecha o como una ventana flotante (movible). La posición seleccionada (izquierda/derecha) se recuerda entre sesiones.



Selector de pista

El selector de pista con un botón [+] proporciona un lugar central para elegir la pista activa y acceder a los ajustes y comandos relacionados con la pista.




Botones de vista

Los grupos lógicos de botones de vista en la barra de herramientas lateral permiten cambiar la ventana principal (por ejemplo, Acordes, Pistas, Notación, etc.) y abrir ventanas secundarias (Piano grande, Guitarra, Letra, Batería).

Nota: Las ventanas secundarias son pantallas adicionales opcionales. Cuando están acopladas, siempre aparecen en la parte superior y no sustituyen a las ventanas principales. Este diseño es intencionado y facilita mantener visibles las vistas de los instrumentos mientras se cambia entre las ventanas principales.

Ventanas acopladas vs flotantes

Cada ventana se puede mostrar acoplada en el espacio de trabajo principal o como una ventana flotante.



- Haga clic con la tecla Ctrl pulsada en un botón de vista para forzar que la ventana flote.
- Pulsa Mayús+clic en un botón de vista para añadir la ventana como acoplada en el espacio de trabajo principal.
- Todos los botones de vista muestran un estado activo cuando su ventana está acoplada.
- La ventana de la biblioteca MultiPicker también se puede acoplar o mantener flotante. Pulsa Ctrl+clic en el botón [Biblioteca] para forzar su apertura como ventana flotante.

Multi-vista


Acoplamiento de varias ventanas

Puedes acoplar varias ventanas en el espacio de trabajo principal pulsando Mayús + clic en sus botones. Por ejemplo, para crear un diseño superior/inferior de Acordes y Notación, haz clic en [Acordes] y, a continuación, pulsa Mayús + clic en [Notación]. También puedes añadir ventanas de Letra, Guitarra o Piano a una vista múltiple haciendo clic en sus respectivos botones.




MMA Multi-vista

El Mago de Acorde de Audio (MMA) utiliza un diseño especial con varias vistas, con la ventana Hoja de Acordes en la parte superior y la ventana Edición de Audio en la parte inferior.



Diseño ajustable

Todas las ventanas acopladas incluyen divisores, lo que te permite ajustar su tamaño vertical.




Acceso predeterminado a múltiples vistas

El botón [Vistas] carga el diseño predeterminado de vistas múltiples (combinación de ventanas incrustadas y/o flotantes).



Guardar y cargar vistas múltiples


La flecha hacia abajo del botón [Vistas] le permite abrir o guardar un diseño de vistas múltiples.



Ventanas individuales


Diseño coherente de la barra de herramientas

Ahora todas las ventanas incluyen una barra de herramientas con un tema visual unificado. Los controles estándar (por ejemplo, Preferencias, Anclar, Ayuda) se encuentran a la derecha, mientras que los controles específicos de cada ventana aparecen a la izquierda con etiquetas descriptivas.



Menú desplegable para ventanas pequeñas

Cada barra de herramientas incluye un menú desplegable (tres puntos) para mostrar los controles del lado izquierdo que no caben cuando la ventana es estrecha.



Soporte para ventanas flotantes

La mayoría de las ventanas se pueden convertir en ventanas flotantes (móviles) utilizando el botón Flotar situado en la esquina superior derecha. (Nota: la ventana Partitura de acordes sirve como vista predeterminada y no se puede convertir en flotante).




Controles de zoom consistentes

Muchas ventanas incluyen ahora barras de desplazamiento estandarizadas y botones de zoom horizontal o vertical.



Mejoras en la barra de herramientas de la hoja de acordes

La barra de herramientas de la hoja de acordes proporciona un fácil acceso al control para abrir capas, ajustar las opciones de visualización de acordes y configurar el número de filas y columnas que se muestran.



Menú contextual de la hoja de acordes

Se ha optimizado el orden de los elementos del menú contextual de la hoja de acordes para facilitar el acceso.

Cortar	Ctrl+X
Copiar	Ctrl+C
Copiar Desde... A...	Alt+C
Pegar	Ctrl+V
Pegado Especial	Ctrl+Mayús+V
Acorde Generador	Ctrl+Mayús+B
Tocar Acorde Actual	Mayús+Intro
Configurar Acorde	Alt+F2
Configuración de MicroAcordes (hasta 4 acordes por tiempo)	F6
Editar Acorde Actual	Ctrl+F2
Imprimir Acordes	
MultiRiff	F8
Biblioteca MultiPicker	F7
Configuración y Acciones de Pista	Ctrl+F7
Configurar Barra	F5
Configurar Canción	Ctrl+N
Desplegar Opciones	
Preferencias	Ctrl+E
Repite/Codas/1er-2do Finales	
Tocar desde Compás 1 Nº de Estrofa 1(E)	
Tocar desde Compás 1 Nº de Estrofa 2(T)	
Tocar desde Compás 1 Nº de Estrofa 3(3)	
Compás-Basado Sección Letras	
Poner Inicio del Estribillo al Compás 1	BEGIN Intro
Poner Fin del Estribillo al Compás 1	CHORUSEND Intro
Poner Final de Canción al inicio en Compás 1	END Intro
Insertar Compases	ej. I N 4 Intro
Insertar y copiar último # compás	ej. I K 4 Intro
Borrar Compases	


Puntos de símbolo de repetición suave

Los puntos repetidos tenían anteriormente un aspecto "estrellado"; ahora son círculos lisos.




Mejora de la ventana del mezclador

La ventana Mixer tiene un diseño más limpio y fácil de leer.




Etiquetas de control del mezclador siempre visibles

Las etiquetas de los controles de volumen, paneo, reverberación y tono del mezclador ahora están siempre visibles y permanecen centradas sobre sus respectivos controles.




Cuadro de diálogo Configuración del mezclador

La ventana Mixer ahora tiene un cuadro de diálogo estándar de configuración del mezclador.




Ubicación del botón de visibilidad de pista en el mezclador

El botón "ojo" se ha trasladado a la parte superior del mezclador, lo que facilita la selección de las pistas que se muestran.




Configuración del mezclador desde el botón Eye

El menú desplegable del botón "ojo" ahora incluye una opción para abrir el cuadro de diálogo Configuración del mezclador.



Actualización dinámica de la visibilidad de la pista


Al cambiar la opción de mostrar/ocultar automáticamente en el cuadro de diálogo Configuración del mezclador, se actualiza la lista desplegable del botón "ojo" para reflejar la nueva configuración.



Control de visibilidad de pista

Las pistas marcadas como visibles mediante el botón

"ojo" de la ventana Mezclador o Pistas permanecen visibles para la canción actual, y esta configuración se guarda con la canción.



Actualización dinámica de la actividad de seguimiento

En la ventana Mezclador o Pistas, las pistas actualizan automáticamente su estado activo o inactivo en tiempo real. Las acciones como cargar una nueva canción o estilo se reflejan inmediatamente, lo que garantiza que la ventana siempre muestre con precisión la actividad actual de la pista.

Por ejemplo, con ZZJAZZ.STY cargado, las pistas de bajo, piano y batería aparecen como activas, pero al cambiar el estilo a ZZLITROK.STY se añaden las pistas de guitarra y cuerdas, reflejando la instrumentación del nuevo estilo.

ZZJAZZ.STY cargado:




ZZLITROK.STY cargado:



Esquema de colores renovado

Las ventanas de Edición de audio y Pistas presentan una combinación de colores renovada, diseñada para mejorar la legibilidad y reducir la fatiga visual, lo que proporciona un entorno de trabajo más limpio y agradable.




Ventana de Pistas: flotante frente vs anclada

La ventana puede ser flotante o anclada. Un botón de alternancia situado en la parte superior derecha permite cambiar entre los dos modos.



Ventana de Pistas: Visualización de plugins por pista

Ahora la ventana te permite seleccionar plugins en cada pista. Al hacer clic en el nuevo botón [Fx] se muestran los plugins para la pista seleccionada, mientras que al hacer clic con la tecla Ctrl pulsada se muestran los plugins para todas las pistas.




Ventana de Pistas: Visualización del teclado de piano por pista

La ventana puede mostrar el teclado de piano en cada pista. Al hacer clic en el nuevo botón [P] se muestra el teclado de piano de la pista seleccionada, mientras que al hacer clic con la tecla Ctrl pulsada se muestra el teclado de piano de todas las pistas.




Ventana de Pistas: Botón Visibilidad de pistas

El nuevo botón [Mostrar pistas] te permite elegir qué pistas se muestran. Las pistas que se establecen como visibles mediante este botón permanecen visibles para la canción actual, y esta configuración se guarda con la canción.



Ventana de Pistas: Etiquetas de volumen/paneo/reverberación/tono

Se han añadido etiquetas para los controles de volumen, paneo, reverberación y tono, que permanecen centradas sobre sus respectivos controles.



Ventana de Pistas: Etiquetas de medidores VU maestros

Los medidores Master VU ahora incluyen etiquetas y combinan con el tema oscuro.



Ventana de Pistas: Separadores más limpios

Los separadores entre vías tienen un aspecto más limpio.



Ventana de Pistas: Ajuste de la altura de las pistas

La altura de la pista se puede ajustar individualmente arrastrando un divisor de pista.



Ventana Pistas: Establecer todas las pistas a la misma altura

Arrastra un divisor de pistas mientras mantienes pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, suelta el botón del ratón. Todas las pistas se ajustarán a esa altura.




Ventana de pistas: Comportamiento de la rueda del ratón

La función de la rueda del ratón está estandarizada, con diferentes funciones dependiendo de dónde se utilice.

- Al desplazarse por el lado izquierdo de la ventana, se desplaza verticalmente.
- Al desplazarse por el lado derecho se amplía horizontalmente.
- Al desplazarse sobre los controles de volumen, paneo, reverberación o tono, se ajustan esos parámetros.
- Al desplazarse mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, se modifica la altura de todas las pistas.
- Al mantener pulsada la tecla Mayús y desplazarse, la ventana se desplaza verticalmente.

Nota de columnas

Ahora aparecen sugerencias emergentes para las columnas de las listas en varias ventanas de selección (biblioteca MultiPicker, StylePicker, RealDrums Picker, etc.). Al pasar el cursor por encima de una columna, se muestra su nombre completo, lo que resulta especialmente útil cuando la columna es demasiado estrecha para mostrar el nombre completo.



Mejoras en la pestaña Biblioteca de MultiPicker


Las pestañas de selección se han mejorado para que permanezcan siempre en una sola fila, con todas las pestañas visibles utilizando títulos abreviados cuando sea necesario. Además, al pasar el cursor por encima de una pestaña, aparecen información sobre herramientas que muestran su nombre completo.



Otras áreas

Mejoras en el selector de colores


El cuadro de diálogo Opciones de visualización incluye varias mejoras en el selector de colores.



- Se han mejorado los nombres y el orden de los elementos.
- Un punto indicador de posición muestra dónde ha hecho clic en la paleta de colores.
- Las muestras "Nuevo" y "Actual" te permiten volver al color actual del elemento.
- El botón [Cargar esquema] incluye una opción para cambiar entre el modo oscuro y el modo claro de la hoja de acordes.
- El nuevo botón [Restablecer todo] restablece únicamente los colores al estado en el que se encontraban cuando se abrió el cuadro de diálogo.


Opción de apertura automática en la ventana Líricas Grandes

La barra de herramientas ahora incluye una casilla de verificación para la apertura automática.




Eventos de Texto acceso

El Editor de Lista de Eventos incluye un botón para abrir el cuadro de diálogo Eventos de Texto.




Cuadro de diálogo Jukebox flotante

Se ha añadido un nuevo cuadro de diálogo flotante Jukebox; permanece abierto durante la reproducción, se puede cambiar su tamaño e incluye los botones [Anterior] y [Siguiente].




Acceso a tutoriales en vídeo

Se ha añadido una opción al menú *Ayuda* | *Web www.pgmusic.com* para abrir la página web de tutoriales en vídeo.




Acceso al Administrador de Instalación

Puede ejecutar el nuevo Administrador de Instalación desde el submenú *Ayuda* | *Utilidades*. (El Administrador de Descargas anterior sigue estando disponible.)



Submenú ampliado de pistas congeladas

El submenú *Tocar* | *Congelar Pistas* ahora permite congelar cualquier pista disponible, incluidas las pistas de utilidad, y muestra etiquetas de pista personalizadas si se utilizan.




Botón de la barra de herramientas en Preferencias

El cuadro de diálogo Preferencias incluye un nuevo botón para configurar las preferencias de la barra de herramientas.




Configuración de la barra de herramientas en el menú Opciones

Se ha añadido un nuevo elemento al menú *Opciones* para configurar las preferencias de la barra de herramientas.



Opciones añadidas al menú del botón de seguimiento

Se han añadido nuevos elementos para editar MIDI (1. Recanalizar a canales de guitarra, 2. Recanalizar a canales de guitarra (conservando los canales de guitarra existentes), 3. Recanalizar a canales de bajo, 4. Recanalizar a canales de piano).




Notas IA (audio polifónico a MIDI)

La increíble nueva función "Notas IA" transcribe audio polifónico a MIDI, lo que permite verlo en notación musical o reproducirlo como MIDI. Puede transcribir un archivo de audio completo (todos los instrumentos con tono y toda la percusión), o puede aislar y transcribir instrumentos individuales (percusión, bajo, guitarras/piano y voces). Utiliza una red neuronal de IA avanzada para producir resultados muy precisos que suenan excepcionalmente musicales cuando se reproducen. Por ejemplo, carga tu canción pop favorita y genera transcripciones para sus instrumentos (bajo, batería, guitarras/pianos, voces), que puedes reproducir por separado o junto con el audio de la canción. Es una forma excelente de aprender canciones, ya que puedes seguir visualmente las partes mientras se reproducen en el teclado del piano o en el

mástil de la guitarra. También puedes utilizar esta función junto con la función "Fragmentos AI" para dividir el audio original en pistas separadas.

Para utilizarlo, haga clic en el botón [AI] de la barra de herramientas superior y seleccione Notas-IA en el menú desplegable, o utilice las teclas de acceso rápido **N O T E S Intro** o **S S 1 6 Intro** para abrir el cuadro de diálogo Transcriptor de Notas de Audio IA y **Separador de Fragmentos**. A continuación, seleccione una pista que contenga el audio que desea procesar, elija los instrumentos que desea dividir y/o transcribir, especifique las pistas de destino para la salida MIDI y pulse OK.



Audio de entrada de la pista: Los procesos de transcripción o división de fragmentos utilizan el audio existente en la pista seleccionada aquí.

[Importar]: Esto le permite seleccionar un archivo de audio para importarlo a la pista seleccionada.

[Nueva canción]: Esto borra la canción actual, lo que le permite abrir un nuevo archivo de audio para crear una nueva canción utilizando el botón [Importar].

Procesar pista completa / Procesar pista parcial: Elige si deseas procesar la canción completa o solo una parte. Dado que la transcripción puede llevar tiempo (hasta dos minutos para una canción de tres minutos), seleccionar una sección más pequeña acelera el procesamiento.

Desplazamiento desde el inicio: especifique la ubicación donde comienza la transcripción.

Duración: Establezca la duración del audio que se procesará desde la ubicación inicial.

Desactivar estilo: Marca esta opción si no deseas que el estilo se reproduzca junto con el audio.

Una pista / Master + 4 pistas: Elige entre generar transcripciones y/o stems para un solo instrumento o para varios instrumentos.

Fragmentos de audio: Selecciona esta opción para generar fragmentos. También debes seleccionar una pista de destino para los stems generados.


Transcribir a MIDI: Seleccione esta opción para transcribir el audio de la pista seleccionada a MIDI. También debe elegir una pista de destino para esa salida MIDI.

Tipo de notación: Seleccione un tipo para asignar el canal, el patch y la visualización de notación correctos para la pista de salida.

Mejoras en los Fragmentos IA

El cuadro de diálogo Fragmentos AI ahora incluye transcripción de audio a MIDI, lo que le permite convertir cualquier pista separada (o la mezcla completa) a MIDI. Estas transcripciones MIDI se pueden ver, editar, remezclar o utilizar con fines didácticos. Por ejemplo, puede importar las voces de su cantante favorito, transcribir la parte instrumental que desee a MIDI y, a continuación, utilizar Band-in-a-Box para reorganizar o sustituir las pistas de acompañamiento, creando así una mezcla totalmente personalizada.

Para utilizar esta función, haz clic en el botón [IA] de la barra de herramientas superior y selecciona Fragmentos AI en el menú desplegable, o utiliza la tecla de acceso rápido **S T E M S Intro**. A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo Fragmentos IA Separador de Fragmentos y Transcriptor MIDI.




Elija un archivo, seleccione las opciones y haga clic en el botón [Aceptar - Generar stems]. Una vez generados los stems, utilice el botón [->MIDI] para transcribir cualquier stem a MIDI. El botón [Transcribir todo ->MIDI] transcribe todos los stems generados a MIDI a la vez, con la opción de colocar una segunda copia debajo de las pistas de stems. Tenga en cuenta que los botones [->MIDI] y [Transcribir todo ->MIDI] aparecen en gris (desactivados) si la transcripción MIDI no está disponible, pero se activan automáticamente cuando cambia el estado.

Si prefiere separar el archivo en pistas individuales y transcribir automáticamente cada una de ellas a MIDI, active la opción Transcribir automáticamente ->MIDI y haga clic en el botón [Aceptar - Generar pistas y transcripción].


Mejoras en la ventana del piano roll

Mejoras visuales

Esquema de colores modernizado: una paleta de colores totalmente renovada en todo el piano roll para mejorar la claridad visual y ofrecer un aspecto más contemporáneo.




Sombreado por velocidad predeterminado: ahora las notas se codifican por colores según la velocidad, de modo que las velocidades más altas aparecen más brillantes y saturadas, y las velocidades más bajas aparecen más tenues.



Indicador de Do central: Un marcador visual claro resalta el Do central (C5) en el teclado para facilitar la orientación de las octavas.



Cursor de reproducción a toda altura: El Piano Roll ahora cuenta con dos cursores distintos a toda altura: un cursor de reproducción verde que sigue la posición de reproducción actual y un cursor de posición azul que marca la posición de edición/inicio.




Cursores de reproducción y posición separados: los cursores de reproducción (verde) y edición (azul) ahora son distintos, lo que coincide con el comportamiento de la ventana de edición de audio para ofrecer una experiencia de usuario coherente.

Cursor de edición de velocidad: aparece un cursor especializado al mantener pulsada la tecla Ctrl y arrastrar notas para ajustar la velocidad, centrado con precisión en el punto de clic para mejorar el control.




Pantalla de notas e información


Visualización personalizable del texto de las notas: La nueva opción del menú "Visualización de notas" te permite elegir qué información aparece en cada nota (nombre de la nota, velocidad, duración, etc.), lo que te permite controlar la densidad de la información visual.




Tamaño inteligente del texto de las notas: ahora, el texto de las notas se acorta automáticamente cuando estas son demasiado pequeñas para mostrar toda la información, lo que mantiene la legibilidad en todos los niveles de zoom.




Información detallada sobre las notas: Al pasar el cursor por encima de cualquier nota, aparece información detallada que muestra el tono, la velocidad, la duración, la posición, el canal y mucho más. Al pasar el cursor por encima de un espacio vacío, la información muestra qué nota se crearía en esa ubicación.




Información sobre la duración en tiempo real: al ajustar la duración de una nota arrastrándola, el valor actualizado de la duración se muestra en tiempo real mientras se arrastra.




Nombres de sonidos de batería para el canal 10: En el canal 10, las notas y el teclado muestran el nombre del sonido de batería asociado a cada tecla (por ejemplo, "C5 (Kick)") junto con el nombre estándar de la nota, lo que hace que la programación de la batería sea más intuitiva.




Notación de guitarra para los canales 11-16: En los canales 11-16, las notas y el teclado muestran información sobre las cuerdas y los trastes de la guitarra (por ejemplo, "C5 (2s/1f)»" para la segunda cuerda, primer traste) junto con el nombre estándar de la nota, lo que mejora la edición MIDI orientada a la guitarra.



Formato Compás.Tiempos.Tick: Todas las pantallas de posición utilizan ahora el formato estándar del sector compás.tiempos.tick (c.t.t) para garantizar la coherencia y una referencia temporal más clara.




Visualización del nombre de las notas en el teclado: puede alternar los nombres de las notas MIDI en el teclado para una referencia rápida, con un espaciado mejorado en las etiquetas de las teclas negras para una mejor legibilidad.



Cuadrícula y sincronización

Controles avanzados de cuadrícula: Las nuevas opciones del menú Cuadrícula le permiten:


- Activar/desactivar la cuadrícula.
- Ajuste la resolución de la cuadrícula para que se adapte a su flujo de trabajo.
- Aplica swing o groove a la cuadrícula para conseguir un ritmo no lineal.



Ajustar con tecla de acceso rápido: El sistema mejorado de ajuste a la cuadrícula ahora incluye una tecla de acceso rápido [S] para cambiar rápidamente. La función de ajuste funciona de manera consistente, tanto si estás introduciendo nuevas notas como si estás moviendo las existentes.



Fuerza de ajuste ajustable: un nuevo ajuste de "Fuerza de ajuste" (0-100 %) te permite ajustar con precisión la fuerza con la que las notas se adhieren a la cuadrícula, lo que permite cambios sutiles en el tiempo sin perder la sensación rítmica libre cuando se desea.




Movimiento sensible a la cuadrícula: al mover una nota con las teclas de flecha, el movimiento de la nota sigue la resolución actual de la cuadrícula, lo que proporciona una navegación más predecible y alineada musicalmente.



Región del Ciclo

Editor visual del área de ciclo: aparece una nueva área dedicada a la región de ciclo en el panel Regla, lo que proporciona una gestión intuitiva de los ciclos.



- La región del ciclo predeterminada (desactivada) abarca los compases 1-4.
- Haga clic y arrastre para definir una nueva región de ciclo.
- Haga clic y arrastre para definir una nueva región de ciclo.
- Arrastra el borde izquierdo o derecho para ajustar los puntos de inicio y fin del ciclo.
- Arrastra el cuerpo de la región del ciclo para moverlo a una nueva posición.

Herramientas de edición de notas


Herramienta Pluma como predeterminada: La herramienta Pluma es ahora el modo de cursor predeterminado, lo que agiliza la introducción de notas para una composición más rápida.



Herramienta Dividir: Una nueva herramienta Dividir te permite dividir una nota en dos en el punto donde hagas clic.




Creación de notas con clic y arrastre: Crea notas con duraciones personalizadas haciendo clic y arrastrando horizontalmente. Las notas se amplían a medida que arrastras, con retroalimentación visual en tiempo real.




Movimiento flexible de notas: Mueva las notas haciendo clic y arrastrando. De forma predeterminada, el movimiento está bloqueado por ejes (restringido al tono o al tiempo) para permitir una edición precisa. Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras arrastra para desbloquear y mover las notas libremente en ambas direcciones.



Edición de duración basada en los bordes: haz clic y arrastra desde el borde izquierdo de una nota para ajustar simultáneamente su posición inicial y su duración.



Introducción de notas en el teclado del piano: Haga clic directamente en el teclado del piano para insertar una nota en la posición actual del cursor. Mantenga pulsada la tecla del teclado del piano para aumentar la duración de la nota mientras la mantiene pulsada.




Edición directa de velocidad: Mantenga pulsada la tecla Ctrl y arrastre las notas verticalmente para ajustar la velocidad. El valor actual de velocidad se muestra en tiempo real mientras arrastra.



Ajuste del tiempo del evento con Mayús+Arrastrar: en el panel Evento gráfico, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras hace clic y arrastra un evento horizontalmente para desplazarlo en el tiempo. Si se seleccionan varios eventos, todos los eventos seleccionados se moverán juntos.



Mejora del rectángulo de selección: ahora el rectángulo de selección selecciona todas las notas que se superponen con el área de selección, no solo aquellas cuyas posiciones iniciales se encuentran dentro de ella, lo que hace que la selección de varias notas sea más intuitiva.



Atajos de teclado

Atajos del panel de notas

- 1 – 6: Activa o desactiva el modo Herramienta.
- Shift: Activa la herramienta de selección para seleccionar varias notas.
- Desplazamiento en una nota: Permite el movimiento libre en ambas direcciones (elimina el bloqueo del eje).
- Mayús+Ctrl: Activa la herramienta de eliminación para borrar notas.
- Ctrl+Arrastrar: Ajusta la velocidad de la nota con retroalimentación visual en tiempo real.
- ← →: Mueve la nota seleccionada 1 resolución de cuadrícula, o mueve el cursor si no hay ninguna nota seleccionada.
- Shift+← / Shift+→: Selecciona la nota adyacente a la izquierda o a la derecha.
- ↑ ↓: Mueve la nota seleccionada hacia arriba o hacia abajo un semitono.

- Shift+↑ / Shift+↓: Mueve la nota seleccionada hacia arriba o hacia abajo una octava.
- N: Inserta una nueva nota en la posición del cursor utilizando el tono introducido por última vez.
- S: Activa/desactiva la función de ajuste a la cuadrícula.

Accesos directos del Panel de control

- Shift: Activa la herramienta de selección para seleccionar regiones de automatización.
- Ctrl: Activa el cursor de línea para dibujar líneas de automatización rectas.

Atajos del panel del teclado

- Shift: Activa la herramienta de selección.

Atajos del panel de reglas


- Shift: Activa o desactiva la reproducción en ciclo.

Zoom y navegación


Zoom vertical ampliado: amplíe verticalmente hasta una sola octava para editar con detalle rangos de tono específicos, o reduzca para mostrar todas las notas dentro de la altura visible de la ventana.




Zoom vertical ampliado: amplíe verticalmente hasta una sola octava para editar con detalle rangos de tono específicos, o reduzca para mostrar todas las notas dentro de la altura visible de la ventana.




Control de desplazamiento automático: una nueva opción "Desplazamiento del ratón" en el menú Desplazamiento te permite activar o desactivar el desplazamiento con la rueda del ratón en el piano roll, lo que te permite controlar el comportamiento de la navegación.



Clic con el cursor: al hacer clic en cualquier lugar del panel Regla o Nota (sin arrastrar), el cursor se desplaza a esa posición para permitir una navegación rápida y precisa.




Reproducción con doble clic en la regla: haga doble clic en cualquier lugar de la regla para iniciar la reproducción desde esa posición, lo que facilita la audición rápida de secciones específicas.




Funciones avanzadas

Modo mono: activa el "Modo monofonico" en la barra de herramientas para garantizar que solo se reproduzca una nota a la vez, lo que resulta perfecto para crear secuencias melódicas y líneas de una sola nota sin superposiciones de acordes no deseadas.



Intensidad de cuantización: utilice las opciones del 0 al 100 % del menú Cuantizar para ajustar con precisión la intensidad de la cuantización.



Cuadro de diálogo Cuantizar completo: un cuadro de diálogo Cuantizar rediseñado (Cuantizar - Configurar) proporciona un control preciso y flexible sobre la sincronización y la alineación musical.




- Cuantizar tiempo: Alinea las posiciones de las notas con la resolución de tiempo deseada.
- Escala de cuantización: Ajusta las notas a una escala musical seleccionada.
- Cuantizar velocidad: Normalizar o modificar rangos de velocidad.
- Encabezados de sección en los que se puede hacer clic: active o desactive rápidamente cada tipo de cuantización haciendo clic en su barra de título.

Sistema de filtrado avanzado: un nuevo cuadro de diálogo de filtrado flotante (Notas de filtrado - Configurar) que ofrece sofisticadas funciones de filtrado de notas.




- Filtro de tono: muestra u oculta las notas por tono (admite nombres de notas).
- Filtro de rango de cuerdas: muestra notas dentro de rangos específicos de cuerdas de guitarra.
- Filtro de rango de trastes: muestra notas dentro de rangos de trastes específicos.
- Filtro de rango de posición: Filtra las notas por rango de tiempo utilizando el formato de compás.beat.tick.
- Filtro de duración: muestra las notas según su duración.
- Filtro de canal MIDI: muestra u oculta notas por canal, con prácticos botones Todo/Ninguno..
- Filtro de velocidad: Filtra por rangos de velocidad.
- Invertir Filtro: intercambia instantáneamente las notas visibles y ocultas.
- Alternar individualmente: habilita o deshabilita cada criterio de filtro de forma independiente.
- Selección con reconocimiento de filtros: el rectángulo de selección respeta los filtros y ofrece la opción de seleccionar notas filtradas.

Selección de herramientas de edición: elija entre diferentes modos de herramientas de edición en la barra de herramientas para optimizar su flujo de trabajo para diferentes tareas. La opción "Clic derecho" del menú Pluma le permite configurar el comportamiento del clic derecho. De forma predeterminada, al arrastrar con el botón derecho se seleccionan las notas.




Mejoras en la interfaz gráfica de usuario

Barra de herramientas optimizada: La barra de herramientas se ha reorganizado por completo y ahora todas las funciones están organizadas en menús claros y lógicos para ofrecer una interfaz más limpia y profesional.



- Herramienta: Selecciona la herramienta de edición activa.
- Canal: Elige qué canal MIDI mostrar y editar.
- Pista reproducible: Activa o desactiva la pista reproducible.
- Modo monofonico: Activa o desactiva el modo mono.
- Cuadrícula: Configure la resolución, visibilidad y oscilación/ranura de la cuadrícula.
- Snap: Ajusta el comportamiento de ajuste, incluida la fuerza de ajuste y la alternancia.
- Cuantizar: Accede a los ajustes preestablecidos de cuantización rápida o al cuadro de diálogo Cuantizar completo.
- Duración: Aplica duraciones de nota predefinidas.
- Filtro de Notas: Abra el cuadro de diálogo avanzado Filtro para controlar la visibilidad de las notas.
- Tipo de Visualizacion: Seleccione lo que muestra el panel de control (velocidad, controladores, etc.).
- Mostrar: Activa o desactiva funciones visuales como notas fantasma, sombreado de velocidad, visualización de notas y nombres de notas del teclado.
- Botón de restablecimiento: Restablece todos los ajustes a sus valores predeterminados.
- Botón de Ayuda: Abre la documentación de ayuda en línea.
- Botón Flotar/Acoplar: Flota o acopla la ventana Piano Roll.


Mejoras en el reproductor Separador de Fragmentos




Transcripción MIDI

Transcripción de audio a MIDI: Transforma cualquier archivo de audio en notación MIDI editable. El nuevo y potente motor de transcripción puede convertir instrumentos musicales o percusión en formato MIDI, lo que abre un sinfín de posibilidades para remezclar, aprender y producir música.


Transcripción de pistas individuales: transcribe el archivo fuente o stems específicos de forma independiente sin procesar toda la mezcla. Cada pista tiene un botón de transcripción específico (icono de corchea) que se vuelve azul cuando hay una transcripción disponible, lo que te permite arrastrar el archivo MIDI generado directamente a la ubicación deseada.



Flujos de trabajo de transcripción flexibles: combine operaciones a la perfección: divida un archivo de audio en fragmentos y, a continuación, transcriba todo de una vez o transcriba de forma selectiva solo los fragmentos que necesite. La función de transcripción se integra completamente con el flujo de trabajo de división de fragmentos para ofrecer la máxima flexibilidad.



Opciones inteligentes de transcripción de la fuente: al transcribir directamente el archivo fuente, la aplicación pregunta si se desea transcribir como batería o como notas musicales, lo que garantiza resultados óptimos en función del contenido.




Opciones inteligentes de transcripción de la fuente: al transcribir directamente el archivo fuente, la aplicación pregunta si se desea transcribir como batería o como notas musicales, lo que garantiza resultados óptimos en función del contenido.

Cargue un archivo de audio utilizando el menú Archivo o arrastrando un archivo a la tabla de pistas, ajuste la configuración (posición inicial, duración y selección de pistas) y haga clic en el botón [Dividir] para separar el archivo en pistas. A continuación, haga clic en el botón [Transcribir] para convertir todos los fragmentos a MIDI. Cuando se han transcrito todos los fragmentos, el programa también genera una transcripción combinada de múltiples stems, que fusiona todas las transcripciones de fragmentos individuales en una única transcripción maestra.

Frontier.mid	MIDI Sequence	1 KB
Frontier-bass.mid	MIDI Sequence	1 KB
Frontier-drums.mid	MIDI Sequence	1 KB
Frontier-other.mid	MIDI Sequence	1 KB
Frontier-residual.mid	MIDI Sequence	1 KB
Frontier-vocals.mid	MIDI Sequence	1 KB
Frontier-bass.wav	Wave Sound	3,446 KB
Frontier-drums.wav	Wave Sound	3,446 KB
Frontier-other.wav	Wave Sound	3,446 KB
Frontier-residual.wav	Wave Sound	3,446 KB
Frontier-vocals.wav	Wave Sound	345 KB

Menú de Transcripción: Un nuevo menú dedicado a la transcripción proporciona un acceso rápido a todos los ajustes y opciones de transcripción.




Línea de tiempo de la forma de onda y selección de región

Línea de tiempo visual de la forma de onda: una nueva forma de onda interactiva muestra el archivo de audio de origen con referencias temporales precisas. La línea de tiempo ofrece una representación visual del audio y enlaza directamente con los parámetros Inicio y Duración.




Herramienta de selección de regiones: seleccione regiones específicas de su archivo de audio directamente en la línea de tiempo de la forma de onda haciendo clic y arrastrando. Los valores de inicio y duración se actualizan automáticamente para ajustarse a su selección, lo que facilita el procesamiento solo de las partes que necesita.




Zoom y desplazamiento en la línea de tiempo: navega sin esfuerzo por archivos de audio de gran tamaño con las funciones de zoom y desplazamiento en la línea de tiempo de la forma de onda, lo que te permite centrarte en secciones concretas o ver toda la canción de un vistazo.



Parámetro Tiempo de inicio: un nuevo parámetro "Tiempo de inicio" le permite especificar exactamente en qué punto del archivo de audio desea comenzar el procesamiento, lo que le ofrece un control preciso sobre qué partes del audio desea dividir o transcribir




Precisión temporal mejorada: los valores temporales ahora se muestran en segundos con fracciones decimales al seleccionar regiones y establecer posiciones iniciales para una mayor precisión.




Gestión de bibliotecas


División por lotes de fragmentos desde una carpeta: la opción "Seleccionar una carpeta con canciones para dividir" del menú Fragmentos realiza una operación por lotes en todas las canciones de la carpeta seleccionada. Cada canción se dividirá en stems y se añadirá automáticamente a la biblioteca, lo que agiliza el proceso de gestión de varias canciones a la vez.




Añadir por lotes a la biblioteca: añada rápidamente varias canciones a su biblioteca a la vez, en lugar de una por una, lo que le facilitará la creación de su colección. Para ello, seleccione "Añadir nueva canción a la biblioteca" en el menú Biblioteca y, a continuación, resalte las canciones en el cuadro de diálogo Abrir. También puede arrastrar varias canciones desde el Explorador y soltarlas en el panel Biblioteca.



Gestión de la biblioteca mediante arrastrar y soltar: Arrastra y suelta una o varias canciones directamente en el panel Biblioteca para añadirlas al instante a tu colección, sin necesidad de utilizar el cuadro de diálogo Añadir canción.



Carga de canciones mediante arrastrar y soltar: arrastre y suelte una canción en la mesa de pistas para cargarla al instante, lo que proporciona un flujo de trabajo más rápido e intuitivo.




Búsqueda en la biblioteca: una nueva barra de búsqueda te permite encontrar rápidamente canciones en tu biblioteca por su nombre, algo esencial para navegar por colecciones grandes.




Automatización del flujo de trabajo

División automática tras la apertura: active esta configuración para comenzar a dividir automáticamente un archivo en fragmentos inmediatamente después de abrirlo, lo que elimina la necesidad de un clic adicional en su flujo de trabajo habitual.




Transcripción automática tras la división: cuando está activada, todos los fragmentos se transcriben automáticamente tras completar el proceso de división, creando un flujo de trabajo totalmente automatizado desde el archivo de audio hasta la salida MIDI.




Mejoras en la interfaz


Nota detallada sobre herramientas: cada componente de la aplicación incluye ahora información útil sobre herramientas que aparece al pasar el cursor por encima, lo que facilita la comprensión de la función de cada control.




Menú Configuración: Un nuevo menú Configuración específico consolida todas las preferencias de la aplicación en una única y cómoda ubicación, incluyendo opciones de automatización, formatos de salida y controles del mezclador.



Opción para transcribir el fragmento residual: Se ha añadido una opción al menú Configuración para transcribir el tronco residual. (Por defecto, el fragmento residual no se transcribe).



Opción Restablecer mezclador: La opción "Restablecer mezclador" del menú Configuración te permite restablecer rápidamente todas las pistas del mezclador a su estado predeterminado, lo que resulta útil cuando se empieza de cero con una nueva canción.



Controles de transporte optimizados: se han eliminado los botones Cuenta Previa y Sync para simplificar la sección de transporte, centrándose en los controles de reproducción básicos para los flujos de trabajo de transcripción y fragmentos.




Detener automáticamente durante el procesamiento: ahora la reproducción se detiene automáticamente cuando comienzan las operaciones de división o transcripción, lo que evita conflictos y garantiza un procesamiento limpio.




Gestión de archivos


Carpetas de salida organizadas: una nueva opción "Crear subcarpeta para archivos" en el menú Configuración organiza los archivos de transcripción y fragmentos generados en subcarpetas específicas, lo que mantiene el directorio del archivo de origen ordenado.



Opciones de formato de fragmentos: Trasladadas a Configuración | Salida | Formato de fragmentos, estas opciones te permiten elegir tu formato de archivo de salida preferido (.wav, .mp3, .ogg, etc.) para los archivos de fragmentos generados.



Compatibilidad con archivos M4A/MP4: ahora puede importar y procesar archivos M4A y MP4.




¡Gracias por tomarse el tiempo de leer esta introducción a Band-in-a-Box 2026!

Capítulo 4: La Pantalla Principal

Revisión de la Pantalla Principal

Band-in-a-Box soporta temas musicales de Windows®. Este empleará el tema en curso que ha seleccionado en el Panel de Control de Windows® para usarlo en ventanas y diálogos.

La pantalla principal brinda acceso directo a las principales características y configuraciones del programa Band-in-a-Box para facilidad y conveniencia durante una sesión.



En la parte superior de la pantalla se encuentra la **Barra de Estado**, que muestra el estado de ejecución del programa y las rutas del archivo de la canción cargada actualmente.

Justo debajo está la **Barra de menús**, que incluye los menús estándar de Windows® para acceder a la configuración del programa.

La **Barra de herramientas superior** tiene botones para acceder directamente a funciones y menús importantes del programa. Está organizada en grupos de botones para funciones relacionadas, como Exportar, Archivo, Transporte, Vista general de la canción, Canción/Estilo, entre otros.

La **Barra de herramientas lateral** proporciona acceso rápido a la selección de pistas, a la ventana de la Biblioteca MultiPicker y a otras ventanas.

El **Mezclador** ofrece control en tiempo real de las pistas con ajustes de Volumen, Panorámica, Reverberación y Tono. También permite asignar plugins y patches a pistas individuales y cuenta con una visualización de teclado de piano.


La **Hoja de Acordes** es la ventana predeterminada, donde se introducen acordes, silencios/disparos/sostenidos (rests/shots/holds) y marcadores de sección (a, b, hasta x).

La ventana de Band-in-a-Box se puede redimensionar. Para cambiar su tamaño, primero restáurala (si está maximizada) y luego usa el control de tamaño en la esquina inferior derecha. El tamaño de la ventana se recuerda entre sesiones.

Mensajes Amarillo de Alerta y Acción Verde

Observará que muchos mensajes Band-in-a-Box aparecen como “alertas en amarillo” en la parte inferior derecha de la pantalla. De esa forma no tendrá que responder al mensaje, interrumpiendo el flujo del trabajo. Pero si el color del mensaje es verde en lugar de amarillo, es un mensaje de “acción” y puede hacer clic en él para realizar la acción descrita, como cargar un estilo sustituto. Los mensajes de acción verde tienen un botón de cerrar, que es útil para cerrarlos sin realizar la acción.


Mensajes Sugeridos Descriptivos



El mensaje sugerido son mensajes comprensivos que aparecen cuando se mueve sobre una opción, incluyendo mensajes para el diálogo de selección y varias ventanas.

Ir a *Opciones* | *Preferencias* o seleccione el botón **[Preferencias]** para abrir el diálogo **Preferencias** y establezca el tipo de sugeridos a mostrar, el retraso de tiempo, y duración.


Barra de Estado



El nombre de la canción abierta está identificado en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. El nombre completo del archivo y el nombre de la ruta se muestran, al igual que la información de pista de audio si está presente, la duración de la canción en minutos y segundos, y la posición actual de la celda activa. Otros mensajes del “estado de ejecución” tal como Generación de Solista y Generación de Canción se muestran en la barra de estado.

La barra de estado cambia durante la ejecución mostrando información adicional como el compás actual, la ubicación del coro y el estilo presente. El nombre de archivo en-pantalla incluye “*” cuando un archivo ha sido modificado.

Barra de Herramientas Superior



La barra de herramientas superior ofrece acceso rápido a las funciones del programa y utiliza grupos lógicos de controles relacionados, organizados de izquierda a derecha:

- Exportar: estación de arrastrar y soltar (la estación para soltar) y botones de exportación.
- Archivo: comandos Nuevo, Abrir, Guardar y otros relacionados.
- Control de transporte: botones Reproducir, Generar+Reproducir, Pausa, Detener, Grabar y Bucle.
- Vista general de la canción: línea de tiempo de la canción.
- Grupo Canción y Estilo: información de la canción actual, detalles del estilo y propiedades.
- Herramientas adicionales: botones para funciones adicionales.

Los botones de los grupos Archivo, Configuración de la canción y Herramientas adicionales pueden añadirse o eliminarse según tus preferencias, y todos los botones pueden mostrar una imagen o un texto. El modo de texto utiliza botones más grandes, por lo que caben menos en la pantalla. También puedes ajustar el tamaño de fuente del texto de los botones. Puedes configurar estos ajustes en el cuadro de diálogo Configuración de la barra de herramientas, accesible mediante el icono de engranaje situado en el extremo derecho de la barra de herramientas, el comando de menú *Opciones | Configuración de la barra de herramientas*, o el botón [Herramientas] en el cuadro de diálogo **Preferencias** (Ctrl+E o *Opciones | Preferencias*).

Barra de Herramientas Lateral



La barra lateral proporciona acceso rápido a la selección de pistas, la ventana de la biblioteca MultiPicker y otras ventanas.

La barra de herramientas lateral se puede colocar en el lado izquierdo o derecho de la pantalla. Esta configuración se encuentra en el cuadro de diálogo Configuración de la barra de herramientas.

Puede cambiar el tamaño de la barra lateral (más estrecha o más ancha) arrastrando su borde. Su anchura se recuerda entre sesiones.

Selector de pista



El selector de pista con un botón [+] proporciona un lugar central para elegir la pista activa y acceder a los ajustes y comandos relacionados con la pista.

Botones de vista

Los grupos lógicos de botones de vista en la barra de herramientas lateral permiten cambiar la ventana principal (por ejemplo, Acordes, Pistas, Notación, etc.) y abrir ventanas secundarias (Piano grande, Guitarra, Letra, Batería).


Nota: Las ventanas secundarias son pantallas adicionales opcionales. Cuando están acopladas, siempre aparecen en la parte superior y no sustituyen a las ventanas principales. Este diseño es intencionado y facilita mantener visibles las vistas de los instrumentos mientras se cambia entre las ventanas principales.

Cada ventana se puede mostrar acoplada en el espacio de trabajo principal o como una ventana flotante.

- Haga clic con la tecla Ctrl pulsada en un botón de vista para forzar que la ventana flote.
- Pulsa Mayús+clic en un botón de vista para añadir la ventana como acoplada en el espacio de trabajo principal.
- Todos los botones de vista muestran un estado activo cuando su ventana está acoplada.

Hoja de Acordes

Acordes, silencios, disparos, sostenidos y marcadores de texto están incorporados en la Hoja de acordes.




Puede cambiar el número de filas y columnas que se muestran en la Hoja de Acordes con los botones de zoom en la parte inferior derecha.

También puede usar la rueda del ratón para cambiar el número de filas y columnas instantáneamente.

- Mover la rueda del ratón mientras sostiene la tecla **Ctrl** cambiará el número de filas.
- Mover la rueda del ratón mientras sostiene la tecla **Mayús** cambiará el número de columnas.

Puede usar las teclas **Tab** y **Mayús+Tab** para navegar a través de la Hoja de Acordes.


“Capas”



Las capas son flechas opcionales de información mostradas encima de cada compás. Cuando no hay información adicional entre las flechas, esa flecha no se mostrará maximizada en el espacio de Hoja de Acordes.

Puede seleccionar lo que quiere ver en las etiquetas haciendo clic en el botón **[Muestra Acordes]** en la barra de herramientas y seleccionado *Capas*.


- La capa Sección de Texto es texto editable (arriba de 255 caracteres por compás) que son cargados y guardados con la canción.




- “La capa “Lírica de Compás” es para lírica basada en compás editable (arriba de 255 caracteres por compás) que son cargados y guardados con la canción.



- Las capas “Sección de Texto” y “Lírica de Compás” intentarán separar con inteligencia sus letras en diferentes compases. Por ejemplo, si tiene muchas letras de canciones en la libreta de notas y la letra para cada compás están separadas en cada línea, usted simplemente puede resaltar el bloque entero de texto y pegarlo en Band-in-a-Box usando CTRL+V. Cada línea de texto ocupará un compás distinto. Si la letra no ha sido distribuida en los compases correctos, puede mover su texto al principio del compás y presionar la tecla ESPACIO para mover las letras hacia el compás previo. Esto va a mezclar el texto en los siguientes compases así como también un compás atrás. Dando INTRO moverá todo el texto después del cursor al texto del siguiente compás y mezclará el texto en el siguiente compás, un compás más adelante. Si desea ver más de una línea sin compás, puede presionar CTRL mientras usa la tecla INTRO, la cual fuerza que la línea se rompa (segunda línea) sin el compás.
- “La capa “Configuración de Compás” muestra información acerca de cualquier cambio que ocurra para ese compás, tal como ajuste en el diálogo Ajustes de Compás (Ej. Cambio de tempo, cambio de tonalidad, etc.).



- “La capa “Mostrar Acorde Adicional” muestra los acordes usando el despliegue normal o un modo alternativo al mostrar notas de raíz. Hay 4 modos alternativos: Número Romano, Notación Nashville, Notación Solfeo y Do Fijo (Italia/Europa).



La altura de esta capa puede ser ajustada al porcentaje del acorde principal usando “Altura % de la capa Acorde Adicional” diálogo de ajuste **Desplegar Opciones**. Por ejemplo, quizás quiera ver la Notación Nashville tan grande como el acorde principal que se muestra por debajo de eso.


- La opción “Tono de Concierto” le permite mostrar un acorde adicional del mismo acorde transpuesto a una tonalidad distinta. Así, por ejemplo, puede ver dos capas, una con los acordes de concierto y el otro con instrumento en Sib.
- Todas las capas pueden ser personalizadas con la fuente y el color en el diálogo **Mostrar Opciones**.
- Hacer clic derecho en una capa tiene un menú con opciones para cambiar la altura de la capa, cerrar capa(s), copiar/cortar/pegar,etc.

Modo Hoja Fake

Abrir una canción demo “Repetir Tutorial ejemplo 2 con la 1ª y 2ª y DC al Fine” desde la carpeta

C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - Repeats and Endings.

Hoja Fake Para ver la Hoja de Acordes en el modo Hoja Fake, haga clic en el botón [Hoja Fake] y elija la opción del menú *Muestra la Hoja de Acordes en Modo Partitura*.



Hoja Fake Cuando inhabilita el modo Hoja fake pulsando el botón **[Hoja Fake]** y anulando la selección del artículo del menú *Muestra la Hoja de Acordes en Modo Partitura*, la Hoja de Acordes se mostrará el modo lineal total.

En este modo, verá todos los compases en el orden que serán tocados.

la configuración de transposición de la Hoja de Acordes o de la ventana de Notación está habilitada, un mensaje en amarillo se abre al inicio como recordatorio

Mostrar Acordes: Esta configuración le permite escoger un acorde a ser mostrado para una capa principal.

[Elegir Fuente]: Este botón le permite elegir una fuente, estilo y tamaño para la opción seleccionada en la caja combo a la derecha.

Fuente de la Hoja de Acordes: Esto le permite elegir una fuente para los acordes de la capa principal. Si hace clic en el botón **[Símbolos Jazz]**, luego en “Acordes Símbolos Jazz” será seleccionado y verá Símbolos de Acorde de Jazz Shorhand en la Hoja de Acordes. El botón **[Fuente Por Defecto]** selecciona Acordes BigBand. El botón **[Personalizar]** le permite escoger también el tamaño.

Extensión de acorde sobrescrito (principal) / Extensión de acorde sobrescrito (adicional) : La función sobrescrito muestra las extensiones de acorde usando levantado de texto más pequeño. Esto hace a la raíz del acorde más entendible y también ayuda a maximizar el espacio en la Hoja de Acordes. La Extensión de acorde sobrescrito (principal) es para extensiones de acordes en la capa principal, y la Extensión de acorde sobrescrito (adicional) es para extensiones de acordes en capas adicionales.

Número de Columnas: Puede seleccionar el número de columnas a mostrarse en la pantalla de la Hoja de Acordes.

Número de Filas: El número de filas mostrado en la pantalla de la Hoja de Acordes puede ser seleccionado manualmente para tener el mejor encaje en el tamaño y resolución de la pantalla. Esto sólo funciona si Auto Ajustar # de filas está inhabilitado.

Auto Ajustar # de filas: Si esto está colocado cuando la canción está cargada, el número de filas cambiará dependiendo del número de compases de la canción, y el número de filas variará dentro del rango suplido entre “filas min” y “filas max”.

Línea nueva para cada sección: Cuando “Nueva línea para cada sección” está establecida, la mayoría de los marcadores de parte darán inicio a una nueva línea en la hoja de acordes. Esto permite una mejor lectura de las secciones. Esto puede ser desactivado para una canción usando *Editar | Configuraciones (para Esta Canción)*. Esta configuración “sección mínima” es el número mínimo de compases que es requerido para una sección para iniciar automáticamente una línea nueva.

Espacio de línea extra entre secciones (pixeles) es la cantidad de espacio a agregar en una nueva línea cuando está presente un marcador de parte.

Espacio extra entre filas (pixels): Le permite colocar el grosor del borde entre filas

Espacio extra entre columnas (pixels): Le permite colocar el grosor del borde entre columnas

% Altura de capa Mostrar Acordes Adicionales: Coloca el porcentaje adicional de la capa Mostrar Acordes Adicionales. Por Ej. si deses ver Notación Nashville en la capa mostrar acordes adicionales tan grande como el acorde principal mostrado abajo, colóquela en 100%.

[Escoger Máscara] : Esto le permite ver los botones pequeños de colores en la barra de herramientas.

[Cargar esquema] [Guardar esquema]: Todas las configuraciones y colores pueden ser guardados y cargados como archivos .csc.

Marcadores de Parte

Los Marcadores de Parte están ubicados sobre la hoja de acordes para indicar una nueva parte de la canción, para insertar un cambio de estilo, o para insertar rellenos de batería. Ellos aparecen normalmente cada 8 compases, pero pueden estar ubicados al comienzo de cualquier compás.

Párrafos de Sección

Cuando lees un libro, una nueva sección comienza en una nueva línea, con un espacio entre ellas. Band-in-a-Box hace lo mismo con los acordes. Cada vez que comienza una nueva sección (un marcador de parte), iniciamos la nueva sección en una línea nueva y dibujamos una línea gris encima para marcarla claramente. Una sección puede tener tan solo 2 compases. Verás cada sección en una nueva línea, lo que facilita visualizar la forma de la canción. Esta función es configurable y opcional mediante el ajuste “Nueva línea para cada sección” en el cuadro de diálogo Opciones de Visualización. También puedes establecer el número mínimo de compases requerido para comenzar una nueva línea con el ajuste “sección mínima”. Por ejemplo, si se establece en 8, entonces no se creará una nueva línea para el siguiente marcador de parte si esa sección solo tiene 4 compases.

Ingreso de Acordes

La forma básica de ingresar una canción en Band-in-a-Box es introducir los acordes de la canción en la Hoja de acordes (hoja de trabajo). Las teclas de flecha desplazan la celda activa (resaltada) por toda la hoja de acordes. La tecla **Intro** avanza al siguiente ½ compás. Los acordes pueden ingresarse a partir del teclado QWERTY o desde un teclado MIDI externo (ver *Ventana | Detección Acorde MIDI...*).

Los Acordes se escriben usando cualquiera de las formas soportadas -. muestras de símbolo:

1. Símbolos de acorde Estándar (C, Fm7, Bb7, Bb13#9/E).
2. Numeración Romana (I^{Maj7}).
3. Notación Nashville (1^{Maj7}).
4. Solfeo (Do^{Maj7}).
5. Do Do DoFijo. En Italia y otras partes de Europa, los acordes como C7 se refieren siempre al nombre de Solfeo (“Do 7” en lugar de C7) sin tener en cuenta la armadura de tono.

Notas: No es necesario teclear en mayúscula o minúscula. El programa lo resolverá por Ud. Cualquier acorde podría ingresarse con una raíz alternativa ("Slash Chord") por Ej.: C7/E = C7 con bajo en E Acordes separados con comas para ingresar 2 acordes en una celda de 2 tiempos, por Ej., Dm, G7.

Opciones de la Hoja de Acordes

Funciones de Edición de la Hoja de Acorde

La Hoja de Acordes tiene un menú contextual que se abre con un clic derecho sobre ella. Este menú es una manera muy práctica de acceder a las funciones para editar los arreglos de la canción.

Mezcladora

La ventana de la mezcladora muestra el estado actual de los instrumentos y partes y permite cambios o ajustes fáciles.



Las cuatro pestañas en la parte superior permiten alternar entre las pantallas: Mezclador, Plugins, Piano y Patches. La pantalla predeterminada es Mezclador.

El botón en la esquina superior derecha cambia entre los modos flotante y acoplado.

En el modo flotante, se muestran botones de opacidad. Al hacer clic en ellos, se cambia la opacidad de la ventana de manera significativa; al hacer clic con el botón derecho, el cambio es menor.

El icono de engranaje en la esquina superior derecha permite configurar los ajustes.

Haz clic en el botón con forma de "ojo" para elegir qué pistas se muestran en el Mezclador. Puedes mostrar todas las pistas, solo las activas o seleccionar pistas individuales. Las pistas configuradas como visibles con este botón permanecerán visibles para la canción actual, y esta configuración se guarda con la canción. El Mezclador muestra automáticamente las pistas activas y oculta las no usadas al iniciar la reproducción. Esto se puede ajustar con la opción "Mostrar/ocultar pistas automáticamente al iniciar la reproducción" en la Configuración del Mezclador.

Puedes cambiar la altura de los paneles de pista moviendo la rueda del ratón mientras mantienes presionada la tecla Ctrl. Al redimensionar la ventana, la altura de los paneles de pista se limita a los valores configurados. Por ejemplo, si la altura máxima está ajustada a un valor bajo, al expandir la ventana habrá una sección negra debajo de los paneles de pista; si está configurada en un valor alto, al expandir la ventana cada panel de pista se estirará para llenar la ventana.

Y Puedes arrastrar las etiquetas de pista desde el Mezclador y soltarlas sobre la estación para soltar para generar archivos de audio o MIDI.

Puedes hacer doble clic en la etiqueta de la pista para renombrarla.

Puedes arrastrar las etiquetas de pista desde el Mezclador y soltarlas sobre la Estación para Soltar para generar archivos de audio o MIDI.

Puedes hacer doble clic en la etiqueta de la pista para renombrarla.

En la pantalla [Mezclador], cada pista tiene controles de Volumen, Pano, Reverberación y Tono, que se



En la pantalla de la Mezcladora, cada pista individual tiene ajustes para Volumen, Pan, Reverb y Tono que se puede ajustar mientras la canción se está reproduciendo. Volumen, Pano, Reverberación son controlados por los deslizadores horizontales. Tono es controlado escribiendo un número entre -18 (bajo completo) a 18 (agudos completo), o al hacer clic en un número y arrastrar el cursor del ratón verticalmente.

Puede configurar Volumen y Pano para que se muestren como decibelios en lugar de valores MIDI. Esto tiene sentido cuando se trata principalmente de RealTracks, RealDrums y pistas de audio. Para mostrar como decibelios para todas las pistas, habilite la opción "Mostrar dB en lugar de volumen MIDI" en la pestaña Configuración. Para configurar cada pista, haga clic con el botón derecho en una pista y seleccione *Configuración de pista | Mostrar dB en lugar de volumen MIDI*.

Presione la tecla **Ctrl** a medida que hace clic en la pista de los deslizadores o arrastre el icono del deslizador. Esto forzará todas las pistas para mover a la misma localidad absoluta como la pista original. Sostenga la tecla [**Mayús**] y moverá todas las pistas relativas al movimiento de la pista original.

Haga doble clic en el deslizador y coloque el valor al valor por defecto.

Cada pista tiene su propio medidor VU para mostrar el nivel de sonido, y los botones de Mute, Solo y congelar la pista. Los estados Mute y Solo de cada pista se guardarán en las canciones y se cargarán la próxima vez que las abra.

Al hacer clic derecho en el medidor VU se muestra un menú con opciones para la monitorización de entrada de audio en vivo. Esto funciona como "Audio Thru" y envía el audio entrante a la salida de audio. Cuando la opción *Armar pista* del menú está activada, se dibujan bordes azules alrededor de sus medidores VU y puedes monitorear tu grabación junto con los efectos que selecciones en esa pista. Por ejemplo, si deseas añadir un efecto de trémolo a tu grabación, haz clic derecho en la primera ranura del Mezclador, selecciona *Elegir Plugin* en el menú y elige un efecto de trémolo.

El menú también tiene opciones para seleccionar una entrada de audio. Por ejemplo, si tu interfaz de audio tiene dos entradas (derecha/izquierda) y quieres grabar desde un micrófono conectado a la entrada derecha, selecciona la opción de menú *Mono Derecha a Estéreo*.

También hay una sección Master con un botón de silencio (Mute), medidores VU y controles de volumen maestro.

También hay una sección principal con un botón Mute, los medidores de VU, y los controles de Volumen Maestro.

El Volumen Maestro es un verdadero maestro del volumen, puesto que se aplica un decibelio (dB) impulso a la señal principal, independientemente de los volúmenes de las pistas. Así, por ejemplo, si desea que todas las canciones de Band-in-a-Box para ser más fuerte, sólo tiene que ajustar el “Todas las canciones” deslizador de volumen principal (por ejemplo, a +6 dB) y este aumento se aplicará a la salida de audio de todos los instrumentos (MIDI y audio) para todas las canciones

The **[Plugins]** screen allows you to assign up to four DX or VST plugins to each track.



Las pistas MIDI tienen 4 slots. El primer slot puede tomar un sintetizador (ej. Sforzando, Coyote GM, Garritan Aria y HyperCanvas) los otros 3 pueden tomar diferentes efectos de audio (ej. Reverberación, compresión, etc.)

Las Pistas de Audio tienen 4 slots. No hay sintetizador de slot, así que tienen 4 efectos de audio.


Haga clic en el nombre de un plugin y use el menú para elegir un plugin, cargar o guardar un ajuste preestablecido o un grupo de plugins, cambiar la configuración de los plugins y hará más.

Haga clic en el nombre de un plugin y use el menú para elegir un plugin, cargar o guardar un ajuste preestablecido o un grupo de plugins, cambiar la configuración de los plugins y hará más.




Nota: Un “Grupo” incluye presets para los cuatro plugins de la pista. Esto se guarda en un archivo .tgs (Transform Group Settings).


Band-in-a-Box es compatible con plugins VST3, lo que te permite usarlos junto con plugins VST2 y DXi en pistas MIDI o de audio. Para usar un plugin VST, selecciona *Seleccionar Plugin VST3* en el menú contextual (clic derecho). Esto abrirá la ventana **Selector de VST3**. Cuando abras esta ventana por primera vez, la lista de plugins estará vacía y se te pedirá escanear los plugins VST3. Responde “Sí” para comenzar el escaneo. Una vez completado, tendrás una lista de plugins VST3 para elegir.



La pantalla **[Piano]** muestra las notas que están sonando en cada pista en un teclado de piano.




La pantalla **[Instrumentos]** muestra los nombres completos de los instrumentos.



La Ventana de Pistas

Esto es similar a la ventana de pistas que se ve en la mayoría de las DAW, lo que permite la manipulación de datos de las pistas sin pérdidas en un entorno familiar para los usuarios de DAW. Incluye soporte específico para crear bucles y frases desde RealTracks y RealDrums, por lo que, por ejemplo, puede seleccionar una frase de RealTracks y convertirla en un bucle.

Para abrir la ventana Pistas, presione el botón [Pistas] de la barra de herramientas lateral.



La regla debajo de la barra de herramientas indica compases y tiempos, con una línea vertical completa para cada compás y una línea corta para cada tiempo o negra. Los compases con marcadores de sección incluyen también la letra del marcador de sección con el número del compás (1a, 9b).

La barra de herramientas proporciona botones para controlar la visualización y los ajustes de la ventana. Cada pista tiene sus propios medidores VU para mostrar el nivel de sonido, junto con botones para silenciar, solo, congelar, gestionar plugins y mostrar el teclado de piano. Al hacer Ctrl+clic en un botón [Fx], se muestran los plugins de todas las pistas; al hacer Ctrl+clic en un [P], se muestra el teclado de piano para todas las pistas.

Usa los botones [+] y [-] apilados verticalmente en la esquina inferior derecha para ajustar la altura de todas las pistas. Manteniendo presionada la tecla Ctrl al hacer clic en estos botones, la altura de las pistas se ajusta 5 veces más rápido; manteniendo Shift, se ajusta 10 veces más rápido.

La altura de cada pista se puede ajustar arrastrando un divisor de pista. Para poner todas las pistas a la misma altura, arrastra un divisor mientras mantienes presionada la tecla Ctrl y luego suelta el botón del ratón.

Puedes usar la rueda del ratón para ajustar la visualización. Su función depende de dónde la uses:

- Desplazamiento en el lado izquierdo de la ventana → desplazamiento vertical.
- Desplazamiento en el lado derecho → zoom horizontal.
- Desplazamiento sobre los controles de Volumen, Pan, Reverberación o Tono → ajuste de esos controles.
- Desplazamiento mientras mantienes Ctrl → cambia la altura de todas las pistas.
- Desplazamiento mientras mantienes Shift → desplaza la ventana verticalmente.

A la izquierda de la ventana, hay ajustes del mezclador para cada pista que se pueden modificar mientras la canción se reproduce. Para ajustar volumen, pan, reverberación y tono, haz clic en un control deslizante y muévelo horizontalmente. También se pueden controlar haciendo clic derecho sobre un dial numérico e ingresando un valor. También puedes ajustarlos con la rueda del ratón mientras el cursor está sobre los deslizadores o diales numéricos.


Arrastrar un deslizador con Ctrl mueve todas las pistas a la misma posición absoluta que la pista original, mientras que Shift mueve todas las pistas de manera relativa al movimiento de la pista original. Hacer doble clic en un deslizador restablece su valor por defecto.

Haciendo doble clic en la etiqueta de una pista puedes renombrarla.


Haciendo clic derecho sobre una etiqueta de pista se abre un menú con ajustes y acciones para esa pista.

Puedes arrastrar una etiqueta de pista y soltarla sobre la estación para soltar para generar un archivo de audio o MIDI.

En el modo Editar Frases y Loops, se dibujan cajas para los segmentos de frases.



Una frase se selecciona haciendo clic en una caja. Shift+clic en varias cajas selecciona múltiples frases.



Puedes presionar **Ctrl+C** para copiar la frase seleccionada, luego colocar el cursor en otra posición y presionar **Ctrl+V** para pegarla allí.



Para borrar una frase, haz clic en la caja y presiona la tecla **Supr**.



Puedes acortar una frase para escuchar solo la primera nota en el tiempo inicial de un compás determinado. Haz clic en la caja, coloca el cursor sobre el lado derecho de la caja y, cuando aparezca el cursor de izquierda-derecha, arrástralo hacia la izquierda para acortar la frase.



Para iniciar una frase antes, haz clic en la caja, coloca el cursor sobre el lado izquierdo de la caja y, cuando aparezca el cursor de izquierda-derecha, arrástralo hacia la izquierda.




También puedes convertir toda una frase o una porción en un loop. Por ejemplo, si quieres usar solo un segmento de 2 compases de una frase de 6 compases como loop, arrastra el lado derecho de la caja hacia la izquierda hasta obtener los 2 compases deseados.



Consejo: Si quieres un segmento exacto de 2 compases, activa el modo Snap en la barra de herramientas.

Ahora, si colocas el cursor sobre la esquina superior derecha de la caja de frase, aparecerá un icono de loop, y podrás arrastrarlo tanto como quieras. Verás líneas punteadas dentro del segmento; esto indica que el segmento de 2 compases se ha convertido en un loop, y las líneas punteadas muestran los puntos de inicio del loop.



Capítulo 5: Tocando Canciones

Abriendo Archivos

Band-in-a-Box soporta la mayoría de los formatos de canciones populares sumados a sus propios archivos de canción. El programa abrirá la mayoría de los archivos con formato de audio, y su poderosa aplicación Mago del Acorde de Audio interpretará los acordes a partir de un archivo de audio y los pasará a un archivo de canción Band-in-a-Box. También puede ejecutar archivos Karaoke, incluyendo archivos Karaoke MP3/CDG con despliegue de letra, en Band-in-a-Box.

Puedes abrir archivos desde los botones de la barra de herramientas superior.

 El botón [Abrir] permite abrir un archivo de canción de Band-in-a-Box. También puedes usar las teclas rápidas F3 o S S 4 Enter.

 El botón [Abrir+] muestra un menú con comandos para abrir varios tipos de archivos, incluyendo canciones de Band-in-a-Box, archivos MIDI, archivos de Karaoke, archivos de audio, archivos MusicXML y más.

 Hacer clic en el lado izquierdo del botón [Canción] realiza la acción predeterminada para abrir una canción, mientras que hacer clic en la flecha muestra un menú desplegable que permite abrir la canción mediante métodos alternativos y configurar la acción predeterminada del botón principal.

También puedes abrir archivos desde el menú *Archivo*.

Abrir Archivo

El diálogo **Abrir Archivo BB** es abierto por el comando *Abrir Archivo* o con la tecla de acceso rápido **F3**.

Consejo: También puede presionar las teclas s s 4 Intro para abrir este archivo de diálogo.

Muestra y abre cualquier tipo de archivo disponible.

Si MySong.MG está cargado, y un archivo de audio igualmente denominado (MySong.WMA, MySong.MP3, MySong.WAV, etc.) está presente, Band-in-a-Box abrirá el archivo de audio para la pista de audio. Esto permite a terceros generar archivos de audio con acordes en ellos, creando un par de archivos MySong.MGU y MySong.MP3, que se cargarán en Band-in-a-Box, así tendremos el audio comprimido ocupando menos espacio en el disco. Por ejemplo, cree un conjunto de aprendizaje de archivos de trombón para Band-in-a-Box, con pista de audio de trombón, y archivo Band-in-a-Box con acordes, cabiendo todos en un archivo de tamaño pequeño.


Arrastrar y Soltar archivos a Band-in-a-Box

Puede soltar muchos tipos de archivos en la pantalla Band-in-a-Box y se cargarán en el programa, ya sea como un archivo nuevo o se agregarán a la canción actual. Los tipos de archivos incluyen canciones de Band-in-a-Box (.SGU / .MGU), MIDI (.MID) y audio (.WAV / .M4A / .MP3). Simplemente arrastre el archivo y suéltelo en cualquier lugar de la pantalla Band-in-a-Box, incluidas varias ventanas.

Abrir canciones por título (Selector de Canción)

 El **Selector de Canción** muestra información de hasta 60,000 canciones. Hay muchas características de filtro para encontrar canciones. Y también puede buscar canciones que tengan progresiones de acordes similares o fragmentos de melodía.

Nota: El **Selector de Canciones** se abre en la ventana flotante de la **Biblioteca MultiPicker** si la opción **Usar MultiPicker en lugar de diálogo** está habilitada en el menú **Editar** o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el **Selector de Canciones** se abre en un cuadro de diálogo modal.



La primera vez que abra Selector de Canción, Band-in-a-Box le pedirá que cree la lista de canciones para C:\bb\Song, que es su carpeta “de inicio”. Esta es una carpeta vacía, pero se usa para que pongas cualquier canción.

Presione el botón **[Reconstruir]** para construir la lista de canción para esta carpeta.

Si la construcción de esta lista tarda más de 3 segundos, verá el progreso en la parte superior de la ventana.

Si desea ver la lista de canciones en otras carpetas, presione el botón **[Cambiar]**. Verá algunas opciones de menú para elegir carpetas. También hay una opción para abrir siempre la carpeta de inicio.

Si la opción **Abrir en Inicio** está habilitada, el **Selector de Canciones** siempre se abrirá en la carpeta de inicio en lugar de la carpeta actual cuando presione el botón predeterminado **[Canción]** para abrir el **Selector de Canciones**.

Puede cambiar el ancho de cualquier columna en la lista de canciones arrastrando el límite. Esta personalización será recordada en las siguientes sesiones.

- Título: Este es el título de la canción.
- SubCarpeta: Si la carpeta tiene subcarpetas, estas se mostrarán aquí.
- Archivos: Este es el nombre de archivo de la canción.
- Melodía: La letra “M” indica que la canción tiene la pista de Melodía. Una columna en blanco significa que la pista de Melodía está vacía.
- Solista: La letra “S” indica que tu pista de Solista está presente. Si la columna está en blanco, la pista de Solista está vacía.
- Lírica - Si la canción tiene letras basadas en notas, aparecerá una letra “L” en esta columna.
- Clave: Esta es la clave de la canción.
- Armadura Tiempo: El número mostrado es el numerador de la armadura, así “4” significa que la canción está en el tiempo 4/4 y “3” significa que esta en el tiempo 3/4.
- Tempo: El tempo que muestra la canción.
- Género: Esto te dice el género de tu canción.
- Ritmo: El ritmo (even/swing, 8vo/16vo) se mostrará en esta columna.
- Forma: Esto te muestra la forma de tu canción. Por ejemplo, si se muestra 1-32*3, el coro empieza en el compás 1 y termina en el compás 32, y hay 3 coros en la canción.
- Fecha: El archivo fue últimamente modificado en este año/mes.

En esta área debajo de la lista de canción, puedes ver la progresión de acordes de la canción actualmente resaltada. Puedes copiarla y pegarla en un archivo de texto.

Esta lista de canción puede ser filtrada de muchas maneras.

- Escribe cualquier texto, y la lista de filtros mostrará las canciones que tengan ese texto en cualquier campo.
- El botón **SubCarpetas** le permite filtrar la lista por una determinada subcarpeta de la carpeta actual.
- Puedes usar el botón **Género/Ritmo** para filtrar la lista por género, ritmo (even/swing, corchea/semicorchea), o armadura de tiempo.
- El botón **Acordes/Melodía** te permite filtrar la lista por progresión de acordes y/o un fragmento de melodía.
- El botón **Otro** es para filtrar la lista por un cierto estilo, canciones con melodía/solista/lírica, ciertas claves, rango de tempo o fechas de archivo de ciertos años.

El elemento *Canciones con progresión de acordes personalizada* en el menú de filtro “Acordes/Melodía” lo ayuda a encontrar canciones que contengan una progresión de acordes que usted especifique.

Cuando se abra el cuadro de diálogo **Encajar Progresión de Acordes Personalizada**, escriba una progresión de acordes usando una línea vertical para una línea de compás. (ej. Dm7 | G7 | C |)

Esta función siempre encontrará las progresiones en cada clave; por ejemplo, encontrará | Am7 | D7 | G.

Nota: La búsqueda encontrará variaciones de los acordes. Por ejemplo, al buscar una C, encontrará CMaj7, C/E.
Tip: Si quieres buscar canciones en una clave determinada, presione el botón del filtro “Otro”, vaya a <i>Canciones en esta Clave</i> , y seleccione una clave.

Si desea encontrar la progresión que es relativa a la clave de C (es decir, Dm7 es IIm7), debe habilitar la casilla de verificación **Sólo coincide si es relativo a esta tonalidad** y configurar la clave en Do.

Habilite **La tonalidad debe coincidir exactamente** si desea encontrar canciones con la misma tonalidad.

Si se activa **Extensión de acorde debe coincidir exactamente**, el Selector de Canciones enumerará las canciones que coincidan con la extensión de acorde. (por ejemplo, Do7 no coincidiría con Do9 o Do7b5). Si esta opción está desactivada, se ignorará la extensión del acorde. (por ejemplo, Do7 coincidiría con Do9 o Do7b5).

Habilite **Armadura de Tiempo debe coincidir** si desea encontrar las canciones de la misma armadura de tiempo.

La opción *Canciones con progresión de acordes que coinciden con la canción actual* en el menú de filtro “Acordes/Melodía” le ayudará a encontrar canciones con una progresión de acordes similar en el rango seleccionado de la canción actual.

En el diálogo **Encajar Acordes de Canción**, especifique el rango ingresando del número del compás de inicio y el número de compases. Cuando presione el botón **[Actualizar]**, se mostrará la progresión de acordes en ese rango.

Con la opción *Canciones que coinciden con el rango de compás de melodía* en el menú de filtro “Acordes/Melodía” puede encontrar canciones con un fragmento de melodía similar en el rango seleccionado de la canción actual.

Cuando el diálogo **Encajar de Melodía de Canción** se abra, seleccione la pista de origen (Melodía o Solista), y especifique el rango.

Si desea buscar canciones con una progresión de acordes similar y un fragmento de melodía en el rango seleccionado de la canción actual, seleccione el elemento del menú *Canciones que coinciden con el rango de compases de acordes y melodías*.

En el diálogo **Encajar Acordes y Melodía de Canción**, seleccione la pista de origen (Melodía o Solista) y especifique el rango.

Hay más botones en el **Selector de Canción** para abrir y encontrar canciones.

El botón **[Abrir]** te permite abrir archivos de cualquier formato disponible de cualquier carpeta.

Presione el botón **[Reciente]** si quieres abrir las canciones reproducidas recientemente.

El botón **[Favorita]** es para abrir tus canciones favoritas.

Use el botón **[Carpeta Favorita]** para abrir archivos de tu carpeta de favoritos.

El botón **[Encontrar]** abre el diálogo **Encontrar archivos de canción**, que le ayuda a encontrar archivos usando el teclado, fecha de archivo, tamaño, etc.

El botón **[Buscar]** le permite encontrar una canción que contenga un determinado texto en cualquier campo. Puede continuar la misma búsqueda con el botón **[G]**.

Presione el botón **[Reconstruir]** para reconstruir la lista de canciones de la carpeta actual. La lista de canciones se construye rápido; aproximadamente 150 canciones serán procesadas por segundo.


El botón **[Menú de Acción]** te permite selecciones opciones adicionales.

Puedes resetear el diálogo con el botón **[Por defecto]**.

Abre Canciones Recientemente Seleccionadas / Abre Canciones Favoritas

Hay un diálogo para estos favoritos con listas separadas de los Recientemente Tocados y canciones Favoritas. Hay 2 botones de radio en este dialogo, mostrándole los usados mas recientemente en la canción y una lista de sus “favoritos” que seleccione. Use los comandos del menú o teclas de acceso rápido **Mayús+F3** para abrir esta lista.

Consejo: También puede usar las siguientes teclas de acceso rápido: **s s 2 Intro** para las canciones reproducidas recientemente y **s s 3 Intro** para las canciones favoritas.



Los botones Radio **Favoritos** y **Recientemente Ejecutadas** intercalan entre las listas de los recientemente tocados y los favoritos.

Cuando ‘Guardar Como’ es usado para guardar una canción con un nombre diferente el Nuevo nombre será agregado al diálogo **Tocado Recientemente**.

Utilice los botones **[Al Tope]**, **[Arriba]** y **[Abajo]** para desplazarse arriba y abajo de la lista o para saltar a la parte superior de la lista.

[Insertar] añade una canción en la ubicación de la lista actual. **[Incluir]** añade una canción al final de la lista.

[Borrar] elimina el elemento seleccionado.

El botón **[Buscar]** le permite buscar un archivo por una palabra clave.

Listas de **[Sinfo]** se pueden editar, ordenar, guardar / cargar y utilizar con la jukebox. Usted puede agregar un # ilimitado de favoritos.

La lista de favoritos partirá como uno vacío. Pero puedes agregar canciones como sus favoritos, haga clic en botón **[Agr Fav]**.

El botón **[Clasifica]** ordena la lista alfabéticamente.

Los botones **[Cargar Set]** y **[Guardar Set]** le permiten guardar y cargar conjuntos de favoritos o canciones reproducidas recientemente (o estilos). Una vez que tenga el conjunto, puede pulsar el botón **[Sinfonola]**. Se ejecuta el archivo de conjunto en orden, no al azar. Se iniciará desde la canción seleccionada.

Usted puede hacer una nueva lista de canciones para un conjunto utilizando el botón **[Limpiar]** para borrar la lista de favoritos, seguido de **[Insertar]**, **[Incluir]** y **[Borrar]** para agregar canciones.

Si **Tocar al escoger** está habilitado reproducirá automáticamente la canción resaltada al pulsar **[OK]**.

Si la opción **OK para auto-añadir archivos recientes** está activada, cada canción se carga será agregado a la parte superior de la lista de Favoritos.

Nota técnica: La lista de canciones favoritas / estilo se almacena en un archivo de texto llamado SongFavorites.txt (o StyleFavorites.txt) en la carpeta de C:\bb\Preferences.

Abrir Cancion Anterior

Abre la canción anterior en orden alfabético en la carpeta actual.

Consejo: Presionando las teclas **Ctrl+Mayús+F8** o **s s 7 Intro** abre la canción previa.

Abrir Siguiente Canción

Abre la siguiente cancion en orden alfabetico en la carpeta activa.

Consejo: Presionando las teclas **Mayús+F8** o **s s 8 Intro** abre la canción siguiente.

Abrir Archivo MIDI (mid) a Pista Melodía

Este comando abre el cuadro de diálogo **Abrir Archivo BB** muestra una lista de los archivos MIDI disponibles en la carpeta actual y abre el archivo seleccionado a la pista Melodía.

Consejo: También puede presionar las teclas **s s 9 Intro** para abrir un archivo MIDI.

Abrir Archivo Karaoke (kar) a Pista Melodía


Esto inicia el cuadro de diálogo **Abrir Archivo BB** que muestra una lista de los archivos de Karaoke disponibles en la carpeta actual y abre el archivo seleccionado a la pista de Melodía.

Consejo: También puede presionar las teclas **s s 1 3 Intro** para abrir un archivo MIDI.

Abrir Archivo MusicXML

Band-in-a-Box soporta MusicXML así fácilmente podrá importar archivos MusicXML incluyendo notas, acordes, lírica, guitarra tab, bends, hammer-ons, pull-offs y deslizadores, desde sus programas de notación como Finale, Sibelius y Guitar Pro hacia Band-in-a-Box.

Cuando elije esta opción del menú y selecciona un archivo MusicXML (.musicxml/.XML/.MXL), el diálogo **Cargar Archivo XML** se abrirá.



Primero, seleccione la pista que quiera cargar. Para seleccionar pistas múltiples, sostenga **Ctrl** y haga clic en una pista.

Si quiere cambiar el destino de la pista, haga clic derecho en la pista y seleccione *Pista de Destino*.

Seleccione los elementos que quiere cargar desde archivos XML.

Si no quiere que todas las pistas sean fusionadas en la pista Melodía, inhabilite la opción “Cargar todas las pistas XML a Melodía”.

La opción “# de compases en archivo XML a saltar” permite cargar el archivo MusicXML desde un compás específico. Por ejemplo, un valor de 4 cargará el archivo MusicXML desde el compás 5.

Presione [**OK**], y el archivo MusicXML será cargado a Band-in-a-Box.

Nota: Al cargar un archivo MusicXML, si más del 20% de las notas son tresillos, entonces la resolución general del ritmo se establecerá automáticamente en 3 en la ventana de Notación.

Consejo: Si la pista de origen es batería, el tipo de pista de la pista de destino (Melodía o Solista) se establecerá automáticamente a Batería.

Abrir Archivo ABC Notation

La notación ABC es el sencillo sistema de notación basado en texto utilizado por músicos de todo el mundo para almacenar acordes, melodías y letras de canciones. Ahora puede abrir y guardar canciones en formato de notación ABC. Puede encontrar más información sobre las canciones y la notación ABC en abcnotation.com.

Abrir Archivo LyricLab

LyricLab es un programa de terceros desarrollado por Joanne Cooper que genera letras y acordes para canciones. Para más información sobre LyricLab, visita lyriclab.net.

Los archivos de texto de LyricLab pueden importarse a Band-in-a-Box, donde puedes elegir un estilo y generar melodías basadas en los acordes de la canción. Ve al menú principal *Archivo | Abrir Especial | Abrir archivo de Acordes-Letras de LyricLab* y selecciona un archivo de LyricLab. Entonces, los acordes se cargarán en la Hoja de Acordes, y las letras se mostrarán en la Capa de Letras por Compás de la Hoja de Acordes, en la ventana de Partitura y en la ventana de Letras Grandes.

Consejo: También puedes presionar las teclas **L L Intro** para abrir un archivo de LyricLab.

Nota: Para Band-in-a-Box, cada línea en un archivo de texto representa un compás. Por lo tanto, cuando guardes las letras y acordes generados por LyricLab en un archivo de texto, asegúrate de que haya un acorde por línea antes de abrirlo en Band-in-a-Box. De lo contrario, cuando abras el archivo, solo se importará a Band-in-a-Box el primer acorde en cada línea. Por ejemplo, si un archivo de texto contiene dos acordes por línea, entonces al abrirlo en Band-in-a-Box se ignorará el segundo acorde de cada línea. Pero si agregas un salto de línea al archivo de modo que cada línea contenga un acorde, entonces todos los acordes aparecerán en la Hoja de Acordes.

Abrir Archivo Audio

Inicia el cuadro de diálogo **Abrir Archivo BB** con una lista de los archivos de audio de todos los tipos soportados (. WAV, . WMA, . MP3, . MP4, . M4A, . Audio WMV, y CD de audio) que se encuentra en la carpeta actual.

Consejo: También puede presionar las teclas **s s 1 0 Intro** para abrir un archivo de audio.

Abrir desde Carpetas Favoritas

El comando de menú *Archivo | Abrir Especial | Carpetas Favoritas* pone en marcha el diálogo **Carpetas Favoritas** con una lista de las carpetas recientemente usadas. Para abrir una canción usando este diálogo seleccione primero la carpeta en dicha lista, luego puede abrir directamente la canción desde esa carpeta. Esto le permite encontrar rápidamente una canción en otra carpeta.

Consejo: Este diálogo también se abre con las teclas **s s 6 Intro** o **Alt+Shift+E**.

Asociaciones de Archivos


Vaya a la opción de menú *Archivo | Archivo Utilitarios* para asociar los tipos de archive para canciones Band-in-a-Box y estilos en Windows®. Una vez colocado, significa que puede hacer doble clic en una canción o estilo y Band-in-a-Box se abrirá con esa canción o estilo.

Elija la opción del menú *Archivo | Archivo Utilitarios | Asociar tipos de Archivo (canciones, estilos) con Windows...* para asociar tipos de archivos Band-in-a-Box y *Remover Asociaciones de Archivos (canciones, estilos) con Windows...* para remover las asociaciones.

Encimar Canción Global

Estas modificaciones permiten ignorar los ajustes que se guardaron en los archivos de canciones. Los reemplazos globales se encuentran en

Preferencias [Encimar], que le permite configurar el ciclado completo de la canción (siempre APAGADO, siempre ENCENDIDO, o como está puesto en la canción). Están disponibles Omisiones similares para ver qué otra información viene cargada con el archivo, tal como instrumentos, armonías, volumen/reverberación/estribillo/paneo/bancos. Por ejemplo, puede configurar que cada canción se cargue con ciclado ENCENDIDO, y no cargar ninguna configuración de reverberación de las canciones.



Ciclado Total de la canción: Por ejemplo, si desea que cada canción cargada posea el ciclado puesto en encendido, entonces fije “Siempre configurar ciclado en ENCENDIDO”. Pero si está con un trabajo en marcha, y no quiere que otras canciones se ciclen, entonces fíjelo en “Configurar ciclado siempre en APAGADO”. Si desea que las configuraciones funcionen como lo hacían en versiones previas, emplee la configuración “Como está puesto en la canción”, o presione el botón **[Por defecto]**.

Permite a las canciones cargar configuraciones para: Si se establece, estos elementos podrán ser cargados desde canciones. De lo contrario, los ajustes serán ignorados al cargar canciones.

Convertir lírica basadas en línea hacia lírica basada en compás: En las versiones anteriores, había lírica basada en líneas, que podrían ser introducidas para cada línea de la Ventana de Notación. Ya no puede ingresar este tipo de lírica, pero si su canción existente tiene lírica basada en línea, Band-in-a-Box puede convertirlos a lírica basada en compás. Esta opción le permite elegir cómo debe producirse la conversión, cuando la canción con lírica basada en línea se abre. El valor por defecto es “Siempre (auto-dividir)” la cual convertirá lírica basada en líneas a lírica basada en compases y las separa en 4 compases. Si elige “Siempre (no dividido)” la lírica basada en líneas será convertida pero no dividida en 4 compases. También puede optar por no convertir lírica basada en líneas automáticamente. Si la canción actual tiene lírica basada en líneas puede presionar el botón **[Convertir ahora]** para convertir a lírica basada en compás.

OK para Cargar Simbolos de Notacion con canciones: Si esto no está seleccionado, los símbolos de notación (ligaduras, staccato, crescendos) no serán cargados desde la canción.

Las opciones de abajo “**Opciones por defecto para las nuevas canciones**” son configuraciones provenientes del diálogo **Configuración de Canción**

Cuando se selecciona “**Variar Estilo en los Estribillos del Medio**” (por omisión) la canción tocará en el subestilo B durante toda la estrofa del medio, tocando el subestilo A solamente para las primeras y últimas estrofas solamente. Si esta configuración no está seleccionada los cambios de subestilo seguirán a los marcadores de parte ingresados en la hoja de acorde.

Cuando se selecciona “**Forzar a Arreglo Simple**” el RealTrack toca los arreglos de manera más simple (menos ocupado o embellecido).

La opción **Evitar Transposiciones** permite que RealTracks evite la transposición de todas las pistas en todas las canciones. Esto producirá un sonido de mayor calidad pero menor variación. (Nota: Para usar esta función para todas las pistas de la canción actual, configure la opción en el cuadro de diálogo Configuración de la canción. Para configurar cada pista en la canción actual, use el menú del botón derecho en los botones de radio de la pista).


El botón predefinido **[Pop/Country]** desactiva estas configuraciones para un típico arreglo Pop o Country que sigue a marcadores de parte y que no embellece acordes.

El botón predefinido **[Jazz]** activa ambas configuraciones para un típico arreglo Jazz para soportar un solo sobre las estrofas del medio y permitir embellecimientos en acordes de Jazz.

Utilice las opciones abajo **Forzar Pistas a Arreglos Simples para Todas las Canciones** para establecer una pista individual o todas las pistas a arreglos simples para todas las canciones. Si desea forzar arreglos simples canción por canción, utilice el botón **[Simple]** en la barra de herramientas.

Configuraciones para transportar canciones cuando se cargan

El botón de **Preferencias [Transportar]**- abre el diálogo **Configuraciones para transportar canciones cuando se cargan o “Hágalo ahora”**.



Cuando está tocando acompañado en su teclado MIDI, puede colocar la opción de transporte Thru para transportar semitonos u octavas. Puede definir una “tonalidad favorita” y Band-in-a-Box opcionalmente transportará a una cierta tonalidad cualquier y todas las canciones cargadas. Esta es una gran característica para practicar en un cierto tono.

También puede colocar el transporte THRU a la tonalidad favorita para transportar la parte THRU de modo que siempre pueda tocar en su tonalidad favorita (a pesar de la tonalidad actual de la canción). Para activar ésta característica mediante teclado, presione **Ctrl+Mayús+K**.

Para practicar una canción en distintas tonalidades, haga que ella se transponga en un número especificado de semitonos cada estribillo, o permita que Band-in-a-Box la transponga aleatoriamente (al azar) un número de semitonos para más de un desafío.

El botón **[Mago de Voces]** abre el **Mago de Voces**, que muestra los mejores tonos dando un rango de voz del cantante.

Cuando **Auto-transponer al mejor tono de VOZ cuando se carga una canción** está habilitado, la canción será automáticamente transpuesta al mejor tono para un vocalista, dependiendo de las configuraciones en el Mago de Voz.

Si posee un teclado externo, habilite la opción **Usar Mago para la parte Thru** y también la casilla de verificación del Mago en la pantalla principal. ¡Band-in-a-Box se asegurará que no toque una nota equivocada cuando se encuentre tocando en vivo!

Cuando está fijado **Permitir Mago de la Melodía sobre parte THRU (F y G por debajo de C medio es melodía)**, la F y G por debajo de C medio tocarán notas de melodía sobre un teclado MIDI conectado, asumiendo que está presente una pista de Melodía. A, B, C, D, y E son notas de aproximación desde abajo. F# = nota repetida. D, C, B, y A son notas de aproximación desde arriba. E Inferior, F, y G cambian la octava de la melodía.

Selección de Estilo

Los estilos se refieren a géneros musicales como Jazz Swing, Latino, Blues, Pop, Rock o Country. Puedes elegir un estilo antes o después de haber ingresado los acordes de una canción. Una vez que se carga un estilo, la canción se reproducirá usando el estilo que hayas elegido.

El Selector de Estilos


El **Selector de Estilos** muestra todos los estilos que se encuentran en la carpeta `C:\bb\Styles`, proporcionando información como el género, el tipo (Real/MIDI), el compás, el “feel”, el tempo, el número de instrumentos, el número de subestilos y más. También incluye funciones útiles para seleccionar estilos, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas y más. Puedes ordenar la lista de estilos por columna o escuchar una vista previa instantánea haciendo doble clic en un estilo.

El **Selector de Estilos** se puede abrir con el botón **[Estilo]** de la barra de herramientas o con las teclas **Ctrl+F9**. También puedes abrirlo presionando las teclas **S Intro** o **S 1 Intro**.

Nota: El Selector de Estilos se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú Editar o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de Estilos se abre en un cuadro de diálogo modal.

Si la lista de estilos necesita reconstruirse al abrir el **Selector de Estilos**, se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar y establecer las ubicaciones correctas de tus carpetas RealTracks y RealDrums. En el cuadro de diálogo puedes ver las ubicaciones actuales (por ejemplo, `C:\bb\RealTracks` y `C:\bb\Drums`) y la cantidad de RealTracks y RealDrums presentes en esas ubicaciones. Esto te permite confirmar que estás usando las ubicaciones correctas, ya que podrás comprobar el número esperado de RealTracks y RealDrums encontrados en las carpetas.

Durante la reconstrucción de estilos, se mostrará una barra de progreso en la parte superior del **Selector de Estilos**. Una vez que hayas reconstruido la lista de estilos, podrás explorar los estilos ordenando por columnas o escuchar una vista previa “instantánea” del estilo haciendo doble clic en la lista.



El botón **[Demo]** reproduce una demo de audio pregrabada del estilo seleccionado. El botón **[+]** muestra un menú con opciones para ajustar el volumen de las demos de audio, reproducir en bucle las demos de audio, cargar canciones de demostración del estilo seleccionado, abrir la carpeta de demos de audio si el archivo se está reproduciendo desde tu disco duro, etc.

También puedes probar un estilo reproduciéndolo directamente sobre la progresión de acordes actual de tu canción. El botón de flecha verde reproduce tu canción con el estilo resaltado. El botón de cuadro negro detiene la reproducción. También puedes hacer doble clic en un estilo o presionar la barra espaciadora para reproducir la canción, siempre que la opción *Doble Clic (o barra espaciadora) reproduce la Hoja de Acordes (no la demostración prefabricada)* en el botón [+] esté desmarcada.

El número de compases para la vista previa de la canción es configurable. Pulsa el botón **[Opciones]**, selecciona Configurar Opción de Diálogo en el menú y elige un número en la opción “# de compases de vista previa”.

El tempo ideal del estilo se muestra aquí, pero puedes cambiarlo a cualquier otro escribiendo el número o haciendo clic en los botones [+] y [-]. Incluso puedes modificarlo durante la reproducción.

Puedes pulsar el botón **[Aplicar]** para cargar el estilo seleccionado a la canción. Al presionar el botón **[Generar]**, el estilo se carga en la canción y se reproduce inmediatamente con ese estilo.

Estilo Banda

Al seleccionar esta opción de menú, verá un directorio de los tipos de estilo, con submenús ordenados en las categorías enumeradas.

Consejo: Al presionar las teclas **s 2 Intro** rápidamente se muestran los submenús

Por ejemplo, en la sección Jazz podrá ver estilos de Jazz Swing, Bossa/ Latino, Cubano/Bolero, Jazz Suave, y Gypsy Jazz/Dixieland. Cada título se abre una lista de RealStyles seleccionados, por orden de tempo, y tipo.

Puede también cargar una canción demo escogiendo la opción del menú.

Esta lista de estilos puede ser personalizada por el usuario. Puede crear un archivo de texto de estilos y añadir a la parte superior y/o al botón de la lista (Ej. Encima o después de la lista provista por PG Music). Para personalizar la lista en la parte superior, cree un archivo llamado *C:\bb\Data\RealCombos_User_Top.txt*, para personalizar esta lista en la parte interior crear un archivo llamado *C:\bb\Data\RealCombos_User_Bottom.txt*.

El formato del archivo es idéntico al que ha incluido PG Music, el cual es llamado *C:\bb\Data\RealCombos.txt*. Puede crear una lista de una línea de texto (un encabezamiento) por ejemplo

-----Mis Estilos Country Favoritos-----


O una línea con un estilo en ella ej:

_JAZZFRED\$Jazz Estilo con 4 compases en la Guitarra

En esta línea, el símbolo \$ es delimitante entre el nombre del estilo y el de la descripción.

Estilos Favoritos / Estilos Recientemente Usados

Los botones Radio de “Favoritos” y “Recientemente Ejecutados” habilitan una lista de sus canciones (o estilos) recientemente tocados, y sus canciones (o estilos) favoritos.



Verá los botones Radio **Favoritos** y **Recientemente Ejecutados** que activan las listas de sus estilos recientemente tocados y los favoritos.

La lista de favoritos iniciará vacía. Puede agregar estilos como sus favoritos haciendo clic sobre el botón **[Agr Fav]**.

Utilice los botones **[Al Topo]**, **[Arriba]** y **[Abajo]** para navegar por la lista.

Utilice los botones **[Insertar]**, **[Incluir]** y **[Borrar]** para modificar la lista.

El botón **[Buscar]** buscará un estilo en la lista de acuerdo al nombre, o parte de un nombre.

El botón **[Clasificar]** clasifica la lista alfabéticamente.

Los botones **[Cargar]** y **[Guardar]** le permiten guardar y cargar conjuntos de estilos Favoritos o Recientemente Tocados.

Use el botón **[Limpiar]** para despejar la lista y comenzar una nueva.

Clic sobre la casilla de verificación **Tocar al escoger** para hacer que Band-in-a-Box ejecute su canción inmediatamente bajo un estilo seleccionado.


Si la opción **OK para auto-añadir archivos recientes** está activado, cada estilo que seleccione será agregado al inicio de la lista.

Nota Técnica: La lista de estilos favoritos está almacenada en un archivo de texto denominado StyleFavorites.txt en la carpeta *C:\bb\Preferences*.

Diálogo de Alias del Estilo

Este diálogo se encuentra en el *Archivo | Cargar Estilos Especial submenú*.

Digamos que ha conseguido un nuevo estilo para Jazz denominado “Wynt_K.”. Puede crear un apodo de modo que cuando Band-in-a-Box busque un estilo Jazz Swing, éste cargará en “Wynt_K” en su lugar, así no tiene que crear cambios para todas sus canciones. Y cuando ha encontrado un nuevo estilo favorito, solo cambie el apodo. Puede también cargar o guardar conjuntos de archivos de “Apodos” y compartirlos con otros.



Para escribir un nombre estilo que no posee, use el botón **[Personalizar]**.

1. Para crear un nuevo apodo, haga clic en un espacio vacío (sin alias definido) en la lista de alias, o haga clic en el apodo que desea editar si desea cambiar un apodo existente.
2. Oprima el botón **[Escoger]** por debajo de la casilla de Estilo Original y seleccione el estilo que desea reemplazar.
3. Oprima el botón **[Escoger]** por debajo de la casilla *Substituir* y elija el estilo reemplazante (alias).

Si ha cometido un error y desea cambiar su selección de estilo, oprima el botón **[Limpiar]**. Cuando ha completado de crear satisfactoriamente un alias, observará que allí se presenta una pequeña flecha en la casilla de Estilos en la Pantalla Principal indicando que posee cargado un alias.

Puede Exportar e Importar archivos de apodos para compartir con sus amigos haciendo clic en el botón **[Importar]** para leer un archivo de apodo, o clic en el botón **[Exportar]** para guardar un archivo Alias.

Sugerencia: Puede temporalmente suspender la característica de Alias desactivando la casilla de verificación “Cualquier alias de Estilo”. Tiene también la confirmación de las sustituciones de alias revisando la casilla de confirmación “Confirmar Sustitución”.

Opción de menú Habilitar /Desactivar Estilo

El *Archivo | Cargar Estilo Especial submenú* posee un ítem para Habilitar/Desactivar el estilo. Cuando está desactivado, el nombre del estilo tendrá una X al inicio, lo que indica que está desactivado. El estilo desactivado no sonará o escribirá cualquier dato al archivo MIDI. El uso más común para desactivar un estilo es cuando un archivo MIDI está cargado en la pista de Melodía. Así el estilo no sonará y afectará al arreglo completo en la pista de Melodía.

Opción de Estilos Forzados

Esto permite mantener un estilo en la memoria. De esta forma, todas las canciones subsecuentes que están cargadas no cambiarán de estilo (aún si éstas tienen un estilo asociado distinto), de modo que puede tocar fácilmente canciones en el mismo estilo. Si ha encontrado un estilo favorito nuevo, inténtelo en todos los tipos de canciones sin necesidad de recargar el estilo cada vez.

Por ejemplo, digamos que hemos descubierto el estilo “GARNER”, y deseamos probarlo en todos los tipos de canciones. Seleccione *Archivo | Cargar Estilo Especial | OK para cargar estilos con canciones* de manera que el ítem **NO** está verificado. Ahora cuando carga una canción el nuevo estilo no se carga y puede tocar la canción en el estilo GARNER.STY. Puede suspender momentáneamente esta configuración cargando en otro estilo usando el botón **[Estilo]** o el *Archivo | Cargar Estilo Especial* menú de Estilo, así el nuevo estilo cargado permanecerá hasta que elija otro.

Usando MultiEstilos

Los MultiEstilos Band-in-a-Box son estilos que pueden tener hasta 24 subestilos; Los estilos originales de Band-in-a-Box tenían dos subestilos, “a” y “b.” Normalmente los MultiEstilos Band-in-a-Box poseen cuatro subestilos, pero pueden llegar hasta 24, seleccionados empleando marcadores de parte desde “a” hasta “x.”

Puede crear fácilmente sus propios MultiEstilos, ya sea desde un rasgueo o por combinación de partes a partir de estilos presentes. Por ejemplo, si posee 10 estilos Country favoritos, puede entonces crear rápidamente un MultiEstilo único que tenga 20 subestilos disponibles dentro la misma canción.

Hay 2 tipos de MultiEstilos

1. MultiEstilos en estilos, funcionando para cada canción (por ej. NR_CURR+el MultiEstilo en curso .STY Nashville Rock).
2. MultiEstilos para una canción en específica.

Multiestilos en Estilos (Estilos “+”)

Los Estilos pueden realizarse de modo que posean múltiples subestilos, y puede elegirlos empleando las letras a, b, c, d, etc. hasta “x” para 24 subestilos.

Por convención en el nombrado de MultiEstilos usamos un signo + al final del nombre del estilo. Por ejemplo, MyStyle+.STY debería ser un MultiEstilo.

Ud. puede utilizar estos subestilos fácilmente, solo ingrese al **Selector de Estilo** y filtre los estilos de la lista con “+.sty” .

Por ejemplo, cargue la canción NR_CURR+.MGU a partir de la carpeta *C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - BB2008*. Esto carga el NR_CURR+.sty. Cuando vea el signo “+” en el nombre del estilo, sabrá que éste es un MultiEstilo.

Haga clic derecho sobre un marcador de parte, y observará que hay 4 subestilos disponibles.

En el estilo NR_CURR+, hay 4 subestilos, a, b, c, y d.

MultiEstilo de forma Estándar de Canción Pop con 4 subestilos

En NR_CURR+ (y como regla general para estilos con 4 subestilos):

- el subestilo “a” es para la estrofa.
- el subestilo “b” es para el coro.


- el subestilo “c” es para la introducción (o primer estrofa).
- el subestilo “d” es para la pausa (o interludio)

Elija vuestro subestilo mediante un clic sobre el marcador de parte, o clic derecho para seleccionar y definir subestilos. Aquí hemos elegido el subestilo “c”, apropiado para la intro o la primer estrofa de la canción (porque la ejecución es esparcida y sostenida).


MultiEstilos en Canciones

Si tiene una canción, puede usar también más de 2 subestilos para dicha canción. Por ejemplo, digamos que tenemos una canción que es Bossa Nova y desea tener una sección con Jazz Swing. En lugar de encontrar un MultiEstilo que posea esta exacta combinación, podemos crear uno en la canción, para *esta canción solamente* de la manera siguiente:

Cargue una canción tal como *C:\bb\Demos\MIDI Style Demos\Styles00\zzbossa.mg4*.



Haga clic derecho sobre un número de compás, y elija “Definir c/d.”
Luego elija ZZJAZZ.STY a partir del **Selector de Estilo**.



Observará que hay 4 subestilos ahora, a, b, c, d. Puede emplear el subestilo “d” para bajo tipo walking de Jazz Swing, ya que es el mismo que el subestilo “b” de ZZJAZZ.

Cargue la canción *C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - BB2008\Demo of MultiStyle in song only Bossa 2 Jazz.MG4* y podrá ver el resultado terminado. Esta canción cambia estilos usando marcadores de parte.

Tocando/Pausando/Deteniendo Canciones

 Puedes usar los botones de transporte en la barra de herramientas superior para controlar la reproducción

 Este reproduce la canción desde el principio sin crear un nuevo arreglo, a menos que sea necesario regenerarlo.

 Este genera un nuevo arreglo y luego reproduce la canción.

 Este pausa la reproducción de la canción. Pulsa de nuevo para continuar desde la ubicación pausada.

 Este detiene la reproducción o la grabación de la canción.

 Usa este botón para grabar audio y/o MIDI en tu canción.


 Este abre un menú con opciones para reproducir la sección seleccionada en bucle, activar o desactivar la función de bucle y abrir el cuadro de diálogo Configuración de Secciones en Bucle.

También puedes usar los comandos del menú Reproducir o los atajos de teclado: F4 para generar y reproducir, F10 para reproducir y repetir la región seleccionada, **Ctrl+F** para reproducir desde el compás seleccionado, **Ctrl+G** para reproducir desde el compás actual, **Esc** o **Barra espaciadora** para detener, y **Ctrl+H** para pausar o continuar.

También hay una opción en el cuadro de diálogo **Preferencias** (*Opciones | Preferencias* o **Ctrl+E**) para iniciar y detener la reproducción con la barra espaciadora. La barra espaciadora o el doble clic pueden usarse en un compás final (o un compás en una etiqueta) para reproducir desde ese final (o etiqueta).

Opciones de Arreglo

El botón **[Arreglos]** en el diálogo **Preferencias** abre el diálogo **Opciones de Arreglo**, le permite configurar los ajustes generales para el arreglo de la canción, Por ejemplo, puede establecer la cantidad de realce para disparos/sostenidos, permitir silencios/empujes, normalizar velocidades MIDI a un cierto valor, permitir finales, establecer arreglos naturales y más ..



Incrementa velocidad empujes: Los empujes en Band-in-a-Box son los acordes que son tocados antes de tiempo. Típicamente los empujes son tocados un poco más fuerte que los otros patrones. Puede dejar esta configuración en 0, o colocarse entre 0 y 10.

Incrementa disparos por: Los Disparos pueden ser acentuados con esta configuración.

Incrementa sostenidos por: Use esta configuración para aumentar la velocidad de los acordes sostenidos.

Permitir toda clase de silencios: Puede desactivar la característica de silencios. Probablemente deseará hacer esto si tiene una canción con muchos silencios en ella, y entonces hay dificultad en la grabación de una melodía porque no escucha la percusión brindando el ritmo (debido a los silencios de la batería). Si es así, puede desactivar temporalmente los silencios de modo que puede grabar y escuchar la batería.

Permitir empujes: Si por alguna razón no desea que un estilo o canción tenga empujes, puede fijar esta a NO.

Permitir empujes en estilos: Si por alguna razón no desea que una canción tenga empujes, puede fijar esta NO.

OK para cargar estilo con canciones: Esto carga el estilo que es guardado con la canción Band-in-a-Box. Colóquelo a NO si no desea guardar el estilo al cargar, quizás para escuchar un estilo nuevo con muchas distintas canciones.

Ajuste Tono Concierto: Esto es útil para instrumentos no-concertistas tal como el Saxo o la Trompeta. La salida está transpuesta de modo que vea la música en una tonalidad, y ésta toque en otra.

Los ejecutantes de trompetas y otros instrumentos en Sib deberían colocar el Ajuste de Tono de Concierto a -2. Saxo Alto y otros instrumentos en Mib debería colocar el Ajuste de Tono de Concierto a +3.

Nota: Esta configuración ajuste de tono de concierto es antigua. Es preferible que emplee en su lugar la opción Notación de Transposición.

Permitir finales de canción: Puede inhabilitar los finales de cualquier canción al usar esta configuración.

Nota más baja (Mi2 = por defecto) : Los estilos normalmente tocarán notas bajas (abajo del Mi de abajo) si el patrón no va debajo de la nota baja Mi. Esto ocurre con todos los estilos automáticamente, pero también hay una opción para colocar la nota más baja que el bajo pueda ir (de modo que pueda lograr un Do bajo si lo desea!)

Prevenir notas de guitarra “demasiado bajas” : Para los estilos que usan un instrumento de guitarra en la parte de Guitarra, Piano, o Cuerdas esto prevendrá cualquier nota que está siendo más baja que Mi en una guitarra.

Permitir notas últimas en patrón antes de cambiar acorde: Los estilos normalmente tocarán notas cerca del final del patrón, antes de un cambio de acorde. A veces esto hace que el estilo suene “muy pesado”. Si fija esto en , digamos 70%, entonces 30% de las veces, la nota al final del patrón tocará más calma, típicamente a la mitad del volumen.

Cepillos de Batería: La mayoría de los módulos GM tienen cepillos disponibles en el sonido 41 de la batería. En algunas Sound Blaster necesita cargar un sonido GS para que esto ocurra, y necesita usar el software de la Sound Blaster para hacer esto (AWE Control Panel). En la Yamaha XG, necesita enviar un mensaje “GS mode on” desde el menú GM en Band-in-a-Box. Pero si su módulo simplemente no tiene cepillos disponibles, entonces puede colocar esta opción y el estilo re-mapeará las notas a instrumentos distintos de batería que no tienen cepillos.

1er. compás del 1er. coro posee un estrépito de platillo de batería: Si se selecciona, el primer compás de la canción (seguido a la intro) podrá tener un crash de platillo. Usualmente esto se deja sin seleccionar, ya que la mayoría de los bateristas no tocarían un crash de platillo en el compás 1 de la canción.

Arreglos Naturales (re-interpreta acordes complejos) : Si le da a un músico profesional una progresión de acordes complicada con extensiones fancy como Do7b9b13 o Solm11, el músico puede reinterpretarlas en lugar de reproducirlas exactamente como se escriben. Esto puede lograr un arreglo de sonido mucho mejor porque el músico tiene libertad para elegir extensiones de acordes similares. Puede hacer que Band-in-a-Box haga lo mismo con esta opción para todas las pistas de todas las canciones. (Nota: Para configurar esta función para todas las pistas de la canción actual, use la opción en el cuadro de diálogo **Configurar Canción**. Para ajustar esta canción para pistas específicas de la canción actual, haga clic con el botón derecho del ratón en botón de la pista, vaya a *Configurar Pista | Establecer Arreglo Natural*, y seleccione una opción).

Mostrar Mensajes: Puede seleccionar mostrar un mensaje flash cuando los acordes se vuelvan a interpretar. Las opciones son: Siempre, Nunca y Una vez por sesión

Normalizar velocidades MIDI a...: Si está realizando una interpretación en vivo, o en una sesión cerrada, ayuda tener similar el volumen en todas las canciones. Con la característica “Normalizar velocidades MIDI”, puede nivelar los volúmenes en un valor fijado por Ud. Por ejemplo, puede establecer que todos los volúmenes estén en 70 y el programa hará que cada canción toque en este nivel. Cuando ha fijado la normalización en “encendido” la ventana de título en la parte superior de la pantalla informa que la Normalización está puesta en 70 y que la velocidad de la actual ejecución ha sido incrementada de 49 a 70.

Incluyendo Melodía y Solista: La normalización afectará al bajo, batería, piano, guitarra y cuerdas. Si selecciona la opción “Incluyendo Melodía, Solista”, la normalización afectará también las partes de Melodía y Solista.

Canción está cargada, pero el estilo requerido no se encuentra: En este grupo de configuraciones puede controlar el comportamiento del programa cuando no se encuentra el estilo requerido. Los archivos de texto como *C:\bb\Data\A_PGMUSIC.NA* listan a los estilos sustitutos a emplear. Puede crear su propio archive *.NA, pero denomínelo algo parecido a MYSTYLES.NA. No edite el archivo A.PGMUSIC.NA.

OK para sustituir con un estilo similar: Si fija esto, permitirá la sustitución de estilos usando el archive de texto *C:\bb\Data\A_PGMUSIC.NA* y cualquier otro archivo *.NA provisto por terceros.

Si no hay algo similar, emplee este estilo: Este es el estilo que será sustituido si es que no se encuentra otro mejor en el archivo de texto A.PGMUSIC.NA o en otros archivos *.NA

Mensaje si no hay estilo o sustitución: Si no se encuentra estilo sustituto, ¿Qué tipo de mensaje (si lo hay) se mostrará?

Mensaje si hay estilo de sustitución: Cuando se ha encontrado un estilo sustituto, ¿Qué tipo de mensaje (si lo hay) se mostrará?

Cobertizo de Tempo (incrementa el tempo de cada ciclo) : Cuando se está practicando (o “Cobertizando” un tono, es útil para el tempo acelerar la velocidad cada sección de ciclo o la canción reinicia desde el principio.

Cobertizo de Tiempo (por defecto=0 bpm) : Esto ajusta el número de bpm, para que el tempo cambie cada cierto tiempo. Hay 4 modos para el campo Cobertizo de tiempo. Están únicamente activos cuando coloca un cobertizo de tiempo con valor distinto a 0.

1. “Solo Subir” modo que hace que cada loop sea mas rápido “para siempre”, hasta alcanzar un tempo= 500 que es el máximo tempo de BB
2. Un “Sube luego Baja” modo que va hacia arriba por un [ajuste incrementable] sube hasta [ajuste máximo] y luego empieza a bajar, por el incremento anterior del original donde vuelve a empezar. Por ejemplo, una canción con un tempo de 140, si ajusta el tempo incrementara cada 5, hasta llegar a un incremento máximo de 100, la canción ira desde 140, 145, 150, etc. a 240 luego ira a 235. 230.. Regresando a 140 y el ciclo se repite.
3. “Subir luego volver a empezar” modo que primero sube y luego incrementa a un ajuste máximo, luego vuelve a empezar de nuevo. Por ejemplo, una canción con un tempo de 140, si ajusta el tempo para que incremente cada 5, a un máximo incremento de 100. La canción ira de 140, 145, 150 etc. a 240, luego volverá a 140 y empezara de nuevo.
4. Un modo “Subir y permanecer en Máx” que va hasta lo máximo configurado y permanece ahí.


Los modos 2 y 3 son análogos a un “trabajo completo”. Con cambios programados en la velocidad.

Insertar silencios en arreglos: Esta aplicación es genial para la práctica del control de tempo. Seleccione el # de compases, y Band-in-a-Box los ejecutará, digamos 4 compases (seleccionable), y luego silenciará todos los instrumentos en los siguientes 4 compases. Una vez establecido, esta aplicación funciona automáticamente con todas las canciones hasta que sea desconectada ‘por Ud.

Configuración de Canción

 El botón [Configuración de Canción] abre el diálogo **Configurar Canción** para configuraciones adicionales tales como finales, etiquetas, variaciones de estilo, empujes, silencios y embellecimientos de acorde.

Puede usar también [Configuración de Canción], las teclas **Ctrl+N** o el comando de menú *Editar | Canción Desde | Configurar (para Esta Canción)*... abrir el diálogo **Configuraciones de Canción**.



Variar Estilo en Coros Centrales: Si fija en “Si”, la canción tocará en el subestilo “b” para todos menos el coro inicial y coro final.

Por ejemplo, en el estilo Jazz Swing, debido a que el estilo “b” es swing, todos los coros centrales poseerán Bajo swing, (ya que el subestilo “a” está tocando notas medias en el bajo.)

Si fija en “No”, los coros centrales tocarán subestilos a y b exactamente como aparecen en la canción señalada por los **marcadores de parte**.

Permitir Entradas (Empujes) en los Coros Centrales: Esto es más frecuentemente usado si hay empujes en una canción (indicados por el símbolo “^”), pero no desea que estos toquen en los coros centrales. Simplemente fije la casilla de verificación en “No” (inhabilitado) y los empujes serán ignorados en los coros centrales. Esto es para permitir solos de coro sin interrumpir.

Permitir Pausas (Silencios) en los Coros Inicial/Centrales/Ultimo: Estos parámetros le permiten decidir qué coros tocarán todos los silencios que están presentes una canción (indicado por el símbolo “.”). Por ejemplo, podría haber puesto silencios dentro una canción pero no desea que los mismos toquen en los coros centrales, ya que los esta empleando para solo: simplemente fije en “No” (apagado) la casilla de verificación PERMITIR SILENCIOS EN COROS CENTRALES.

Permitir PedalBajo en Coros Centrales: Esto determina si el efecto Bajo a pedal será permitido en los coros centrales.

Forzar a Arreglo Simple (sin embellecimiento): Puede ajustar toda la canción usando “Simplificador” RealTracks con estos ajustes, tan largo como sea el RealTrack que está usando tenga la opción habilitada. Esto se muestra con un “Y” en la columna de Selector RealTrack “Simplificador Habilitado”. El “Simplificador” RealTracks toca de manera menos ocupado, y con arreglos menos embellecido

Conteo de Batería (sólamente esta canción): puede seleccionar la opción de conteo para esta canción.

Finalizando opciones: Una etiqueta (referida también como una coda) es un grupo de compases que se tocan en el último coro de una canción. Si fija el campo EXISTE ETIQUETA en “Si”, entonces la ETIQUETA tocará durante el último coro de la canción. La etiqueta empieza luego de especificar el compás como SALTAR A ETIQUETA DESPUÉS DEL COMPAS #. La canción entonces salta a ETIQUETA DE CANCIÓN COMIENZA EN COMPAS # y toca hasta FINALIZA ETIQUETA DE CANCION. Al final de la etiqueta, la canción toca entonces un final de 2 compases como es usual.

Band-in-a-Box creará opcionalmente un final de 2 compases para su canción. El final estándar es de 2 compases anexados al final de la canción. La opción “Usar finales de 4 compases para RealTracks” otorga el tiempo extra para el decaimiento natural de los instrumentos. La opción “Iniciar antes 2 compases del final” le brinda una alternativa para finalizar la canción en el último compás de la canción. Band-in-a-Box tocará aún un final en el acorde que Ud. especifique, y el final sucederá como una frase de 2 compases iniciando 2 compases antes del final de la obra. Esto da como resultado un final más natural para muchas canciones.

Los finales de canción pueden estar apagados para todas las canciones, o sobre una base de canción por canción. Por ejemplo, podría desear tener su propio final personalizado que finalice la canción en el 3r tiempo de un compás ejecutando un disparo. Para apagar el final de una canción para **una única canción**, desactive la casilla de verificación “Generar 2 compases de terminación” en “Off” (en blanco). Para desactivar los finales de canción de **todas las canciones**, elija *Opciones | Preferencias* y luego presione el botón **[Arreglo]** para abrir por el diálogo **Opciones para Arreglos**. Fije la casilla de verificación “Permitir finales de Canción” = “Off” (en blanco).

Puede elegir rápidamente un final con desvanecimiento, solo presione el botón **[Desvanecer]** en Configuraciones de Canción y Band-in-a-Box desvanecerá los últimos “x” compases de la canción (puede especificar cuantos). O personalizar el desvanecimiento con valores precisos para cada compás.

Opciones de RealTracks para esta canción solamente fija las opciones RealTracks para la canción sin cambiar las Configuraciones RealTracks Globales.

Los Solos podrían tener un feel ‘bluesy’: Cuando está habilitado, cualquier solista o solista de fondo de RealTracks, podrá tratar cualquier tresillo mayor (C, F, etc.) como una séptima dominante (C7, F7) y usar 7ma bemol para solos.

Permitir sustitución de RealTracks basadas en tempo: Cuando esta puesto, el programa hallará la mejor RealTracks a usar en el tempo actual. Por ejemplo, podría sustituir un bajo acústico grabado en un tempo más alto, cercano al tempo de vuestra canción. El nombre de la RealTracks aparecerá en la pantalla principal con una tilde (~) para indicar la sustitución.

Permitir Disparos, Sostenidos y Empujes de RealTracks: Cuando está puesto (recomendado), Band-in-a-Box creará realísticos disparos, sostenidos y empujes en su canción. Si está sin verificar, Band-in-a-Box simulará un disparo. No todos los estilos tienen esto disponible. Ponga un visto bueno a la carpeta *RealTracks\Library\Holds* y a la columna “Sostenidos” del Selector de RealTracks que pone en lista el número del Conjunto.

Permitir Tiempo-Medio/Tiempo-Doble de RealTracks: Cuando está habilitado, esta canción permitirá que las RealTracks toquen en tiempo medio (dos veces el tempo usual) o tiempo doble (mitad del tempo usual). Esto le permite, por ejemplo, en una balada en un tempo de 70, agregar un solo de Saxo de RealTracks con un tempo de 140, y tocarlo como un tiempo doble, lo que coincidirá con el tempo de 70 de la balada.

Ignorar barra raíz de los acordes de barra, excepto el Bajo: Si se establece, los RealTracks distintos de la pista Bajo no se puede reproducir el slash de raíz de acordes. Por ejemplo, los RealTracks tocarán C en lugar de C / E.

Evitar transposiciones en RealTracks: Si se establece, RealTracks intentarán no transponer. Esto dará lugar a una mejor calidad, pero menos variedad en el arreglo.

Arreglos Naturales: Si le das a un músico profesional una progresión de acordes complicada con extensiones fancy como Do7b9b13 o Solm11, el músico puede reinterpretarlas en lugar de reproducirlas exactamente como se escriben. Esto puede lograr un arreglo de sonido mucho mejor porque el músico tiene libertad para elegir extensiones de acordes similares. Puede obtener que Band-in-a-Box haga lo mismo con esta opción para todas las pistas de la canción actual. (Nota: Para configurar esta función para todas las pistas de todas las canciones, use la opción del diálogo **Opciones de Arreglo**. Para configurar esta opción para pistas específicas de la canción actual, haga clic con el botón derecho en el botón de radio de la pista, vaya a *Configurar Pista | Colocar Arreglo Natural* y seleccione una opción.)

Secciones en una nueva línea (para esta canción) es una opción para activar / desactivar la función de párrafos de sección para esta canción en particular

Permitir Alias de Estilo (auto-sustitución de estilo) para esta canción: Si está activado, y *Auto-reemplazar estilos MIDI con estilos RealTracks cuando carga la canción* está verificado en el menú de la barra de herramientas de RealTracks, la auto-sustitución con un RealStyle está permitida.


Desactivar Rápida Generación: En computadoras lentas, las canciones con abundantes RealTracks pueden llegar a tener problemas de reproducción (entrecortada). Si es así, puede emplear este ajuste para desactivar la Rápida Generación para esta canción. Puede desactivar la Rápida Generación en todas las canciones en **Referencias de RealTracks** mediante la des-verificación de la configuración “Acelerar la generación de RealTracks.”

Volumen de Arranque (solo esta canción) en dB: El volumen de cualquier canción en particular se puede amplificar o recortar tecleando el número de decibelios. Un cambio de 6 dB es aproximadamente el mismo que mover un control de volumen MIDI por un valor de 32.

Transponer las Pistas de Interpretación del Artista por semitonos: Si está habilitado, cualquier pista de interpretación del artista se transpondrá (tono estirado) en la cantidad ingresada aquí. El valor se establece automáticamente cuando transpone su canción, pero puede ajustarlo aquí.

Opciones de Conteo y Metrónomo

El botón **[Conteo/Met.]** en el diálogo **Preferencias** abre el diálogo **Opciones de Conteo del Metrónomo**, que le permite configurar las opciones de entrada de batería (patrón, tipo, 1 barra en lugar de 2 barras, tipo, volumen, instrumento, entrada inteligente, etc.) y las opciones de metrónomo (metrónomo visible y o audible).



Conteo de Batería (solamente esta canción): esto le permite establecer la opción de entrada solo para la canción actual.

Permitir Compases Guía: Las personas que usan Band-in-a-Box para prácticas de soleadas, seguramente apagarán el conteo para permitir un ciclado sin fin sin la interrupción del conteo. Para eliminar el conteo, seleccione Permitir Compases de Conteo = NO, esto iniciará la canción desde el compás 1 sin conteo.

Guía 1 Compás: Si se fija esto, el conteo será un único compás en lugar de 2 compases.

Tocar aún si intro está presente: Si una canción tiene una introducción, usualmente no es necesario tocar los 2 compases de conteo. Hay una nueva opción para siempre OMITIR el conteo si una introducción está presente.

Tipo Guía: Esto puede ser un patrón de batería en lugar del “1-2-1234”. Puede especificar para tocar dos compases de patrones de batería en lugar del conteo. Podría preferir escuchar el golpe de la batería a un simple conteo, ya que este provee mayor información acerca de la figura venidera. Si está tocando con Band-in-a-Box en vivo en una fiesta, esta configuración evitará “espacios de aire” entre canciones y mantendrá el golpe de la batería marchando. Incluye en las opciones tener rellenos de batería “a” o “b” o tocar patrones por dos compases.

Guía audibles / Volumen: Habilita un conteo audible si desea que se toquen las guía de compases, pero si solo desea silenciar la guía de batería, coloque el Volumen de Batería a =0 (para silencio).

Instrumento/Patrón: Puede seleccionar cualquier instrumento de batería para el conteo. Puede escoger distintos ritmos de conteo. Ej: escuchar en tiempos 2 y 4 en lugar de 1-2-3-4. Hay una nueva opción “conteo inteligente” para silenciar el conteo de la batería si una melodía con conteo ha empezado.

Guía Inteligente: Un conteo inteligente evita tocar el conteo de sonido de batería durante una selección de Melodía.

Conteo Guía batería si se silencia /desactiva: Previamente, cuando la pista de batería fue silenciada (o desactivada en una canción), no debería tocar el “clic” de la cuenta de batería. Esta opción puede ejecutar la cuenta de batería en todas las circunstancias. Los bateristas que tocan acompañados con BB silenciando la pista de batería podrán encontrar útil esta característica. Para fijar ésta opción, escoja *Opciones | Preferencias* y fije “Cuenta guía de batería si ésta está silenciada o desactiva (por defecto está en *verdadero*).

Metrónomo Visible: Puede mostrar un metrónomo visible en pantalla durante toda la canción (o simplemente el conteo). Escoja la posición de la pantalla (arriba, derecha o centrada) y el tamaño (hasta casi pantalla completa). También escoja el patrón de metrónomo visual (1234,1-3,1--, o --2-4). El ver al metrónomo en pantalla es una gran forma para que un estudiante aprenda a mantener el tiempo, y con una ventana configurable, los estudiantes pueden verla desde el otro lado de la habitación.

Metrónomo Audible: Las tres configuraciones para el metrónomo audible son Ninguno, Durante Grabación o Durante Grabación y Reproducción.

Parte Configuraciones para la Reproducción

Las partes individuales de instrumentos son controlados con la mezcladora.



Haga clic con el botón derecho o haga doble clic en un nombre de parte para un menú de configuraciones y acciones para la parte seleccionada. El menú está organizado en grupos que permiten una selección más fácil de los tipos de pistas: audio (RealTracks, UserTracks, Ciclados) o MIDI (MIDI SuperTracks, pistas MIDI clásicas) y configurar/acciones de pista.

Silenciar, Solo y Congelar Pistas



Cada pista tiene su propio medidor VU así como también botones para [M]utear, [S]olo y [*]Congelar la pista. Los estados Silenciar y Solo de cada pista se guardarán en las canciones y se cargarán la próxima vez que las abra.

Silenciado Pista

Haga clic en el botón Silencio para silenciar la pista seleccionada. El botón se iluminará en rojo para indicar que está activo.

Solo en una Pista

Mientras escucha de Band-in-a-Box, puede aislar (solo) una parte determinada, haga clic en el botón Solo.

O usted podría sostener la tecla Ctrl y haga clic con el ratón (izquierda o derecha) en el instrumento en la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, si desea escuchar sólo la parte de piano, Ctrl + clic en la parte del piano. Si desea utilizar teclas de acceso rápido para esto, puede pulsar Alt +2 (Silenciar-Todo) y luego Alt-4 (Piano Activar audio).

Puede cambiar el estado solo y el silencio de otras pistas haciendo clic derecho en un botón azul de silencio. Por ejemplo, si la pista de la Guitarra está en el estado de solo, al hacer clic derecho en el botón de silencio azul en la pista de Batería, la pista de Batería se silenciará Y la pista de Guitarra estará sola.

Congelando una Pista

 Cualquier pista puede ser congelada (MIDI o RealTracks). Una vez congelado, no serán cambiados o regenerados. Esto ahorra tiempo al reproducir canciones anteriores, y le permite congelar un acuerdo que le gusta. Los botones [*] del mezclador congelan las pistas individuales. Utilice el botón de copo de nieve en la barra de herramientas para ver opciones adicionales, que incluyen la congelación de toda la canción.

Cambiando Volumen, Paneo, Reverberación y Tono

En la pantalla de la Mezcladora, cada pista individual tiene ajustes para Volumen, Pan, Reverb y Tono que se puede ajustar mientras la canción se está reproduciendo. Volumen, Paneo, Reverberación son controlados por los deslizadores horizontales. Tono es controlado escribiendo un número entre -18 (bajo completo) a 18 (agudos completo), o al hacer clic en un número y arrastrar el cursor del ratón verticalmente.



Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el deslizador de la pista, o arrastre botón de la barra deslizante. Esto obligará a todas las pistas a moverse absolutamente en la misma ubicación que la pista original. Mantenga pulsada la tecla **Mayús** y se moverá todas las pistas en relación con el traslado de la pista original.

Hacer doble clic sobre el deslizador coloca el valor a un valor por defecto.

También hay una sección principal con un botón Mute, los medidores de VU, y los controles de Volumen Maestro.




El volumen principal es un nuevo tipo de ajuste de volumen para Band-in-a-Box, y es un verdadero Master Volume, puesto que se aplica un decibelio (dB) impulsado a la señal principal, independientemente de los volúmenes de las pistas. Así, por ejemplo, si desea que todas las canciones de Band-in-a-Box sean más fuerte, sólo tiene que ajustar el deslizador de volumen principal “Todas las canciones” (por ejemplo, 6 dB) y este aumento se aplicará a esa parte. salida de audio de todos los instrumentos (MIDI y audio) para todas las canciones.

Deslizar Pistas

Este es un comando de menú (*Editar | Deslizar Pistas...*) que permite desplazar cualquiera de las pistas de Bajo, Batería, Piano, Guitarra, Cuerdas, Melodía, o pistas de Solista hacia delante o atrás de acuerdo a una cantidad definida. Por ejemplo, deslizar la pista de Bajo un poco por delante del silencio de la banda para lograr que el bajista “conduzca el conjunto.”

Para deslizar pistas, seleccione la opción *Deslizar Pistas* del menú *Editar*. Los valores están medidos en “ticks-por-tiempo” con 120 ticks se tiene el equivalente de una nota negra. El intervalo musicalmente útil es desde -10 a 10.



Permitir cualquier deslizamiento: Si desea que ocurran los deslizamientos, entonces fije este en SI.

Humanizar el deslizamiento: Si lo fija en SI, los deslizamientos serán humanizados para deslizar la pista una cantidad diferente para cada nota. La cantidad varía desde 0 ticks (ningún) hasta el ajuste de deslizamiento para el instrumento.

Presione el botón **[Por Defecto]** para completar las pistas con valores de deslizamiento por defecto.

Presione el botón **[Ceros]** para llevar a cero los valores de deslizamiento de todas las pistas.


Presione el botón **[Actualizar]** para modificar sus cambios y escuchar el resultado instantáneamente.

Sugerencia: Una pista que siempre toca notas anticipadamente una cierto valor, tiende a sonar desfasada, mientras que humanizando se logra que la pista suene más real.

Tocar el Área Seleccionada como un Ciclo

Mayús-clic en el botón **[Tocar]**, o pulse **F10** (Visualizar área seleccionada como Ciclo) y el programa tocará una región seleccionada, y el loop con la selección. Por ejemplo, puede seleccionar los compases 10 y 11, a continuación, presione **F10** y los compases 10 y 11 se reproducirán en loop. Por ejemplo, puede seleccionar los compases 10 y 11, y luego presionar **F10**, y dichos compases tocarán ciclados.

Para emplear ésta función, seleccione una región en la Hoja de Acorde.




Elija *Tocar | Tocar Sección Resaltar y ciclar* (o presione **F10**). La región seleccionada tocará entonces, y continuará el ciclado hasta que se presione PARAR.

Botón Ciclo del Menú

El botón de la barra de herramientas **[Ciclo]** abre un menú con una lista completa de opciones de ciclado.


Haga clic en la opción Ciclo que quiere ya sea en la canción completa o solo una parte. Seleccione la casilla para habilitar el looping para la canción completa. El diálogo **Ajuste de Sección Ciclar** le permite seleccionar exactamente cuál ciclo.



Cicle cualquier Sección de la canción

Ud. puede ciclar cualquier sección de la canción. El programa entonces iniciará la ejecución en el primer punto de retorno y tocará la sección a retornar hasta que sea detenida.

El comando “Tocar dentro del ciclado” le permite rápidamente tocar una sección a ciclar. Sombree el rango de compases a ciclar en la Hoja de Acordes, oprima **NUMPAD 2** para abrir el diálogo **Configuraciones Sección Reanudar** y haga clic en el botón [Tocar ciclado].



Para ingresar configuraciones manualmente en este diálogo, comience eligiendo ya sea “Reanudar una única Pantalla de Notación” o “Reanudar Rango de Compases”

“Reanudar una Única Pantalla de Notación” (**Ctrl+NUMPAD 7**) cicla una única pantalla de notación en la actual ubicación de la canción. La duración del ciclado está determinado por el número de “Compases/Pantalla” especificados en las **Opciones de la ventana de Notación**.

Seleccione “Reanudar Rango de Compases” si desea un rango habitual de compases, ingrese entonces el número de inicio “De Compás”, el “# de Coro” y el “# de compases” para la duración de la sección a ciclar. Puede así tocar entonces la canción con el botón [Tocar ciclado] y luego [Cerrar] para cerrar el diálogo.

Los Predefinidos están disponibles para fijar los puntos de ciclado en Introducción, Primer / Central /Ultimo Estrofas, o combinaciones Primer y Central, Central y Ultimo, Fina, o Todos.

Función Practicando con el Ciclado

Conseguir silenciar el ciclado cada N veces es útil para aprender una cierta frase. Para los ciclados, usted toca junto con la frase, y luego “estás solo” cuando la frase se silencia cada N ciclo. Puede elegir la pista para silenciarla y con qué frecuencia la pista se silencia.

La opción “Avanzar al ciclado siguiente cada N ciclado” le permite practicar y aprender una canción entera, haciendo que cada sección repita un cierto número de compases.

Una vez que haya hecho esta configuración, sólo puede iniciar un ciclado de la manera habitual. Por ejemplo, resalte una región, presione el botón [Ciclar] y seleccione *Tocar y resaltar región ciclada* (o presione [F10]). O puede escribir L4 <Intro> para iniciar un ciclado de 4 compases.

Comandos por combinación de teclas (útiles en presentaciones en vivo)

NUMPAD 1	Cambia entre Ciclar encender/apagar.
NUMPAD 2	Abre diálogo Config. Sección Ciclado.
Ctrl+NUMPAD 1	Toca con el último estribillo ciclado.
Ctrl+NUMPAD 2	Toca con los estribillos centrales ciclados
Ctrl+NUMPAD 3	Toca con los estribillos central y final ciclados.
Ctrl+NUMPAD 4	Salta al último estribillo.
Ctrl+NUMPAD 5	Salta al final.
Ctrl+NUMPAD 7	Cicla la pantalla de Notación.
NUMPAD [DEL]	Avanza la notación, hoja guía y ventana de guitarra de a un acorde (grupo de notas).
NUMPAD [INS]	Retrocede la notación, hoja guía y ventana de guitarra de a un acorde.

Los usuarios de computadoras Notebook deberían habilitar “Simular Teclas NUMPAD” en el diálogo **Preferencias**, luego usar el número de tecla regular para cambiar el ciclado.

La barra de Título en el extremo superior de la pantalla indica el estado el retorno. Si una canción posee una sección a retornar, este se ordenará en lista en la parte superior de la pantalla (por Ej.: “Ciclarán los Estribillos Centrales” o “Estribillos Centrales Actualmente Ciclados”. Así puede decidir lo que va a ocurrir con el ciclado durante la obra en vivo.

Comando rápido para Ciclar

El ciclado se ha mejorado con un comando “L” para configurar rápidamente un ciclo.

Por ejemplo:

- **L Intro** hará un ciclo en el punto actual durante 4 compases. (El “4” es un valor seleccionable, ver más abajo).
- **L 8 Intro** hará un ciclo de 8 compases.

- **L 8, 12 Intro** se ciclará para 8 compases comenzando en el compás 12.
- **L 8, 12, 2 Intro** se ciclará 8 compases comenzando en el compás 12 del coro 2.

La opción “Longitud predeterminada” en el cuadro de diálogo **Configurar Sección Ciclado** determina el número de compases ciclados cuando pulsa las teclas L [Intro]. Por ejemplo, si se establece en 4 compases, entonces L [Intro] ciclará 4 compases.

Tocar con el Mago

Tocar con el Mago es controlado por las dos filas de abajo del teclado QWERTY de su computadora conectada al teclado MIDI. Estas teclas de las dos filas de abajo ejecutan tonos de acordes; la segunda fila ejecuta tonos de paso. Toque cualquier tecla en cualquier fila y nunca cometerá errores! Las teclas del Mago están activas durante la reproducción.

A S D F G H J K L ; ' ← Esta fila tova Tonos de PASO (2da, Cuarta, Sexta)
Z X C V B N M , . / ← Esta fila toca tonos de ACORDE (raíz, 3ra, Quinta, Séptima)

 Para usar esta característica, presione el botón de la barra principal [**MIDI**] y seleccione la casilla para habilitarla *Mago del Teclado MIDI Habilitado*.

En el menú *Tocar*, desactive (casilla en blanco) *Asistente utiliza notas “inteligentes”* para lograr que el Mago le provea el acceso a la escala de colores. ActíVELO para tener acceso solo a las notas basadas en el acorde/tonalidad de la canción.

También, el Mago trabaja con la aplicación Armonía, de modo que puede tocar acompañado en vivo en una armonía de saxofón de 4-partes por ejemplo.

Mago de la Melodía

Para canciones con melodías, hay teclas QWERTY (Intro, \, T, 6) que ingresan notas desde la melodía mientras la canción esta siendo tocada. Otras teclas ingresan notas de aproximación 1-4 desde arriba o abajo. Las notas pueden ser grabadas, para humanizar una melodía rígida con mejor sincronía, y las notas de aproximación pueden ser útiles para lectura, práctica de ritmo o para actuar. Funciona con armonías

- Notas de Melodía: T, 6, Intro, \
- Nota de Igual Melodía: 5
- Notas de aproximación: QWER YUIO
- Conjunto de octava: 1, 2, 3

Las notas MIDI también funcionan (si [Transponer] de **Preferencias** esta puesto en “Permitir Mago de la Melodía en la parte THRU”)

- Conjunto de octava: E(40), F(41), G(43)
- Notas de Melodía: F(53), G(55)
- Notas de aproximación: B(47), C, D, E A, B, C, D(62)

Para ocupar el Mago de la Melodía, asegúrese que el Mago del Teclado está habilitado en la pantalla principal. En el botón menú [**MIDI**].

Cambiando Instrumentos / Configuraciones para el Mago

Como un instrumento de acompañamiento, el Mago usa la parte de instrumento Thru. Para cambiar el sonido del instrumento, volumen, reverberación, etc. para el Mago, seleccione el instrumento Thru en la ventana del sint.

Como un instrumento de acompañamiento, el Mago ocupa la parte del instrumento Thru. Para cambiar el instrumento, el volumen, la reverberación, etc. para el Mago, seleccione el instrumento Thru en la ventana Mezclador.

Normalizar MIDI

Si está interpretando una pieza en vivo, o en una sesión apretada, es útil tener el volumen de todas las canciones al mismo nivel. Ahora, con la característica Normalizar MIDI, puede nivelar los volúmenes en un valor establecido en las opciones de programa. Por ejemplo, puede ajustar para que todos los volúmenes sean 70 y el programa hará que cada canción toque dentro de dichos niveles. Esto se realiza en la solapa [**Arreglo**] de **Preferencias**.

 Cuando ha fijado la normalización en “encendido” el título de la ventana arriba en la pantalla informa que la Normalización está puesta en 70, y que la velocidad de la actual canción en uso ha sido aumentada de 65 a 70.


La normalización afecta al bajo, batería, piano, guitarra y cuerdas. Si selecciona la opción “Incluyendo Melodía y Solista”, la normalización afectará también a las partes de melodía y solista.

Salida MIDI hacia una Unidad Externa

Algunos dispositivos musicales externos de hardware requieren de acordes tocados en posición original para llevarlos en tiempo real.

Un ejemplo de esto es el Vocalista Digitech Este le permite cantar mediante un micrófono y armonizar su voz de acuerdo a los acordes que ingreasan al dispositivo. Band-in-a-Box posee la capacidad de dar salida a un canal por separado con los acordes en la posición raíz para soportar automáticamente dichos dispositivos externos


Están presentes también las configuraciones como ser complejidad de acordes, canal de salida, velocidad, y rango de nota. Esto también soporta “Arregladores en tiempo Real” como ser Roland serie RA. La mejor manera de llevar a cabo esto es accediendo a *Opciones* | *Preferencias* y seleccionar el botón [**Canal Salida**]. Se le presentará una ventana como esta:



Haga clic sobre el botón **[Vocalista]** si Ud. tiene conectado tal dispositivo a su sistema MIDI. Band-in-a-Box enviará automáticamente entonces la información del acorde apropiado mientras su canción está tocando (por ej. tresillos en posición de raíz).

Generar Accordes a Pista

Se puede generar una pista de acordes en cualquier pista. Haz clic derecho en la pista dentro del **Mezclador** y selecciona **Editar MIDI | Generar pista de acordes en esta pista** desde el menú. A continuación, verás el cuadro de diálogo **Generar Accordes a Pista** con opciones sobre la pista de acordes que se va a generar.




Estas opciones incluyen canal, velocidad (*velocity*), rango de notas, tipos de acordes, raíz en la parte inferior (*root at bottom*), ticks antes del cambio de acorde y salida de acordes durante la introducción. Si los tipos de acordes están configurados como acordes básicos (triadas/7^{as}), un acorde como **C13** se reproducirá como **C7**, pero si están configurados como acordes complejos, un **C13** se reproducirá como **C13**. La configuración predeterminada para “# de ticks antes del cambio de acorde para salida” es 0, lo que significa que los acordes estarán exactamente en el primer pulso, pero si introduces un número distinto de 0, los acordes comenzarán un poco antes y podrán tener suficiente tiempo para crecer.

Algunos plugins tienen “keyswitches”, que son notas específicas para activar patrones, arpeggios, etc. La opción **Conservar las notas existentes fuera de este rango** te permite mantener esas notas y eventos si no están dentro del rango de notas especificado.

Algunas **MIDI SuperTracks** generan una pista de acordes simple (triadas/7^{as}) o una pista de acordes compleja que incluye 9^{as}/13^{as}. Agregar estas **MIDI SuperTracks** a tu pista escribirá una pista de acordes en el rango definido, para usar con arpegiadores u otros VSTs que requieran una pista de acordes. Con cada reproducción se escribe una nueva pista de acordes. Para hacerlo, abre el cuadro de diálogo **Seleccionar MIDI SuperTracks** y elige una que tenga “**Arpeggio**” en el nombre.

Cambiando Instrumento MIDI

Para seleccionar un Instrumento MIDI para cualquier pista MIDI, haga clic derecho en el botón de opción de pista en la parte superior de la pantalla y vaya a **Seleccionar Instrumento MIDI (Patch)** y elija uno de las opciones de menú.



Seleccione Hi-Q MIDI Patch Plugin: Utilice este comando de menú si desea seleccionar un preajuste de un instrumento MIDI Hi-Q y un plugin VST (por ejemplo, sforzando).

Selecciona sin Inst. MIDI: Esto eliminará la selección actual del Instrumento MIDI.

Selecciona Inst. General MIDI: Esto le permitirá seleccionar un instrumento de la lista de instrumentos GM.


Selecciona Inst. GM 2: Esto le permitirá seleccionar un instrumento de General MIDI 2.

Selecciona Inst. de Banco más Alto (de archivo .Pat): Esto le permitirá seleccionar un instrumento en un banco más alto en su sintetizador particular.

Selector de Parches MIDI

Esto te permite seleccionar un parche MIDI (sonido de instrumento) de una lista de más de 1,100 parches, todos categorizados por números GM.

Para abrirlo, presiona la tecla **F7** y luego haz clic en la pestaña **[Parches]**.



Hay un selector de pista que te permite confirmar o cambiar la pista actual. Tu selección de la lista de parches se aplicará a esa pista.

Verás una lista completa de parches MIDI. Puedes buscar un parche por nombre o filtrar la lista por Instrumentos, Tipos, GM, Hi-Q, RealTracks Reproducibles, Percusión y/o SynthMaster.

Puedes escuchar una demo pregrabada del parche seleccionado presionando el botón **[Demo]**. El botón **[+]** ofrece opciones para habilitar la reproducción de demos desde internet, reproducir la demo en bucle y ajustar su volumen.


El botón **[Favoritos]** mostrará un menú de parches GM favoritos que se configuran en el cuadro de diálogo Instrumentos Favoritos (*Opciones | Preferencias | [Parche Favorito]*).

Presiona el botón **[Aplicar]** para asignar el parche seleccionado a la pista actual. Para asignar el parche a la pista actual y reproducir la canción, presiona el botón **[Generar]**.

Soporte General MIDI 2

General MIDI 2 estándar (GM2) agrega 128 nuevos instrumentos a los estilos Band-in-a-Box y canciones, incluyendo ukulele, mandolina, guitarra de 12-cuerdas más muchos sonidos nuevos y mejorados de piano, órgano, guitarra, bronce, y cuerdas.

Nota: El sintetizador Coyote incluido soporta a los nuevos instrumentos GM2, como lo hacen muchos de los más recientes módulos y chips de sonido. Si el suyo no lo hace, BB sustituirá con alguno similar de entre los 128 sonidos General MIDI.



El tipo de soporte GM2 está configurado en el diálogo **Configurar Controlador MIDI** (*Opciones | Configurar controlador MIDI*):


Puede seleccionar Parche GM2 en el submenú de la pista (clic derecho). Esto muestra un menú agrupado por tipos de instrumentos.

Instrumentos Adicionales

Un “patch” es un nombre de instrumento MIDI. Muestras de sonidos son Bajo Acústico, Piano Eléctrico y Violín. Los Instrumentos son empleados para simular instrumentos reales por medio de la reproducción MIDI. Band-in-a-Box toma por defecto el uso por defecto del banco estándar de instrumentos General MIDI empleados por todos los fabricantes de MIDI, no obstante, muchos sintetizadores MIDI y tarjetas de sonido poseen instrumentos adicionales disponibles como alternativas a la lista GM básica. Estos sonidos se encuentran normalmente en bancos más altos en la memoria.

Diálogo de Instrumentos en Bancos Altos

Usted puede seleccionar un patch de banco mayor en el submenú Seleccione MIDI Patch del menú Pista (botón derecho). Esto abre la Los parches en Bancos Mayores de diálogo para facilitar el acceso a los parches en todos los otros bancos, así como General MIDI.



Para precisar la búsqueda de su sonido puede elegir uno de los siguientes pasos:

- Abra la lista de instrumentos y seleccione uno de ellos (Bajo Eléctrico, Piano Acústico, etc.)
- Haga clic sobre la casilla de verificación “Incluir Familia” para mostrar otras propuestas de tipo similar. (por Ej. todos los instrumentos de la familia del bajo, todos los instrumentos de la familia de los teclados, etc.)
- Encuentre un instrumento mediante una tecla de letra haciendo clic en el botón **[Buscar]** y escriba las letras del nombre del instrumento (por Ej. “mando” encontrará al instrumento mandolina y otros más que contengan “mando”).

Haz clic en el botón **[WWW Descargar más archivos PAT]** para ir al sitio web de PG Music, donde puedes descargar más archivos de parches desde https://www.pgmusic.com/support_miscellaneous.htm.

Convirtiendo Listas de Instrumentos de Sintetizador en Band-in-a-Box

Band-in-a-Box puede leer una lista de archivos de instrumento generada por PowerTracks Pro Audio o Cakewalk, y convertirla a archivo .PAT para uso en Band-in-a-Box.

Convirtiendo la lista de instrumentos PowerTracks en archivos .Pat de Band-in-a-Box.

PowerTracks guarda sus listas de instrumentos en un único archivo, denominado PATCHES.INI. Este archivo contiene todas las listas de instrumentos para los sint. Soportados por PowerTracks. Band-in-a-Box almacena la lista de instrumentos para cada sint. En un archivo separado, con una extensión de .PAT.

Para convertir un archivo de instrumento PowerTracks en un archivo de Instrumento Band-in-a-Box, deberá elegir el *C:\pt\ptw\patches.ini*, y luego escoger el sint. que desea convertir a un archivo .PAT.

Nota: Si un archivo .PAT no ha sido previamente seleccionado, aparecerá un diálogo **Archivo Abrir**. Seleccione un archivo .PAT a partir del directorio *C:\bb\Data\Util* para abrir el diálogo **Instrumentos de Bancos más Altos**.

Presione el botón **[Abrir INI/INS]** para poner en marcha el diálogo **Abrir Archivo BB**. Elija el archivo *C:\pt\patches.ini*.

Verá entonces un menú de sintetizadores almacenados en el archivo .INI. Seleccione uno para convertir. Cree un nombre para el archivo .PAT (Ej. MisSonidos_Lista.PAT) y guárdelo en *C:\bb\Data\Util\Synth Kit*.

Transformando un archivo Cakewalk .Ins en un archivo Band-in-a-Box .Pat

Esto se realiza utilizando el mismo proceso descrito arriba para PowerTracks, excepto que se debe abrir el archivo .INS individual en lugar de un archivo PATCHES.INI. Por ejemplo, si posee un archivo Cakewalk llamado “My Synth.INS” debería entonces seleccionar este nombre de archivo. Podría luego guardar dicha lista convertida en *C:\bb\Data\Util\Synth Kits\My Synth.PAT*.

Instrumentos MIDI Hi-Q para SynthMaster Player


SynthMaster Player es un sintetizador galardonado de **KV331 Audio** y tiene miles de presets que son especialmente útiles para sonidos modernos, techno y de arpegiador.

De forma predeterminada, **SynthMaster** se instala en las siguientes carpetas:

C:\Program Files\KV331 Audio

C:\Program Files\VSTPlugins\KV331 Audio

Para usar **SynthMaster** como sintetizador predeterminado, abre el cuadro de diálogo **Configuración de Controlador MIDI/Audio (Opciones | Preferencias | [Controlador MIDI])** y pulsa el botón **[Sintetizador VSTi/DXi]**.



SynthMaster se agrega automáticamente a la lista de plugins. Simplemente selecciona “<VSTi> KV331 Audio: SynthMaster 2 Player” de la lista y pulsa **Aceptar**.

Para seleccionar **MIDI SuperTracks** que usan sonidos de **SynthMaster**, pulsa el botón de la barra de herramientas **[Pistas MIDI]** y selecciona **MIDI SuperTracks** en el menú. También puedes hacer clic derecho en la etiqueta de la pista en el **Mezclador** y elegir **Seleccionar MIDI SuperTrack para esta pista** en el menú. Luego verás el cuadro de diálogo **Selector de MIDI SuperTracks**.

Nota: El **Selector de MIDI SuperTracks** se abre en la ventana flotante de la **Biblioteca MultiPicker** si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el **Selector de MIDI SuperTracks** se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funciones básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica diferente y carece de opciones para cambiar de pista, generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente de la lista.

Escribe “SynthMaster” en el campo de filtro de texto, selecciona una MIDI SuperTrack de la lista filtrada y pulsa el botón **[Aplicar]**.

Responde **Sí** al mensaje de confirmación.

Verás que la etiqueta de la pista se ha puesto azul para indicar que es una MIDI SuperTrack.

En el Mezclador, puedes confirmar que el sonido del sintetizador SynthMaster está cargado en la pista.


Si quieres personalizar el sonido, haz clic en el sintetizador SynthMaster en la pestaña **[Plugins]** para abrir la ventana del sintetizador.

También puedes acceder a sonidos de **SynthMaster** usando el cuadro de diálogo de parches **Hi-Q**. Haz clic derecho en un botón de pista y ve a **Seleccionar Instrumento MIDI (Parche) | Seleccionar Plugin de Parche MIDI Hi-Q**. Esto abrirá el cuadro de diálogo que lista los plugins de parches Hi-Q (.tgs). Escribe “SynthMaster” en el filtro de texto y selecciona cualquiera de los presets que PG Music haya creado.

SynthMaster incluye miles de sonidos. Para elegir un sonido, haz clic derecho en **[Plugin]** en el Mezclador para abrir un menú y selecciona **Elegir Plugin**.

Luego, selecciona “<VSTi> KV331 Audio: SynthMaster 2 Player” de la lista de plugins y pulsa **OK**.

Podrás elegir entre muchos sonidos en el panel de **SynthMaster Player**.



Instrumentos MIDI Hi-Q para sforzando

Hemos añadido un nuevo sintetizador VST, con soporte para el popular formato de sonido .SFZ, así como los sonidos Hi-Q de PG Music. Muchos sonidos que se han desarrollado con el formato .SFZ están disponibles en Internet, y están listos para tocar con Band-in-a-Box utilizando este sintetizador. Los sonidos de Hi-Q de Band-in-a-Box existentes se reproducirán con este sintetizador, por lo que las canciones o estilos anteriores que haya hecho tocarán con este nuevo sintetizador. Este sintetizador se instala con Band-in-a-Box y está listo para tocar y no requiere configuración.



La mayor parte de la interacción entre Band-in-a-Box y el sintetizador sforzando será detrás de cámaras, por lo que no es necesario hacer nada. Simplemente “escoja un estilo y presiona play” como de costumbre. Esto se debe a que los estilos que necesitan usar el sintetizador están codificados para hacerlo en el estilo, usando el parche Hi-Q.

Si deseas seleccionar un sonido **Hi-Q** específico, pulsa la tecla **F7** para abrir la **Biblioteca MultiPicker** y haz clic en la pestaña **[Parches]**. Luego, haz **Shift+clic** en el botón de filtro “**Hi-Q**”, selecciona un sonido **Hi-Q** de la lista filtrada y pulsa el botón **[Aplicar]**.

Cuando escoja un sonido Hi-Q de la lista, sforzando será cargado con el instrumento Hi-Q.

Si desea utilizar un sonido personalizado, como un sonido .SFZ que haya adquirido, puede iniciar el sintetizador sforzando en la pista que desee, haciendo clic con el botón derecho en la primera ranura del panel **[Plugins]**.





Transposición Visual de No-Concierto

Esta característica muestra los acordes y notación para instrumentos con tonalidad de no-concierto, como trompeta, saxofón en la tonalidad de no-concierto (Sib, Mib) mientras la música toca en su tonalidad de concierto.

Al presionar al botón de **[Muestra Acordes]** abre una lista de instrumentos de concierto y no-concierto. Hay también ajustes para la guitarra capo, afinar la guitarra hacia abajo, y transposición visual para cualquier número de semitonos.

Hay también configuraciones para guitarra capo, afinador de guitarra y transporte visual para cualquier número de semitonos. Por ejemplo, con “Capo en fret 2” seleccionado, si introduce un acorde Re, tocará como un acorde Mi pero se mostrará con un acorde Re. Esto es también cierto para notas introducidas en la notación. Una alerta se mostrará en la pantalla.

Puede también afinar la guitarra bajando desde 1 semitono hasta 8 semitonos. Si la baja 1 semitone una canción introducida en Mi sera mostrada en Mi pero tocará en Mib.



El Conductor

El **Conductor** provee el control de ciclado en vivo y de la reproducción. Mientras la canción está tocando, hay opciones para permitir el control del flujo de la reproducción mediante uno de los tres métodos:


1. Ventana del Director
2. Teclas rápidas QWERTY

3. Teclado MIDI

Muchas teclas rápidas de “tecla única” están disponibles para controlar la reproducción y el ciclado de la canción. Por ejemplo, presionando la tecla “4” se asegure que la estrofa del medio es la siguiente en ser tocada, y presionando la tecla “S” se asegure que la sección del medio está ciclada. Esto podría ser útil para prolongar una canción que posee la última estrofa tocando. Los puntos de ciclado habituales pueden también fijarse para cada canción. Estas configuraciones son ideales para actuaciones en vivo, o “sesiones apretujadas” donde no puede ingresar nuevas canciones Band-in-a-Box, pero desea el completo control de la reproducción. Estos ciclados ocurren sin empalme al final de las estrofas, de modo que se adaptan a la “pista e baile.” Además, puede controlar Band-in-a-Box desde un teclado MIDI estándar, presionando teclas MIDI correspondientes a las funciones del programa. Por ejemplo, cargar la siguiente canción, tocar/pausar/ajuste de tempo/cambiar instrumento thru/saltar a estrofas del medio/abrir la notación o ventana de hoja guía –todo desde su teclado MIDI!



El Conductor es puesto en marcha con el botón **[Ventana Conductor]** en la barra de herramientas, la tecla Ctrl + rápida (~), o con la opción de menú *Ventana | Ventana de Conductor*.



Debe permitir que las teclas del teclado de su PC estén activas para el Director durante la reproducción. Esto se realiza seleccionando la casilla de verificación **Permitir Control mediante teclas QWERTY** en la ventana del Conductor.

Si desea controlar al Director empleando el teclado MIDI, necesita habilitar éste seleccionando en la casilla de verificación **Permitir control mediante teclado MIDI**. Cuando se ha habilitado esta configuración, cualquier entrada MIDI será interpretada como una tecla rápida por el Director, y no escuchará MIDI thru.

OK para cambiar config.por A/Bb/B en octave: Si Ud. prefiere alternar su teclado MIDI entre el modo Conductor y el modo regular de ejecución, puede hacer esto empleando nota MIDI en su teclado. Esto es A1 en un teclado de 88 notas. La nota A1 apagará al Conductor, Bb1 lo encenderá, y B1 encenderá al Conductor solo cuando la nota Bb1 esta presionada. Si no tiene un teclado de 88 notas, puede fijar la configuración de octava a un número mayor que 1, por ejemplo si fija en “3,” entonces las notas A3/Bb3/B3 Apagarán /Encenderán / al Conductor

Usando al Conductor con QWERTY o con teclas MIDI, Ud. puede:

- definir y saltar hasta 10 secciones definidas en la canción,
- saltar para atrás 1 compás/4 compases/# de compases/pantalla/parte/estribillo/sección,
- saltar adelante 1 compás/4 compases/# de compases/pantalla/parte/estribillo/sección,
- CICLAR 1 compás/4 compases/# de compases/pantalla/parte/estribillo/sección,
- Pausar/detener la canción.

Además, usando el teclado MIDI, puede también usar al Conductor para:

A1 (nota#21) APAGAR Conductor MIDI
 Bb1 ENCENDER Conductor MIDI
 B1 ENCENDER Conductor solo si la nota se mantiene presionada

Aquí están varias funciones disponibles que emplea el Conductor. Se muestran la tecla MIDI y la tecla rápida QWERTY.

C3	Tempo Normal	Ctrl =
C#	Tempo Velocidad Media	Ctrl -
D3	Tempo Velocidad un Cuarto	
Eb3	Tempo Velocidad un Octavo	
E3	Habilitada Sección Ciclar	NUMPAD 1
F3	Tocar con ultimo estribillo ciclado	Ctrl-NUMPAD 1
F#3	Tocar con estribillos centrales ciclados	Ctrl-NUMPAD 2
G3	Tocar con estribillos centrales y finales ciclados	Ctrl-NUMPAD 3
G#3	Saltar a estribillo final (sin ciclar)	Ctrl-NUMPAD 4
A3	Saltar al final (sin ciclar)	Ctrl-NUMPAD 5
Bb3	Pantalla de Notación Ciclada	
B3	Reducir Tempo en 1	Mayús [
C4(48)	Aumentar Tempo por 1	Mayús]
Db4	Reducir Tempo en 5	[

D4	Aumentar Tempo por 5	]
Eb4	Tap tempo	- (presionar 4 veces)
E4	Tap Tempo y tocar	= (presionar 4 veces)
F4	Tocar	F4
F#4	Detener	Escapar
G4	Pausar	Espacio atrás (o Ctrl H)
G#4	Reproducir	Ctrl A
A4	MIDI Pánico	F12
Bb4	Canción Previa	Ctrl-Mayús-F8
B4	Canción Siguiente	Mayús-F8
C5(60)	Este es un carácter de control para instrumentos THRU. Cuando se mantiene presionado C5, presionando las notas MIDI 61/62 reduce/aumenta el instrumento THRU de a uno, y 63-72 cambia instrumentos THRU a instrumentos Favoritos.	
Db5	Abre la Ventana de Notación	Ctrl-W
D5	Ventana de Hoja Guía	Alt-W
Eb5	Reducir Todos los Volúmenes en 5	Ctrl-Alt-Mayús-Q
E5	Aumentar Todos los Volúmenes en 5	Ctrl-Alt-Mayús-W
F5	Silenciar TODO/Des-silenciar	Alt-2
F#5	Silenciar Bajo/Des-silenciar	Alt-3
G5	Silenciar Piano/Des-silenciar	Alt-4
G#5	Silenciar Batería/Des-silenciar	Alt-5
A5	Silenciar Guitarra/Des-silenciar	Alt-6
Bb5	Silenciar Cuerdas/Des-silenciar	Alt-7
B5	Silenciar Melodía/Des-silenciar	Alt-8
C6	Silenciar Solista/Des-silenciar	Alt-9
Db6	Silenciar THRU/Des-silenciar	Alt 0
D6	Silenciar Audio	
F6 a D7	Saltar a las Secciones 1-10 de la canción	1-9 y 0
Eb7	Ciclar Estribillo Actual	a
E7	Ciclar Sección Actual	s
F7	Ciclar Compás Actual	z
F#7	Ciclar 4 Compases Actuales	x
G7	Ciclar Parte actual	c
Ab7	Ciclado ENCENDIDO, configuración previa	v
A7	Ciclado APAGADO	b
Bb7	Volver 1 Estribillo	Ctrl a
B7	Volver 1 Sección	Ctrl s
C8	Volver 1 Pantalla	Ctrl d
Db8	Volver 1 Compás	Ctrl z
D8	Volver 4 Compases	Ctrl x
Eb8	Volver 1 marcador de Parte	Ctrl c
E8	Avanzar 1 Estribillo	Mayús A
F8	Avanzar 1 Sección	Mayús S
F#8	Avanzar 1 Pantalla	Mayús D
G8	Avanzar 1 Compás	Mayús Z
Ab8	Avanzar 4 Compases	Mayús X
A8	Avanzar 1 marcador de Parte	Mayús C

Personalizando las Secciones

Secciones: Esto le permite definir hasta 10 puntos que son secciones en la canción. Por defecto, las siguientes secciones están definidas para cada canción.

- Sección 1: Inicio de la canción
- Sección 2: Intro
- Sección 3: Primer Estribillo
- Sección 4: Estribillo Central (por Ej. Inicio del estribillo #2)
- Sección 5: Estribillo Final
- Sección 6: Final
- Secciones 7-10 son definidas por el usuario. Para hacer esto, escriba cualquier # de compás usando el formato compás/estribillo (por Ej. 21/2 sería compás 21, estribillo 2).

Si prefiere ingresar valores propios para los números de sección, puede hacerlo si activa la casilla de verificación “personalizar”, y luego escribe hasta 10 números de compás para cada sección.

Los números de sección se guardan con la canción. Una vez que haya definido las secciones, puede saltar hacia una cierta sección de la canción mientras ésta se encuentra tocando, simplemente por:

1. Presionando las teclas 1-9 o 0 en el teclado QWERTY o,
2. Abriendo la ventana del Director (tecla rápida Ctrl + ~) y haciendo clic sobre el botón de sección o,
3. Presionando las teclas MIDI 77-86 (F6 hasta D7) que corresponden a las secciones 1-10.

Modo (cuando realizar la acción).

Presionando una tecla rápida QWERTY anterior a una acción, puede controlar cuando ocurrirá la acción. Si no se presiona ninguna tecla modo tecla rápida anterior a una acción se recurrirá al modo por omisión.

El valor por defecto está puesto en la casilla combo “Modo por defecto para cambio de sección” o “Modo por defecto para volver o avanzar”. Por ejemplo, por defecto, el cambio de sección ocurrirá tan pronto como Ud. presiona la tecla, y ella irá al lugar equivalente en el compás inmediatamente antes de la sección (ya que la música permanece en el tiempo y la próxima sección comienza al final del compás). Pero Ud. puede cambiar el valor por defecto para que la acción ocurra al final del actual compás o marcador de parte actual etc.

Ejemplo para ver los usos del Conductor:

En este ejemplo, no tenemos establecidas secciones personalizadas, entonces se aplican las secciones por defecto (estribillo central = sección 4 etc.).

- Saltar a los estribillos centrales durante la reproducción (presione “4”).
- Ciclar los estribillos centrales (presione S, que es la Sección Ciclar).
- Saltar al final de la canción (presione 6).
- Pausar la canción (espacio atrás).
- Volver al estribillo 1 (Ctrl a).
- Avanzar 1 estribillo (Mayús A).

Al final del estribillo actual, retorne 1 sección, presione Y luego Ctrl S.

Nota: Presionando Y se ajusta el modo para realizar la acción al final del estribillo actual

Estas acciones pueden realizarse también mediante el teclado MIDI. Vea el diagrama de mapeo el teclado MIDI para más detalles.

Ejemplo empleando el teclado MIDI. Asumamos que Charlie es un pianista que emplea su teclado MIDI con Band-in-a-Box, y desea ejecutar música con su teclado, pero también lo usa a éste para controlar Band-in-a-Box.

El configura al Director para permitir a su teclado MIDI las notas más bajas A/Bb/B para cambiar el modo del Director: APAGADO/ENCENDIDO/Encendido cuando se mantiene presionada una tecla.

Cuando el lo apaga (baja nota A), el puede tocar su teclado MIDI normalmente.

Si el desea hacer pausa en la canción, mantiene presionada la nota baja B3 mientras el presiona la tecla MIDI para pausar, lo que significa G4. La canción hará pausa, y el modo de Director se apaga mientras el va hacia la tecla B3, y puede entonces reanudar la ejecución de su piano. Si Charlie no planeó emplear el teclado MIDI para ejecución de piano, podía haberlo dejado en el modo Director encendiéndolo mediante la tecla A3.

La Sinfonola

Use la Sinfonola para la reproducción continua de una lista completa de canciones Band-in-a-Box o para tocar todas las canciones en una carpeta. Las canciones tocan de forma continua, una tras otra. El botón ⇐ Sinf toca la canción previa en el directorio; el botón Sinf.⇒ toca la siguiente canción en orden alfabético.

La Sinfonola continuará tocando mientras visita otros programas de Windows®. puede en consecuencia utilizar la Sinfonola para brindar música de fondo de forma continua.

Hacer clic en el botón [Tocar Sinfonola] para abrir el diálogo.

Tocar solo canciones con melodías: Si fija en SI, el programa ejecutará solamente canciones con melodías, esto es, canciones con una extensión de archivo .MG?. Si fija en NO, la Sinfonola incluirá TODAS las canciones en el subdirectorio.

Cambiar la melodía del instrumento: Si fija esta opción en “SI”, entonces el programa cambiará de forma indistinta el instrumento de melodía junto con sus **10 instrumentos de Melodía favoritos**.

Reproducir en orden al azar: Si fija en “SI” serán ejecutadas en orden al azar (sin repetir una canción). Si fija en “NO” las canciones serán ejecutadas en el orden que están listadas en el subdirectorio.

Ocultar Títulos (hasta que cliquee el título): Esta característica se usa para ejecutar el juego “Adivina la Canción”. Cuando se fija en “SI”, los títulos están escondidos hasta que haga clic en el título.

Contador Audible al hacer clic: Mientras escucha la Sinfonola, probablemente no querrá escuchar el Clic de la Cuenta. Si fija en “No,” no escuchará dicho clic.

Configurar Armonía: Fije la casilla Cambio de Armonía en verdadero/habilitado si prefiere que las armonías sean asignadas indistintamente en un rango de número dado para usar con las pistas Melodía y Solista/Thru (si es aplicable a la canción).

Generar Solos: Fije esta opción en “On” para permitir al Solista ejecutar un Solo por sobre todas las canciones seleccionadas para la ejecución de la Sinfonola.

1. Cambie a este directorio cargando /abriendo una canción desde el directorio *C:\bb\Demos\Soloist Demos\solodemo*.
2. En vez de tocar la canción que ha cargado, oprima el botón **[Sinf]**.
3. Asegúrese que la casilla de verificación Generar Solos está fijado en “sí.”
4. Seleccione **[Tocar Sinfonola]**. El diálogo Seleccionar Solista se presentará con una sugerencia para usar un Solista para la primera canción en la lista de la Sinfonola. Esto es normal. Oprima **[OK]** para aceptar la sugerencia del Solista. (La Sinfonola no lo estorbará con el diálogo Seleccionar Solista nuevamente; éste simplemente elegirá un Solista apropiado para cualquier canción dada en la lista de canciones de la Sinfonola.)

Auto-Selección de Solistas: Configurar esta opción a “sí” para permitir al programa elegir los Solistas a usar (en vez ocupar el mismo solista con cada canción).

Cambiar Instrumento Solista c/cada coro: Configure esta opción para “sí” y los solistas siempre cambiarán instrumentos en cada coro.

Previo: El modo Sinfonola *Previo* tocará opcionalmente solo un estribillo de cada canción, o tocará un número configurable de compases de cada canción (por ej. 8 compases). Para acceder a esto, seleccione la casilla de verificación (**Previo**)

Cambia a sigu. canción después de _ comp y fije el # de compases a usar para la vista previa. Una configuración de 99 toca un estribillo de cada canción.

Retardo entre canciones: El usuario puede establecer un retardo de tiempo seleccionable (en segundos) entre canciones.

Nota: Para iniciar la reproducción de cada canción manualmente en la lista de la sinfonola, fije “Pausar la Ejecución hasta haber recibido MIDI o la Tonalidad” en Encendido (verificado) en el diálogo **Preferencias**. Al final de cada canción, la sinfonola cargará la siguiente canción en la lista y luego pausará hasta que se inicie la reproducción mediante el envío de una nota MIDI o una tecla presionada en la computadora.

Verifique **Ciclar Sinfonola al final** para una ejecución continua en vez de detenerse al final de la lista.

Puede cambiar el directorio antes de iniciar la Sinfonola con el botón **[Cambiar Directorio]**. Puede escribir también un nombre de carpeta directamente, en vez de usar el diálogo de la carpeta.

Capítulo 6: Creando Canciones

Cree sus Propias Canciones

Divertido es tocar música con Band-in-a-Box pero es incluso mas divertido crear sus propias canciones. Esta sección le brinda instrucciones paso-a-paso desde le principio al fin.

Limpiando la Hoja de Acordes

 Haga clic sobre el botón [Nuevo] si necesita poner en blanco la Hoja de acordes.

De un nombre a la Canción

Ingresa el título de la canción haciendo clic sobre el área de título y tipee el nombre.



Elija una Tonalidad

Puede usar los operadores especiales “TK” y “TR” para fijar o transponer una armadura de tono.

Tecleando **T K C Intro** establecerá la clave de la canción en C (Do). Tecleando **T K B B Intro** la establecerá en Bb. Observe que esto fija la armadura de tono pero no transpone la canción.

El operador “TR” fija la armadura de tono y transpone la canción. Tecleando **T R F Intro** transpondría la canción a la clave de **Fa (F)**, tecleando **T R A B Intro** transpondría la canción a Ab.

 Otra manera de fijar una armadura de tono es mediante clic sobre el botón [Tonalidad] y seleccione la tonalidad de su lista de canción desde la lista de todas las tonalidades mayores o menores. Si selecciona desde “Transponer y ajustar Tonalidad” la columna de la canción será transportada a la nueva tonalidad escogida.

Si selecciona desde “Solo Configurar la Tonalidad (no transponer)” la columna de tonalidad será cambiada pero la canción no será transpuesta.

Puede tener múltiples tonalidades en una canción realizando el cambio de armadura de tono en el diálogo **Editar Configuraciones para compás** (función **F5**). La nueva tonalidad se muestra en la notación.

Configurando el tiempo

 El tiempo está mostrado en la pantalla principal debajo del título. Puede ingresar rápidamente un tiempo específico para la canción tecleando la letra “t” junto con el tiempo y presionando la tecla **Intro**. Por ejemplo, teclee t140 y Intro para fijar el tiempo de la canción en 140.

Haga clic sobre la casilla de tiempo (la tecla rápida es **Ctrl+Alt+T**, u opción de menú **Editar | Tempo | Establece Tempo...**), y se abrirá un diálogo permitiendo escribir en él un tiempo.

Cuando elije **Archivo | Nuevo** el tiempo será ajustado al mejor tiempo para el estilo en curso. El tiempo para este estilo es 160 tiempos por minuto (bpm). Clic sobre los botones flecha para ajustar el tiempo.

- Clic **IZQUIERDO** para cambiar de a 5 tiempos por minuto.
- Clic **DERECHO** para cambiar de a 1 tiempo por minuto.

Ajustar el Tempo Relativo

 Este botón le permite configurar rápidamente el tempo relativo. Haga clic en el botón y seleccione un porcentaje o use el elemento del menú **Tempo Personalizado %** para establecer cualquier valor entre 1 % y 800 %. 1 % sería 1/100 del tempo original y 800 % sería 8 veces el tempo original. Las teclas de acceso directo están disponibles: **Ctrl -** (tecla menos) para la mitad de la velocidad y **Ctrl =** la velocidad normal.

Varíe el tempo

 ¿No está seguro del tempo de su canción? Colóquelo en tiempo real ya sea con la tecla menos [-] o igual [=] de su teclado de computadora. Tecleando cuatro veces en la tecla menos se fija el tempo, cuatro veces en la tecla igual se fija el tempo y comienza a tocar la canción. Al tocar más de 4 veces, la precisión mejorará (en promedio) y podrá continuar tocando hasta que se alcance el tempo de destino. Por ejemplo, en un estilo 4/4, una vez que toque 4 veces un tempo se establecerá. Pero puede seguir tocando y el tempo cambiará cada tiempo, basándose en el tempo promedio que ha tecleado. Esto también puede lograrse haciendo clic con el ratón en los mismos botones en pantalla [-] y [=] a la derecha de la casilla de tempo.

“Armado” de Canción

Con armado de canción se designa los primeros y últimos compases de cada coro y el número de coros que Band-in-a-Box tocará antes de ejecutar la finalización estándar de 2 compases.

 Para esta canción, el compás uno es el primer compás del coro y el compás 32 es el último compás del estribillo. El estribillo tocará tres veces, saltando a la finalización de dos compases luego de pasar la tercera vez.

Puede teclear palabras especiales para fijar el comienzo y el final del estribillo, y el final de la canción.

- **begin + Intro** fija el inicio del estribillo en el compás en curso.
- **chorusend + Intro** fija el final del estribillo al compás actual.
- **end + Intro** fija el final de la canción en el compás en curso.

Otra opción es mediante clic-derecho sobre un compás en la hoja de acordes para fijarlo como comienzo o fin del estribillo o el final de la canción a partir de las configuraciones en el menú contextual.


Poner Inicio del Estribillo al Compás 15	begin <Enter>
Poner Fin del Estribillo al Compás 15	chorusend <Enter>
Poner Final de Canción al inicio en Compás 15	end <Enter>

Ingreso de Acordes

Ingresar Acordes Desde Teclado MIDI

También puede introducir acordes desde un teclado MIDI externo usando la característica *Ventana | detección acorde MIDI*... Toque el acorde en el teclado, luego presione **Ctrl+Intro** para insertar el acorde dentro de la hoja de acordes en el primer tiempo de la celda actual del acorde. Ej. tiempo 1 o tiempo 3 del compás. Use Ctrl+Mayús+Intro para insertar el acorde en el siguiente tiempo. Ej. tiempo 2 o tiempo 4 del compás.

Otro método le permite elegir acordes alternativos. Desde la opción del menú *Ventana | Detección de Acordes MIDI | Detección de Acordes MIDI*, observará ésta ventana:



Cuando toca acordes, Band-in-a-Box le presenta el nombre del acorde y le sugiere las alternativas que puede elegir. Presionando **Ctrl+Intro** se ingresa la primera selección, y avanza la celda sombreada por ½ compás. Para ubicar un acorde alternativo en la hoja de acordes clic en el botón **[Intro]** al lado del acorde que desea.

Importar Acordes desde un Archivo de Audio - Asistente del Acorde de Audio

Puede importar acordes desde un archivo de audio usando el Asistente del Acorde de Audio.

Esta aplicación analiza un archivo de audio WAV, WMA, MP3, WMV, o CDA y lo importa a Band-in-a-Box. El Asistente (Mago) del Acorde de Audio está ampliamente descrito en el capítulo **Tutores, Asistentes, y Diversión**. Este funciona con el tempo, líneas de compás, y cambios de acorde de modo que pueda fácilmente crear sus archivos favoritos en canciones Band-in-a-Box.


Importar acordes desde un archivo MIDI - Asistente de acordes MIDI

Puede importar los acordes desde un archivo MIDI. Para lograr esto, primero ponga en blanco la hoja de acorde, eligiendo *Archivo | Nuevo*. Luego seleccione la opción del menú *Archivo | Importar | Importar Acordes desde archivo MIDI* – Esto abre el diálogo para **Interpretar Acordes desde archivo MIDI**. Presione el botón **[Abrir (Cambia)]** para seleccionar el archivo MIDI que Ud. quisiera importar. Una vez que ha seleccionado el archivo, puede presionar el botón **[INTERPRETA ACORDES]**.

Importar una Canción Band-in-a Box

Importe con facilidad el total o una parte de una canción Band-in-a-Box presente hacia su canción actual, con opciones para especificar fuente y rango de destino, tipo de información a importar (acordes, melodía, lírica, etc.) y más. Elija *Archivo | Importar | Importar Canción MGU*.

En el diálogo **Importar Canción Band-in-a-Box**, escoja el rango que desea importar (Importar desde Compás y el N° de compases), y el compás de destino (Importar a Compás). Puede elegir también qué información importar, y el modo de inserción (Insertar/Sobrescritura).



Ingreso por el Teclado de Computadora

La forma más común de entrada de acordes para una canción en Band-in-a-Box es tecleándolos desde el teclado de computadora. Pueden ingresarse hasta 4 acordes por compás.

Los acordes se teclean comúnmente empleando símbolos estándar de acorde (como C o Fm7 o Bb7 o Bb13#9/E), pero puede ingresarlos en cualquier formato soportado que presente símbolos de acorde de Numeración Romana, Notación Nashville, Solfeo y Do Corregido.

Sugerencia: Para ver una lista de los acordes reconocidos por Band-in-a-Box recurra al tema Lista de Acordes en el archive de Ayuda.

Para empezar a ingresar los acordes:

- Vaya arriba (Compás 1) de la hoja de acorde. La tecla Inicio acudirá allí.
- Ponga en blanco la Hoja de acorde (si es necesario) haciendo clic sobre el botón **[Nuevo]**.

 Esta es la celda sombreada del acorde. Los acordes ingresarán donde ella se encuentre ubicada. Puede realizar el desplazamiento de ésta mediante las teclas de cursor, la tecla **Intro**, o por el puntero del ratón.

La celda sombreada se mueve 2 tiempos a la vez (½ de un compás). Cuando Ud. tiene dicha celda sobre el área donde desea ingresar el acorde, simplemente escriba el nombre de éste allí.

Por ejemplo, escriba c6 para obtener el acorde C6. Observe que nunca necesitará usar la tecla **Mayús**, Band-in-a-Box lo tiene asignado.

- Use b para un bemol, Ej: Ab7.
- Use # para un sostenido, por Ej: F#7.
- Use / para cortar acordes con raíces alternativas, por Ej. C7/E (bajo C7 c/E). Un acorde como Gm7b/Db se mostrará correctamente usando un Db en vez de un Gm7b5/C#, ya que Band-in-a-Box tiene como base una escala Gm.
- Use una coma para separar el ½ compás, permitiéndole ingresar 2 acordes en una celda. En el ejemplo de abajo, deberíamos escribir Ab9, G9 para obtener 2 acordes en la celda sobre el tiempo 3 y 4 del compás 2.

C6 **Am7** **Dm7** **G#9G9** **C6/E** **A7#9**

La secuencia del teclado para ingresar todos estos acordes sería: HOME c6>am7>dm7>ab9,g9>c6/e>>a739

Nota: Hemos puesto A7#9 en lugar de "a739" ya que Band-in-a-Box reconoce el uso de mayúsculas de la tecla 3, que es #. El signo > indica un retorno de carro, o la tecla Intro.

Nota: Una opción (en la Presentación de Prefs) para "acordes 11^{avo}" permite mostrar acordes "9sus" como "11" (por Ej. Bb11 en lugar de Bb9sus). Esto solo afecta a cómo se presenta el acorde, no cómo está éste almacenado. Puede también escribir ya sea C11 o C9sus para ingresar el mismo acorde.

Nota: La Configuración "ostrar '2' como 'sus2' y Mostrar 'sus' como 'sus4'" en el **Diálogo Opciones** mostrará acordes suspendidos de manera más explícita: 'sus' implica 'sus4,' y '2' implica 'sus2', pero es posible que desee ver el nombre completo en la extensión.

Haga clic derecho sobre un acorde, y un menú le permitirá editar los acordes y otros ajustes de la canción.

Puede cortar, copiar, y pegar acordes en la hoja de acordes. Use el **Constructor de Acordes** para intentar diferentes tipos de acordes o tocar los actuales acordes y escucharlos.

Ajustes de Acordes incluye pulsaciones, descansos, disparos, sostenidos, y pedal bajo.

MicroAcordes (Múltiples Acordes por Tiempo)

La función MicroAcordes te permite ingresar hasta 4 acordes por tiempo. Puedes seleccionar qué pistas reproducirán los MicroAcordes, permitiendo que algunas toquen progresiones rápidas de acordes mientras otras tocan los acordes principales.

Nota: Las RealTracks solistas y de acompañamiento no siguen los MicroAcordes por diseño, ya que su interpretación sonaría demasiado entrecortada si lo hicieran.

Los MicroAcordes se apilan verticalmente en la Hoja de Acordes. Si también hay un acorde principal en el mismo pulso, este se mostrará en gris.

C **Dm** **F** **A7** **Fm** **D** **A7** **Gm7**

Puedes ingresar MicroAcordes en la Hoja de Acordes usando paréntesis y comas. Comienza con un paréntesis de apertura, escribe los acordes separados por comas y termina con un paréntesis de cierre.

Por ejemplo, al escribir (C,F) se ingresan dos acordes en corcheas; (C,F,G) ingresa tres acordes en tresillos; (C,F,G,Am) ingresa cuatro acordes en semicorcheas. Si no escribes un acorde entre comas, se ingresará un acorde en blanco. Por ejemplo, al escribir (C,F,G,,) se ingresan los dos primeros acordes en semicorcheas y el tercero en una corchea.

C **F** **C** **F** **G** **Am** **C** **F** **G**

Puedes tener tanto MicroAcordes como un acorde principal en el mismo pulso. Por ejemplo, escribe **D7(A,Fm)** para ingresar **D7** como acorde principal y **A** y **Fm** como MicroAcordes.

A7 **Fm**

Puedes borrar todos los acordes (principales y/o MicroAcordes) de la celda resaltada con la tecla **Suprimir**.

A7 **Fm** →

Al presionar **()** y **Intro**, se borrarán solo los Accordes y se avanzará a la siguiente celda.

A7 **Fm** → **D7**

Puedes cambiar el acorde principal actual y conservar los MicroAcordes en el mismo pulso escribiendo otro acorde principal. Por ejemplo, si escribes **Gm** y presionas **Intro**, el acorde principal será reemplazado por **Gm**, pero los MicroAcordes permanecerán.

A7 **Fm** → **Gm** **A7** **Fm**

Si deseas cambiar el acorde principal y borrar los MicroAcordes, escribe un acorde seguido de paréntesis. Por ejemplo, escribe **Gm()** para reemplazar el acorde principal actual por **Gm** y borrar los MicroAcordes.

A7 **Fm** → **Gm**

Si deseas cambiar el acorde principal y borrar los MicroAcordes, escribe un acorde seguido de paréntesis. Por ejemplo, escribe **Gm()** para reemplazar el acorde principal actual por **Gm** y borrar los MicroAcordes.

Configurar MicroAordes para el compas 9

Compas actual: 9 * < Compas anterior Compas siguiente > ☐ Desactivado para este compás Actualizar

	Tempo 1	Tempo 2	Tempo 3	Tempo 4
Acordes	D F Am G			
Descanso	☐	☐	☐	☐
Molif	☐	☐	☐	☐
Configurar todos	16avos (auto)	16avos (auto)	16avos (auto)	16avos (auto)
	☐ Forzar activado Tempo 1	☐ Forzar activado Tempo 2	☐ Forzar activado Tempo 3	☐ Forzar activado Tempo 4
	Limpiar Tiempo 1	Limpiar Tiempo 2	Limpiar Tiempo 3	Limpiar Tiempo 4

Hoja de acorde (D F Am,)

Configurar pistas excluidas: Todas las pistas son incluidas

☐ Cambiar las pistas excluidas en este compas

Copiar MicroAordes: Copiar a Compas: 10 Longitud del patron: 1 n° de compases: 1

Opciones de Aorde

C7 Las opciones de Aorde incluyen silencios, empujes y pedal bajo. Se abre el diálogo **Opciones de Aorde** con el botón C7 de la barra de herramientas, o desde el menú contextual haciendo clic-derecho en la Hoja de Aordes.

Opciones de Aorde para el Compás #1

Tempo: 1 2 3 4 Constructor Vista Previa Aorde Subs

Aorde: C MicroAordes:

Colocar: ☒ Sin Empujes ☐ Empuje Semicorchea ☐ Empuje Corchea

Pedal Bajo: <bajo sin pedal> en: para: 0 comp

Silencios/Disparo/Sostener Aorde: Tipo: Ninguno

☒ Todos los Instrumentos ☐ Todos excepto...

☐ Bajo ☐ El Piano ☐ Batería ☐ Guitarra ☐ Cuerdas

☐ Melodía ☐ Solista ☐ Audio

☐ Utilidad#1: Instrumentos: 0 < No cambio: [--]

☐ Inst.(s) excluidos permanecen en silencio

< Compás Anterior Sigue Compás > Despejar Todos los Compases Despejar Compás Aplicar Ayuda

Tiempo: Puedes elegir la ubicación del pulso para el acorde que estés ingresando.

Aorde: Si ya se ha ingresado un acorde para este pulso, aparecerá aquí. Si no se ha ingresado ninguno, puedes escribirlo aquí.

MicroAordes: Puedes ingresar hasta 4 acordes en un pulso escribiendo los acordes separados por comas. Por ejemplo, puedes escribir C,F para corcheas, C,F,D o C,,D para tresillos, o C,F,G,Am o C,F,,Am para semicorcheas. El botón [MicroAordes] abre el cuadro de diálogo Configurar MicroAordes, que te permite excluir algunas pistas de la reproducción de los MicroAordes y seleccionar otras opciones.

Colocar: “Colocar” (también llamados anticipaciones) son acordes que se tocan *antes* del tiempo. Por ejemplo, en Jazz Swing, el pianista a menudo “anticipa” un cambio de acorde ejecutando el acorde una nota corchea antes del tiempo. Para ejecutar un “empuje” puede usar ya sea las combinaciones de teclas o abrir la casilla de diálogo **Opciones de Aorde** con un clic derecho del ratón sobre un acorde dado.

Pedal Bajo: Puedes hacer que la pista de Bajo toque un patrón rítmico específico. Elige el patrón en el menú desplegable, ingresa la nota en la que quieres que el bajo haga pedal en el campo “en”, y especifica la duración en el campo “compases”.

Silencio/Disparo/Sostenido: Cuando se asigna un disparo (*shot*) o un sostenido (*hold*) a un acorde, las pistas excluidas del acento o sostenido tocan normalmente. Existe una opción adicional para que esas pistas excluidas permanezcan en silencio. Para configurarlo, selecciona un acento o un sostenido y habilita la opción **Las pistas excluidas deben descansar**. Esta opción te da la posibilidad de silenciar algunas pistas mientras otras ejecutan el acento o sostenido.

Soporte para otros tipos de presentación de acorde

Puede ingresar o presentar acordes en la notación de Numeración Romana, notación Nashville, o Solfeo. Por ejemplo, el acorde **Gm7** en la clave de Fa, se presentaría como **II^{m7}** en la notación Romana, **2^{m7}** en la Notación Nashville y **Re^{m7}** en Solfeo y Do Corregido.

En Italia y otras partes de Europa, los acordes tal como C7 están siempre referidos al nombre de Solfeo (“Do 7” para C7) sin tener en cuenta la armadura de tonalidad. Estos sistemas son muy útiles para aprender o analizar tonadas, ya que son independientes de la tonalidad.

Puede tomar una canción existente, e imprimirla en notación de números Romanos, así puede estudiar la progresión de acorde. Puede también escribir un acorde en cualquiera de estos sistemas, como “4” lo que ingresará el acorde 4 en la clave presente.

Haga clic en el botón del menú **[Mostrar Aorde]** y seleccione Mostrar tipo de Aorde del menu.

Mostrar Aorde ▾

Elija el tipo de Aordes Mostrados

--- Coloca a Tonalidad de Concierto (no Visualmente Transpuesto) (por defecto) Tonalidad de Concierto - no transpuesto Concierto (Clave de Fa) ☒ Concierto- Piano (Ambas Claves) --- Visualmente Transpuesto a notación para instrumentos de no-Concierto

-- Elija tipos de Aordes Mostrados --

☒ Mostrar Aordes Estándar [C,Dm,Em,F] Numeración Romana [I,II,III,IV] Notación Nashville [1,2,3,4] Notación Solfeo [Do,Re,Mi,Fa] Adaptado A Fixed Do (Italia/Europa) [Do,Re,Mi,Fa relativo a Do]

La numeración Romana y otras presentaciones no-estándar utilizan inscripción superior para la presentación del acorde en la ventana de notación (o cuando se imprime). Así, las presentaciones de los símbolos de acorde alternativos se ven de la mejor forma en la Ventana de Notación.

Sugerencia: Imprima una canción en Notación Nashville o numeración Romana. Entonces, aprenda la canción de esta manera, Ej: 1^{maj7} 4^{maj7} 3^{m7b5} 6^{7b9}. Pronto descubrirá que es mucho mas fácil tocar la canción en cualquier clave. Ya que sabe que la canción va desde el acorde 1 al acorde 4, de modo que la puede tocar fácilmente en la clave de Bb, por ejemplo.

Hay una opción para mostrar ningún-acorde estándar encima del acorde estándar de la Hoja de Aordes.

Presione el botón **[Muestra Aordes]**, vaya a *Etiquetas | Mostrar Aordes Adicionales*, y seleccione desde estas cuatro opciones.

84 Capítulo 6: Creando Canciones en Band-in-a-Bbox



Sugerencia: La fuente y la altura de Mostrar Acorde Adicional pueden ser seleccionados en el diálogo **Desplegar Opciones**.

Vistas previas de los Acordes


Esta característica le permite ver acordes al tiempo de teclearlos. Luego que teclea un nombre de acorde en la Hoja de Acorde (o la ventana de Notación), oprima las teclas **Mayús+Intro**. Esto ingresa el acorde en dicha hoja y luego toca el acorde para Ud., empleando los instrumentos en la parte de Piano y la parte de Bajo. Puede escuchar también un acorde que ya ha sido ingresado, con solo presionar las teclas **Mayús+Intro** luego de desplazarse la celda resaltada hacia dicho compás con el acorde que desea escuchar. Si no hay ningún acorde ingresado en aquél compás, escuchará el último acorde que fue ingresado.

Constructor de Acordes

El **Constructor de Acordes** ofrece dos funciones: Constructor de progresiones y Selector de acordes, ambas te permiten ingresar acordes de oído sin necesidad de conocer sus nombres ni tener conocimientos de teoría musical.

Puedes abrir el **Constructor de Acordes** con el botón de la barra de herramientas [**Constructor de Acordes**], la opción de menú **Editar | Constructor de Acordes**, o con **Ctrl+Shift+B**.

El **Constructor de progresiones** muestra y sugiere los mejores acordes siguientes en la tonalidad actual, ya sea en pop o jazz, permitiéndote crear interactivamente tu propia progresión.




El acorde actual se resalta en negro y los acordes sugeridos como buenos candidatos para seguirlo se resaltan en colores. Esto ocurre si están habilitadas las opciones **Resaltar acorde actual** y **Resaltar los sugerencia de siguientes acordes**. El color azul indica acordes comunes. El color naranja indica acordes menos comunes pero más interesantes. Normalmente, verás solo uno o dos acordes interesantes, pero puedes recorrerlos presionando el botón [**Var.**]. Si está habilitada la opción **Mostrar todos los posibles**, verás todos los acordes interesantes.

La fila superior **Diatónica** muestra los acordes diatónicos formados solo por notas de la tonalidad. Son los acordes más comunes usados en la tonalidad, siendo los acordes de **I, IV y V** los más frecuentes. Otras filas agregan acordes adicionales que forman parte de la tonalidad. Los acordes en la fila de **Dominante 7** se consideran dentro de la tonalidad cuando resuelven una 4ª ascendente hacia una nota de la escala. Por ejemplo, **A7** resuelve en **D**, que es un grado de la escala en la tonalidad de **C**. Los acordes diatónicos también se usan comúnmente con diferentes notas de bajo. Se llaman **acordes con barra (slash chords)**, como **C/E**, y están listados en la fila **Acordes Slash**. En una tonalidad mayor como **C**, también se usan comúnmente acordes de la tonalidad de **Cm**, y se muestran en la fila **Menor Paralela**. El acorde disminuido más comúnmente usado es la **familia de 1 disminuido (Cdim7, Ebdim7, F#dim7)** en la tonalidad de **C**. Los acordes **Semidisminuidos** (por ejemplo, **#4m7b5 [F#m7b5]** y **7m7b5 [Bm7b5]**) se usan como progresión **2-5-1** conduciendo a acordes diatónicos menores. La fila **Todos** lista todos los acordes de uso común con la fundamental en la tonalidad. Haciendo clic en el botón pequeño de cada fila se mostrarán más sugerencias.

Cuando está habilitada la opción **Ingresar acorde al hacer clic**, al hacer clic en uno de los acordes sugeridos se ingresará en la celda actual de la **Hoja de Acordes**, y luego el Constructor sugerirá los mejores acordes para el siguiente.

El botón [**Limpiar**] elimina el acorde ya ingresado en la celda actual.

El **Selector de acordes** te permite elegir una fundamental y una extensión para construir un acorde.



Haz clic en la fundamental del acorde en el grupo “Raíz”, la Extensión (Maj7, etc.) y una Nota Bajo como raíz. Por ejemplo, para crear el acorde **F9/A**, harías clic en la fundamental **F**, la extensión **9**, y la raíz con barra **/A**. A medida que haces clic en ellos, escucharás la nota de bajo reproducida por el instrumento MIDI en la pista de Bajo y la extensión reproducida por el instrumento MIDI en la pista de Piano. Puedes cambiar estos parches MIDI usando la opción **Seleccionar Instrumento MIDI (Parche)** en el menú contextual (clic derecho) del Mezclador o los botones de pista en la parte superior de la pantalla.

Puedes hacer **Shift+clic** en una fundamental o una extensión para previsualizarla. Si estás satisfecho con el sonido del acorde, puedes presionar el botón [**Introducir Acorde**] para introducir el acorde en el compás y pulso especificados. Si deseas que el acorde se inserte automáticamente al hacer clic en los nombres de nota/extensión, selecciona la opción “**Introduce acorde con clic**”. Esto avanzará la posición de Compás/Pulso. Puedes cambiar los ajustes de Compás/Pulso para moverte a un compás diferente. Los botones [**<**] y [**>**] avanzan 1 pulso con clic derecho y 2 pulsos con clic izquierdo.

Borrando Acordes

Los acordes en la ubicación actual de la celda sombreada son despejados por la tecla **Suprimir**, el comando “Cortar” de Windows® o tecleando una coma y presionando **Intro**

El borrado de acordes por sobre un rango de compases puede realizarse seleccionando dicho rango y presionando la tecla **Supr** de su teclado de computadora. No hay necesidad de diálogo de confirmación.

Interrupciones (Silencios, Disparos y Acordes Sostenidos)

Las Interrupciones son puntos en una canción cuando uno o más instrumentos se silencian, tocan un disparo, o sostienen un acorde.

- **Silencios:** Puede especificar cualquier, algunos o todos los instrumentos para silenciar en cualquier compás. Por ejemplo, podría silenciar todos los instrumentos excepto el bajo para los primeros 4 compases, y luego agregue el piano para 4 compases, y luego agregue la banda completa para el resto de la canción.
- **Disparos:** Especifica que ciertos instrumentos tocan “disparo”, donde el acorde es ejecutado y luego sigue un silencio. Por ejemplo, la canción “Rock Around The Clock” posee un disparo en el tiempo 1 seguido por un silencio para 2 compases. La duración de los disparos es de 60 ticks por tiempo.
- **Acordes Sostenidos:** Especifica que ciertos instrumentos mantengan un acorde sostenido para un cierto número de compases. Por ejemplo, puede hacer que el bajo y el piano mantengan un acorde sostenido mientras la batería continúa tocando un patrón.

Un acorde puede ser individualizado como un SILENCIO agregando un punto luego del acorde.

C. indica un acorde C que es un SILENCIO..

C.. indica un acorde C que es un DISPARO.

C... indica un acorde C que es un ACORDE SOSTENIDO.


Seleccionando INTERRUPCIONES para distintos instrumentos.

Puede especificar que algunos instrumentos no sean modificados por la interrupción rítmica.

Los nombres codificados para los instrumentos son: **B** para Bajo, **D** para Batería, **P** para Piano, **G** para Guitarra, y **S** para Cuerdas.

Para ingresar un silencio para todos los instrumentos en un acorde C teclee **C**.

Para excluir instrumentos, agregue sus letras a continuación de la interrupción. Por ejemplo, **C.bd** pondrá un silencio en todos los instrumentos excepto en el bajo y batería. Para indicar un acorde sostenido para todos los instrumentos excepto el piano, teclee **C...p**



Sugerencia: Las interrupciones pueden también configurarse en el diálogo **Opciones de Acorde**.

Copiar Interrupciones

Con la selección de menú *Editar | Copiar Especial | Copiar Interrupciones* puede copiar los atributos (silencios/disparos/sostenidos) de un acorde sobre un rango de otros acordes.

Copiar Interrupciones (Silencios/Disparos/Sosteni... X

Copiar desde el compás

1

Tiempo

1

de compases a copiar

4

Copiar al compás

1

OK

Cancela

Ayuda


Copiar Interrupciones por teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido están disponible para introducir Interrupciones (silencios/disparos/sostenidos) sobre un rango de compases.

- teclee h4 sobre un acorde, y esto copiará el salto en el primer tiempo de la celda de 4 compases.
- teclee .h4 sobre un acorde, y esto copiará el salto en el segundo tiempo de la celda de 4 compases.
- teclee h sobre un acorde y se copiará el salto hasta el siguiente marcador de parte.
- teclee un acorde con un salto seguido por un número (N), y esto copiará un salto por los siguiente N compases. Ej. Do7 ... 4 ingresará los acordes retenidos para 4 compases. Solm7 ... bd5 ingresará los acordes sostenidos (bd = excepto bajo y batería) para 5 compases
 - Ej. Do7...4 introducirá acordes sostenidos para los 4 compases.
 - Solm7...bd5 introducirá acordes sostenidos (bd=excepto el bajo y batería) para los 5 compases.

Borrar Acordes desde... hasta..

Para borrar compases con un control adicional para el borrado de la Melodía, Solista, y/o Líricas, elija *Editar | Borrar Desde..Hasta..* para poner en marcha la casilla de diálogo **Borrar Acordes y/o melodía:**



Con este diálogo, tendrá el control total para borrar un número de compases de acordes y/o la Melodía, Solista, y Líricas. Si está borrando estas últimas, necesita especificar que estribillos desea borrar.

Insertar / Eliminar Compases

Elija *Editar* | *Insertar Compases* y el programa le preguntará cuantos compases desea insertar.

Elija *Editar* | *Borrar Compases* y el programa le preguntará el número de compases que Ud. desea borrar.

Copiado y pegado de una Sección de Acordes

El copiado de una sección de acordes se realiza de la misma manera como se hace al copiar un texto en el procesador Word de Windows® (instrúyase si no está familiarizado con esto). Hay también “atajos de teclado” para estas operaciones como se muestra en la lista Comandos de Teclado – Sección Teclas Rápidas de ésta guía.

Copiando Acordes al Portapapeles de Windows

Seleccione la región a copiar. Ubique el cursor del ratón en el compás para iniciar la selección. Luego, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, arrastre el mismo sobre la región. Mientras realiza esto verá que la región se invertirá (es decir se torna oscura). Cuando ha seleccionado la región deseada de acordes a copiar, suelte el botón del ratón.

Copie la región seleccionada en el portapapeles. Clic **Ctrl+C** o elija *Copiar* en el menú Editar.

Pegando Acordes desde el Portapapeles de Windows®

Asumamos que ya ha copiado algunos acordes en el Portapapeles (ver punto anterior), entonces ya está listo para pegar los acordes copiados dentro de otra parte de su hoja de acorde.

Desplace la celda sombreada hacia el compás para iniciar el pegado de acordes.

Clic **Ctrl+V** o elija *Pegar* en el menú Editar.

Sugerencia: La sección copiada permanece en el portapapeles y puede usarse repetidamente. Ejemplo: Si está ingresando una canción con verso, puente, verso, puede simplemente copiar el primer verso al Portapapeles, y luego pegar repetidamente los demás versos. El contenido del portapapeles permanece intacto aún si carga en él una nueva canción, entonces puede copiar y pegar entre canciones.

Copiando y Pegando la Sección de Acordes por Arrastre y Dejar

El **copiado de secciones o selecciones** puede realizarse usando arrastre-y-dejar. Simplemente capture regiones en la hoja de acordes para re-arreglar su canción.. Mantenga presionada la tecla **Ctrl** para un control más preciso en la inserción/sobreescritura, etc.

Sugerencia: Al escribir **kk** se abre el cuadro de diálogo **Copiar Acordes y/o Melodía**. Al escribir **kk** seguido de dos números separados por una coma, se abre el cuadro de diálogo con ajustes preestablecidos. Por ejemplo, presionar **kk4,1 <Intro>** en el compás 9 abre el cuadro de diálogo con ajustes preestablecidos para copiar 4 compases del compás 1 y pegarlos en el compás 9.

Por ejemplo, si posee una sección de 8 compases en el compás 9:


- Para copiarla en el compás 23, e insertar los 8 compases en dicha ubicación, capture el N° del compás y déjelo en el compás 23.
- Para copiarla en el compás 23, y SOBREScribir los 8 compases en tal ubicación mantenga presionada la tecla **Ctrl**. y capture el N° del compás y déjelo en el compás 23. En el diálogo que aparece solo presione OK.

Copiar Acordes y/o Melodía

Otra manera de copiar acordes es activando el diálogo **Copiar Acordes y/o melodía**., presionando **Alt +C**.

Consejo: Escribiendo las teclas **K K** se abre este cuadro de diálogo. Escribiendo **K K** seguido de dos números separados por una coma se abre el cuadro de diálogo con valores predefinidos. Por ejemplo, al pulsar **K K 4 , 1 Intro** en el compás 9 se abre el cuadro de diálogo con valores predefinidos para copiar 4 compases desde el compás 1 y pegarlos en el compás 9.

Esto le permite copiar acordes/ melodía/ solista/ líricas para un rango de compases ingresando las ubicaciones Desde y Hacia y el número de compases a copiar. Seleccione las casillas de verificación para las opciones que desea incluir en la copia.



Insertar Compases en destino: Si se selecciona con anterioridad a los compases de Copia será insertado en la Hoja de acorde en el destino elegido.

de veces a repetir la copia: Si se establece en más e una, se realizarán múltiples copias, opcionalmente con transposiciones en cada copia. Todas estas aplicadas solamente al primer coro.

Con cada copia, transponer ____ semitonos: Si se selecciona más de una copia, esto transpondrá la canción con cada copia. Esto es muy útil cuando se desea aprender una frase corta (“riff”) en tonos distintos, o modulando una sección de una canción.

Poner al azar un # de semitonos: Esto transpondrá la copia en una transposición al azar y podría ser útil para los estudiantes avanzados quienes desean dominar un riff o frase en todos los tonos.

Copiar 1er Coro a toda la canción: Si se establece, este aplicará cualquiera de los comandos de copia en este diálogo a todos los estribillos de la canción, no sólo al estribillo # 1.

El botón **[Cerrar]** no copia acordes ni melodías, pero conserva la configuración actual en el cuadro de diálogo.

Método “K” de copia rápida

Tecleando simplemente **k** en un compás seguido por la tecla **Intro** puede copiar instantáneamente los 8 últimos compases en la actual posición. La posición actual está por delante del compás por fuera de la copia.

Por ejemplo, si está ingresando una canción que posee una sección de acordes repetida para 8 compases, escriba los primeros 8 compases de acordes, vaya al compás 9, y luego teclee: **k, Intro**.

Los últimos 8 compases se copiarán a los compases 9-16, y el cursor se desplazará al compás 17, así está listo para continuar con la tonada. Si llega al compás 25, y desearía que los acordes desde el 1 al 8 sean copiados en 25-32, teclee **k, 1** y este copiará 8 compases desde el compás 1 al compás 25. Agregando tonalidades adicionales en el comando **K**, puede personalizar este atajo (por. Ej. escribiendo **k 12, 3** podrá copiar desde el compás 3 para 12 compases a la posición actual).


Se copian los acordes. La Melodía, Solista y Líricas también son copiadas si estas opciones están establecidas en el diálogo **Copiar Acordes y/o Melodía**.

Copiar/Pegar Acordes como Texto Simple

Copiar una canción desde Band-in-a-Box


Los acordes se pueden copiar como texto simple y pegar en otra canción en Band-in-a-Box o en un archivo de texto en un programa como el Bloc de notas.

Seleccione los acordes en la Hoja de Acordes y presione las teclas estándar **Ctrl+C** para copiarlos. Luego puede presionar **Ctrl+V** en otra canción o en un archivo de texto para pegarlos.



Nota: Si los acordes no están seleccionados en la Hoja de acordes, **Ctrl+C** copia toda la canción, incluidos todos los acordes e información adicional (título, clave, tempo, forma, nota, etc.) al portapapeles. Puede pegar esto en un archivo de texto con las teclas **Ctrl+V**, pero si desea pegarlo en otra canción, debe presionar **Ctrl+Shift+V** o ir al menú *Editar | Pegado Especial: desde el texto del Portapapeles hasta la(s) Canción(es)*.

De forma predeterminada, los marcadores de parte, así como los silencios, tomas, sujeciones y pulsaciones se incluyen en el texto, pero puede cambiar esto con las opciones del cuadro de diálogo **Canción(es) a Texto (portapapeles o archivo .txt)**. Este cuadro de diálogo también le permite seleccionar los elementos que se incluirán cuando copie la canción completa. Con este cuadro de diálogo, también puede copiar todas las canciones de una carpeta específica en el portapapeles o guardarlas como archivos de texto. Se puede acceder al cuadro de diálogo en las opciones del menú con *Editar | Copiado especial | Copiar canción (s) a texto en el portapapeles o archivo(s)*.



Copiar texto al portapapeles con el comando normal Editar Copiar (Ctrl-C): Esto debe estar habilitado para copiar acordes con las teclas estándar **Ctrl + C**.

Incluir metadatos de la canción: esta opción se aplica cuando copia la canción completa. Si se marca esta opción, se incluirán los metadatos de la canción (título, clave, tempo, forma, estilo, etc.).

Incluir nota: esta opción también se aplica cuando copia la canción completa.

Marcadores de Parte: de forma predeterminada, los marcadores de parte se copian, pero usted elige no copiarlos.

Sostenidos, Empujes, Disparos: de forma predeterminada, los sostenidos, empujes y disparos ingresados en los acordes se copian, pero si no los desea, desmarque esta opción.

Usar % para compases de acordes repetidos: si está habilitado, se usará un signo % para un compás en blanco.

Carácter de espacio para comenzar cada compás: si está habilitado, se agregará un espacio al comienzo de cada compás.

Nueva línea para nueva sección (marcador de parte): si está habilitado, cada sección (marcador de parte) comenzará una nueva línea.

Compases por línea: puede establecer el número de compases de acordes que se escribirán por línea.

Canción completa: si selecciona este modo, puede presionar **[OK - Copiar al portapapeles]** para copiar toda la canción (acordes e información adicional seleccionada) o **[Guardar como archivo .txt]** para guardarla como un archivo de texto.

Rango de canción: si selecciona este modo, puede presionar **[OK - Copiar al portapapeles]** para copiar los acordes en el rango seleccionado o **[Guardar como archivo .txt]** para guardarlos como un archivo de texto.

Guardar por lotes todas las canciones en esta carpeta: con este modo, puede copiar o guardar todas las canciones en una carpeta específica. Presione el icono de carpeta para seleccionar la carpeta y elija la opción para incluir subcarpetas de esa carpeta. También seleccione el destino con la opción Guardar por lotes como. Puede copiar todas las canciones al portapapeles, guardarlas como archivos de texto individuales en la misma carpeta, guardarlas como archivos de texto individuales en otra carpeta o guardarlas como un archivo de texto único. Luego, presione **[OK - Guardar TXT por lotes]** para copiar o guardar las canciones.

El botón **[Valores Por defecto]** restablece todas las opciones a los valores predeterminados. El botón **[Cerrar]** cierra el diálogo, guardando la configuración, pero sin copiar nada.

Copiar de un archivo de texto

Puede copiar acordes en un archivo de texto y pegarlos en una canción Band-in-a-Box. Escriba acordes en un archivo de texto usando una línea vertical como línea de compás. Si desea un compás en blanco, deje un espacio o escriba un signo de% entre líneas verticales. Por ejemplo, puede escribir | Re | Sol7 | | Fa | o | Re | Sol7 | % | Fa |. Puede utilizar atajos y visualización de acordes no estándar (por ejemplo, | 1j | 2h | 53 |). Para agregar descansos (silencios/disparos/sostenidos), escriba punto(s) después del acorde. o signos de intercalación. Para agregar empujes, ingrese los signos de intercalación antes del acorde. Si desea un marcador de parte, escriba aob y un paréntesis después de una línea vertical. Puede escribir tantas barras como desee en cada línea.

```

[Untitled - Notepad]
File Edit Format View Help
|a) E| C7| F.| Bb9| Eb| F3| %| A6|b) C| ^D| Fd| G..| Cm| F7| Am| Bd|

```


Incluso puede ingresar una canción completa con un archivo de texto. La forma más sencilla es utilizar el archivo de texto en el que pegó toda la canción. Parte de la información pegada en ese archivo de texto no se puede volver a pegar en Band-in-a-Box porque no es aplicable para una nueva canción. Por ejemplo, el "Resumen de la canción" no es aplicable porque se genera automáticamente en la canción y el usuario no puede editarlo. Sin embargo, no causará problemas si los deja en el archivo de texto. Puede incluir un título, una clave, un tempo, un formulario, un nombre de archivo de estilo y una nota.

```

[Untitled - Notepad]
File Edit Format View Help
Song| [Title My song from a text file]
[Key G ] [Tempo 120] [Form 1-16*3]
[Sty ZZBOSSA.STY]
[Memo]
I wrote this song in Notepad!
[MemoEnd]
[Chords]
|:a) G | F7 | | Fj..| Gh| Cm |%| Bb9| |b) Eb.| Fm7 Bb9| G| | C7| F9| D7 B9| Eb69:3X| |a) F69| %| G7| %|
[ChordsEnd]

```

Cuando esté listo, presione **Ctrl+A** para seleccionar todo y **Ctrl+C** para copiar. Luego, en Band-in-a-Box, presione **Ctrl+Mayús+V** o vaya al menú *Editar | Pegado especial: desde el texto del portapapeles hasta la(s) canción(es)*. Esto abrirá el cuadro de diálogo **Pegar texto en canción(es)**.



Canción(es) encontradas en Pegar: Si creó varias canciones en el archivo de texto, puede seleccionar la canción que desea pegar.

Elementos para incluir en el pegado: marque los elementos que desea incluir en la pasta.

Pegar como nueva canción: este modo pegará todos los acordes de la canción seleccionada en una nueva canción

Pegar en la canción actual: este modo se pegará en la barra seleccionada en la canción actual. Puede seleccionar la opción **Toda la Canción** para pegar todos los acordes en la canción o la opción **Rango** para pegar los acordes en el rango seleccionado de la canción.

Guardar como canción(es) SGU: este modo guardará la canción seleccionada o todas las canciones en el portapapeles como nuevas canciones. Para guardar la canción seleccionada como una canción nueva, seleccione la opción **Canción seleccionada**. Luego, presione OK, seleccione una carpeta y escriba un nombre de archivo. Para guardar todas las canciones como canciones nuevas, seleccione la opción **Todas las canciones en el portapapeles**, presione OK y seleccione una carpeta.

Reducir/Expandir las Duraciones de los Acordes

Editar | Forma de Canción | Reducir acorta las duraciones de los acordes al 50% (por ej: 4 tiempos>>2 tiempos; 2 tiempos>>1 tiempo).

Editar | *Forma de Canción* | *Expandir* dobla las duraciones de los acordes (por ej: 1 tiempo>>2 tiempos; 2 tiempos>>4 tiempos)

Buscar/Reemplazar Acordes

Una función *Editar* | *Accordes* | *Buscar/Reemplazar Acordes* buscará y reemplazará acordes, incluyendo soporte para asteriscos (*) como comodines (wildcards). Búsqueda y Reemplazo puede ser usado con numeración Romana o números para nombres de acordes. De modo que puede reemplazar el acorde V con el V7, o el acorde 5m a 5m7. Ya que éstos son recordados entre canciones, esta aplicación es útil si Ud. está modificando múltiples canciones.

El botón **[Común]** ayudará a normalizar una progresión de acordes a los nueve acordes más populares para Pop o Jazz. RealTracks funciona mejor con estos acordes “normales”. El botón **[Jazz más simple]** simplificará acordes como C13 # 11 # 5 a simplemente C9.

Compases de Introducción – Auto Generar (o Eliminar)

ABA Para generar una Introducción, presione el botón **[Forma de Canción]** y seleccione *Generar Intro* del menú desplegable. Puede también elegir la opción de menú *Editar* | *Canción Desde* | *Compases de Intro*. Se abre el diálogo **Generar Acordes para la Introducción**.

Con la única presión de un solo botón puede auto-generar una intro de 2, 4 u 8 compases para cualquier canción.

Los acordes serán distintos cada vez, y puede intentar las veces que requiera hasta obtener el progreso deseado. La intro generada será una progresión inteligente de acordes (apropiada para una intro) en el estilo de música elegido (Jazz/Pop). Puede incorporarse opcionalmente un bajo a pedal, y poder “conducir” correctamente hacia el primer acorde de la canción. También hay una opción para que toda la banda toque la introducción, una pista específica o cualquier combinación de pistas

La duración de la Intro puede ajustarse en 2, 4, u 8 compases. Puede obtener también una figura de bajo a pedal insertada a través de la intro. Presione el botón **[Borrar Intro]** para borrar cualquier intro presente en su canción.

Acordes ‘Jazz Up

En la opción del menú *Editar* | *Acordes* | “Jazz Up” a acordes cambia acordes tal como Do y Domaj a acordes 7ma y 6ta. El Embellecimiento de la canción estará activado para la canción. Seleccione el tipo de 7mas en la casilla de la lista, y luego haga clic en el botón **[OK – Jazz Up]**.

Acordes ‘Jazz Down”

En la opción del menú *Editar* | *Acordes* | “Jazz Down” a acordes cambia acordes tal como 7mas (por Ej. Do7) a triadas (por Ej. Do) y 9nas y 13vas en acordes 7mas. El Embellecimiento de canción se encuentra apagado. Presione **[OK – Jazz Down]** para proceder.

Mago de la Substitución de Acordes

Re-armonizar una canción con el “Mago de la Sustitución de Acordes” es una forma amena y educacional para desarrollar o practicar una canción de una forma muy nueva. Por ejemplo, si Ud. tenía acordes tales como “Dm7 G7 Cmaj7,” una lista de sustituciones incluyendo la sustitución tritono “Dm7 Db7b5 Cmaj7”se le ofrecerá a Ud. para que la use en su canción.

Hay 2 formas de obtener sustituciones de acorde

1. Permitir a Band-in-a-Box mostrarle una lista de posibles sustituciones para escogerlas usted mismo accediendo a la opción del menú *Editar* | *Acordes* | *Diálogo de Sustitución de Acordes*.
2. Permitir a Band-in-a-Box que las elija automáticamente accediendo a la opción del menú *Editar* | *Acordes* | *Auto-Generador Sustitución de Acordes*.

Manual de Substitución de Acordes

Este diálogo depende de qué acordes fueron presentados en el compás que fue actualmente sombreado. Este número de compás se muestra en el diálogo y puede ser modificado.

Substitución Jazz / Pop/Country : Ud. puede controlar los tipos de sustituciones a ver usando estas casillas de verificación. Algunas sustituciones incluyen más acordes que el original, y algunas simplifican la progresión, y esto puede observarse usando las casillas de verificación. Puede decidir excluir las sustituciones que poseen un acorde en cada tiempo.

Tipos de Sustituciones a incluir : Este cuadro combinado filtrará las sustituciones para incluir solamente las mejores o todas ellas.

El botón **[Recarga]** se usa solamente si Ud. ha editado el archivo **CHORDSUB.TXT** para agregar a sus propias sustituciones. Esto recopila el archivo y demanda un tiempo de alrededor de 1 a 2 minutos.

[Hacer Sustitución AHORA]: Oprima este botón una vez que vea una sustitución que le convenga de modo que pueda insertarla en la hoja de trabajo directamente. Haciendo doble clic en la línea de sustitución se realizará también lo mismo. Ud. puede entonces mover el compás en curso a la siguiente parte de la canción que necesita una sustitución y repetir el proceso.

Ud. puede REHACER la sustitución presionando el botón **[Restaurar]**, o el botón **[Todo]** para rehacer TODAS las sustituciones.

Auto-Sustituciones de Acorde

Ud. puede rápidamente auto-generar sustituciones para una canción completa, o porción de una canción empleando el diálogo auto-sustitución, la cual se accede con el comando de menú *Editar | Acordes | Auto-Generador Sustitución de Acordes*.

Por ejemplo, podemos generar sustituciones para la canción !Freddie.MGU. Aquí está la progresión original de acorde.

1	F6	7	Dm7	9	B9	4	C13
2	F6	8	Cm7	9	BbMaj7	8	
3	Bbm7	10	Eb9	11	Em7b5	12	Dm9
4	G7sus	12	G9	13	Gm7	14	C13
5	F6	14	Dm7	15	G9	16	C13
6	F6	17	Cm7	18	BbMaj7	19	
7	Bbm7	20	Eb9	21	Am7	22	Dm7
8	G9	23	Gm7	24	F69	25	
9	F69	26		27		28	

Usando el diálogo auto-sustitución, podemos generar sustituciones para el total de la canción, y obtenemos éste resultado:

1	F6	7	Dm7	9	B9	4	C7	6m7/DbdimC7/E
2	F6	8	Gm7	9	BbMaj7	8	Dbdim	Bb6/D
3	Bbm	10	Bbm7/Bbm7	11	Em9	12	Dm9	
4	Dm7	13	G9	14	A13	15	F#9	
5	F#Maj7	16	AbdimAm7	17	Dm	18	Dm#9	Dm#5
6	F6	19	Cm7	20	F9	21	BbMaj7	Cm7
7	Eb7	22	A9	23	Am7	24	DbdimDm7	
8	G9	25	Gm7	26	C13	27	F69	
9	F69	28		29		30		

Ud. puede ver que Band-in-a-Box escoge las sustituciones para alrededor del 70% de los acordes en la canción (Eso es lo que le instruimos hacer en el diálogo). Este empezó reemplazando el acorde F6 con una progresión Fmay7 Gm7 Abdim Am7. Algunas de las sustituciones elegidas son aún más avanzadas

que aquellas (reemplazando dos compases de Bbmaj7 con Bb6 Ebmaj7 Dm7 Gm7 | Bbmaj7 cm7 Dbdim Dm7 (por ejemplo).

Aquí están las configuraciones en el diálogo auto-sustitución que produjeron éste resultado:

Si quisiera que Band-in-a-Box genere solamente para un cierto rango de compases, Ud. deberá sombrear primero dicho rango de compases en la hoja de acorde, y luego abrir el diálogo. El Rango será entonces configurado a “Parte de la Canción” y las configuraciones “Compás” y “# de compases” también lo serán. Puede pasar por alto estas configuraciones con configuraciones manuales.

Generar Acordes para una Melodía

Genere acordes para una melodía, o una progresión de acordes mejorada para una melodía, con la nueva aplicación “Rearmonista”. Esta aplicación genera una progresión de acordes en el género elegido, basándose solo en la melodía.

La idea del Rearmonista es generar una progresión e acordes completamente nueva para una melodía, en el género que elija (Jazz, Country, etc.). Este ignora todos los acordes existentes en la canción.

Hay dos ventanas separadas para dicha aplicación.


1. Rearmonizar la canción por completo con una nueva progresión de acordes.

- o -

2. Ver una lista de posibles rearmonizaciones para un área dado de la canción.

Generar una Nueva Progresión

Para generar una nueva progresión completa de acordes para una parte o el total de una canción, vaya al menú *Editar | Acordes | Auto-Generar Rearmonización de Acorde*. Luego observará el diálogo **Selecciona Re-Armonista**.



Lo primero que deberá hacer es establecer el **Género** para la rearmonización. Por ejemplo, si Ud. desea el género “Jazz Swing”, elijalo de la lista en cascada de géneros. Obtendrá entonces típicos acordes de Jazz.

Verifique si la **Clave** es la correcta. Band-in-a-Box analiza la melodía, y brinda su mejor opción como la mejor clave para la canción. Si es distinta que la clave en curso, Band-in-a-Box sugerirá la nueva clave, y Ud. puede presionar el botón para establecer la clave a la nueva clave.


Establezca la región de la canción que desea esté rearmonizada. Usualmente ésta será la **Toda la Canción**.

Presione **[OK Rearmonizar]**. Obtendrá entonces una muy nueva progresión de acordes para la melodía.

Ver una Lista de Posibles Rearmonizaciones

Use la aplicación interactivamente mostrando un menú de las posibles progresiones de acordes para una porción de la melodía, escúchelas para escoger la mejor usando el “Compás Rearmonista.” Esto le permite a Ud. escuchar algunas nuevas progresiones de acordes para las melodías existentes, o progresiones muy nuevas para tonadas sin acordes.

Para hacer esto, elija *Editar | Acordes | Diálogo Rearmonización de Acordes (escoja su propio)*. Este le muestra el compás en curso en la canción (por ejemplo, compás 7). Muestra también una lista de progresiones de acordes sugeridas para la melodía actual, basada en la melodía y el género que elija.




Las progresiones están ordenadas en orden alfabético, o desde “la mejor a peor” dependiendo de esta configuración.

Elija una progresión de acordes, y presione **[Hacer Re-Armonizar AHORA]** y el programa insertará dicha progresión.

Reorganizar acordes - Generador de Forma de Canción

El **Generador de Forma de Canción** le permite definir secciones de una canción (A, B, C, etc.) y luego re-arreglar la canción al simplemente teclear la forma que desea (Ej. AABABAACA). Puede revisitar el diálogo para cambiar la forma en cualquier momento.

ABA Presione el botón **[Forma de Canción]** (y seleccione el *Dialogo Canción Desde*) desde el menú.. Entonces usted verá el diálogo **Generador de Forma de Canción**.



Luego define sus secciones (Ej. A = compases 1 por 8 compases. B=inicia en el compass 17, por 8 compases. C=inicia en el compass 25, por 4 compases). Luego teclee la forma que desea (AABACABA).

Seleccione **[OK - Generar Forma]** luego salga del diálogo. La forma de la cadena y las secciones son guardadas con la canción. Puede revisitar este diálogo para re-ordenar las secciones. O cambie un acorde en la sección “A” de la hoja de acordes, y luego use el Generador de Forma de Canción para propagar los cambios a lo largo de todas las secciones “A”.

Use el botón **[Deshacer]** para revertir sus cambios.

Usos para el Generador de Forma de Canción


- Introduzca una canción simplemente introduciendo una vez cada sección, y luego visite el Generador de Forma de Canción, tecleando la forma que desea y generándola. Cambie la forma sin tener que teclear nuevos acordes, solo rehaga la Forma de la Cadena (AABACABA, etc.)
- Cambie los acordes en cada sección simplemente cambiando el acorde en la sección principal, y luego regenere la forma
- Introduzca una melodía una vez, y cópiela a lo largo de la forma regenerando la forma.

Marcadores de Parte y Subestilos

Marcadores de Parte

Los Marcadores de parte están ubicados sobre la hoja de acordes para indicar una nueva parte de la canción, para insertar un cambio de estilo, o para insertar rellenos de batería. Ellos aparecen normalmente cada 8 compases, pero pueden estar ubicados al comienzo de *cualquier* compás.

Puede personalizar mostrar partes marcadas en el diálogo **Desplegar Opciones**. Por ejemplo puede seleccionar un color para cada parte marcada, dibuje cada borde de la parte marcada, mostrar cada parte marcada en la nueva línea, etc.




MultiEstilos


Los MultiEstilos Band-in-a-Box son estilos que pueden tener hasta 24 subestilos, los estilos originales de Band-in-a-Box tenían dos subestilos, “a” y “b.” Los estilos Band-in-a-Box poseen normalmente cuatro subestilos, pero pueden llegar hasta 24, seleccionados empleando marcadores de parte desde “a” hasta “x.”

Puede crear fácilmente sus propios MultiEstilos, ya sea a partir de un rasgueo, o combinando partes a partir de estilos presentes para crear un MultiEstilo. Por ejemplo, si posee 10 estilos Country favoritos, puede rápidamente lograr un único MultiEstilo que posea 20 subestilos disponibles dentro la misma canción.

Puede almacenar los nombres de los subestilos para MultiEstilos con una descripción de cada uno.



Los nombres MultiEstilos se establecen en el diálogo **Generador de Estilos Varios**. Si el estilo es MultiEstilos, haga clic derecho en el número de compás para verlos.



Ubicando Marcadores de Parte

Desplace la celda remarcada hacia el compás donde desea colocar el marcador de parte. Luego presione la tecla **P** en el teclado de computadora. Presionando **P** repetidas veces se despliegan a través todos los marcadores de parte disponibles.

Posicione el cursor del ratón directamente sobre la línea de compás (o sobre un marcador de parte presente). Luego, haga clic en el botón izquierdo del ratón. Repita este procedimiento para desplegar las opciones.

Para retirar un marcador de parte mantenga presionada la tecla **P** o haciendo clic sobre el ratón hasta alcanzar el final de los marcadores de parte disponibles y no hay más marcador sobre el número de compás.

Copiando Marcadores de Parte


Puede jalar una parte marcada para copiarla en otros compases.



Colocando Rellenos de Batería

Un relleno de batería de un compás ocurrirá en el compás anterior a un marcador de parte.


Si desea un relleno de batería en el compás 7 de una canción, inserte un marcador de parte en el compás **luego** del compás con el relleno de batería (Compás 8). Puede ya sea retener el subestilo original o cambiar el subestilo (a, b, c, d, etc.) cuando ubica el marcador de parte.




Párrafos de Sección

Cuando está leyendo un libro, una sección nueva comienza sobre una nueva línea, con espacio de por medio. Band-in-a-Box realiza lo mismo también. Siempre que aparece una nueva sección (un marcador de parte), empezamos la misma sobre una línea nueva y trazamos una línea gris por encima para señalar claramente la nueva sección. Observará cada sección sobre una nueva línea de modo que la forma de la canción sea más fácil de ver.

Por ejemplo, si tiene una canción con una sección de 7 compases, seguida por secciones de 8 compases, las versiones anteriores de Band-in-a-Box no podían comenzar las siguientes secciones sobre una nueva línea. El resultado fue que era difícil delinear las secciones, como si una historia completa fuese contada en un solo. Por ejemplo, si tiene una canción con una sección de 7 compases, seguida por secciones de 8 compases, las versiones anteriores de Band-in-a-Box no podían comenzar las siguientes secciones sobre una nueva línea. El resultado fue que era difícil delinear las secciones, como si una historia completa fuese contada en un solo párrafo.



Con la aplicación Párrafos de Sección observará cada sección sobre una nueva línea de modo que la forma de la hoja guía sea más fácil de apreciar. Las secciones pueden ser cortas, de hasta 2 compases.



La aplicación es configurable y opcional con la configuración “Línea nueva para cada sección” ajustes en en el diálogo **Desplegar Opciones** (botón *Opciones* | *Preferencias* [Desplegar]). Usted puede ajsutar un mínimo número de compases requeridos, para iniciar una línea nueva con la configuración “sección minima”. Por ejemplo, si esto se configura a corcheas, entonces no habrá una línea nieva para la siguiente parte marcada si esa sección solo tiene 4 compases.

Generación de Pistas

Band-in-a-Box genera arreglos de acompañamiento basados en los acordes que escribas, reproduciéndolos en un estilo determinado.

Selección de Estilos

Hay muchos estilos disponibles para usarse con el programa Band-in-a-Box. Los estilos que hacen referencia a estilos de música como Jazz Swing, Latino, Blues, Pop, Rock o Country. Puede escoger un estilo musical ya sea antes o después de haber ingresado acordes a una canción. Una vez que un estilo ha sido cargado, la canción será ejecutada usando el estilo elegido. Todos los archivos de estilo poseen una extensión .STY.

En la hoja de acordes o notación puede descargar-rápido un estilo tecleando solamente “estilo” acompañado por un nombre de estilo, por ejemplo, S T Y L E Z Z B O S S A Intro cargará zzbossa.sty.

El Selector de Estilos

STY El **Selector de Estilos** se abre presionando el botón **[Estilo]** o las teclas **Ctrl+F9**. Lista todos los estilos que están presentes en la carpeta `C:\bb\Styles`. El **Selector de Estilos** tiene una gran característica de filtro para encontrar un estilo perfecto para su canción mediante la selección de elementos como la armadura de tiempo, sensación o tempo o simplemente escribiendo en el título de una canción familiar. Puede abrir rápidamente la ventana con las telcas **S Intro**, **S 1 Intro**, o **Ctrl+F9**.

Nota: El Selector de Estilos se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú Editar o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de Estilos se abre en un cuadro de diálogo modal.

Reconstruir Lista de Estilos, RealTracks y RealDrums

Si la lista de estilos necesita reconstruirse al abrir el **Selector de Estilos**, aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar y establecer las ubicaciones correctas de tus carpetas **RealTracks** y **RealDrums**. En el cuadro de diálogo puedes ver las ubicaciones actuales (por ejemplo, `C:\bb\RealTracks` y `C:\bb\Drums`) y la cantidad de **RealTracks** y **RealDrums** presentes en esas ubicaciones. Esto te permite confirmar que estás utilizando las ubicaciones correctas al comprobar que el número de **RealTracks** y **RealDrums** encontrados en las carpetas coincide con el esperado.

Durante la reconstrucción de estilos, una barra de progreso se mostrará en la parte superior del **Selector de Estilos**. Una vez que hayas reconstruido la lista de estilos, podrás explorar los estilos ordenando las columnas o escuchar una vista previa “instantánea” de un estilo haciendo doble clic en la lista.

Escriba un título familiar de una canción, nombre de artista o género de música, y el Selector de Estilos enumerará estilos en el que género, sensación, tempo, y signatura del compás sean similares a esa canción.

Encontremos un estilo que es similar a la canción “Amazing Grace”, escriba “amazing,” haga clic en una canción para seleccionarla y presione **[Intro]**.


Esta canción es una canción popular, con corcheas uniformes y con armadura de tiempo de 3/4, y la lista se filtrará para mostrar los estilos que coincidan con estos elementos. Puede ver que los filtros están en su lugar, cuando se fija en el área “Estilo Filtrado por:”.

Vista Previa Instantánea de Estilos - Demos de Audio

 El botón **[Demo]** reproduce una demo de audio pregrabada del estilo seleccionado. Las demos de audio se encuentran en tu disco duro o en Internet (www.pgmusic.com). El programa reproducirá la versión en disco si está disponible; de lo contrario, la reproducirá desde Internet. El botón **[+]** abre un menú con opciones para habilitar el uso de Internet para las demos de audio, ajustar su volumen, cargar canciones de demostración para el estilo seleccionado, abrir la carpeta que contiene las demos de audio en tu disco duro y más.

Vista Previa Instantánea de Estilos – Reproduce Tu Canción

También puedes probar un estilo reproduciéndolo directamente sobre la progresión de acordes actual de tu canción..

 El botón de **flecha verde** reproduce tu canción con el estilo resaltado actualmente. El botón de **cuadro negro** detiene la reproducción de la canción o de la demo de audio.

También puedes hacer doble clic en un estilo o presionar la barra espaciadora para reproducir la canción si la opción *Doble clic (o Barra espaciadora) reproduce Hoja de Acordes (no demo pregrabada)* en el botón **[+]** está desmarcada.

El número de compases para la vista previa de la canción es configurable.


Pulsa el botón **[Opciones]**, selecciona **Configurar opción de diálogo** en el menú y elige un número en la opción “# de compases de vista previa”.

El tempo ideal para el estilo se muestra aquí, pero puedes cambiarlo a cualquier valor escribiendo el número o haciendo clic en los botones **[+]** y **[-]**.

[Aplicar] [Generar]

Puedes presionar el botón **[Aplicar]** para cargar el estilo seleccionado en la canción. Al presionar el botón **[Generar]**, el estilo se carga en la canción, se generan las pistas y la canción se reproduce con el estilo.

Reconstruir Lista de Estilos



Presione el botón **[Reconstruir]** y seleccione *[Rápido] Reconstruir solamente estilos de PG Music*, después que instalen nuevos estilos desde PG Music. Se tardará unos 30 segundos para reconstruir la lista. En la opción de menú *[Lento] Reconstruir estilos de 3ros de PG Music* encontrará no sólo los estilos de PG Music sino también los estilos de usuarios nuevos, modificados o de terceros. Se tarda más en la reconstrucción de la lista.

Personalización

El control tipo mezclador muestra qué pistas e instrumentos se utilizan en el estilo seleccionado actualmente en la lista, y los codifica según los tipos de pista (MIDI, SuperTracks MIDI o RealTracks).



Para cada pista, hay un botón de menú, que le permite cambiar el instrumento, deshabilitar / habilitar la pista o realizar otras acciones de seguimiento. Anteriormente, tenía que cerrar la ventana del Selector de Estilos para hacer esto.

Cuando la pista es personalizada, un asterisco se añadirá al nombre.

Cuando se selecciona la opción “**Personalizar**”, las pistas del estilo seleccionado actualmente se anularán con las elecciones que haya realizado.

El botón **[Limpiar]** borrará cualquier configuración personalizada.

Presione el botón **[Guardar como .STY]** para guardar el estilo que ha personalizado. Cuando guarde el estilo, se agregará a la lista del Selector de Estilos.

Memo

Esta área muestra información adicional sobre el estilo. Puedes ver instrumentos, artistas, una breve descripción y ejemplos de canciones del estilo actualmente seleccionado.

_BOLLYWD.STY: Oktober Bluegrass Polka
 Todo RealTracks: Quinteto, Tempo=140 (120-170)
 Instrumentos: Ciclado, Ciclado, UserTrack, GuitarraEl, UserTrack
 Ciclado: WorldBollywood - party_80_percussion_e_flat_minor.sw16.wav
 Ciclado: WorldBollywood - party_80_basses_sitacato_e_flat_minor.wav
 UserTrack: Santoor, Loop BollywoodParty Sw16 080
 RT879: Guitarra, Eléctrica, Ritmo Northern Rock Gritty Quarters Sw16 75, Mark Matejka
 UserTrack: Sitar, Loop BollywoodParty Sw16 080
 Memo Música dance de Bollywood, con bajo y la percusión en loops, así como citara y Santoor usertracks hicieron
 cicladados y arenosos RealTracks con guitarra eléctrica.

Opciones

Al hacer clic en el botón **[Opciones]** se muestra un menú con opciones para seleccionar/crear una **Categoría de Usuario**, añadir el estilo actual a la Categoría de Usuario, marcar estilos como favoritos, etc. Estas opciones también están disponibles al hacer clic derecho en la lista.

Opciones del Selector de Estilos

El elemento de menú *Establecer Opciones de Diálogo* en el botón **[Acción]** abre el cuadro de diálogo **Opciones de Selector de Estilos** con opciones adicionales para el **Selector de Estilos**.

- **Lista preferida de estilos:** Esto controla el tipo predeterminado de lista de estilos (Real y/o MIDI).
- **La pantalla predeterminada debe incluir todos los estilos (disponible y N/D no disponible):** Si esta opción está habilitada, verá todos los estilos, incluidos los N/D, incluso cuando todos los filtros estén desactivados.
- **Mostrar estilo actual en la lista incluso si no coincide con el filtro:** Esta configuración le permite elegir para mostrar siempre el estilo actual, incluso si no coincide con el filtro.
- **Ordena las columnas en orden ascendente o descendente:** Si se activa esta opción, al hacer clic en un nombre de columna de nuevo, se ordenará la lista en orden inverso.
- **Siempre cambiar el tempo al mejor tempo para el estilo cada vez que se cargue un estilo:** Si se activa esta opción, al pulsar el botón **[OK]** en el Selector de Estilos siempre va a cambiar el tempo actual con el tempo ideal para el estilo seleccionado. Nota: Si la canción es “en blanco” (sin acordes pasado compás 5), entonces el tempo va a cambiar, pero si la canción tiene acordes en más de 5 compases, entonces, el tempo no va a cambiar a menos que esta opción este activada.
- **Cambiar 4-compás previo tempo al mejor tempo para el estilo:** Si se marca esta opción, entonces al previsualizar la canción, se tocará en el ritmo de tempo ideal para el estilo.
- **Use Internet para Estilos Demo Audición (si no se encuentra en el disco):** Active esta opción para que las demos reproduzcan archivos de pgmusic.com a través de Internet si no se encuentran las demos en el disco.
- **Tamaño de fuente:** Esto le permite cambiar el tamaño de fuente de la lista de estilos.
- **[Por Defecto]:** Pulsar este botón para establecer todas las opciones para la configuración predeterminada.

Remezclar Canciones Completas con Voz

Band-in-a-Box incluye más de 150 canciones originales (Pop, R&B, Country Moderno, etc.) con voces de alta calidad, armonías y arreglos de Band-in-a-Box. Están incluidas en los **Artist Performance Sets 11 a 18**. Úsalas para remezclar nuevos arreglos a partir de estas pistas de alta calidad y gran sonido.


Para escuchar las demos de audio, pulsa el botón de filtro **[Otro]** en el **Selector de Estilos**, y selecciona en el menú desplegable los estilos que tienen demos de canciones completas en formato .wma con voces. O bien, pulsa el botón de filtro **[Categoría]**, selecciona *Elegir y Mostrar Categoría de Usuario* en el menú desplegable, y selecciona “PGMusic\Style Demos with Vocals\All Style Demos with Vocals” de la lista. Esto mostrará los estilos que tienen canciones completas con audio vocal. Luego puedes hacer clic en un estilo de la lista para escuchar una demo.

Navegador de Títulos de Canción

La popular función Título, que le permite escribir el nombre de una canción familiar y encontrar un estilo con una sensación y un tempo similares, se ha mejorado con una ventana dedicada del buscador de títulos de canciones. Esta ventana le permite navegar y filtrar la enorme lista de más de 21,000 títulos de canciones populares. Usted puede, por ejemplo, filtrar por un artista determinado, y luego ordenar todas las canciones por el tempo, la clave, la sensación, la armadura de tiempo y más.

Puedes abrir esta ventana presionando la pestaña **[Títulos]** en la **Biblioteca MultiPicker** o el botón **[Buscar Títulos]** en el **StylePicker**, haciendo clic en el botón **[Estilo]** y seleccionando **Elegir estilo desde Título de Canción**, o escribiendo las teclas **S 3 Intro**.

Nota: El **Navegador de Títulos de Canciones** se abre en la ventana flotante de la **Biblioteca MultiPicker** si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Navegador de Títulos de Canciones se abre en una ventana modal.



Hay las columnas Título/Artista/G{enero/Tonalidad/Tempo/Ritmo/ArmTiempo/Década/Vocales. Puede ordenar la lista por cualquier columna.

- Título: Le muestra el título de la canción.
- Artista: Estos son los artistas más comúnmente asociados con la canción.
- Género: Es el género musical en la que la canción es típicamente tocada.
- Tonalidad: Es la tonalidad de la canción que es usualmente asociada a la ésta.
- Tempo: Es el tempo típico de la canción.
- Ritmo: Le muestra si la canción es Uniforme o Swing, y corchea o semicorchea.
- Década: Le indica la década a la cual la canción pertenece.
- Vocales: Se muestran voces típicas: (M)asculino / (F)emenino, voz (A)lta/(B)aja.

Ahora puede filtrar la lista por géneros, armadura, ritmo, tempo, décadas, y más.

El filtro de densidad de acordes está disponible. Por ejemplo, puede buscar títulos que tengan cambios de acorde en cada 1-4 tiempos. Pulse el botón de filtro **[Otros]** y seleccione uno de los elementos del menú debajo de *Filtrar por Densidad de Acordes*. También puedes filtrar la lista por complejidad de acordes. Esto escala de 1 al 10; 1 significa simple con algunos cambios de acordes y 10 significa complejo con muchos cambios de acordes. Presione el botón de filtro **[Otros]** y selecciona uno de los elementos del menú de debajo de *Filtrar por número de Cambios de Acordes*.

El cuadro de diálogo puede enumerar títulos de canciones que funcionarán con el estilo actual.

Presione el botón **[Estilo:]** para filtrar la lista por el género, Armadura, la sensación y el tempo para el estilo actual. Si la casilla a la izquierda de este botón está habilitada, al abrir el diálogo, la lista se filtrará automáticamente para mostrar títulos de canciones que son similares al estilo actual.

Si no ve un título de canción que está buscando, presione el botón **[Agregar]**. Esto abrirá su navegador de Internet y abre la página de foro PG Music donde puede solicitar agregar la canción a la base de datos.


Los botones en el **Mostrar mayor info** abrirán el navegador de Internet y le permitirá navegar para más información para la canción seleccionada o para escuchar la canción.

Una vez que haya encontrado una canción, presione el botón **[OK - Buscar Estilos Coincidentes]**. Esto le llevará a la ventana Selector de Estilos con estilos que mejor encajan el tempo, ritmo y género del título de canción seleccionado.

Biblioteca MultiPicker

Esta ventana flotante sirve como un centro integral para varias funciones, incluyendo el Selector de Canciones, Selector de Estilos, Selector de RealTracks, Selector de RealDrums, Selector de Melodistas, Constructor de Acordes, Generador de Letras con IA, y más. Las pestañas están organizadas lógicamente: Canciones, Estilos, Pistas de Audio (RealTracks, RealDrums, Loops y UserTracks), Pistas MIDI (MIDI SuperTracks, Pistas MIDI, Solistas MIDI, Melodistas y Parches), y IA/Asistente (Acordes, Generación de Letras con IA y Navegador de Títulos de Canciones). Todos los selectores comparten una interfaz común con una apariencia y funcionalidad similares, incluyendo filtros, opciones de búsqueda, demos, notas y más.

 Puedes abrir la ventana con el botón de la barra de herramientas **[Biblioteca]** o con la opción de menú *Editar | Biblioteca MultiPicker*. Los atajos de teclado son **F7** o **M Intro**.



Utilice los botones de pestaña en la parte superior de la ventana para cambiar el tipo de pistas.

El selector de pistas le permite seleccionar una pista a la que se aplicará el elemento seleccionado en la lista.

Al hacer clic en el botón [+] al lado del selector de pistas se mostrará un pequeño panel, donde puede solo, silenciar, congelar, configurar el volumen/reverberación/paneo/tono, cambiar la etiqueta de la pista, escribir la descripción de la pista y hacer más por la pista actual.

La lista se puede ordenar haciendo clic en los encabezados de las columnas.

Puede utilizar la función de filtro para buscar elementos en la lista.

Por ejemplo, escriba un texto (por ejemplo, bossa) en el campo Cadena de filtro y la lista se filtrará para mostrar solo los elementos que tengan la palabra “bossa” en algún lugar del nombre, género, nota, etc. El [#] El botón le permite filtrar la lista por muchos elementos, incluyendo sensación, tipo de compás, números de set, artistas, etc. También puede usar los botones de flecha para filtrar rápidamente la lista por género, instrumento, tipo de compás, sensación, etc. Presione el botón Botón [Borrar] para borrar el filtro y mostrar todos los elementos disponibles en la lista.

Para StylePicker, hay una casilla de verificación Incluir similares. Si está marcada, la lista filtrada mostrará solo la coincidencia exacta, pero si esta opción está marcada, la lista mostrará la coincidencia exacta y los estilos similares. El botón [Borrar] borrará cualquier filtro para que se muestren todos los estilos.

Hay demostraciones de audio disponibles. Para escucharlos, presione el botón [Demo]. Al hacer doble clic o presionar la barra espaciadora también se reproducen las demostraciones de audio, a menos que haya habilitado la opción Doble clic (o barra espaciadora) reproduce la hoja de acordes (no una demostración prefabricada) en el botón [+]. Para RealTracks, RealDrums y MIDI SuperTracks, cada demo tiene una versión “banda” con todos los instrumentos y una versión “solo” con un solo instrumento. Las demostraciones reproducen primero la versión de banda si el botón Demo Reproduce el elemento del menú “Band” (no “Solo”) en el botón [+] está habilitado. Si esto está desactivado, primero se jugará la versión en solitario. También puede presionar el botón [Band] para la versión de banda o el botón [Solo] para la versión solista. El botón [+] muestra un menú con opciones para permitir el uso de Internet para reproducir demostraciones de audio, ajustar el volumen de las demostraciones de audio, cargar canciones de demostración para el estilo seleccionado, abrir la carpeta de demostraciones de audio si el archivo se está reproduciendo en su disco duro, etc.

El botón [Aplicar] aplica el elemento seleccionado en la lista a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presiona el botón [Generar], se generará una pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Shift+hacer clic en este botón genera una pista completa y reproduce la canción desde el principio.

El botón de flecha verde reproduce la canción desde la posición actual. Shift+clic en él reproduce la canción desde el principio. El botón cuadrado negro detiene la canción o la demostración de audio.

Si desea generar solo una parte de la pista, presione el botón [Gen.parte] para abrir un pequeño panel. Luego, especifica el rango basándose en los límites completos del compás o en regiones precisas en compases/tiempos/ticks y luego presiona el botón [Re-Gen esta Rango].

Para algunos tipos de pistas, hay un botón [Configuración] que abre un pequeño panel para configuraciones adicionales.

Paneles de configuración de RealTracks y MIDI SuperTracks

- La opción Base de tiempo es reproducir las RealTracks/MIDI SuperTracks seleccionadas en tiempo normal, medio tiempo, doble o triple.
- El botón [Popourri] le permite crear una combinación de RealTracks en la misma pista.
- Si Bluesy está marcado, las RealTracks/MIDI SuperTracks seleccionadas se reproducirán en un estilo blues, donde las tríadas mayores se tratan como acordes de séptima.
- Si se marca Más simple, las RealTracks/MIDI SuperTracks seleccionadas reproducirán un arreglo más simple (menos ocupado, menos embellecido). Consulte la columna "Simples disponibles" para conocer la disponibilidad de RealTracks/MIDI SuperTracks más simples.
- Si está marcada la Entrada directa, las RealTracks/MIDI SuperTracks seleccionadas utilizarán una guitarra de “señal limpia” para que pueda agregar sus propios efectos. Consulte la columna "Entrada directa disponible" para conocer la disponibilidad de grabaciones limpias.
- Si marca la opción Sostenido, las RealTracks/MIDI SuperTracks seleccionadas reproducirán acordes sostenidos.

- Seleccione Desactivar RealTracks para esta pista (Forzar esta pista a MIDI) si no desea RealTracks para esta pista, incluso si el estilo actual especifica una RealTrack.

Panel de Configuración de RealDrums

- Marque Solo para esta canción, fuerce la batería MIDI si no desea que RealDrums esté configurado en el estilo actual.
- Si se marca Batería simple para esta canción (sin rellenos), RealDrums reproducirá un arreglo más simple sin rellenos.
- Puede seleccionar una base de tiempo (normal, medio tiempo, doble o triple) para cualquier RealDrums.
- Marque Mostrar RealDrums que son N/A si desea ver RealDrums que no están instalados en la carpeta Drums.
- Mostrar si Feel no coincide mostrará una canción donde la batería tiene un tacto uniforme y el estilo es swing (o viceversa).
- Marque Mostrar si el tempo está fuera de rango para ver RealDrums que no funcionarían bien con el tempo de la canción actual.
- Desmarque Mostrar Baterías Reales que no son Favoritas (*) para ver solo Baterías Reales que haya asignado como favoritas.
- Si se marca Mostrar Baterías Reales con plicas, solo se enumerarán las Baterías Reales que incluyan plicas.

Panel de Configuración del Melodista

En este panel puedes seleccionar los elementos (melodía, acordes, título de la canción, etc.) que generará el Melodista. Si la casilla de verificación Acordes está habilitada, el Melodista generará acordes, pero si desea mantener la progresión de acordes actual ya ingresada en la Hoja de Acordes, desmarque esta opción. De forma predeterminada, Melodista usará el estilo asociado, pero si no desea cambiar el estilo actual, desmarque la opción Cambio de estilo. También puedes utilizar los botones preestablecidos para seleccionar rápidamente los elementos; por ejemplo, el botón [Solo acordes] marca la opción “Acorde” y desmarca todos los demás elementos. Los [Acordes (de la melodía existente)] generan acordes basados en la melodía existente utilizando la función Reharmonista. El botón [Más Melodista] abre el cuadro de diálogo Melodista para seleccionar configuraciones y opciones adicionales.


Opciones de Estilo

Para los estilos, hay un botón [Opciones] que muestra un menú con opciones para seleccionar/crear una categoría de usuario, agregar el estilo actual a la categoría de usuario, establecer estilos como favoritos, etc.

Generación de RealTracks

Las RealTracks son grabaciones de destacados músicos de estudio y artistas. Las RealTracks no son “samples”, sino grabaciones completas que duran varios compases, y pueden generar pistas que se reproducen en perfecta sincronización con las demás pistas de Band-in-a-Box. Lo mejor de todo es que siguen la progresión de acordes que hayas ingresado, de modo que escucharás un acompañamiento de audio auténtico para tu canción.

El Selector de RealTracks te permite asignar RealTracks específicas en tu canción. Muestra todas las RealTracks de la carpeta C:\bb\RealTracks, proporcionando información como tipo (Ritmo/Acompañamiento/Solista), género, “feel”, tempo, artista y más. También incluye funciones útiles para seleccionar RealTracks, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas y más.

 El Selector de RealTracks se puede abrir haciendo **Shift**+clic en el botón de la barra de herramientas **[RealTracks]** o presionando las teclas **R T Intro** o **R T 1 Intro**.


Nota: El Selector de RealTracks se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de RealTracks se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica ligeramente diferente y carece de opciones para generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente.

RealTracks (Biblioteca MultiPicker) [Estilo jazz Swing, ZZJAZZ.STY, [Country] 14/4] [Sw6] [ts=85-210]																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Canciones Estilos RealTracks RealDrums Cido Usuario SuperMIDI PistasMIDI SolistasMIDI Melodistas Parches Acordes Líricas Títulos																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pista Guitarras: Instrumentos: 0 < No cambio > [...] Nota <Pulse para leer> Biografía de artista <Pulse para leer>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Filtro Guitarras: Instrumentos: 0 < No cambio > [...] Nota <Pulse para leer> Biografía de artista <Pulse para leer>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Género Inst. TempoMed Sensación Tempo Tipo Artista Mapa Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aplicar Generar Part-Generar Demo Solo Banda Ajustes Por defecto																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RealTracks 4099 en lista																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>Nombre</th><th>Instrumento</th><th>Tipcar</th><th>Feel</th><th>Tempo</th><th>Género</th><th>#*</th><th>N/D</th><th>Conjunto</th><th>Estéreo</th><th>Carta</th><th>Artista</th><th>TS</th><th>Sostenidos</th><th>Más Simple</th><th>Entrada Directa</th><th>Stems</th></tr><tr><td colspan="17"><ninguno></td></tr><tr><td>67 Saxo Tenor, Jazz Sw 140 (361)</td><td>67 Saxo Tenor</td><td>Solista</td><td>Sw8</td><td>140</td><td>Jazz</td><td>361</td><td>1</td><td>Mono</td><td>N</td><td>Jack Stafford</td><td>204</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>*Guitarras, Acústica, Rasgueo Ev 85 (362)</td><td>26 Guitarras Acústica</td><td>Ritmo</td><td>Ev8</td><td>85</td><td>Pop</td><td>362</td><td>1</td><td>Estéreo</td><td></td><td>Tony King</td><td>Y</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Pedal Steel, Fondo Ev 85 (363)</td><td>Pedal Steel</td><td>De fondo</td><td>Ev8</td><td>85</td><td>Country</td><td>363</td><td>1</td><td>Mono</td><td>N</td><td>Steve Hinson</td><td>Y</td><td>76</td><td>s</td><td></td><td>Y</td><td>0</td></tr><tr><td>Guitarras, Acústica, Digilación Ev 65 (364)</td><td>26 Guitarras Acústica</td><td>Ritmo</td><td>Ev8</td><td>65</td><td>Country</td><td>364</td><td>2</td><td>Estéreo</td><td></td><td>Jason Roller</td><td>Y</td><td>67</td><td>s</td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Guitarras, Acústica, Digilación Ev 85 (365)</td><td>26 Guitarras Acústica</td><td>Ritmo</td><td>Ev8</td><td>85</td><td>Country</td><td>365</td><td>2</td><td>Estéreo</td><td></td><td>Jason Roller</td><td>Y</td><td>67</td><td>s</td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Bajo, Eléctrico, Country Ev 65 (366)</td><td>35 Bajo Eléctrico</td><td>Ritmo</td><td>Ev8</td><td>65</td><td>Country</td><td>366</td><td>2</td><td>Mono</td><td></td><td>Dow Tomlin</td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>Y</td><td>0</td></tr><tr><td>Guitarras, Eléctrica, Fondo Ensamble Ev 65 (367)</td><td>28 Guitarras Eléctric...</td><td>Ritmo</td><td>Ev8</td><td>65</td><td>Country</td><td>367</td><td>2</td><td>Mono</td><td></td><td>Darin Favorite</td><td>Y</td><td>194</td><td></td><td></td><td>Y</td><td>0</td></tr><tr><td>Guitarras, Acústica, Rasgueo Ev 85 (368)</td><td>26 Guitarras Acústica</td><td>Ritmo</td><td>Ev8</td><td>85</td><td>Country</td><td>368</td><td>2</td><td>Estéreo</td><td></td><td>Jason Roller</td><td>Y</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Pedal Steel, Fondo Ev 65 (369)</td><td>Pedal Steel</td><td>De fondo</td><td>Ev8</td><td>65</td><td>Country</td><td>369</td><td>2</td><td>Mono</td><td>N</td><td>Steve Hinson</td><td>Y</td><td>76</td><td></td><td></td><td>Y</td><td>0</td></tr><tr><td>Pedal Steel, Fondo Hank Sw 120 (370)</td><td>Pedal Steel</td><td>De fondo</td><td>Sw8</td><td>120</td><td>Country</td><td>370</td><td>3</td><td>Mono</td><td>N</td><td>Steve Hinson</td><td>Y</td><td>76</td><td>s</td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Pedal Acero, Fondo Hank Sw 190 (371)</td><td>Pedal Steel</td><td>De fondo</td><td>Sw8</td><td>190</td><td>Country</td><td>371</td><td>3</td><td>Estéreo</td><td>N</td><td>Steve Hinson</td><td>Y</td><td>76</td><td>s</td><td></td><td>Y</td><td>0</td></tr><tr><td>Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 120 (372)</td><td>26 Guitarras Acústica</td><td>Ritmo</td><td>Sw8</td><td>120</td><td>Pop</td><td>372</td><td>3</td><td>Estéreo</td><td></td><td>Tony King</td><td>Y</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 165 (373)</td><td>26 Guitarras Acústica</td><td>Ritmo</td><td>Sw8</td><td>165</td><td>Country</td><td>373</td><td>3</td><td>Estéreo</td><td></td><td>Jason Roller</td><td>Y</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 190 (374)</td><td>26 Guitarras Acústica</td><td>Ritmo</td><td>Sw8</td><td>190</td><td>Country</td><td>374</td><td>3</td><td>Estéreo</td><td></td><td>Jason Roller</td><td>Y</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>																	Nombre	Instrumento	Tipcar	Feel	Tempo	Género	#*	N/D	Conjunto	Estéreo	Carta	Artista	TS	Sostenidos	Más Simple	Entrada Directa	Stems	<ninguno>																	67 Saxo Tenor, Jazz Sw 140 (361)	67 Saxo Tenor	Solista	Sw8	140	Jazz	361	1	Mono	N	Jack Stafford	204					0	*Guitarras, Acústica, Rasgueo Ev 85 (362)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	85	Pop	362	1	Estéreo		Tony King	Y	1				0	Pedal Steel, Fondo Ev 85 (363)	Pedal Steel	De fondo	Ev8	85	Country	363	1	Mono	N	Steve Hinson	Y	76	s		Y	0	Guitarras, Acústica, Digilación Ev 65 (364)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	65	Country	364	2	Estéreo		Jason Roller	Y	67	s			0	Guitarras, Acústica, Digilación Ev 85 (365)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	85	Country	365	2	Estéreo		Jason Roller	Y	67	s			0	Bajo, Eléctrico, Country Ev 65 (366)	35 Bajo Eléctrico	Ritmo	Ev8	65	Country	366	2	Mono		Dow Tomlin		84			Y	0	Guitarras, Eléctrica, Fondo Ensamble Ev 65 (367)	28 Guitarras Eléctric...	Ritmo	Ev8	65	Country	367	2	Mono		Darin Favorite	Y	194			Y	0	Guitarras, Acústica, Rasgueo Ev 85 (368)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	85	Country	368	2	Estéreo		Jason Roller	Y	27				0	Pedal Steel, Fondo Ev 65 (369)	Pedal Steel	De fondo	Ev8	65	Country	369	2	Mono	N	Steve Hinson	Y	76			Y	0	Pedal Steel, Fondo Hank Sw 120 (370)	Pedal Steel	De fondo	Sw8	120	Country	370	3	Mono	N	Steve Hinson	Y	76	s			0	Pedal Acero, Fondo Hank Sw 190 (371)	Pedal Steel	De fondo	Sw8	190	Country	371	3	Estéreo	N	Steve Hinson	Y	76	s		Y	0	Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 120 (372)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Sw8	120	Pop	372	3	Estéreo		Tony King	Y	24				0	Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 165 (373)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Sw8	165	Country	373	3	Estéreo		Jason Roller	Y	1				0	Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 190 (374)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Sw8	190	Country	374	3	Estéreo		Jason Roller	Y	1				0
Nombre	Instrumento	Tipcar	Feel	Tempo	Género	#*	N/D	Conjunto	Estéreo	Carta	Artista	TS	Sostenidos	Más Simple	Entrada Directa	Stems																																																																																																																																																																																																																																																																																
<ninguno>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
67 Saxo Tenor, Jazz Sw 140 (361)	67 Saxo Tenor	Solista	Sw8	140	Jazz	361	1	Mono	N	Jack Stafford	204					0																																																																																																																																																																																																																																																																																
*Guitarras, Acústica, Rasgueo Ev 85 (362)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	85	Pop	362	1	Estéreo		Tony King	Y	1				0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pedal Steel, Fondo Ev 85 (363)	Pedal Steel	De fondo	Ev8	85	Country	363	1	Mono	N	Steve Hinson	Y	76	s		Y	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Guitarras, Acústica, Digilación Ev 65 (364)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	65	Country	364	2	Estéreo		Jason Roller	Y	67	s			0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Guitarras, Acústica, Digilación Ev 85 (365)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	85	Country	365	2	Estéreo		Jason Roller	Y	67	s			0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Bajo, Eléctrico, Country Ev 65 (366)	35 Bajo Eléctrico	Ritmo	Ev8	65	Country	366	2	Mono		Dow Tomlin		84			Y	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Guitarras, Eléctrica, Fondo Ensamble Ev 65 (367)	28 Guitarras Eléctric...	Ritmo	Ev8	65	Country	367	2	Mono		Darin Favorite	Y	194			Y	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Guitarras, Acústica, Rasgueo Ev 85 (368)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Ev8	85	Country	368	2	Estéreo		Jason Roller	Y	27				0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pedal Steel, Fondo Ev 65 (369)	Pedal Steel	De fondo	Ev8	65	Country	369	2	Mono	N	Steve Hinson	Y	76			Y	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pedal Steel, Fondo Hank Sw 120 (370)	Pedal Steel	De fondo	Sw8	120	Country	370	3	Mono	N	Steve Hinson	Y	76	s			0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pedal Acero, Fondo Hank Sw 190 (371)	Pedal Steel	De fondo	Sw8	190	Country	371	3	Estéreo	N	Steve Hinson	Y	76	s		Y	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 120 (372)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Sw8	120	Pop	372	3	Estéreo		Tony King	Y	24				0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 165 (373)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Sw8	165	Country	373	3	Estéreo		Jason Roller	Y	1				0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Guitarras, Acústica, Rasgueo Hank Sw 190 (374)	26 Guitarras Acústica	Ritmo	Sw8	190	Country	374	3	Estéreo		Jason Roller	Y	1				0																																																																																																																																																																																																																																																																																


Generación de RealDrums

Las **RealDrums** son grabaciones de destacados bateristas de estudio, tocando patrones de varios compases. Las **baterías MIDI** son patrones basados en golpes individuales de batería, programados normalmente en una rejilla cuantizada, simulando lo que se supone que los bateristas suelen tocar. Grabamos a los bateristas en múltiples tempos, por lo que la interpretación que escuchas a diferentes tempos también es musicalmente distinta, no simplemente “acelerada.” Los bateristas tocan diferentes tipos de redobles, rellenos, etc., en tempos más lentos o rápidos, y esto se captura con las RealDrums.

El **Selector de RealDrums** te permite asignar RealDrums específicas en tu canción. Muestra todas las RealDrums de la carpeta *C:\bb\Drums*, proporcionando información como género, compás, “feel”, tempo, artista y más. También incluye funciones útiles para seleccionar RealDrums, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas y más.

 **RD** El **Selector de RealDrums** se puede abrir haciendo **Shift+clíc** en el botón de la barra de herramientas **[RealDrums]** o presionando las teclas **R D Intro** o **R D 1 Intro**.

cuadros de diálogo está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clíc derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de RealTracks se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica ligeramente diferente y carece de opciones para generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente.



Generación de Pistas de Ciclados


Puedes añadir tus propios loops o loops de terceros a cualquier pista. Los ciclados son archivos de audio (wav, wma, m4a, mp4, mp3) que se encuentran en la carpeta *bb\RealTracks\Loops*. Puedes agregar tus propios archivos a esta carpeta.

Los Ciclados son compatibles con muchos tipos de ciclados ACIDizados (para archivos WAV y MP3). Y, si agregas un ciclados ACID que está en una fundamental determinada (por ejemplo, F), Band-in-a-Box te permitirá usarlo instantáneamente como un estilo completo, transponiendo ese ciclado al acorde actual de la canción en Band-in-a-Box, de manera que el ciclado siga tu progresión de acordes.

 Haz clic en el botón de la barra de herramientas **[Ciclos]** para abrir el **Selector de Ciclados**. También se abre al presionar las teclas **R L Intro**.


Nota: El Selector de Ciclados se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clíc derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de Ciclados se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica diferente y carece de opciones para generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente de la lista.

El Selector de Ciclados (La Biblioteca MultiPicker)



El botón **[Aplicar]** aplica el ciclado seleccionado a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presionas el botón **[Generar]**, se generará la pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Al hacer **Shift+clíc** en este botón, se genera la pista completa y la canción se reproduce desde el principio. El botón de flecha verde reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clíc** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de cuadro negro detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Generar]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks, y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.

El Selector de Ciclados (El diálogo modal)



Haga doble clic en la lista o utilice el botón de control de transporte para previsualizar el ciclado. La vista previa instantánea a veces toca demos de internet. Puede guardar cualquier archivo que se está reproduciendo a través de Internet haciendo clic en el icono de la carpeta.

Para un sonido de naturaleza, puede dejar estas opciones con los valores predeterminados. Pero si quiere retrasar el WAV de cada sección / parte marcada/compas/acorde etc. Entonces puede seleccionarlos.

Para un sonido de naturaleza, no hay tempo, y no querrá seleccionar “Strechar Tempo”.

Para un ciclado de Batería, querra estrechar el tempo. Una vez que seleccione “Strechar Tempo”, coloque el tempo del archivo WAV (si se conoce), y si no lo conoce, coloque el número de pulsaciones en el archivo wav. Ej. 2 compases tendrán pulsaciones de 8.

Para un sonido de naturaleza, que no quiera ninguna transposición, para un sonido melódico. Quizás quiera transponer la raíz del acorde en la canción Band-in-a-Box. Si es así, coloque la raíz en el archivo WAV, y ajuste el tipo de transposición a “Acorde de raíz”

La opción **Tiempobase** le permite seleccionar un tiempo de base (normal, medio-tiempo, doble-tiempo o triple-tiempo) para cualquier Ciclado.

Si quiere un sonido diferente del sonido subestilo “b”, ingrese el nombre del archivo WAV en el ‘**b** subestilo Loop’ en ajustes

El botón **[Abrir Carpeta]** abre la carpeta Loops y le permite añadir archivos de audio (ciclados). Si añade archivos, necesitará presionar el botón **[Actualizar]**, o cerrar el diálogo y re-ingresar para refrescar la lista.

Hay muchas buenas Fuentes para ciclados y sonidos en Internet. Uno es freesound.org, que tiene muchos efectos de sonido. El botón **[Conseguir]** inicia su navegador de Internet para buscar ciclados gratuitos.

Nota Técnica: los ajustes que usted hizo a los archivos WAV se almacenan en archivos.bt6 en la carpeta Loops. Si no quiere ningún ajuste, entonces las configuraciones por defecto son usadas, donde habrá un tipo “sonido naturaleza”de loop. Que no será transpuesto o se estrechara el tempo.

Presionando el botón **[Sin Ciclado]** es una manera rápida de borrar un ciclado en una pista, como opuesto a girar “Sin ciclado seleccionado para esta pista.

El botón **[Renombrar]** permite renombrar un ciclado.

El botón **[Clonar]** duplicará un ciclado, permitiéndole usarlo con diferentes parámetros.

Tutorial Demo Canciones - Ciclado

Para ver la función Ciclado en acción, abra esta carpeta: C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - BB2012 y abra estos archivos:

_ELECTAM Demo (‘Loop’ feature with tambourine percussion added).SGU.
=THUNDER Demo (New Age style with Thunder Loop).MGU.


En el primer ejemplo, una percusión ciclada ha sido añadido a una canción rock. En el segundo ejemplo un efecto de sonido lluvia & trueno ciclado ha sido añadido a un estilo Nueva Era.

Cuando toque estas canciones presione el botón **[Memo]** para leer acerca de las características y demo de la canción.

Consejo: Los Ciclados pueden ser combinados con batería en la pista de Batería. Para hacerlo, abra el diálogo Crear Multi-Batería haciendo clic derecho al botón de la pista de *Batería y seleccionando Multi-Batería | Editar Multi-Batería para estas canción.*


Generación de UserTracks

Los UserTracks permiten que cualquiera cree sus propios estilos de audio para usar en Band-in-a-Box. Con un estilo de UserTracks, puedes escribir cualquier acorde en Band-in-a-Box, ¡y el estilo de UserTracks que hayas creado tocará esa progresión de acordes! Por ejemplo, si has creado un estilo de UserTracks grabándote a ti mismo tocando un groove de guitarra, luego puedes escribir cualquier acorde en Band-in-a-Box, y el resultado será que tocará tu groove de guitarra sobre estos cambios de acordes completamente nuevos y originales. ¡Incluso puedes cambiar el tempo o ingresar canciones en CUALQUIER tonalidad, y aun así podrá reproducirlas!

  Pulsa el botón **[UserTracks]** en la barra de herramientas, o haz clic derecho en el botón de pista en la parte superior de la pantalla y elige *Seleccionar un UserTrack para esta pista* en el menú. Luego verás el **Selector de UserTracks**.


Nota: El Selector de UserTracks se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de UserTracks se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica diferente y carece de opciones para generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente de la lista.

El Selector de UserTracks (La Biblioteca MultiPicker)



El botón **[Aplicar]** aplica el UserTrack seleccionado a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presionas el botón **[Generar]**, se generará la pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Al hacer **Shift+clic** en este botón, se genera la pista completa y la canción se reproduce desde el principio. El botón de **flecha verde** reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de cuadro negro detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Generar]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks, y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.

El Selector de UserTracks (El diálogo modal)




Selecciona un **UserTrack** y pulsa **[OK]**. Ahora la pista se comporta como una **RealTrack**. Simplemente pulsa el botón **[Generar y Tocar]** para escucharla.

Generación de MIDI SuperTracks

Las MIDI SuperTracks son pistas MIDI que se pueden añadir a una pista o a un estilo y se reproducen como otras pistas MIDI en un estilo. Se llaman “SuperTracks” porque se generan usando un motor diferente al de las pistas MIDI típicas de estilo. Las pistas MIDI típicas de estilo se generan a partir de patrones en C7 del estilo y repiten esos patrones sobre cualquier acorde. Las MIDI SuperTracks utilizan interpretaciones MIDI reales de músicos (similares a las RealTracks en ese aspecto), por lo que no se basan en patrones.


Para usar MIDI SuperTracks, puedes:

1. Elegir un estilo o canción que tenga **MIDI SuperTracks** y pulsar **Reproducir**. Busca estas canciones en la carpeta *bb\Demos\MIDI SuperTracks - Demos*.
2. Añadir una **MIDI SuperTrack** a una pista determinada.

  Para añadir una MIDI SuperTrack a una pista, pulsa el botón de la barra de herramientas **[Pistas MIDI]** y selecciona *MIDI SuperTracks* en el menú. También puedes hacer clic derecho en la etiqueta de la pista en el Mezclador y elegir *Seleccionar MIDI SuperTrack para esta pista* en el menú. Luego verás el **Selector de MIDI SuperTracks**.


Nota: El **Selector de MIDI SuperTracks** se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de MIDI SuperTracks se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica diferente y carece de opciones para cambiar la pista, generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente de la lista.

El Selector de MIDI SuperTracks (La Biblioteca MultiPicker)



El botón **[Aplicar]** aplica la MIDI SuperTrack seleccionada a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presionas el botón **[Generar]**, se generará la pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Al hacer **Shift+clic** en este botón, se genera la pista completa y la canción se reproduce desde el principio. El botón de **flecha verde** reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de **cuadro negro** detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Genera]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks, y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.

El Selector de MIDI SuperTracks (El diálogo modal)



Generación de Pistas MIDI Personalizadas


Puedes añadir pistas MIDI individualmente desde un estilo MIDI a cualquier pista de tu canción.

  Pulsa el botón de la barra de herramientas **[Pistas MIDI]** y selecciona *MIDITracks (desde .STY)* en el menú. También puedes hacer clic derecho en la etiqueta de la pista en el Mezclador y elegir *Seleccionar un estilo MIDI Personalizado para esta pista*. Luego verás el **Selector de Pistas MIDI**.

Nota: El Selector de Pistas MIDI se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de MIDI SuperTracks se abre en un cuadro de diálogo modal.

El Selector de Pistas MIDI (La Biblioteca MultiPicker)

Esta ventana te permite elegir de una lista de más de 800 pistas MIDI personalizadas.




El botón **[Aplicar]** aplica la Pista MIDI seleccionada a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presionas el botón **[Generar]**, se generará la pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Al hacer **Shift+clic** en este botón, se genera la pista completa y la canción se reproduce desde el principio. El botón de flecha verde reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de **cuadro**

negro detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Genera]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks, y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.

El Selector de Pistas MIDI (El diálogo modal)

Este cuadro de diálogo te permite seleccionar pistas MIDI de cualquier estilo MIDI.



Puede seleccionar partes MIDI de diferentes maneras:

- **[Escoja Estilo con este instrumento]** ejecuta el Filtro Selector de Estilos, para habilitar los estilos que contienen el instrumento especificado. Por ejemplo, si selecciona “49 Cuerdas” solo mostrara estilos MIDI con cuerdas.
- **[Escoja Patrones]** ejecute el diálogo con preestablecidos elecciones “populares” para añadir a pistas MIDI. Puede escribir un filtro como “49” solo mostrara “49 Cuerdas”. O escriba “Cuerdas” este diálogo muestra si el instrumento es para los subestilos “a” o “b” o ambos (“ab”).
- El botón **[Favs]** le recordara las últimas cientos de elecciones, para que pueda reutilizarlas.

Una vez escogidas las pistas MIDI tocan en las pistas elejidas. Note que cuando usa las pistas Cuerdas desde un estilo y lo toca en cualquier pista Band-in-a-Box, incluyendo Bajo/Piano etc. E incluso la pista Melodía o Solista.

Cuando asigna un instrument a una pista diferente de Band-in-a-Box se abra un mensaje Amarillo para confirmar su elección.

Presione **[OK]** para continuar o **[Limpiar]** para deshacer su elección.


Generación de Pista de Solista

¡Así es! Band-in-a-Box puede “solear como un profesional.” Elige uno de los muchos **Solistas MIDI** disponibles, ¡y tocará un gran solo para tu canción!

El Selector de Solista MIDI (La Biblioteca MultiPicker)

El **Selector de Solista MIDI** muestra una lista de solistas con información como instrumento, género, “feel”, tempo y más. También incluye funciones útiles para seleccionar solistas, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas, etc., y te permite generar la pista completa o solo una parte de ella.

[Biblioteca] Para usar esta función, pulsa el botón **[Biblioteca]** en la barra de herramientas o la tecla **[F7]**, y luego haz clic en la pestaña **[SolistasMIDI.]**.




Puedes presionar el botón **[Generar]** para generar la pista completa y reproducir la canción. El botón de **flecha verde** reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de **cuadro negro** detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Genera]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**. (Nota: El botón **[Aplicar]** no es relevante para Solistas).

Selector de Solista MIDI/RealTracks (El diálogo modal)

SOL Usa el cuadro de diálogo **Seleccionar Solista** para generar una pista de Solista MIDI o RealTracks. Para abrirlo, presiona **Shift+F4** o elige la opción de menú **Solista | Generar y Reproducir un Solo**. También puedes hacer **Ctrl+clic** en el botón **[Solista]**, o hacer clic en este botón y seleccionar **Abrir cuadro de diálogo Solista para elegir un Solista MIDI o RealTracks** en el menú.

Elige uno de los Solistas disponibles, personaliza la configuración de manera opcional y pulsa OK. ¡Reproducirá un gran solo para tu canción!





Generación de Pista de Melodía

¿Tienes ganas de componer una canción completamente nueva? Con Band-in-a-Box, puedes componer una canción en el estilo de tu elección, completa con una introducción, acordes, melodía, arreglo e improvisaciones, todo creado por el programa.

El Selector de Melodista (La Biblioteca MultiPicker)

El **Selector de Melodistas** muestra una lista de Melodistas con información como instrumento, género, “feel”, tempo y más. También incluye funciones útiles para seleccionar Melodistas, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas, etc., y te permite generar la pista completa o solo una parte de ella..

 Para usar esta función, pulsa el botón **[Biblioteca MultiPicker]** en la barra de herramientas o la tecla **[F7]**, y luego haz clic en la pestaña **[Melodistas]**.




Puedes presionar el botón **[Generar]** para generar la pista completa y reproducir la canción. El botón de **flecha verde** reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de **cuadro negro** detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Genera]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**. (Nota: El botón **[Aplicar]** no es relevante para Melodistas.)

El Selector de Melodista (El diálogo modal)

Hay otro cuadro de diálogo que ofrece la función de **Melodista**. Aunque no incluye la opción de demo de audio, permite generar canciones y reproducirlas en estilo jukebox, seleccionar el número de coros, acceder al **Editor de Melodistas** y más.

 Para abrir este cuadro de diálogo, pulsa el botón **[Melodista]** en la barra de herramientas o las teclas **Shift+F5**.

Elige uno de los Melodistas disponibles, selecciona cualquier configuración deseada y pulsa **OK** para dejar que el Melodista haga su magia.



El Diálogo de Configuración y Acciones de Pista


Este es un práctico cuadro de diálogo “todo en uno” donde puedes seleccionar RealTracks, Ciclados, MIDI SuperTracks, etc., ajustar volumen/reverb/panoramización/tono, silenciar, poner en solo, congelar, guardar como Pistas de Interpretación, y realizar muchas otras acciones para las 24 pistas.

Puedes abrir este cuadro de diálogo de varias formas.

- Presiona las teclas **Ctrl+F7** o **T Intro**.
- Usa la opción de menú *Editar | Cuadro de Diálogo de Configuración y Acciones de Pista*.
- Haz clic derecho en la Hoja de Acordes y selecciona *Configuración y Acciones de Pista* en el menú contextual.
- Haz clic derecho en el botón de pista en la parte superior de la pantalla y selecciona *Configuración y Acciones de Pista* en el menú contextual.

En la lista en la parte superior del cuadro de diálogo, puedes ver qué instrumentos están actualmente seleccionados para cada pista. También muestra el tipo de pista (RT/RD/MST), el estado de silencio o congelado, y los parches MIDI.

Selecciona una pista en la lista y configura los ajustes para esa pista en la mitad inferior del cuadro de diálogo.




Añadir una Melodía (MIDI y/o Audio)

Grabar una Melodía MIDI

Band-in-a-Box es mucho más que un acompañante y arreglista inteligente. Puede grabar su ejecución MIDI en vivo en la pista de Melodía, ingresar una Melodía en la Notación nota por nota, o utilizar la aplicación Mago para grabar ya sea desde el teclado de su computadora o desde un controlador de teclado MIDI conectado.


Si desea que funcione un metrónomo mientras esta grabando, puede seleccionarlo en el diálogo *Opciones | Preferencias*. Puede obtener un metrónomo visual si lo desea.

 Presione el botón **[Grabar]** de la barra de herramientas para comenzar a grabar. Esto pone en marcha el diálogo **Grabar Melodía**, que le solicita a Ud. Fijar un punto de inicio para la grabación y seleccionar la pista de destino.



Presionando el botón **[Grabar]** Band-in-a-Box iniciará grabando lo que toque en la pista Thru. Una cuenta audible se toca antes de iniciar la grabación.

Ud. puede introducir/retirar, aumentar, y grabar directamente al final de la etiqueta o usar el filtro para elegir qué eventos MIDI se graban. También puede seleccionar la pista de destino.



Una vez que ha completado la grabación de su melodía, Band-in-a-Box le preguntará si desea mantener la toma y si desearía copiar la estrofa o coro grabado en toda la canción. Si no ha grabado la pista entera puede elegir retener el resto de la pista posterior a la parte que recién ha grabado.

Modo Secuenciador

Hay dos pistas en Band-in-a-Box para agregar a sus propias grabaciones. Estas son las pistas de Melodía y Solista. Normalmente podría desear una sola parte en cada una de ellas. Pero, ya que la información MIDI puede tener canales separados, es posible almacenar 16 partes por separado en cada una de las partes de Melodía y Solista. Para el siguiente argumento, nosotros asumimos que está usando la pista de Melodía, pero las mismas funciones están disponibles para el Solista. Cuando la pista de Melodía ha sido puesta en “Multi(16)-Canal” nos referimos a esto como “Modo Secuenciador.” Si desea usar las 16 partes por separado para la pista de Melodía, necesita ajustar el tipo de Pista de Melodía a “Multi (16)-Channel.” Esto es hecho desde el menú Melodía (o Solista), o puede ser hecho al presionar el botón Secuenciador. Esto se realiza desde el menú Melodía, o puede también hacerse presionando el botón Secuenciador.

Ahora, cuando se encuentra en este modo multi-canal, la salida de la parte de Melodía será en cualquier canal MIDI donde esté guardada la información, y no se estará empleando el canal MIDI de Melodía. Tanto las pistas de Solista y Melodía pueden ser colocadas en ejecución multi-canal, para un total de 32 canales.

Sugerencia: Buscando inspiración? Con un clic sobre un botón, el Melodista de Band-in-aBox escribirá nuevas canciones completas a partir de un rasgueo, la completará con Acordes, Intro, Melodía, Solo, Final, y hasta un Título original. O puede ingresar sus propios cambios de acordes y permitir que el Melodista cree nueva melodía sobre ellos. Hay más de 100 estilos de Jazz, Pop, Rock, Latino, Country y melodías Clásicas.

Embellaciendo la Melodía

Cuando los músicos ven una Hoja Guía que posee una melodía escrita, casi nunca la tocan exactamente como está escrita. Ellos varían el tiempo para agregar sincopatía, cambian las duraciones para ejecutar ejecución de staccato o legato, agregar notas gráciles, ligaduras, notas extras, vibrato, y otros efectos. Ahora puede hacer que Band-in-a-Box realice automáticamente usando el Embellecedor.


 Habilite el Embellecedor, y la Melodía será embellecida mientras se toca, entonces escuchará una Melodía mucho más real, y ésta es diferente cada vez.

El botón del Embellecedor abre el diálogo **Embellacedor de Melodía** con muchas opciones del usuario para controlar las configuraciones de embellecimiento. Los Predefinidos del Embellecedor le permiten elegir una combinación de configuraciones comunes para el Embellecedor rápidamente.

Cuando desea activar nuevamente el predefinido guardado, presione el botón **[Importar]**, y cargue un archivo .EMB previamente realizado. Puede compartir sus predefinidos con otras aplicaciones de Band-in-a-Box usando los archivos EMB.

Armonizar la Melodía MIDI

 Utilice los botones **[Armonía]** tecla de menú de comandos MIDI - Armonía Melodía para añadir una armonía MIDI a la pista de Melodía. Esto abre el cuadro de diálogo Selector Melodía Armonía donde se puede elegir entre cualquiera de las armonías predefinidos.



El botón **[Editar]** abre el Generador de Armonía, donde puede personalizar Armonistas.

El botón **[Buscar]** le permite buscar una armonía mediante una clave base (por ej. tecleando las primeras letras del nombre de una armonía) ya sea en el diálogo de Armonías o de Armonías Favoritas.

El botón **[Nota Off]** es para desactivar cualquier nota que esté superpuesta. (No debería existir ninguna.)


Ingrese el número de la armonía a la que quiere ir y presione **[Ir al #]**.

Presionando el botón **[Fav]** se genera una lista con las 50 últimas armonías recientemente cargadas.

El botón **[Sin armonía]** anula la armonía para la canción. Las teclas rápidas **Mayús+F10** activan o anulan también la armonía de la Melodía.

Cuando se agrega una armonía a la Melodía (o Solista) puede usar la opción para aflojar los tiempos de inicio de las notas de armonía para conseguir un sonido armónico más rico y natural.

Elija la opción de menú *Melodía | Editar | Pista Melodía | Cuantización de Ajuste de Tiempo*. Puede seleccionar el rango de ajustes. Por ejemplo, si desea que las notas toquen anticipadas, use un número negativo. Una configuración de menos 5 a un positivo 6 modificaría los tiempos de inicio entre 5 ticks antes y 6 ticks después. Hay también una configuración para elegir si Ud. desea que las notas de armonía presentes en la pista sean alteradas, sin afectar la melodía.




Convertir Pista en Armonía

Esta característica escribe permanentemente la armonía deseada en la pista de Melodía o Solista, en vez de ser aplicada en tiempo real. Emplee los botones en los diálogos **Seleccionar Melodía/Armonía de Solista**, o en el comando de menú

Escribir Armonía... que se encuentra en los menús de *Melodía* y *Solista*. Así entonces verá un diálogo que le permite elegir el rango de la canción para agregar la armonía, ya sea a toda la canción o a un determinado rango de compases.

Hay opciones para “Eliminar la Superposición de Notas” y “Aflojar los tiempos de inicio de las notas” para las notas de armonía logrando un sonido más rico y natural. La melodía no se ve afectada, solo las notas de armonía, y existen opciones para el rango de despliegue de las notas armónicas.




Nota: Una vez que la pista haya sido convertida deberá fijar la armonía en “Ninguna” sino escuchará armonías que están siendo aplicadas a las notas de armonías, es decir “armonía-sobre-armonía.”

Grabación de Melodía de Audio

Puede grabar su ejecución cantada o instrumental y guardarla en un archivo de audio *wave* junto con el acompañamiento de Band-in-a-Box. Asegúrese que posee un micrófono conectado en su tarjeta de sonido, o una conexión desde un mezclador, teclado, u otro equipo de audio conectado al conector de Entrada en su tarjeta de sonido.

Haga clic sobre el botón **[Grabar]**. Esto abrirá el diálogo **Grabar Audio** y el **Medidor VU**.


Tip: Para dejar los Medidores VU abiertos durante la grabación, habilite la opción "Dejar Medidores VU abiertos mientras graba" en el cuadro de diálogo.



Los **Medidores VU** muestran el promedio de la señal, con una escala en dB y un clip como indicador. El Clip indica que la señal se ha sobresaturado y el sonido estará distorsionado (clipped).

El área verde representa niveles normales, mientras que el rojo indica una sobrecarga.

Idealmente, los sonidos deberían permanecer en el verde y evitar el rojo. Distinto a las grabaciones análogas, donde es Bueno llegar a señal alta “caliente”, las grabaciones digitales necesitan evitar absolutamente los niveles altos, ya que la sobrecarga de señal resultará en distorsión y arruinará la grabación.



Fije el punto de inicio para la selección.

Puede grabar desde el Inicio de la canción, desde algún lugar en el medio, o insertar eligiendo un compás y un # de coro para empezar a grabar.

Seleccione la pista de destino.

El audio se puede grabar en el Audio o pista de Utilidad.


Seleccione la pista de destino para grabar MIDI.

Si desea también grabar MIDI al mismo tiempo, elija la opción “Grabar MIDI a”.

Presione [Graba].

Comienza la grabación de Audio. Si ha fijado la opción “Mostrar VU Medidor mientras se graba” los VU Metros de Grabación se abrirán y se mostrarán durante la grabación de modo que puede monitorear los medidores VU.

Presione [Parar] o presione la tecla [Esc].



Verá entonces el diálogo “¿Guardar Toma?”

Si está satisfecho con su grabación, podría elegir **[OK – Guarda Toma]** y el audio será añadido a la pista de Audio.

Puede escuchar los resultados presionando **[Tocar]**.

Si no está conforme con los resultados, puede elegir *Editar* | *Deshacer Toma de Audio* y retornará donde se encontraba antes de iniciar la grabación. Puede también elegir la opción **[Toma de Nuevo]** que abre el diálogo Grabación.


Copiar el 1er Coro a toda la canción: Si ha grabado solamente un coro de la canción, puede elegir la opción para copiar el primer coro de audio a toda la canción. Esto completará toda la canción con el audio repitiéndola las veces que sea necesario. Entonces podría necesitar grabar el final de la canción.

Sobreponer Audio existente: Al final de la grabación, recibirá una opción para sobre extender el audio base. Esto significa que ambas grabaciones serán fusionadas para formar un archivo nuevo, con ambas grabaciones preservadas.

Retener ultimo audio grabado: Esta le permite *empujar* y preservar el resto de una toma previamente grabada.

Abriendo e Importando Archivos de Audio

Un archivo WAV mono o estéreo puede ser importado a la pista de Audio o pista de Utilidad, opcionalmente fusionando con o por reemplazo de cualquier pista de audio presente. Elija la opción de menú *Archivo | Importar Audio WAV*. Elija entonces el *Audio | Importar Audio (WAV,WMA,MP3,WMV)* a importar. Puede entonces elegir un archivo de audio para importar. A continuación, se muestra el cuadro de diálogo Importar Archivo Audio, que permite la selección de la pista de destino, el punto para insertar el archivo de audio y la opción de fusionar o sobrescribir el audio existente en el destino.



Si el archivo de audio contiene Acid Loop o información Apple® Loop, el diálogo muestra una opción para configurar el tempo de la canción actual al tempo del archivo de audio.

Funciones de Edición de Canción

La presentación en pantalla del nombre del archivo de la canción incluye “*” cuando el archivo ha sido cargado.

[*C:\bb\Demos\MIDI Style Demos\Styles00\ZZJAZZ.MG1]

Editar | Deshacer y Editar | Rehacer le permiten Rehacer la mayoría de las operaciones. *Rehacer* múltiple soporta hasta 999 Niveles de rehacer (configurable). Por omission el número de rehacer es 99. Si necesita modificar esto, puede hacerlo en *Opciones | Preferencias* “Número de Niveles de Rehacer.” El rango puede estar comprendido entre 5 y 999. Puede también elegir *Editar | Rehacer* para rehacer un deshacer.


Número de niveles de Rehacer 99

Nota Técnica: Rehacer de Audio son archivos WAV grandes, de modo que están almacenados en una carpeta aparte (Undos folder) en el directorio BB. Este directorio se vacía cuando los rehacer no son ya necesarios.

Editar | Cortar funciona como el comando Borrar. Esto elimina compases de acordes de una canción.

Copiar/Mover Pistas

Editar | Copiar Especial Copiar/Mover Pistas permite copiar o mover datos (audio y/o MIDI) de una pista a la otra.



Seleccione la **Fuente Pista** de la que desea copiar o mover datos y el **Destino de Pista** que recibirá los datos copiados o movidos. Las pistas de origen y destino pueden ser cualquier pista: Bajo, Batería, Piano, Guitarra, Cuerdas, Melodía, Solista, Audio o Utilidad.

También debe seleccionar la acción (No hacer nada, Copiar o Mover) para cada uno de **MIDI** y **Audio**.

Si habilita la opción **Fusionar con Datos existentes en la pista**, los datos de la pista de destino se conservarán y se fusionarán con los datos entrantes de la pista de origen.

Al copiar o mover datos MIDI, puede usar opciones para incluir controladores continuos, inflexión de tono, cambios de patch y letras.

Puede copiar cualquier canal desde cualquier pista hacia cualquier otra pista. Algunos ejemplos de uso:

- Cargando un archive MIDI a la pista Melodía, y copier la parte del bajo a la pista Bajo, y luego congelar la pista del Bajo. Esto permite ajustar un archive MIDI con las mismas pistas como Band-in-a-Box usa. Nota: el commando automáticamente congeal la pista destino después de la copia.

- Obteniendo el RealChart para tocar, doblar una parte RealTracks en otro instrument. Para hacer esto, genere un RealTracks para piano en la pista piano. Luego copie la pista del piano a la pista de las cuerdas, y ajuste un sonido de cuerda. Ahora puede escuchar un piano RealTracks, con las cuerdas doblando la parte del piano.
- Reemplace un RealChart con una versión MIDI. Si un RealChart está disponible, copie el RealChart como en el ejemplo de arriba. Luego elimine el RealTracks en la pista original. Ahora tiene una parte RealChart MIDI tocando en lugar del RealTracks, y puede editar esa parte, etc. así como con cualquier pista MIDI.

Empujar Acordes/Melodía

La aplicación “Empuje” permite desplazar un rango de acordes un número cualquiera de compases/tiempos. Por ejemplo, digamos que ha ingresado una progresión completa de acordes de canción, y luego se da cuenta que todos los acordes que empiezan en el compás 23 están demorados un tiempo (posiblemente debido a un cambio de armadura de tiempo). Puede adelantar todos los acordes 1 tiempo, ubicando el empuje en el compás 23, tiempo 1, y una duración del estímulo en -1 (menos 1) tiempo. Puede empujar acordes y/o partes de Melodía/Solista.

Desdoblar (Convertir a 1 GRAN Coro)

Elija *Editar | Canción Desde | Desdoblar (convertir a un GRAN coro)* para desdoblar una canción multi-coro a un GRAN coro.

1 - 32 x 3 se convierte en **1 - 96 x 1**

Si tiene una canción con 3 coros y desea convertirla en un único gran coro, este comando desdobla la canción en tal; un GRAN coro. Esto es útil para personalizar una canción con cambio de estilo, instrumento o tempo en versos diferentes.

Doblar (Convertir 1 coro a múltiples)

Una rutina de “Doblado de canción” transforma una canción con un único coro grande en múltiples coros más pequeños con un final con rótulo opcional. Si ha importado un archivo MIDI, podría tener un archivo de 96 compases de duración, pero en realidad consiste de 3 coros de 32 compases cada uno. Puede transformar esto a una canción de 32 compases empleando la opción del menú *Editar | Forma de Canción | Forma*, incluyendo la inserción de finales con rótulo, y finales de 2 compases.

1 - 96 x 1 se convierte en **1 - 32 x 3**

Añadiendo Repeticiones y 1ro/2dos Finales

Para este tutorial, emplearemos demos a partir de la carpeta “Tutorial– Repeticiones y Finales”.

Cargue la Canción “Miles1 Tutorial (sin repeticiones aún)” desde dicha carpeta. Observará que ésta es una forma de compás 1-32. No existen repeticiones y finales insertados para esta canción. Los estaremos añadiendo ahora.

Cuando Ud. cargue una canción, notará algunas aplicaciones “Marcador de Forma” que funcionan en cualquier canción Band-in-a-Box.

Los símbolos de Repetición están impresos al inicio y fin de la forma intacta (compases 1, 32 en esta canción) y “fin” está escrito en el compás 33, el cuál es el final.

Los compases que sobrepasan el final de la canción están coloreados de gris.

Estos marcadores de forma están presentes para cada canción, a menos que los desactive por medio de *Preferencias | Presentación*. Sin embargo, éstos **no** son el tipo de repeticiones/finales que estamos haciendo referencia aquí. Los finales/repeticiones a las que nos referimos ahora toman lugar **durante** la forma, y son los finales 1ero/2do, DS al Coda y

otros tipos de repetición que Ud. ve en una hoja guía común. Así, en nuestra canción “Miles I Tutorial (sin repeticiones aún),” echemos un vistazo y veamos si hay algunas repetición/finales

Esto aparece luego de ver en la hoja de acorde que esta forma de 32 compases consiste de dos secciones de 16 compases, con un primer final en el compás 9, y un segundo final en el compás 25.

Entonces ahora podríamos querer que Band-in-a-Box lo muestre tal cual es, con las marcaciones de finales primero y segundo.

Ya que deseamos insertar el final 1ero/2do en el compás 9, hacemos clic derecho en la hoja de acorde sobre el compás 9, y seleccionamos **Repeticiones/Codas/1er-2do Finales**.

Vemos entonces el diálogo Editar Repeticiones y Finales.

Haga clic sobre el botón de radio de los finales 1er/2do, e inserte lo siguiente.


- Repetición comienza en el compás 1.
- 1er final empieza en el compás 9.
- 1er final dura 8 compases.
- Tipo de Repetición/Final = finales 1ero/2do.

Ingresando estos datos hemos definido completamente los finales 1ero y 2do. Si el 1er final comienza en el compás 9 y dura 8 compases, el 2do final deberá empezar en el compás $17+8=25$ (hay una sección repetida de 8 compases desde el compás 1 al 8).

Ahora, esta era una canción pre-definida, y ya tiene todos los compases preparados. Así nos aseguramos que *no* seleccionamos la casilla de verificación **Generar nuevos compases**.


Haga clic en **[OK-Repetir]** y se realizará la repetición, y la hoja de acorde se reproduce mostrando la repetición 1er/2da.

Hoja Fake Asegúrese que tiene seleccionado el modo Hoja Fake en la Hoja de Acordes.



Como puede ver hay un 1er final en el compás 9. En el compás 16 hay un símbolo de repetición, indicando que la forma retorna al compás 1 para 8 compases, y luego irá al compás luego del compás 16 para el 2do final. El 2do final está marcado allí. El # del compás es 25, ya que los compases están numerados de forma lineal, y éste es el compás 25avo de la canción como debería ser ejecutado. Luego la canción va al final, el cual es el compás 32.

Hoja Fake Ahora podemos apreciar una vista LINEAL de la misma canción, similar a la forma que tenía antes que agregásemos en ella los finales 1er/2do. Para lograr esto, *de-seleccione* la casilla de verificación de la Hoja Fake en la página principal. Verá entonces la canción de ésta manera.



Esto muestra a todos los 32 compases, incluyendo a los compases que son parte de la repetición – estos están sombreados en gris. La presentación de estos compases muestra la vista lineal de la canción, de la manera que sería tocada la canción. Esto le permite también agregar información personal para cualquiera de los compases, incluyendo a los compases en el “área gris.” Por ejemplo, si Ud. quisiera que el acorde en el compás 21 sea un Em9 en vez de un Em7, solo tecléelo, aún si el mismo está en la sección de repetición acompañando al 2do final.


Ud. puede alternar entre las dos vistas, para la vista tradicional de la hoja guía con el modo de Hoja Fake, y la vista “normal” (lineal) con el modo de Hoja Fake APAGADO.

Ajuste de Armadura de Tiempo (rango de compases)

Con la opción de menú *Editar | Ajustar Armadura de Tiempo (rango de compases)*, puede asignar una armadura específica de tiempo en cualquier compás y aplicarla a un rango de compases las veces que desee.

Transportar


El submenú *Editar | Transportar* le permite transportar la canción completa mediante un número de semitonos, o especificar un rango a transportar. Para transportar parte de una canción, simplemente sombree el área que desea transponer y seleccione *Transportar Desde.. Hasta..* en el submenú.

A small dialog box titled "Transportar" with a close button (X). It contains four input fields: "Transportar Desde Compás" (set to 9), "# de Compases a Transportar" (set to 8), "Transportar Desde Tonalidad de" (set to Fm), and "Transportar Hacia Tonalidad de" (set to Am). At the bottom are three buttons: "OK", "Cancela", and "Ayuda".

Cuando ha confirmado el compás de inicio y el número de compases a transportar, haga clic sobre el área "Transportar Hacia la Tonalidad" y seleccione la tonalidad destino.

Configuraciones para el Compás en Curso

El número de tiempos por compás, cambios de tempo, instrumento, estilo y cambios de armonía pueden lograrse seleccionando la opción *Configuraciones para Compás Actual* en el menú *Editar* presionando **F5** luego que ha seleccionado un compás a editar.


A large dialog box titled "Editar Configuración de este Compás 9b". It has several sections: "Aplicar al # de Estrofa" (dropdown), "Cambios de Estilo n este compás" (with buttons for [STY], [Abrir...], [Borrar Estilo], and a checkbox for "Cambios de programa con cambio de estilo"), "Cambios de instrumentos en este compás" (with a "Volumen" section and a list of instruments like Bajo, Piano, Batería, etc., each with a dropdown and a "0 < No cambio" option), and "Cambio de Armonía en este compás" (with dropdowns for "Armonía Melódica" and "Armonía Thru", and a "Tiempo" field). At the bottom are buttons for "Restab Todos", "Resumen", "UserTracks Desarrollo", "Restab Comp", "OK", "Cancela", and "Ayuda".

Aplicar al # de Estrofa: Puede especificar los cambios que realiza para que sucedan para cada coro y/o un coro específico. Esto se aplica a configuraciones de compás como ser cambios de tempo, cambios de estilo, cambios de RealDrums, cambios de instrumentos, cambios de volumen y cambios de armonía.

Compás: Puede cambiar el compás para editar sin que exista el cuadro de diálogo.

Número de Tiempos: La armadura inicial de tiempo de la canción está determinada por el estilo (por Ej. Jazz = 4/4, Vals = 3/4). En algunas canciones deseará cambiar la armadura de tiempo, por ejemplo, podría desear un único compás de 2/4, u 8 compases de tiempo 3/4. Esta opción permite un cambio de la armadura de tiempo durante una canción.

El cambio ocurre al comienzo del compás y continúa hasta que se especifique un nuevo cambio de armadura. Puede seleccionar desde 1 hasta 4 tiempos por compás. Los cambios de armadura de tiempo están impresos en las hojas de Notación y Guía.



Ejemplo: Una canción en tiempo 4/4 con un único compás de tiempo 6/4.

El # máximo de tiempos por compás es =4, de modo que separaremos el compás 6/4 en 2 compases, un compás 4/4 y un compás 2/4. Inserte un # de tiempos por compás =2 al inicio del compás de 2/4, luego restaure la armadura de tiempo a 4/4 asignando el # de tiempos por compás =4 para el compás siguiente.

Consejo: en lugar de usar este diálogo puede usar las teclas de acceso rápido para colocar la armadura de tiempo para el compás actual. Simplemente teclee los tiempos (4/4, 3/4, 2/4, o 1/4), y será introducido en el compás actual. Tecleando 0/4 limpia la armadura de tiempo del compás actual.

Cambio de Tempo: Si Ud. desea cambiar el tempo en un cierto compás de la canción, entonces emplee esta casilla de diálogo para insertar el nuevo tempo en tiempos por minuto. El cambio de tempo se efectúa al comienzo del compás y permanece hasta que se inserte un nuevo cambio de tempo en otro compás. Alternativamente, Ud. puede definir un cambio de porcentaje en el tempo.

Armadura de Tiempo: Puede tener múltiples tonos en la misma canción con la nueva armadura de tonalidad mostrada en la notación. Seleccione la nueva armadura de tonalidad deseada a partir de la lista combo y verá la nueva armadura de tonalidad dibujada en la notación en dicho compás.

Cambios de Estilo en Este Compás: Para elegir un nuevo estilo para este compás, puede seleccionar el estilo a partir del **Selector de Estilo** presionando el botón **[STY]** o desde la carpeta *C:\bb\Styles* presionando **[Abrir]**.

Una vez elegido, el nombre del cambio de estilo será mostrado. Haga clic sobre **[Borrar Estilo]** si no desea que ocurra ningún cambio.

Los estilos individuales tienen sonidos de instrumentos asignados a ellos. **Cambios de programa con cambio de estilo** permite a la opción enviar los sonidos asignados al compás actual. Si desea conservar los sonidos que se habían utilizado anteriormente en la canción, desactive esta opción.

Nota: Si el tipo de pista cambia por el cambio de estilos, la pista será silenciada desde el compás actual. Por ejemplo, cuando el estilo con pista de piano MIDI es seleccionada para la canción, si seleccionada un estilo con una pista piano RealTrack en el compás actual, la pista de piano será silenciada después del cambio de estilo.

RealDrums Cambios en cualquier Compás : Puede tener múltiples estilos RealDrums dentro de una canción. Puede ya sea introducir un cambio de RealDrums o puede ingresar un cambio de estilo, el cual derivará también en un cambio de RealDrums.

Se muestra el nombre del nuevo estilo RealDrums. El botón **[Borrar RD]** borra el cambio RealDrums.

RealTracks Cambios en cualquier Compás : Puede insertar un instrumento RealTracks específico en cualquier compás para crear una interpretación personalizada. Puede cambiar RealTracks específicos sin cambiar el estilo. Por ejemplo, si desea cambiar un Bajo Acústico de acompañamiento a un Solo de Bajo Acústico en Coro 4, Compás 1, usted puede hacer

esto. Presione el botón **[RealTracks]** y verá el dialogo **Cambios RealTracks** donde puede seleccionar cual pista le gustaría que tenga cambios RealTracks. Seleccione una pista, luego presione el botón ▼ y seleccione un RealTracks de la lista de RealTracks disponibles.

Notación - Nueva Línea: Puede configurar para que la notación comience en una nueva línea en cualquier compás. Esto le permite personalizar el número de compases en cada línea, y se usa en conjunción con las configuraciones Opciones de Notación de los compases-por-línea en la notación.

Cambios de instrumentos en este compás: Los cambios de volumen y de instrumento pueden realizarse para partes de instrumentos y para la pista de audio en cualquier compás. Los cambios de volumen pueden ser valores específicos o cantidades de aparición/desvanecimiento. Existen valores predefinidos para silenciar o restaurar el nivel de volumen de una parte. La selección de instrumentos incluye los mismos en bancos más altos, a los cuales se accede con el botón [+].

Cambio de Armonía en este compás: Fije una armonía para comenzar o finalizar en este compás para la pista de Melodía o Solista/Thru. Si elige <sin armonía> la armonía que estuvo tocando anteriormente se detendrá. Fije un tiempo específico para empezar la armonía, por ejemplo, sobre una nota guía o una nota de levante al final del compás. Puede también variar entre distintas armonías en la mitad de su canción.

Los cambios de estilo, tempo, tonalidad, volumen, instrumento y armonía serán grabados en su hoja de trabajo de canción señalado por medio de una línea roja seguido del número del compás que será modificado. Los cambios permanecen activos a partir de dicho compás hasta que se graben nuevos cambios o hasta el nuevo coro si ha establecido que los cambios se apliquen solo en los coros en curso.

[Restab Todos]: Este botón removerá cualquier configuración que halla cambiado para todos los compases.


[Restab Comp]: Este botón removerá cualquier ajuste que halla cambiado para el compás actual.

[UserTracks Desarrollo]: Este botón abre un dialogo para configuraciones avanzadas cuando se hace UserTracks

El botón **[Resumen]** abre un reporte de texto para todas las configuraciones de la canción que han sido hechas en el diálogo **Editar Configuración para Compás Actual**. Este resumen está también disponible desde el Memo de la Canción.

Memo de Canción

Se puede agregar una Memoria de canción de hasta 2000 caracteres. Haciendo clic en el botón **[Memo]** se pone en marcha el diálogo de **Memo de Canción** donde puede ingresar tecleando o editar una descripción acerca de la canción, y seleccionar una opción “Auto-apertura” que mostrará la memo cada vez que se carga la canción.



El Memo de la Canción tiene una opción para cerrarse automáticamente durante la ejecución. Cuando la opción **Cerrar c/ ejecuta** está verificada, el botón memo cerrará cuando se presione Tocar, y no re-abrirá mientras esté presionado Detener. Esta configuración en combinación con la configuración **Auto-abrir**, asegura que el memo está presente cuando se abre la canción, pero se cierra durante la ejecución. El tamaño de la fuente para la memo de canción es seleccionable.

Si se habilita **Resumen**, observará una ventana adicional que muestra automáticamente un resumen completo de la canción (título/tempo/instrumentos usados en la canción), como también otras aplicaciones especiales, como ser cambios de instrumentos en subestilos o armonías.

Presione el botón **[Resumen Compás]** par aver un reporte de cualquier cambio de configuración que está programada en el diálogo **Editar Configuración de Compás (F5)**.

Ver e Imprimir la Notación

Abra la ventana de **Notación** con el botón Notación. Observará notación estándar en el gran pentagrama. Existen 3 modos de notación en Band-in-a-Box, que se seleccionan con los botones en la barra de herramientas de la ventana de Notación.


Ventana de Notación Estándar

La ventana de **Notación Estándar** puede utilizarse para mostrar la notación y la entrada de acordes y líricas. Simplemente escriba un nombre de acorde y éste será insertado en la ubicación actual de la línea de tiempo. (la cinta vertical negra justo debajo de la barra de herramientas de notación).




Haga clic en el botón para ir al modo de **Notación Editable**. Los Acordes, líricas y texto pueden ingresarse como en la ventana de Notación Estándar; el modo de Notación Editable permite también la entrada de notas y silencios apuntando

-y- haciendo clic igual que en la edición arrastrar y soltar.




Modo Notación Staff Roll

Haga clic sobre el botón para ir al modo de **Notación StaffRoll**. Además de las características de edición del modo Notación Editable, en el modo Staff Roll la velocidad (línea vertical y la duración (línea horizontal) de las notas puede editarse con el ratón.




Ventana de Notación de la Hoja Guía



La ventana de Notación de la Hoja Guía presenta una página completa con una variedad de opciones tal como un número seleccionable de pentagramas por página, claves a mostrar, tamaño de fuente, márgenes, notación con despliegue hacia adelante, y líricas. Puede fijarlo en un tamaño de fuente grande y leer la notación desde el fondo de la sala. Debido a que la notación se despliega por delante, puede leer adelantado sin necesidad de esperar el cambio de página.



Puede poner en marcha la ventana de la Hoja Guía a partir de la pantalla principal presionando el botón **[Hoja Guía]** o **Alt+W**.



Se puede ver Pistas Múltiples de notación juntas en la Ventana de la Hoja Guía. Para agregar pistas para mostrar, haga clic en el botón **[+]** a la derecha del botón selector de pistas y seleccione las pistas en el orden en que deberían aparecer de arriba a abajo. Las Pistas Múltiples pueden ser también impresas como un registro de partitura.



Impresión

Haga clic en el botón **[Impr.]** ya sea en la ventana de Notación o en la ventana de la Hoja Guía para imprimir su canción en una hoja musical. Esto abre el diálogo **[Opciones de Impresión]** con todas las opciones incluyendo “Número de Copias” para imprimir e “Imprimir Rango”. Estas opciones están plenamente descritas en el capítulo Ayuda y Notación de este manual en línea.

Guardando Canciones

Una vez que ha hecho una canción (o ha realizado cambios en la canción), probablemente deseará guardar la canción haciendo clic sobre el botón **[Guardar]**. O elija *Guardar* en el menú de *Archivo*, o presione **F2**, o **Ctrl+S**.

Utilice **[Guardar+]** para guardar una canción con un nombre diferente o en un sitio distinto. (Las canciones que están “Guardadas Cómo” con un nombre distinto poseen el nombre nuevo agregado al diálogo Canción **Recientemente Tocada**) el botón **[Guardar Como]** incluye opciones adicionales para guardar canciones.

Este es el botón para Guardar Canción con Instrumentos (patches) & Armonía (**Alt+F2**). Este le permite guardar una canción con selecciones de instrumentos (patch) personalizados además de volumen, reverberación, banco, armonía, solista y RealDrums. Puede también elegir congelar pistas al ser guardadas. Vea el siguiente tema, Guardando Configuraciones de Canción.

Las canciones serán siempre guardadas con la última letra de archivo de extensión “U,” sin tener en cuenta de si han sido creadas con un estilo incorporado o no. Por ejemplo, si crea una canción, con ZZJAZZ.STY como el estilo (uno de los 24 estilos incorporados) las versiones anteriores de BB guardarían la canción como MySong.MG1 donde “1” indica Estilo N°1 – ZZJAZZ. Ahora, es guardado como MySong.MGU. Canciones antiguas cargadas con .MG1 se re-guardarán como MG1 para prevenir duplicar archivos de canción.

Nota: Asegúrese de guardar sus canciones como archivos de canción Band-in-a-Box (no solo como archivos MIDI). Los archivos de canción Band-in-a-Box contienen los nombres de los acordes, etc. Y son mucho más pequeños que archivos MIDI.


Si posee un archivo de audio asociado con la canción, la porción de audio será guardada separadamente, y se denominará MySong.WAV.

Guardando Configuración de Canción

Por omisión todas las configuraciones se guardan con las canciones a menos que la casilla “Guardar todas las Configuraciones con Canciones” esté sin seleccionar (apagada) en el diálogo **Asignar Instrumentos y Armonías a la Canción** (**Alt+F2** o *Archivo | Guardar Especial | Guardar Canción con Instrumentos y Armonía*).

Esto incluye RealTracks, RealDrums, y solos de RealTracks como también Instrumentos, Volumen, Reverberación Audio y MIDI, Tono, Paneo, Banco, Armonía (tanto Melodía como Thru) y al Solista.

Si posee algunos items personalizados que no desea guardar con la canción puede desactivar la casilla “Guardar todas las Configuraciones” y usar este diálogo para guardar solamente las configuraciones que desea mantener.



Para guardar ciertos instrumentos con una canción:

- Elija el parche (instrumento) que desea a partir de la lista de instrumentos en cascada. Deje los demás instrumentos en = 0 para no realizar cambio. Recuerde que, el sistema de numeración General MIDI es siempre usado para instrumentos
- Presione el botón **[Llenar c/Instrumentos]**. Este llenará las casillas de números de instrumentos con las configuraciones actuales del instrumento presentándose en el panel de instrumentos de su pantalla principal..

Use las casillas de verificación para escoger qué instrumentos desearía guardar y si desearía guardar la Melodía y las asignaciones de la armonía Thru, y el Solista seleccionado para tocar en la canción. Puede también guardar los instrumentos como “On”(“Encendido”) u “Off” (“Apagado”) para cada canción. Por ejemplo, podría tener una canción sin parte de piano. Otros parámetros que pueden estar guardados (Volumen, Reverberación, etc.) se muestran en el lado derecho de la ventana.

Sugerencia: Puede opcionalmente guardar este tipo de configuraciones con sus canciones para agregar realismo. Puede, por ejemplo, crear una canción con el piano un poco más silencioso que lo normal, o agregar reverberación al instrumento melódico, o ubicar el bajo en otro canal, etc.

Use la casilla de verificación “Congelado” para poner la pista en un estado de congelamiento donde ésta se mantiene guardada con el arreglo específico y no será sobre-escrita por Band-in-a-Box. Puede aún editar las pistas congeladas.

Seleccione la casilla de verificación “Para ésta canción solamente, forzar batería MIDI” si desea usar siempre en la canción batería MIDI y no RealDrums.

Seleccione “Para esta canción solamente, usar éste estilo de RealDrums” para asignar un estilo específico de RealDrums a su canción. Presione el botón **[RD]** para elegir el estilo RealDrums.

Esta casilla de diálogo se emplea normalmente en *combinación* con y no *en lugar de* guardar una canción.

Si desea guardar una canción con esta información incorporada en su disco duro, por lo tanto:

- Elija *Archivo | Guardar Especial | Guardar con Instrumentos y Armonía* (**Alt+F2**).
- Elija el instrumento y otras configuraciones que desea insertar.
- Oprima el botón **[Guardar]** para guardar la canción en disco.

Observe que si tiene fijado un instrumento MIDI para una de las partes de instrumento (bajo/batería/piano/guitarra/cuerdas) y lo carga en otro estilo, Band-in-a-Box desconocerá vuestros instrumentos con los instrumentos del estilo. Si eso no se

realiza, estará atascado con los mismos instrumentos sin tener en cuenta el estilo. De modo que si desea cierto instrumento para una pista, fíjelo *luego* de haber cargado en el estilo que desee.

Guardando Pistas Congeladas

Cualquier pista puede ser congelada (MIDI o RealTrack). Una vez congelada, ella no podrá ser modificada o regenerada. Esto ahorra tiempo al reproducir canciones previas, y le permite congelar un arreglo deseado. Si Ud. congela la canción completa, no tiene ya que esperar a que se regenere la canción. La próxima vez que toque, ella está lista para empezar.


Todas las pistas pueden editarse y guardarse. Se pueden editar las pistas MIDI para bajo, batería, piano, guitarra y cuerdas, y ser guardadas con el archivo. Si congela una pista, se puede aún realizar ediciones en ella, ya que está congelada solamente a partir de Band-in-a-Box produciendo cambios en ella (puede editarla todavía), de modo que la pista MIDI será guardada en el archivo. Así Ud. puede personalizar la parte de bajo para hacerla coincidir con alguna canción, y guardarla con una parte de bajo congelada, entonces Band-in-a-Box no sobre-escribirá vuestras ediciones. Esto incluye RealCharts – si por ejemplo desea editar la notación de un solo de RealTracks.

Para editar una pista MIDI (bajo, batería, piano, guitarra, cuerdas), o la parte MIDI de una RealTracks que posea una RealChart (solo transcrito en MIDI), simplemente abra la ventana de Notación (o ventana de Piano Roll), y clic sobre la pista y editela. Asegúrese de Congelar la pista presionando el botón **[Congelar]** y eligiendo Congelamiento de dicha pista, o clic-derecho sobre el instrumento en el extremo superior de la pantalla eligiendo Congelar. Ahora sus pistas así editadas se guardarán con la canción.

El Generador de Popurrí

¿Quisiera que Band-in-a-Box cree un popurrí de varias canciones Band-in-a-Box (MGU)? Esto se logra fácilmente con el **Generador de Popurrí**. Dentro del **Generador de Popurrí**, simplemente seleccione las canciones que desee, y Band-in-a-Box creará el popurrí por Ud.

 Para abrir el **Generador de Popurrí**, haga clic sobre el botón **[Forma de Canción]** en la Barra de herramientas o escoja *Archivo | Importar | Generador de Popurrí*.



Un popurrí no es solo unir canciones simplemente. Un buen popurrí emplea un área de “transición” entre canciones para introducir el nuevo estilo, tonalidad y tempo. El Generador de Popurrí crea automáticamente un agradable área de transición para Ud. incorporando acordes que ;modularán suavemente con la próxima canción, estilo, tonalidad y tempo!

Para crear un popurrí,

- agregar canciones por medio del botón **[Anexar]** o **[Insertar]**.
- retirar canciones usando **[Borrar]**.
- cambiar el orden de las canciones usando **[Desplazar Arriba]**, **[Desplazar Abajo]**.
- para cualquier canción, personalice usando la casilla de grupo “Configuraciones para esta canción”, incluyendo el cambio de estilo, tempo, tonalidad, compás de inicio, N° de compases, y N° de compases de transición. Presione **[Actualizar]** luego de esta acción y observe los cambios en la lista de popurrí.
- escoger el tipo de información a incluir en su popurrí (estilos, cambios de tonalidad, lírica, etc.) en la casilla de grupo “Incluir con Canciones.”
- elegir un número de compases de transición (por defecto es 4). Los compases de transición son compases automáticos de acordes insertados por Band-in-a-Box para la transición desde una canción a otra generando un “escape” “trotrooutro” y una “intro” “intro” entre canciones.


Presione el botón **[Crear Popurrí AHORA]** para generar un popurrí.

Sugerencia: Su popurrí empleará RealDrums si la tiene habilitada. Si es así, deberá mantener la variedad de tempos de las canciones dentro de un rango próximo. Ya que la calidad de compresión de RealDrums podría disminuir si una canción en el popurrí tuviese un tempo mucho más lento que la anterior, esto es evitar tempos con mucha disminución.

Enviar Canciones por Email como Adjuntos

Usted puede enviar una canción estilo (.MGU o .SGU), (.STY y .STX) o un archivo de audio renderizado (m4a, wma, wav o mp3) como archivos adjuntos.

 Presione el botón **[Guardar+]** y seleccione *Archivo(s) Canción Enviar como adjunto(s) en Email* para abrir el dialogo **Email la Canción**.




El cuadro de diálogo le permite elegir qué archivos desea enviar por correo electrónico :

- La canción (.MGU o .SGU)
- El estilo (.STY y .STX)
- Un archivo de audio renderizado (elija m4a , wma , wav , mp3)

Guardar como video y Subir a YouTube

Usted puede guardar su canción como un video que puede subir a YouTube o trabajar con programas de vídeo. Puede hacer un video para la Hoja de Acordes o la ventana de Notación que muestra los acordes sombreados o notas moviéndose como la canción.

 Para usar esta característica, presione el botón **[Guardar+]** y seleccione Guardar como Video del menú desplegable.



En la esquina superior izquierda, elija el elemento (Hoja de Acorde o pista de Notación) para incluir en un video.

Habilitar **Dimensiones Personalizadas** si usted quiere elegir la anchura y la altura del video. Si está desactivado, las dimensiones del video se ajustan a la Hoja de Acordes como parece.

Un número más alto que establezca para **Cuadros por segundo** resultará en un archivo grande y el proceso de renderización tomará más tiempo.

Puede seleccionar un **Códec** específico para codificar el video. Si selecciona “Automático”, Band-in-a-Box elegirá un códec compatible.

Si **Título Incluido** está habilitado, el video de la Hoja de Acordes tendrá una barra negra en la parte superior que contiene el título que se muestra a continuación.

La opción **Desplazarse delante de** hace que el vídeo de la Hoja de Acordes vaya por el compás actual que esta tocando estará siempre en la parte superior del video (es decir , más compases por delante se mostrarán) .

Haga clic en el botón **[OK-Renderizar Vídeo]** para comenzar a renderizar el vídeo. El video continuará renderizándose a menos que presione el botón **[Cancelar Renderizando]**. Cuando se haya completado el renderizado, se mostrará un mensaje y podrá presionar **[Subir a YouTube]** o **[Mostrar Archivo de Video]**.


Nota: Un uso especial de esta característica es combinar un video RealTracks con la notación correspondiente en un solo video. Esto crea un video educativo, que muestra el rendimiento real con notación / pestaña, reproduciendo la progresión de sus acordes. Para hacer esto, haga clic derecho en el botón Maestro o uno de los botones de seguimiento en la parte superior de la pantalla principal y seleccione *Rnderizar Video (s)* en el menú.

Guardar Canción como MusicXML

Band-in-a-Box es compatible con MusicXML para que pueda exportar fácilmente sus canciones Band-in-a-Box en programas de notación como Finale, Sibelius, y Guitar Pro, al tiempo que conserva los acordes de la canción Banda-in-a-Box.

 Para guardar la canción actual como un archivo XML, presione el botón **[Guardar+]** y seleccione *Guardar Canción como Archivo MusicXML*, o vaya al menú *Archivo | Guardar Especial | Guardar Canción como Archivo MusicXML*.

Cuando el diálogo **Guarda un Archivo BB** se abre, especifique el nombre del archivo y la locación, y presione el botón **[Guardar]**. Esto abrirá el diálogo **Guardar Archivo XML**.



Seleccione una pista que quiera guardar en el archivo XML. Para seleccionar múltiples pistas, sostenga la tecla **Ctrl** y haga clic en la pista.

Seleccione elementos que quiera guardar en archivo XML.

El área **Configuración específica de Pista** le permite seleccionar qué tonalidad incluir para cada pista.

Hay también una opción que incluye **Tablatura**.

La opción **Guardar tab como 2 partes separadas (pistas)** lo guardará en dos partes: una para la pista notación y otra para ña tablatura.

Si se selecciona **Guardar en Modo Hoja Falsa**, las repeticiones y las terminaciones se guardarán en el archivo.


La opción **Guardar texto exacto del acorde** le permite guardar el texto de acorde exacto, en lugar de depender principalmente de guardar el tipo de acorde y los grados.

Presione **[OK]** y el archivo estará listo para abrirse en su programa de notación.

Guardar Canción como Notación ABC

La notación ABC es el sencillo sistema de notación basado en texto utilizado por músicos de todo el mundo para almacenar acordes, melodías y letras de canciones. Ahora puede abrir y guardar canciones en formato de notación ABC. Puede encontrar más información sobre las canciones y la notación ABC en abcnotation.com.

Para guardar la canción como un archivo de notación ABC, presione el botón **[Guardar+]** y seleccione *Guardar como archivo de notación ABC*, o vaya al menú **Archivo | Guardar Especial | Guardar canción como archivo de notación ABC**.



Seleccionar una pista para guardar: Haga clic en la pista que desea guardar el archivo. Esto se aplica si “Incluir notas” está habilitado.

Incluir Acordes: Verifique esto para guardar los acordes en el archivo

Incluir Notas: Cuando esta opción está marcada, las notas en la pista seleccionada se guardarán.

Nombres de Acordes Simplificados: Cuando esto está habilitado, los acordes complicados se escribirán como nombres simplificados. Por ejemplo, **Re7 #5#9** se escribirá como **Re7**.

Guardar en modo Hoja Falsa: Habilite el modo Hoja Falsa si quiere guardar repeticiones finales en el archivo.

[Copiar a Portapapeles]: Presionando este botón copiará el archive a la papelera. Puede pegarlo dentro de otros programas.

[Guardar como Archivo]: Presione este botón, y luego escriba un nombre y seleccione el destino en su disco duro.


Guardar Canción(es) como Texto Simple

Puede guardar la canción, incluidos los acordes y otra información (título, clave, tempo, forma, estilo, etc.), como un archivo de texto.

Presione el botón **[Guardar+]** y seleccione *Guardar canción(es) a Texto en el portapapeles o archivo(s)*, o vaya al menú **Archivo | Guardado especial | Guarde la(s) canción(es) a texto en el portapapeles o archivo(s)**. Esto abrirá el cuadro de diálogo **Canción(es) a texto**.


En el cuadro de diálogo, marque los elementos que desea incluir en el texto. De forma predeterminada, se incluirán los metadatos de la canción (título, clave, tempo, forma, estilo, etc.) y la nota, pero si no los desea, puede excluirlos. Seleccione el modo **Canción Completa** y presione el botón **[Guardar como archivo .txt]**. Si desea copiar la canción al portapapeles en lugar de guardarla como un archivo de texto, presione el botón **[OK - Copiar al portapapeles]** en su lugar.

El cuadro de diálogo también tiene una opción para copiar o guardar todas las canciones en una carpeta específica. Seleccione el modo **Conjunto guarda todas las canciones en esta carpeta**, presione el icono de carpeta para seleccionar la carpeta y elija la opción para incluir subcarpetas de esa carpeta. También seleccione el destino con la opción **Guardar Conjuntos Como**. Puede copiar todas las canciones al portapapeles, guardarlas como archivos de texto individuales en la misma carpeta, guardarlas como archivos de texto individuales en otra carpeta o guardarlas como un archivo de texto único. Luego, presione **[OK-Guardar TXT por Conjuntos]** para copiar o guardar las canciones.



Guardando Archivos MIDI y Karaoke

MTR Sus canciones Band-in-a-Box pueden ser guardadas como archivos MIDI Tipo 0 y Tipo 1 así como también como archivos Karaoke y lírica General MIDI. Haga clic en el botón **[Maestra]** o presione la tecla **[F6]** para activar el diálogo.



Seleccione el tipo de archivo MIDI que desea guardar en la casilla combinada “Archivo MIDI tipo”.

- Por defecto, Band-in-a-Box escribe archivos MIDI Estándar de pista múltiple Tipo 1. Puede guardar también archivos MIDI Tipo 0, ellos poseen todas las partes en una pista única y son usados por muchos módulos de hardware y otros dispositivos que tocan archivos MIDI ya que son más simples para tocar (ya que ellos poseen solo 1 pista).
- Los archivos Karaoke (.KAR) son un tipo especial de cantar-acompañado con archivo MIDI file con eventos de texto para las líricas y un orden específico para las pistas.
- Hay una opción para escribir los archivos MIDI con pistas separadas para cada instrumento de la batería. En la casilla combinada “tipo de archivo MIDI” seleccione “Batería en pistas separadas”

Opciones de Guardar

[Guardar como Archivo] guarda un archivo MIDI en su disco duro o en un disquete. Puede entonces cargar el archivo MIDI dentro de su secuenciador para ediciones posteriores.

[Copiar al Portapapeles] copia los archivos MIDI al Portapapeles de Windows® como un archivo MIDI estándar. Esta característica le permite al portapapeles habilitar programas para *Editar | Pegar* el archivo MIDI de Band-in-a-Box directamente en el programa. Por ejemplo, puede pegar desde el portapapeles datos MIDI Band-in-a-Box a PowerTracks Pro Audio, CakeWalk, Musicator, etc.

La Melodía /Solista (con armonías) será escrita al archivo MIDI. Si Ud. ha configurado una Melodía y o Solista /Armonía Thru, dichos datos MIDI serán escritos también al archivo MIDI . Vea las configuraciones en la casilla de diálogo *Opciones | Preferencias* para controlar cómo esta escrita la armonía en el archivo MIDI.


Los marcadores de parte de la Hoja de acorde se escriben en los archivos MIDI. Ellos pueden ser leídos por PowerTracks Pro Audio y por Band-in-a-Box si se re-importa el archivo MIDI con el Mago de Acorde.

Establecer rango de compases para archivos MIDI

Al crear un archivo MIDI, puedes seleccionar un rango de compases para incluir. Resalta el rango en la **Hoja de Acordes**, y el archivo MIDI se generará solo para ese rango. Alternativamente, puedes crear un archivo MIDI para un rango parcial pulsando el botón **[Elegir rango]**.


Conversión por tandas de una carpeta de canciones en archivos MIDI

Puede convertir una carpeta completa de canciones Band-in-a-Box en archivos MIDI con un solo comando y elegir los nombres de archivo resultantes basándose ya sea en el nombre del archivo o en el nombre del título de la canción. Oprima el botón **[Modo Batch]** en el diálogo de archivo MIDI para acceder a ésta aplicación.



Opciones de Archivo MIDI


Use este botón para establecer configuraciones personalizadas de archive MIDI en el diálogo **Opciones de archivo MIDI**. Este diálogo está disponible también desde el botón **[Archivo MIDI]** en el diálogo de **Favoritos Preferencias** (*Opciones | Preferencias*).



Incluir Cambios de Instrumento en archivos MIDI incluirá los cambios de instrumento (parches).

Incluir marcadores de texto Marcador de Parte escribe marcadores de parte de texto descriptivo en el archivo MIDI si se lo selecciona.

Si se selecciona “Incluir marcadores de texto Marcador de Parte” el archivo MIDI resultante tendrá marcadores de texto. Entonces, en PowerTracks Pro Audio o RealBand (en la ventana de Compases) verá Ud. los marcadores de texto descriptivos.



Por ejemplo, en el compás 3, hay un marcador “A, Croo 1”, para indicar un marcador de parte de subestilo “a” y coro 1. Los marcadores de texto se leen también desde archivos MIDI, y se presentan como Marcadores de Sección en la Notación.

Incluir 2 compases guía en archivo MIDI: Si no desea crear un archivo MIDI que contenga los primeros 2 compases de la cuenta 1—2—1-2-3-4 entonces puede seleccionar esta opción. Si hay una selección de Melodía, entonces la guía de 2 compases permanecerá en el archivo.

Escribir lírica en: La especificación GM pone en acuerdo los requerimientos específicos para la escritura de líricas en los archivos MIDI, (que están soportados) de modo que las líricas que guarda en Band-in-a-Box se podrán mostrar de forma idéntica en otros programas MIDI..

Escribe Sección Texto como Eventos de Texto: Su sección puede incluirse en el archivo MIDI como eventos de texto.

Incluir Volumen/Reverberación/Coros/Paneo: Esto incluirá las configuraciones de volumen, reverberación, estribillo, y paneo que ha realizado en la ventana de Sintetizador Band-in-a-Box en su archivo MIDI.

Incluir Meta Eventos Canal Forzado: Esto incluirá el evento META de canal forzado. Este es reconocido solamente por PowerTracks Pro Audio y otros programas PG Music Inc.

Incluir Controlador de Guitarra: Esto insertará un controlador 84 que es usado por PG Music para indicar la posición del traste. Ya que algunos sintetizadores emplean también esto para el Control de Portamento, deberá emplear esta configuración con precaución.

Escribir Parte de Solista en Canal 5: Normalmente el programa escribe la parte de Solista en el canal 8. Ya que esto podría significar también la mano izquierda de una pista de piano usando la convención del canal 8/9 para piano, esta opción le permite a Ud. en vez, escribirla en el canal 5.

Escribir Armonía a Archivo MIDI: Si se ajusta en SI, la armonía será escrita en el archivo MIDI. Si no, solo la melodía estará escrita en el archivo MIDI.

Archivo MIDI Armonía a pistas separadas: Si se ajusta en SI, la armonía será escrita en el archivo MIDI en pistas separadas para cada voz. Podría emplear esto para imprimir partes individuales en su impresora por ejemplo.

Escribir parte Guitarra en 6 canales: Si se ajusta en SI, los estilos que son Estilos Inteligentes de Guitarra resultarán en un archivo MIDI que posee la parte de Guitarra escrita en 6 canales (11-16). Así, cuando lee esto en PowerTracks, u otro secuenciador que emplea la convención de 11-16 para cuerdas de guitarra, la parte de guitarra se mostrará correctamente.

En archivo MIDI de rango parcial envía notas sostenidas al final desactiva las notas que podrían estar “colgadas” debido a que su evento asociado de Nota Desactivada no se adapta dentro del rango de compases guardados en el archivo MIDI.

También genera Batería MIDI en el archivo MIDI puede ser desactivado si su canción emplea RealDrums y no quiere tener incluida la Batería MIDI en el archivo MIDI.

Grabando en Secuenciadores de Hardware Externos

Muchas personas emplean Band-in-a-Box en situaciones en vivo. Si no puede llevar su computadora consigo, una buena alternativa es un secuenciador de hardware o un teclado con un secuenciador incorporado que lee Archivos MIDI Estándar.

Para transferir canciones a *Sound Brush*, siga estos simples pasos:

- Cree un archivo MIDI de la canción presionando el botón.
- O grabe el archivo directamente a un disquete o lo copia al disquete desde su disco duro
- *Sound Brush* está habilitado entonces para leer el disco IBM formateado con archivos MIDI en él.


Archivos MGX

Cuando un archivo MIDI es cargado dentro de la pista de Melodía (o Solista), el Tipo de Pista para la Melodía (o Solista) se establece en Multi-Track. Cuando se guarda el archivo, la extensión será MGX, permitiéndole identificar fácilmente las canciones Band-in-a-Box que posee conteniendo archivos MIDI completos.

Guardando Archivos de Audio

Si ha grabado un instrumento acústico, Band-in-a-Box puede transformar los datos MIDI a un archivo wave (*.wav) y fusionarlo con vuestra grabación de audio en vivo para producir un archivo de audio digital completo.

 Presione el botón [Maestra] y elija *Exportar Canción como Archivo Audio* desde el menú. Esto abrirá el diálogo **Renderizar a Archivo de Audio**.



Formato: Seleccione el formato de archivo de audio: WAV, WMA, WMA (sin pérdidas), M4A, o MP3.

Nota: Si está usando Windows® XP o Vista, la opción M4A requiere Apple® QuickTime® Library para Windows®, disponible en www.apple.com.

Canales: Cuando “Auto” es seleccionado, las pistas individuales se convertirán a mono o estéreo, dependiendo de la fuente original. Puede incluso forzar la conversión a todas las pistas a estéreo o mono.

Profundidad de Bits: Seleccione 16, 24 o 32 bits.

Frecuencia de Muestreo: Seleccione 44.1, 48 o 96 kHz.

Calidad: La selección de velocidad de bits está disponible para archivos de audio comprimido (WMA, M4A y MP3).

Normalizar mezcla: Habilite esta opción si quiere un archivo de audio normalizado. La normalización aumenta el volumen a un nivel máximo sin distorsión, pero lleva más tiempo convertirla.

Un archivo por pista: Si esta opción está habilitada, tundra archivos de audio separados, para cada pista.

Normalizar pistas individuales: Habilite esta opción si quiere que cada pista se normalice individualmente. Esto se aplica si la opción “Un archivo por pista” está habilitada o cuando arrastra y suelta una pista individual fuera de Band-in-a-Box.

Pistas individuales planas, secas y centradas: si esta opción está habilitada, cada pista se renderizará ignorando su configuración de la Mezcladora (Volumen, Paneo, Reverberación y Tono), y en su lugar se utilizará la configuración predeterminada. Los ajustes predeterminados son Volumen = 0 db, Pan = 0, Reverberación = 0, Tono = 0). Si esta opción está desactivada y no hay una entrada en la pista de melodía, la entrada se omitirá en el archivo renderizado.

Incluir 2 compases de entrada: Si esta opción está desactivada y no hay entradas en la pista de Melodía, la introducción se omitirá en el archivo procesado.

Incluir baterías de entrada: Habilite esto si quiere incluir el recuento de batería en el archivo convertido.

Incluir ACID info: Si está convirtiendo un archivo de audio WAV, puede incluir información ACID como tempo, tonalidad y armadura. Muchos programas DAW pueden leer la información de ACID.

Convertir usando estiramiento de tempo de la más alta calidad: Si esta opción está habilitada, se usará el ajuste de estiramiento de tempo de mayor calidad para élastique al renderizar. Es posible que esté utilizando una configuración de calidad más baja para la reproducción con el fin de aumentar el rendimiento, pero esto no es necesario cuando se procesa en un archivo de audio.

Retraso al inicio (segundos): Permite añadir silencios durante segundos al inicio del archivo audio.

Retraso al final (segundos): Puede añadir silencios durante segundos al final del archivo audio.

[Grabar a CD Audio]: Este botón abre el programa MiniBurn, que permite grabar su propio CD.


[Grupo]: Este botón permite convertir todas las canciones de una carpeta a archivos de audio.

[Renderizar]: Para convertir la canción, presione este botón y seleccione el nombre y el destino del archivo audio.

Conversión por lotes de una carpeta de canciones en archivos de audio (MP3, WAV, o WMA)

¿Necesita convertir una carpeta completa de canciones Band-in-a-Box en archivos de audio? Esto puede realizarse fácilmente mediante un simple comando con una opción para nombrar los archivos de audio resultantes basados ya sea en el nombre del archivo original o en el nombre del título de la canción.

Presione el botón **[Batch]** en el diálogo **Renderizar a Archivo de Audio** para abrir **Batch crea archivo de audio**.



Seleccione la carpeta que desea ocupar (por Ej. `C:\bb\mysongs`).

Agregue un sufijo para cada nombre de archivo. Por ejemplo, si el sufijo es `_Demo`, entonces `MySong.MGU` se tornará como `MySong_Demo.WAV`.

Elija si desea que los nombres de archivo estén basados en el nombre del archivo o en el título de la canción.

Seleccione el tipo de archivo para el archivo resultante a partir de la casilla de grupo “Tipo Archivo de Audio”.

Cuando se cambia a archivos WMA o MP3 hay una opción para escribir también archivos WAV.


La opción **Rearmar sint luego de cada archivo** reinicia el sintetizador VSTi/DXi después de cada renderizado. Esto asegura que no se conserve ningún audio (notas atascadas, etc.) del archivo anterior.

Presione el botón **[OK - Crear archivos]** para crear todos los archivos Band-in-a-Box en la carpeta al formato de audio seleccionado

Queme su propio Audio-CD

Presione el botón **[Quemar a Audio CD]** para activar el programa MiniBurn y queme su archivo wave en un CD, que tocará en un reproductor estándar.

Nota: Esta aplicación requiere que posea una unidad CD-R o CD-RW. Si su unidad no es reconocida por MiniBurn tendrá que quemar el archivo .WAV transformado, en un CD utilizando el software provisto con la unidad de CD.



Si se abre desde Band-in-a-Box, la actual canción BIAB ha sido agregada automáticamente a la Lista de Quema. Si MiniBurn está marchando en blanco, deberá agregar archivos Wave a la Lista de Quema.

Lista de Quema

Los archivos de la Lista para Quemado se presentan en la región central de lista del archivo de MiniBurn.

Columna 1- Número de Pista

Columna 2- Vía, Ruta y nombre de los archivos Wave

Columna 3- Tiempo de ejecución de cada Pista, puesto en minutos:segundos:centésimas

Tiempo de Quemado indica la suma de todos los tiempos de pista de la lista de quemados.

Tiempo Disponible indica el tiempo disponible en el espacio en blanco del CD-R en el Quemador de CD. Si no se insertado ningún disco, el Tiempo Disponible leerá “Sin Disco”. Si se ha insertado un disco sin escritura (disco CD-ROM o un CD-R, CD-RW ya-terminado), Tiempo Disponible leerá “Sin Escritura”

Agregar Archivos a la Lista de Quema

Los archivos Wave pueden ser abiertos de tres maneras:

1. Usando el ítem de menú *Archivo | Agregar Pista...*
2. Clic Derecho sobre la Lista de Quema y seleccionando “Agregar Pista” del menú que aparece.
3. Desde una vista de una carpeta Windows® abierta, arrastrando archivos wave dentro de la ventana MiniBurn.

Nota: Solo se reconocen archivos Wave, y tales archivos deben tener un muestreo de 16 bit estéreo, 44.1 K (formato estándar para CDs de Audio).

Retirar Archivos de la Lista de Quema

Los archivos pueden ser eliminados de dos maneras:

1. Clic izquierdo para seleccionar una pista, luego emplear la opción de menú *Archivo | Eliminar Pista Seleccionada*.
2. Clic izquierdo para seleccionar una pista, luego clic-derecho sobre la Lista de Quema y elegir “Eliminar Pista” desde el menú que aparece.

Borrar Todos los Archivos desde la Lista de Quemado

La lista puede ser puesta en blanco de dos maneras:

1. Emplear la opción de menú *Archivo | Borrar Todas las Pistas de la Lista de Quemado*.
2. Clic derecho sobre la Lista de Quemado y seleccionar “Borrar Todas las Pistas” desde el menú que aparece.

Cambiar el Orden de las Pistas en la Lista de Quemado

Clic-izquierdo sobre la columna “Trk” del archivo que desea mover, y arrastrar el mismo a la nueva ubicación en la lista.

Pistas de Audición en la Lista de Quemado

Clic-izquierdo para seleccionar una pista en la lista de Quema, luego clic-derecho y elija “Ejecutar Archivo Seleccionado” del menú que aparece.

Para detener la reproducción, clic-derecho sobre la Lista de Quemado y elija “Parar” del menú que aparece.

No es necesario detener un archivo wave antes de tocar uno nuevo. No es necesario detener la reproducción antes de la quema. La reproducción se detiene automáticamente antes que se inicie el quemado.

Controles de Quemador

Expulsar: Abre la bandeja del controlador usando la opción de menú *Grabador de CD | Expulsar* Por supuesto, puede presionar el botón de expulsar en el controlador de CD.

Cerrar bandeja: Cierra la bandeja usando la opción de menú *Grabador de CD | Cerrar Bandeja* puede también presionar el botón de expulsar en el controlador de CD, o empujar suavemente la bandeja del controlador para cerrarla. Algunos fabricantes no aconsejan esta última acción.

Seleccionar un Quemador

Si la computadora contiene múltiples quemadores, seleccione un controlador del menú del Quemador. Si una computadora no posee controladores soportados, el menú del Quemador estará vacío y la quema no será posible.

Ajuste el Porcentaje de Quema

MiniBurn automáticamente selecciona el porcentaje mejor dispuesto por su controlador. Es típico emplear el porcentaje más veloz, a menos que sepa por propia experiencia que su computadora no quema satisfactoriamente en alta velocidad. En dicho caso, ajuste en un valor menor para asegurar una buena quema.

Casilla de verificación de Modo de Prueba (Quema Simulada)

Para probar el Quemador de CD sin escribir un CD, active la casilla de verificación Modo Prueba. Luego que su PC ha “comprobado por sí misma” con un par de buenas quemas, la prueba de rutina no es necesaria.

Casilla de verificación de Archivos Cache

Si se activa Archivos Caches, MiniBurn escribe un archivo temporal codificado antes de quemar el CD. A menos que se hayan encontrado errores en la quema, el desempeño es mas rápido con esta opción apagada. No es necesario Reservar Archivos, pero se presentan algunas situaciones donde esto es útil:

1. En una PC muy lenta, la computadora no es lo suficientemente rápida para traducir el archivo wave a un CD de audio mientras quema. La Reserva puede ser necesaria para evitar errores.
2. Si los archivos de audio de la Lista de Quema están almacenados en otra PC de su red local, la demora en la transferencia de la red puede causar errores. Reservando se traerán los archivos a su disco duro local antes de quemar el CD.

Emplee la Casilla de Verificación Prueba de Quema

Burn Proof es una tecnología que está disponible en muchos quemadores CD/DVD modernos. Con Burn Proof, es menos posible generar accidentalmente un mal CD. Si un quemador posee la característica Burn Proof de Prueba de Quema, la casilla de verificación está automáticamente activada. Si un quemador no posee ésta característica, dicha casilla está en gris y no puede ser activada. A menos que Burn Proof parecería estar causando extraños problemas no deseados, ocupe siempre esta característica si está disponible.

Quemar CD + Finalizar (Lograr que el CD sea Ejecutable)

Comience el quemado del CD. Este botón es la vía preferida para lograr CDs para usarlos con Reproductores de CD Audio. Con las otras opciones, “Quemar CD – Sin Finalizar” y “Solo Finalizar” las pistas serán leídas normalmente por controladores CDROM de computadora, pero todas vuestras pistas grabadas no serán visibles para Reproductores de CD estándar, aún luego que el disco ha finalizado.

Nota: Si desea que el disco sea utilizable en *Reproductores de CD estándar*, recuerde emplear discos CD-R (CD Recordable) preferentemente que los discos CD-RW (CD Re-escribibles). La mayoría de estos dispositivos no pueden leer discos CD-RW.

Quemar CD – Sin Finalizar (permite a las pistas ser agregadas posteriormente)

Los CDs de audio deben ser “finalizados” antes que puedan ser reconocidos por la mayoría de los reproductores de CD estándar (estéreos, boom boxes, reproductores de CD portátiles, Reproductores de CD para automóviles), o reproductores DVD de televisión. Sin embargo, muchos controladores de CD de computadora pueden ejecutar CDs de audio “Sin-Finalizar”, de modo que Ud. puede ejecutarlos en su computadora hasta que todas las canciones se hayan agregado al CD. Utilice ‘Quemar CD – Sin Finalizar’ si Ud. desea agregar pistas a un CD audio en mas de una sesión.

Nota: Asegúrese de usar ‘Quemar CD + Finalizar’ o ‘Finalizar Solamente’ cuando agrega la(s) pista (s) final (es) a un CD Audio CD en múltiples sesiones.

Cuando se agregan pistas a un CD audio “Sin-Finalizar”, el campo de Tiempo Disponible muestra el tiempo “vacío” restante en el CDR (el disco actualmente cargado en su quemador).

Ejemplo: Si ha grabado ya 40 minutos en un CDR de 74 min, MiniBurn mostrará al respecto 34 minutos de Tiempo Disponible. Tenga cuidado de no agregar más pistas que no quepan apropiadamente en el espacio restante del CD.

¡Asegúrese que el Tiempo Total no sobre pasa el Tiempo Disponible!

Solo Finalizar (Hacer Ejecutable el CD sin agregar nuevas pistas)

Los CDs de Audio deben ser “Finalizados” antes que puedan ser reconocidos por la mayoría de los reproductores de CD estándar (estéreos, boom boxes, reproductores de CD portátiles, Reproductores de CD para automóviles). Si ha agregado pistas previamente a un disco con la función Quemar CD – Sin Finalizar, puede finalizar el disco con el botón Solo Finalizar.

Detener Quemado

Detiene la quema antes que el disco haya finalizado.

Nota: Si detiene prematuramente, el CD muy posiblemente sea dañado.

Progreso de Quemado

Mientras un CD está siendo quemado, el progreso se indica en la parte inferior izquierda de la ventana MiniBurn. Los mensajes del progreso se muestran también en la Barra de Estado en el margen inferior de la ventana.

Leer % de Buffer- – El disco de la computadora lee el uso del buffer. Si el Progreso del Quemado- no está disponible, podría tener errores de quemado si éste cae a cero en la mitad de la quema. En este caso, intente con un % de Quema menor.

Controlar % de Buffer %- El Quemador de CD escribe el uso del buffer. Si el Progreso del Quemado no está disponible, podría tener errores de quemado si éste siempre cae a cero. En este caso, intente con un % de Quema menor.

Si una caída de datos sucede mientras tanto, MiniBurn muestra también un diálogo de error al final de la quema.

Los dos campos del Buffer son los más útiles para diagnosticar problemas. Si el Buffer de Lectura se torna muy lento, puede significar que el Disco Duro (o la conexión en red) no es lo suficientemente veloz. Si el Drive Buffer se torna muy lento

pero el Read Buffer permanece óptimo, puede significar que los procesos de fondo están demandando mucho tiempo del CPU desde MiniBurn.

Pista Escrita- Indica el progreso de la pista en curso.

Exportación de pistas mediante arrastrar y soltar


Band-in-a-Box tiene un modo de “arrastrar y soltar” para tu DAW/secuenciador favorito (RealBand, Sonar, Reaper, Pro Tools, FL-Studio, Nuendo y más). En este modo, Band-in-a-Box se convierte en una pequeña ventana que permanece siempre al frente, lo que facilita arrastrar pistas desde la estación para soltar a tu secuenciador. Introduce una progresión de acordes en Band-in-a-Box y luego arrastra la etiqueta de la pista desde el Mezclador a tu secuenciador en la pista y el compás deseados.

Nota: Para que la función de arrastrar y soltar funcione, necesitas tener configurado tu controlador MIDI para usar un sintetizador DXi o VSTi (como Coyote WaveTable DXi)..

 Para activar o desactivar el modo de arrastrar y soltar, haz clic en el lado izquierdo del botón **[Soltar]** en la barra de herramientas superior o usa la tecla rápida **Ctrl+Shift+S**.

La Estación para Soltar

Usa la estación para soltar para arrastrar y soltar pistas desde Band-in-a-Box a DAW que no admiten el arrastre y la suelta directos. Si tu DAW no admite soltar directamente una pista que aún no se ha generado, puedes arrastrar una etiqueta de pista (Master, Bass, Piano, etc.) desde el Mezclador y soltarla en la estación para soltar.




La estación para soltar muestra seis tipos diferentes de archivos: WAV, WMA, M4A, MWAL, MP3 y MID. Puedes arrastrar una etiqueta de pista y soltarla en la estación para soltar para obtener un archivo de audio o MIDI..


La estación para soltar hace que sea más rápido y fácil crear diferentes tipos de archivos. También te permite crear versiones MIDI de los RealTracks (RealCharts) simplemente arrastrando un RealTrack al área “MIDI” de la estación para soltar.

 Si quieres enviar toda la interpretación a tu DAW, arrastra el botón **[Maestro]** en la barra de herramientas superior o la etiqueta Master en el Mezclador y suéltalo en la estación para soltar. De forma predeterminada, se suelta un único archivo que contiene todo el arreglo. Si en cambio quieres transferir todas las pistas como archivos separados, desmarca la opción “Arrastrar pista Maestro como pistas separadas” en el cuadro de diálogo Configuración de Arrastrar y Soltar.


 Para renderizar solo una parte de la interpretación, selecciona la región en la Hoja de Acordes, luego arrastra una pista desde el Mezclador y suéltala en la estación para soltar. (No arrastres la región seleccionada).



Cuando sueltas la pista en la estación para soltar, el botón del formato de archivo se vuelve naranja para indicar que la pista ha sido aceptada y que el archivo se está preparando.




Cuando el archivo se genera, el botón del formato de archivo se vuelve verde. Ahora puedes arrastrarlo a tu DAW favorito (Sonar, Pro Tools, etc.) o al Explorador de Windows®.



Si sueltas la pista en el botón **[+]** en el centro, se mostrará un cuadro de diálogo donde puedes elegir un formato de archivo y otras opciones de renderizado.

Configuración de Arrastrar y Soltar

 Para personalizar los ajustes de arrastrar y soltar, haz clic en el lado derecho del botón **[Soltar]** y elige **Configurar** ajustes de arrastrar y soltar en el menú desplegable. Alternativamente, abre el cuadro de diálogo **Preferencias (Ctrl+E u Opciones | Preferencias)** y haz clic en la pestaña **[Arrastrar y Soltar]**.



Permitir Arrastrar y Colocar: Si se desactiva, la aplicación Arrastrar y Colocar no funcionará. No debería haber razón para desactivar esto.

Arrastrar pistas MIDI individuales como audio (usando VSTi/DXi): Esta opción aplica cuando usted jala una pista directamente a DAW. Cuando se activa, las pistas MIDI elegidas se convierten en audio, usando su VST/DXi seleccionado actualmente (por ejemplo, Coyote WT, o Forte)

Arrastrar pista Maestro como audio (usando VSTi/DXi) Esta opción aplica cuando usted jala una pista Maestra directamente a DAW. Cuando se activa, cada pista se convierte en audio usando su actual VST/DXi (por ej. Coyote WT, o Forte). Si no está seleccionado, las pistas MIDI en el arreglo quedan transferidas como MIDI, en un solo archivo.

Arrastrar Maestro como pistas separadas: se ajusta en verdadero, al arrastrar el botón Maestro de radio, la colocación resultará en archivos múltiples, uno para cada pista.

Arrastrar Audio como: Puede seleccionar un tipo de archivos de audio para crear.

Siempre Arriba: Si está puesto, la ventana Plug-in estará siempre ubicada en la parte superior. Observe que si Ud. modifica esto en el diálogo, esto no tendrá lugar hasta que no haya salido del diálogo.

Recicle (basura) todos los archivos descartados en esta carpeta durante el arranque: Si habilita esta opción, la carpeta DragDrop (*C:\bb\DragDrop*) se borrará al arrancar. Muchos DAW requieren que los archivos permanezcan permanentemente, así que no habilite esta opción a menos que esté seguro de que su DAW no requiere que permanezcan los archivos.

Puede emplear una **Carpeta Personalizada de Arrastrar y Soltar** para las carpetas temporales si lo prefiere, dentro de vuestra carpeta DAW por ejemplo. Luego los archivos arrastrados estarán también en Explorer en una carpeta próxima a su proyecto de audio en DAW.

Felicidades!

Ha transcurrido el proceso total de producción de canción en Band-in-a-Box.

Ahora puede producir una canción completa en Band-in-a-Box con una melodía, solo, y armonías además de RealDrums y RealTracks y su propia pista de audio con armonías y efectos profesionales.

Puede imprimir notación elegante en una fuente Jazz profesional “escrito a mano”, completar con símbolos de acorde, lírica y sus propios marcadores de texto y anotaciones. Y puede guardar su canción en varios formatos de audio y MIDI para reproducir desde su computadora, pasar por Internet, o desde un audio CD.

Está preparado para interminables horas de diversión y música grandiosa con Band-in-a-Box.

Capítulo 7: RealTracks y RealDrums

RealTracks

¿Qué son los RealTracks?

RealTracks genera pistas Band-in-a-Box con grabaciones en vivo ejecutadas por músicos profesionales y artistas de renombre. Estas pistas reemplazan la pista MIDI para dicho instrumento, y pueden controlarse al igual que el instrumento MIDI (cambios de volumen, silenciado, etc.). Lo mejor de todo, ellas acompañan la progresión de acordes que ha ingresado, de modo que escuchará un auténtico acompañamiento de audio en vuestra canción.

Estas no son “muestras”, sino son grabaciones completas, que duran de 1 a 8 compases a la vez, tocando junto en perfecta sincronía con las demás pistas de Band-in-a-Box. Las RealTracks pueden ser armadas en el estilo y podría reemplazar las partes de Bajo, Guitarra, Piano, o Cuerdas, o ellas pueden ser generadas para la pista del Solista (o Melodía) utilizando la aplicación Solista y guardadas con la canción.

Más RealTracks


Hay cientos de RealTracks disponibles como agregados por separado, o incluidos en los variados PAKS de Band-in-a-Box según su valor. Para ver qué RealTracks posee, visite el diálogo (menú principal) *Opciones | Qué agregados tengo?* Esto pondrá en lista los conjuntos de RealTracks que posee. Esta aplicación está también disponible desde el menú *Ayuda*.

Cuando una canción es cargada, ejecutada o guardada, un mensaje de aviso en Amarillo aparecerá si alguna Realtracks no está en lista, dando además un listado de los archivos faltantes.

Configuraciones de RealTracks

La configuración global (preferencias) para las **RealTracks** se realiza en el cuadro de diálogo **Configuración de RealTracks**.

 Para abrirlo, haz **Ctrl+clik** en el botón de la barra de herramientas [**RealTracks**] o presiona las teclas **R T 2 Intro**.



Habilitar RealTracks: Puede Activar/Desactivar la aplicación RealTracks.

Cartas Reales (notación para algunas RealTracks): La mayoría de las RealTracks ahora presentan la notación, es decir RealCharts, mostrando las notas que están siendo tocadas. Algunas RealTracks de Guitarra muestran también la tablatura y un preciso mástil de guitarra en-pantalla que muestra lo que está siendo ejecutado en la guitarra.

Para ver cuales de los instrumentos poseen RealCharts, visite el diálogo **Asignar RealTracks a Pistas** y elija la columna 11, “Carta.” En esta columna, los instrumentos con una “N” o “Gt” poseen RealCharts.

- Los instrumentos con “Gt” en la columna de Carta poseen RealCharts con una precisa tablatura de guitarra y una presentación en-pantalla del mástil de guitarra.
- Si el instrumento es Piano Acústico y está presente una “N” en la columna de Carta, el instrumento posee una Carta Real de piano de Jazz.
- Los demás instrumentos con una “N” (Pedal Steel, Guitarra Slide, Resofónica, Trompeta, Saxo Alto, Saxo Tenor) poseen RealCharts en notación estándar.

En la parte superior de la pantalla, si una pista tiene **RealTracks** pero NO es una pista **RealCharts**, el nombre de la pista aparece en verde. Si una pista tiene un **RealChart**, el nombre de la pista aparece en verde y subrayado con una línea corta. Si una pista tiene un **RealChart** y es una pista de guitarra con tablatura precisa y visualización del diapason de guitarra en pantalla, aparece en verde y subrayada con una línea larga.

Las RealCharts pueden ser guardadas en archivos MIDI o con canciones Band-in-a-Box (MGU).

Las RealCharts son opcionales, y pueden ser seleccionadas en el diálogo de **Configuraciones de RealTracks**.

- **Mostrar Cartas de notación de los estilos y las canciones** mostrará RealCharts que han sido generadas a partir de estilos o canciones almacenados con RealTracks.
- **Mostrar Cartas de notación para Solistas** mostrará RealCharts que han sido generadas a partir del diálogo **Seleccionar Solista**.
- **Guardar Cartas en archivos MIDI** guardará la Carta Real en una pista MIDI de modo que pueda analizarla en otros programas.
- **Guardar Cartas en archivos MGU/SGU** guardará la información MIDI de la Carta Real en el archivo MGU.

Carpeta de RealTracks: Los estilos de RealTracks están almacenados en *C:\bb\RealTracks* (asumiendo que *C:\bb* es vuestra carpeta Band-in-a-Box). Puede elegir una ubicación alternativa presionando el botón carpeta y decidir por una carpeta alternativa. Luego, haga clic en el botón **[Actualizar]** para confirmar la nueva ubicación. No necesita visitar esta carpeta mientras usa RealTracks; ésta es usada internamente por el programa Band-in-a-Box, así que no debería agregar o suprimir archivos de esta carpeta de RealTracks a menos que “sepa lo que está haciendo.” Si Band-in-a-Box no puede encontrar vuestra carpeta RealTracks aparece un mensaje en amarillo al arrancar para alertarlo y para decirle como corregir esto.


Sugerencia: La carpeta personalizada se encuentra en *C:\bb\Preferences\Interface.bbw* y *C:\Users\Public\Ticket\Band-in-a-Box Folder Locations.tx*.

Ajuste de Volumen Global: Puede aplicar un Ajuste Global de Volumen a las RealTracks. Si ellas están muy altas en general, intente un Ajuste Global de Volumen cercano a -10 dB.


Permitir solear a crescendo puede aplicarse en algunas RealTracks para lograr la intensidad del solo que se va armando, con la parte más corta de los solos tocando mientras el solo se va construyendo.

Permitir sustitución de RT basadas en tempo: Si Ud. posee RealTracks similares disponibles en tempos distintos, Band-in-a-Box escogerá automáticamente el que mejor se adapte. Por ejemplo, si tiene una balada cargada con una RealTracks de Bajo Acústico en tempo de 60, y acelera el tempo a 140, y presiona **[Tocar]**, Band-in-a-Box elegirá automáticamente una RealTracks de Bajo Acústico cercana al tempo de 140, siempre y cuando tengan el mismo género y feel. Esto significa que puede usar un estilo de Jazz sencillo, y ejecutarlo en tempos variados, sin necesidad de configurar la mejor RealTracks basada en tempos. Las RealTracks que soportan el Intercambio de Tempo están puestas en lista próximas a la última columna (encabezando TS) del diálogo asignar RealTracks.

Por ejemplo, si cargamos un estilo de Balada Jazz como ser *_BALFRED.STY*. Podemos apreciar que el nombre del estilo de la Pistareal de Bajo posee un símbolo tilde (~) al inicio. Esto indica que ésta *podría* ser cambiada a un estilo diferente de RealTracks.



Para un tempo=110. De modo que cuando presione Tocar, escuchará a la RealTracks más cercana a vuestro tempo, sin tener que hacer nada para que esto suceda.



El valor por omisión para la aplicación de intercambio de tempo para RealTracks es “verdadero” (originalmente era “falso”). Esta presente una opción en el diálogo **Configuraciones de RealTracks** para desactivar el intercambio automático de tempo. Cuando la sustitución automática de RealTracks está desactivada (sin verificar) se activará la configuración **Mostrar mensaje cuando RealTrack mejor está disponible**.

Aparece un mensaje Amarillo si las RealTracks están seleccionadas, pero para este tempo están disponibles mejores RealTracks. Puede entonces sustituir todas las cuatro partes presionando el botón RealTracks de la barra de herramientas y haciendo clic sobre Seleccionar mejores RealTracks para este tempo.

La columna de intercambio de Tempo (Tempo Swapping (TS)) del diálogo Asignar RealTracks muestra cual de las RealTracks son elegibles para Intercambio de Tempo. Este intercambio de tempo solo ocurre si posee RealTracks en su instalación.

Acelerar la generación de RealTracks: Esta aplicación “acelerar” funciona automáticamente y emplea recursos de la CPU durante la reproducción. Si posee una máquina multi-núcleo (multi-core machine), no notará esto sin embargo, ya que ésta usará distintos núcleos a los del hilo principal de Band-in-a-Box. Si posee una máquina antigua, baja en memoria, disco duro lento etc., o advierte fallos en el audio durante la reproducción puede desactivar esta aplicación para tener seguridad de que su máquina está realizando un trabajo de CPU menos exigido durante la reproducción.

Calidad del Tempo y Ampliación de Tono: Esto le permite seleccionar la calidad del tempo y el estiramiento del tono. Puede seleccionar “Alta” si tiene una computadora rápida, pero debe seleccionar “Baja” si tiene una computadora más lenta y escucha sonidos de tartamudeo durante la reproducción.

Usar +/- RealTracks para la generación: Esta configuración normalmente está desactivada, pero actívela si posee una máquina lenta.

Usar finales de 4 compases para canciones c/ RT: Finales de 4 –compases otorgan el tiempo necesario para el decaimiento natural de los instrumentos. Al decir “finales de 4-compases” nos referimos a un final de 2-compases que posee 2 compases más para permitir el decaimiento natural del audio del instrumento (en vez de desvanecerse rápidamente). Los finales de 4-compases están activos por omisión. Puede desactivar finales de 4-compases globalmente dejando esta casilla sin habilitar o sobre un fundamento canción-por-canción en el diálogo **Configuraciones de Canción, Editar |Canción Desde |Configuraciones (para esta canción)**.

Agregar Reverberación a RT: Cuando está verificado, se agregará reverberación a RealTracks y RealDrums.

Permitir Disparos, Sostenidos y Empujes: Los RealTracks soportan Disparos, Sostenidos, y Empujes. Teelee simplemente los acordes como normalmente lo haría, agregando puntos (...) para disparos y sostenidos, y la RealTracks los ejecutará.

Nota: Necesita una carpeta *Library\Holds* en vuestra carpeta *RealTrack*.

El diálogo Asignar RealTracks que pone en lista a cada una de las RealTracks posee la última columna denominada “Sostenidos” con la lista de la RealTracks que sí soportan Disparos, Sostenidos, y Empujes. Si está presente un número (otras poseen un campo en blanco), entonces todas ellas están soportadas. Si se encuentra una “n” significa que todas ellas están soportadas, pero Ud. no tendrá los archivos *Holds_##* en la carpeta *RealTracks\Library\Holds*.

Asumiendo que posee los archivos Holds (Sostenidos) para las RealTracks que se encuentra generando, entonces utilice Band-in-a-Box como lo haría normalmente, y teclee los acordes con disparos (por ej. C..), sostenidos (C...), o empujes (^C o ^^C para corcheas o empuje de semi-corchea, o combinaciones de empuje y sostenido (^C....).

RT Sobre Jazz, Jazzear Trescillos a Séptimas: Muchos estilos de acompañamiento de Jazz ejecutan trescillos (en lugar de 7mas) cuando se ingresan trescillos sencillos, en lugar de “jazzearlos” a acordes de 7mas. Habilite esta configuración si prefiere tener trescillos “jazzeados” automáticamente al acompañar usando Realtracks de Jazz.

Reemplazar estilos MIDI con estilos RT al cargar las canciones: Si esto está verificado, cuando se cargue una canción antigua con un estilo MIDI, éste será sustituido automáticamente por un RealStyle logrando que vuestras canciones suenen mucho mejor. Puede revertir la sustitución en el menú de la barra de herramientas de RealTracks, seleccionando *Restaurar Estilo Anterior al Estilo Alias*.

Cuando **Carga/Guarda VST y FX con canciones** está seleccionado, las canciones o estilos con VST sinths y FX las tendrán cargadas con la canción.

Reduzca Volumen de RealTracks para encajar con MIDI: Marque para preservar los niveles originales de audio, y no reducirlos al mínimo las pistas MIDI. Esto es útil mientras se procesa y transfiere los archivos DAW.

Empuje velocidad / Disparo velocidad: Si encuentra que los RealTracks (que no sean Batería) son muy fuertes (suaves), entonces coloque números negativos (positivos) aquí. (Nota: La Batería se configura en el cuadro de diálogo **Configuración de RealDrums**).

Automaticamente llena los espacios entre riffs: Si esto está habilitado, los espacios entre los riffs generados se llenarán automáticamente. (Nota: esta opción se sobrescribirá para RealTracks individuales en el cuadro de diálogo **Editar Información Extra del Solista**).

[Por Defecto] coloca las **configuraciones de RealTracks** de nuevo a las configuraciones originales.

El botón **[Demos]** presenta un menú de demos de canciones con RealTracks en la carpeta *C:\bb\Demos\RealTracks – Demos*.

El botón **[Asignar A Pista]** activa el diálogo **Asignar RealTracks a Pista**, donde los instrumentos de RealTracks están listados y asignados a pistas Band-in-a-Box.

Guarde las nuevas configuraciones que ha realizado en este diálogo presionando el botón **[Actualizar Config.]**. La mayoría de los cambios de llevarán a cabo la próxima vez que presione **[Tocar]**.

Presione el botón **[Borrar Archivos +/- innecesarios]** para borrar archivos in-necesarios de la carpeta RealTracks.

IMPORTANTE: Si planea continuar usando versiones antiguas de Band-in-a-Box con las mismas carpetas RealTracks, entonces NO borre estos archivos +/-, ya que las versiones antiguas de Band-in-a-Box necesitan aún las RealTracks de tamaño más grande.

P. Qué son archivos RealTracks +/-?

Con RealTracks provenientes de Band-in-a-Box 2010 o anteriores, hemos incluido archivos WMA extras en las carpetas RealTracks. Estas poseen versiones transpuestas de archivos WMA, que poseen + o – en los nombres de archivos. Por ejemplo, BG057+1.wma sería un archivo +/-, mientras que BG057.wma no sería uno de ellos.

Los denominaremos RealTracks a todos ellos, incluidos los archivos RealTracks “+/-”. Ellos no vienen incluidos con Band-in-a-Box 2011 o superiores, porque no son necesarios y demandan mucho espacio.

P. Compré Band-in-a-Box por primera vez en la versión 2011. Necesito algo más?

No, no hay archivos +/- incluidos con Band-in-a-Box 2011 o anteriores, por lo tanto no necesita nada al respecto.

P. He actualizado a Band-in-a-Box 2011, y están presentes carpetas RealTracks con archivos +/- . Tengo que hacer algo?

No es necesario que haga nada.

Pero si desea liberar espacio en su disco duro, y posee una máquina moderna/rápida (Vista o Windows® 7), puede dirigirse a Configuraciones de RealTracks (Preferencias) y clic en **[Borrar archivos +/- in-necesarios]** (ver detalles en #2 abajo). Si posee una máquina antigua/lenta, dé un visto bueno a la casilla “Usar RealTracks +/- para generación (disponible en máquinas lentas)” (vea los detalles abajo en #1).

Los clientes con colecciones de RealTracks existentes (2010 o anteriores) no necesitan hacer nada, sus actuales Realtracks funcionarán.

En resumen:

1. Si está usando una máquina lenta/antigua (XP):

- En el diálogo Configuraciones de RealTracks (Preferencias), confirme en la casilla “Usar RealTracks +/- para generación (disponible en máquinas lentas)”.

- No presione el botón **[Borrar archivos +/- in-necesarios]**.

2. Si ocupa una máquina moderna (Windows® 7/Vista)

- En el diálogo Configuraciones de RealTracks (Preferencias), deje sin confirmar “Usar RealTracks +/- para generación (disponible en máquinas lentas)” El programa no las usará.

-Use el programa unos días, ejecutando toda clase de canciones, incluyendo aquellas con abundantes RealTracks, y en tonalidades diferentes (por ej. Gb). Puede ver cuánto trabajo demanda a su CPU el empleo del bbw.exe durante la reproducción, si éste es menor al 60% del uso del CPU, las cosas marchan bien.

Si no hay fallos de reproducción (entrecortado, o instrumentos desvaneciéndose durante la reproducción), entonces ciertamente posee una “máquina rápida”, y puede presionar con seguridad el botón **[Borrar archivos +/- in-necesarios]**.

La función **[Verificar]** revisa su instalación para saber si RealTracks están apropiadamente instaladas o si hay algunos archivos faltantes.

1. Esta revisa el estado Bt0 de RealTracks st2, comparado con el Bt0 encontrado en la carpeta RealTracks.
2. Esta emite mensajes de error si un st2 es encontrado, pero no la carpeta RealTracks.
3. Emite un mensaje si xt2 no se encuentra (para una sucesión de acordes de RealTracks).

[Arreglar]: Busca los archivos faltantes RealTracks ST2/XT2 en su carpeta *C:\bb\Soloists* y reporta cualquier error de instalación.

Presione [OK] para crear vuestra selección y salir del diálogo **Configuraciones de RealTracks**.

Usando RealTracks


Hay tres formas con las que puede usar RealTracks con Band-in-a-Box.

- 1. **RealTracks en canciones.** El botón [Asignar a Pista] en el diálogo **Configuraciones de RealTracks** le permite asignar instrumentos de RealTracks específicos a una pista en una canción. Este pone en marcha el diálogo **Asignar RealTracks a Pista**, que muestra también las actuales RealTracks que están asignadas a cada pista. Este diálogo está también disponible mediante clic derecho de ratón sobre cualquier nombre de parte Band-in-a-Box. Luego seleccione el comando de menú *Seleccionar RealTracks*.
- 2. **RealStyles.** Estos son estilos Band-in-a-Box (.STY) que poseen por lo menos una RealTrackl. Por ejemplo el estilo denominado “=GeorgeP.sty” es un Estilo Real ya que emplea PedalSteelReal para la parte de Cuerdas, de la misma forma con otros instrumentos (bajo MIDI, piano MIDI, guitarra MIDI, RealDrums).
- Nota Técnica:** Puede agregar una RealTrackl a un Estilo existente en el Generador de Estilo, usando [Misc] [Más] “Asignar RealTracks al Estilo”. La RealTrackl queda generada sobre una de las pistas de estilo Band-in-a-Box (Piano, Guitarra, o Cuerdas).
- 3. **Solistas Reales.** Estos son Solistas que se generan en la pista de Solista, al presionar el botón Solista en la pantalla principal. Los Solistas 361y superiores son empleando los RealTracks.

Sugerencia: Puede ir rápidamente al Solista 362 tecleando 362 y presionando “Ir a N°” o usando los Favoritos si previamente ha elegido este solista


Selección de RealTracks

El **Selector de RealTracks** te permite asignar **RealTracks** específicas en tu canción. Muestra todas las RealTracks de la carpeta *C:\bb\RealTracks*, proporcionando información como tipo (Ritmo/Acompañamiento/Solista), género, “feel”, tempo, artista y más. También incluye funciones útiles para seleccionar RealTracks, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas y más.

 Para abrir el **Selector de RealTracks**, haz clic en la flecha hacia abajo junto al botón [Biblioteca] en la barra de herramientas lateral y selecciona *RealTracks* en el menú desplegable. También puedes usar el botón [RealTracks] en la barra de herramientas superior, o las teclas rápidas **R T Enter** o **R T 1 Intro**.

Nota: El Selector de RealTracks se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de RealTracks se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica ligeramente diferente y carece de opciones para generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de la fuente.

El Selector de RealTracks (La Biblioteca MultiPicker)



Hay un selector de pista que te permite confirmar o cambiar la pista actual. Tu selección de la lista de **RealTracks** se aplicará a esta pista.

Al hacer clic en el botón [+] junto al selector de pista se mostrará un pequeño panel, donde puedes poner en solo, silenciar, congelar, ajustar volumen/reverb/panoramización/tono, cambiar la etiqueta de la pista, escribir la descripción de la pista y hacer más para la pista actual.

La lista se puede ordenar haciendo clic en los encabezados de las columnas de la lista.

- La columna **Tipo** muestra los tipos de interpretación (Ritmo, Acompañamiento y Solistas).
- La columna **N/D** (No Disponible) muestra las RealTracks que no las tiene instaladas aún o que no han sido adquiridas, si “Mostrar RealTracks que son N/A (No/Disponibles)” está verificado.
- **Conjunto** es el número del conjunto de RealTracks que incluye el instrumento. Esta columna también le dice si un video está disponible para RealTracks.
- La columna **Estéreo** muestra si la reproducción del instrumento es estéreo o mono.
- Los instrumentos con una “N” o “Gt” en la columna “Carta” presentarán la RealTracks en notación.
- La columna **Artista** posee el nombre del músico que ejecuta el instrumento de RealTracks. Vea el recuadro “Bio de Artista” para obtener información acerca del artista.

- La letra “Y” en la columna **TS** significa que el Intercambio de Tempo está soportado para el instrumento. Si Ud. posee RealTracks similares disponibles en tempos distintos, Band-in-a-Box elije automáticamente la mejor para usar.
- “**Sostenidos**” indica si la RealTrack soporta disparos, sostenidos, y empujes. Si hay un número allí (distinto a un campo en blanco), entonces todos ellos están soportados.
- **Más simple** tendrá una letra “s” en la columna si el instrumento RealTracks tiene la opción Más Simple disponible. Estas son partes menos ocupadas, menos embellecidas tocando para generar arreglos más simples.
- **Entrada Directa Disponible** tiene una letra “y” si el instrumento ofrece la opción de limpiar la grabación sin efectos. Esto le permite iniciar con una pista limpia y agregar sus propios efectos.
- La columna **Stems** muestra el número de instrumentos/voces individuales disponibles. Cuando seleccionas una RealTrack que tiene stems, verás cuáles son justo debajo de la lista. Usando las casillas de verificación, puedes cargar todos los stems, los stems seleccionados o la mezcla de todos los stems para tu canción. Si seleccionas todos o stems individuales, cada stem se cargará en pistas separadas, de modo que puedas controlar volumen, panoramización, etc. para cada stem usando el Mezclador.

Al hacer clic derecho en la lista se abrirá un menú con funciones de uso común, como marcar/desmarcar como favorito, mostrar solo favoritos, borrar el filtro, encontrar RealTracks similares, abrir el Selector de Estilos para mostrar solo estilos que usan las RealTracks seleccionadas y más.

Puedes usar las funciones de filtro para buscar RealTracks. Escribe un texto (por ejemplo, “bajo”) para filtrar la lista, mostrando solo las RealTracks que contengan el texto escrito en el título, nota, género, etc. Cuando se separan por espacios, cada término se busca de manera individual. Por ejemplo, una búsqueda de “Country Guitar Ev 120” encontrará estilos de guitarra country con un “feel” par y un tempo cercano a 120. Al añadir un término de búsqueda con un número, se filtrarán las RealTracks que coincidan con el tempo o que estén dentro de un rango compatible. También puedes usar los botones de flecha para filtrar rápidamente la lista por género, instrumento, compás, “feel” y más.

Hay demos de audio disponibles. Para escucharlas, selecciona una **RealTrack** y pulsa el botón **[Demo]**. Hacer doble clic en una RealTrack de la lista o presionar la barra espaciadora también reproduce las demos de audio si has habilitado la opción *Doble clic (o Barra espaciadora) reproduce Hoja de Acordes (no demo pregrabada)* en el menú del botón **[+]**. Cada demo tiene una versión de “banda” con todos los instrumentos y una versión “solo” con un solo instrumento. Las demos reproducen primero la versión de banda si la opción *El botón Demo reproduce “Banda” (no “Solo”)* en el menú del botón **[+]** está habilitada. Si está deshabilitada, entonces se reproducirá primero la versión de solo. También puedes pulsar el botón **[Banda]** para la versión de banda o el botón **[Solo]** para la versión de solo. El botón **[+]** ofrece opciones adicionales para ajustar el volumen de las demos de audio, reproducir en bucle, cargar demos de canción/estilo para las RealTracks seleccionadas y más.

El área **Nota** proporciona información sobre las **RealTracks** seleccionadas, incluyendo consejos útiles como un rango de tempo sugerido y estilos de Band-in-a-Box recomendados para combinar con ellas.

El área **Biografía del Artista** muestra el nombre y la biografía del artista que grabó las **RealTracks** seleccionadas. Haz doble clic en ella para abrir el **Navegador de Artistas**, donde puedes ver una lista de todos los artistas y acceder a más información.


El botón **[Configuración]** abre un pequeño panel con ajustes adicionales.

- Con la opción **Base de tiempo** puede tocar cualquier RealTracks en normal, mitad de tiempo o doblar el tiempo. Mitad de tiempo es utilizado para canciones con tempos rápidos cuando un tempo mucho más lento de RealTracks ha sido elegido. Doblar el tiempo se utiliza para tempos lentos de canciones (Ej. baladas) cuando un tempo mucho mas rápido de RealTrack es elegido. Esto le permite, por ejemplo, en una balada con un tempo de 70, agregar un solo de Saxo RealTrack con un tempo de 140, y tocarlo como tiempo doble, que ajustará el tempo de balada a 70.
- El botón **[Popurrí]** le permite crear un popurrí de RealTracks en la misma pista.
- Si **Bluesy** es seleccionada, el RealTracks seleccionado tocará en un estilo bluesy, donde las triadas mayores son tratadas como acordes 7ma.
- Si **Más Simple** es seleccionado, el RealTracks seleccionado tocará un arreglo más simple (menos ocupado, menos embellecido). Vea la columna “Simple Disponible” para disponibilidad de un RealTracks más simple.
- Si **Entrada Directa** es seleccionado, el RealTracks seleccionado usará un guitarra con “señal limpia” para que puede agregar sus propios efectos. Vea la columna “Entrada Directa Disponible” para disponibilidad de grabaciones limpias.
- Algunas veces desea el acompañamiento lo más simple posible, que son “acordes sostenidos” para toda la pieza. Esto significaría que el ejecutante de piano, por ejemplo, simplemente toque un acorde simple y lo sostenga por la duración hasta el siguiente acorde. Si selecciona la opción **Sostener**, el RealTracks seleccionado tocará acordes sostenidos.

El botón **[Por omisión]** ajusta el diálogo en valores por omisión.

El botón **[Aplicar]** aplica la RealTrack seleccionada a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presionas el botón **[Generar]**, se generará la pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Al hacer **Shift+clic** en este botón, se genera la pista completa y la canción se reproduce desde el principio. El botón de flecha verde reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de cuadro negro detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Generar]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.

El Selector de RealTracks (El diálogo modal)



Hay un selector de pista que te permite confirmar o cambiar la pista actual. Tu selección de la lista de **RealTracks** se aplicará a esta pista.

Al hacer clic en el botón **[+]** junto al selector de pista se mostrará un pequeño panel, donde puedes poner en solo, silenciar, congelar, ajustar volumen/reverb/panoramización/tono, cambiar la etiqueta de la pista, escribir la descripción de la pista y hacer más para la pista actual.

La lista se puede ordenar haciendo clic en los encabezados de las columnas de la lista.

- La columna **Tipo** muestra los tipos de interpretación (Ritmo, Acompañamiento y Solistas).
- La columna **N/D** (No Disponible) muestra las RealTracks que no las tiene instaladas aún o que no han sido adquiridas, si “Mostrar RealTracks que son N/A (No/Disponibles)” está verificado.
- **Conjunto** es el número del conjunto de RealTracks que incluye el instrumento. Esta columna también le dice si un video está disponible para RealTracks.
- La columna **Estéreo** muestra si la reproducción del instrumento es estéreo o mono.
- Los instrumentos con una “N” o “Gt” en la columna “Carta” presentarán la RealTracks en notación.
- La columna **Artista** posee el nombre del músico que ejecuta el instrumento de RealTracks. Vea el recuadro “Bio de Artista” para obtener información acerca del artista.
- La letra “Y” en la columna **TS** significa que el Intercambio de Tempo está soportado para el instrumento. Si Ud. posee RealTracks similares disponibles en tempos distintos, Band-in-a-Box elije automáticamente la mejor para usar.
- “**Sostenidos**” indica si la RealTrack soporta disparos, sostenidos, y empujes. Si hay un número allí (distinto a un campo en blanco), entonces todos ellos están soportados.
- **Más simple** tendrá una letra “s” en la columna si el instrumento RealTracks tiene la opción Más Simple disponible. Estas son partes menos ocupadas, menos embellecidas tocando para generar arreglos más simples.
- **Entrada Directa Disponible** tiene una letra “y” si el instrumento ofrece la opción de limpiar la grabación sin efectos. Esto le permite iniciar con una pista limpia y agregar sus propios efectos.
- La columna **Stems** muestra el número de instrumentos/voces individuales disponibles. Cuando seleccionas una RealTrack que tiene stems, verás cuáles son justo debajo de la lista. Usando las casillas de verificación, puedes cargar todos los stems, los stems seleccionados o la mezcla de todos los stems para tu canción. Si seleccionas todos o stems individuales, cada stem se cargará en pistas separadas, de modo que puedas controlar volumen, panoramización, etc. para cada stem usando el Mezclador.

Al hacer clic derecho en la lista se abrirá un menú con funciones de uso común, como marcar/desmarcar como favorito, mostrar solo favoritos, borrar el filtro, encontrar RealTracks similares, abrir el Selector de Estilos para mostrar solo estilos que usan las RealTracks seleccionadas y más.

Puedes usar las funciones de filtro para buscar RealTracks. Escribe un texto (por ejemplo, “bajo”) para filtrar la lista, mostrando solo las RealTracks que contengan el texto escrito en el título, nota, género, etc. Cuando se separan por espacios, cada término se busca de manera individual. Por ejemplo, una búsqueda de “Country Guitar Ev 120” encontrará estilos de guitarra country con un “feel” par y un tempo cercano a 120. Al añadir un término de búsqueda con un número, se filtrarán las RealTracks que coincidan con el tempo o que estén dentro de un rango compatible. También puedes usar los botones de flecha para filtrar rápidamente la lista por género, instrumento, compás, “feel” y más.

El botón **[Configuraciones]** activa el diálogo **Configuraciones de RealTracks**.

El botón **[Guardar Estilo]** guarda el estilo en curso, pero con las RealTracks asignadas al estilo al igual que a las RealTracks de la canción en curso. Los volúmenes empleados en el estilo coincidirán con los volúmenes del conjunto en la pantalla principal de Band-in-a-Box (comparando con un valor por defecto de 90). Por ejemplo, si fija el volumen del bajo en 40, el Estilo será guardado con una configuración de decibel (dB) negativo, de modo que se tocará con un volumen menor (cuando todos los volúmenes estén ajustados en 90).

El botón **[Ninguna]** fija la pista en curso en ninguna RealTrackl asignada para la canción.

El botón **[Borrar Todo]** fija a todas las RealTracks de la canción en “Ninguna”. Opcionalmente inhabilitará también las RealTracks presentes en el estilo para esta canción.

Seleccione **Desactivar RealTracks en esta pista (Forzar esta pista a MIDI)** si no desea tener instrumento de RealTracks en esta pista, aún si el estilo especifica que posee RealTrack.

Mostrar RealTracks que no estén disponibles: Ya las RealTracks son adquisiciones agregadas para Band-in-a-Box, vuestra versión puede que no contenga el total de RealTracks. Verificando esta casilla le mostrará todas las pistas RealTracks disponibles.

Mostrar variaciones de RealTracks : Algunas RealTracks poseen variaciones disponibles, tal como el Bajo Acústico de Jazz, que tiene variantes que tocan en “2” solamente, en “4” solamente, o en “2” y “4” (para los subestilos “a” y “b”).

Emplee la casilla **Mostrar si Tempo está fuera de Rango** para mostrar/ocultar RealTracks que están fuera del rango de tempo compatible.

Mostrar mensajes de Error: Mostrará los errores de instalación de RealTracks cuando abra este diálogo. Presione el botón **[Rearmar]** para mayor información.

[Generar Pista] generará un instrumento de RealTracks en la pista actualmente seleccionada.

El botón **[Copia Lista]** guardará la lista actual de RealTracks a una Tab-delimitada en archivo.txt en la carpeta bb/Carpeta de Datos y se abrirá en el Bloc de Notas. En el Bloc de Notas copie todo y péguelo dentro de un archivo Excel. Puede entonces ordenar la lista jerárquicamente

El botón **[Cerrar]** cerrará el diálogo y asignará el instrumento de RealTracks en la pista en curso. Luego, cuando Tocar está presionado, la RealTrack se generará dentro de un rango compatible.


Presione el botón **[Cancelar]** para salir del dialogo sin generar ninguna pista.

El botón **[Rearmar]** reconstruye la lista de RealTracks y reporta cualquier instalacion erronea. Presione después de haber instalado un nuevo RealTracks.

Navegador de Artistas

Al hacer clic en la biografía del artista en el **Selector de RealTracks/RealDrums** o en el botón **[Artista Bio]** en otros cuadros de diálogo de selección de RealTracks / RealDrums, se abrirá el nuevo cuadro de diálogo del **Navegador de Artistas**.

- Enumera todos los artistas y los instrumentos que tocan.
- Muestra el número total de artistas.
- Puedes leer la biografía del artista.
- Un filtro de texto si está disponible.
- El botón **[Más Info]** abrirá la página web de PG Music.
- El botón **[OK - Mostrar Artista RealTracks]** volverá al cuadro de diálogo de selección RealTracks / RealDrums y mostrará una lista de todos los RealTracks / RealDrums que reproduce el artista seleccionado.



12-Key “Woodshedding” RealTracks

Muchas personas usan la función RealTracks en Band-in-a-Box para aprender a “tocar como los profesionales”. Esto se debe a que puedes ver la notación, pestaña, guitarra en pantalla y más al escuchar la música. Ahora hemos llevado esto a un nivel superior, proporcionando algunos RealTracks “12-Tonos” que se han registrado en las 12 tonalidades. En versiones anteriores, puedes decidir aprender a tocar estudiando las partes tocadas por los artistas de RealTracks y ver la notación para hacerlo. Muchas personas han encontrado que es una gran manera de aprender, pero tenía los siguientes problemas.

- Dado que RealTracks se basa en sólo 5 tonalidades, que fueron transpuestas la mayor parte del tiempo, lo que haría la parte de la guitarra intocable para un estudiante en algunos casos.
- La pestaña / notación era buena para la guitarra, pero carecía de cierta precisión y representación gráfica de las curvas, pull-offs, hammer-ons y pull-offs.

Así que lo hemos resuelto mediante la creación de algunos Guitar RealTracks con:

- grabación en todas las 12 tonalidades. Así que usted puede ver lo que un pro tocaría sobre un acorde de Lab, y usted no los verá tocar en un Sol transpuesto hasta un Lab,
- y la notación cuidadosamente transcrita, con la curva correcta / hammer-ons, pull-offs, y diapositivas.

¡Así que ahora ustedes (nosotros!) Los estudiantes no tienen más excusas! Usted puede ver y aprender de los pros!

Sugerencia: Recuerde usar algunas funciones de Woodshedding para el ciclado (ciclado silenciará la pista de Guitarra cada N ciclados, o ciclará avanzando al siguiente ciclado cada N veces).


Hemos hecho algunos de estos para guitarra country (Brent Mason), piano (Mike Rojas), y pedal de acero (Eddy Dunlap). Para la guitarra, esto significa que normalmente se generan sin transposiciones en ningún acorde para que puedas aprender copiando exactamente lo que ves en el diapasón. En combinación con otra nueva característica que tenemos (Hi-Q RealCharts y pantalla de guitarra), esto le da gran notación y pantalla de guitarra.

Seleccione los Mejores RealTracks

Este cuadro de diálogo muestra los RealTracks que mejor coinciden con el género, el tempo y la sensación de su canción. La lista se muestra de mejor a peor. Por ejemplo, si tiene cargado un estilo Jazz Balada (tempo 60), la lista mostrará Jazz RealTracks que funcionará bien a un tempo de 60 en la parte superior de la lista.

Para agregar un “mejor” RealTracks a cualquier pista, haga clic derecho en la radio de la Pista. Luego verá los elementos del menú para “Todos” RealTracks, “Acordes” RealTracks y “Solista” RealTracks.

El comando *Seleccione Mejor “Todos” RealTracks* enumerará todos los tipos (de fondo y solista) de RealTracks. El comando *Seleccione Mejor “Acordes” RealTrack* le mostrará una lista de RealRacks de fondo (realzado o melódico) y *Seleccione Mejor “Solista” RealTracks* que incluirá al mejor solista o solista de fondo RealTracks. Seleccionar uno de estos comandos de menú abrirá un cuadro de diálogo que enumera los mejores RealTracks, ordenados de mejor a peor para el estilo actual.



Si deseas filtrar la lista, introduce texto o pulsa el botón [#].

Puedes probar las **RealTracks** haciendo doble clic en la lista o usando los botones de control de transporte.

Puedes elegir opciones (timebase, bluesy, simple, etc.) para la **RealTrack** seleccionada.

Habilitar la opción **Listar las mejores sustituciones para las RealTracks actuales** mostrará las **RealTracks** que son similares a las actualmente seleccionadas.

El botón **[OK y Generar Ahora]** cierra el cuadro de diálogo, introduciendo el elemento seleccionado actualmente y generando la pista.


También puedes hacer tu elección y pulsar **[OK]** para volver a la pantalla principal. Cuando pulses **[Generar y Tocar]**, la canción se generará con la nueva RealTrack.

“Seleccionar Mejores Pistas-Sub RealTracks

Los músicos con bandas están familiarizados con la necesidad de "encontrar un sub" cuando buscas un reemplazo. En Band-in-a-Box, "Encontrar-un-Sub" significa encontrar un RealTracks diferente que sea el más similar en sonido (género, sensación, tempo y armadura de tiempo). Esto ayuda a "refrescarse" o variar el sonido de un arreglo y le permite explorar diferentes sonidos para la banda.

Para buscar un sub para un RealTracks, si el RealTracks que se subcaba está en una pista, haga clic derecho (o doble clic) en el botón de radio de la pista y luego vaya a *Seleccionar RealTracks | Encontrar el Mejor Sub*.

Luego verá el cuadro de diálogo **Encontrar un Sub**, que enumera las RealTracks que funcionarían mejor como un sub, ordenadas de mejor a peor. Puede hacer doble clic en la lista para audicionar, y cuando encuentre una que le guste, presione OK.



Si aún no tiene un RealTracks en la pista, vaya a *Seleccionar RealTracks* | *Selecione Mejor "Todos" RealTracks*.

En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione un RealTracks que desee un sub, y active la casilla de verificación "Listar mejor subs para el RealTracks actual".

Esto ordenará la lista que muestra los mejores subs. Seleccione un RealTrack de la lista y presione OK.


(Re)Generar RealTracks para Regiones

Puedes (re)generar RealTracks para regiones de una pista en lugar de para la pista completa. Hay varias formas de hacerlo.

(Re)Generar RealTracks para Regiones - La Biblioteca MultiPicker

 Pulsa el botón de la barra de herramientas **[Biblioteca]** o ve a *Editar* | *Biblioteca MultiPicker*. También puedes presionar las teclas **F7** o **M Intro**.

En la **Biblioteca MultiPicker**, selecciona una **RealTrack** de la lista y pulsa el botón **[Part.Generar]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.




(Re)Generar RealTracks para Regiones - Diálogo MultiRiff

Esta función te permite crear interactivamente secciones de **RealTracks (MultiRiffs)** en cualquier pista eligiendo entre múltiples candidatos (hasta 20). Genera riffs para una sección de una pista, pruébalos y elige uno, ya sea reemplazando o fusionando con las RealTracks existentes. ¡Esto puede dar nueva vida a pistas antiguas, mejorando secciones que tenían problemas con un riff mejor!

Pulsa la tecla F8 para abrir el cuadro de diálogo. También puedes abrirlo desde el menú del botón de pista en la parte superior de la pantalla o desde el nuevo cuadro de diálogo Configuración y Acciones de Pista.

En el cuadro de diálogo, selecciona una pista, establece un rango y elige una RealTrack para usar en ese rango de la pista. Por supuesto, puedes usar la RealTrack seleccionada para toda la pista, pero también puedes usar una diferente para ese rango. Pulsa el botón **[Generar Ahora]**. Se generará un riff y se reproducirá automáticamente. Puedes volver a pulsar este botón para obtener más riffs. Los botones **[Anterior]** y **[Siguiente]** te permiten navegar por los riffs generados. Para cada riff, puedes añadir una nota como una palabra clave o tu puntuación sobre 10, lo que te facilita decidir cuál elegir. De forma predeterminada, los riffs reemplazarán el riff existente en la pista, pero puedes fusionarlos si deshabilitas la opción "Sobrescribir (reemplazar existente)". Cuando estés satisfecho con un riff y quieras añadirlo.



(Re)Generar RealTracks para Regiones - Regeneración Automática

Puedes regenerar secciones de RealTracks simplemente resaltando la sección y presionando **Ctrl+F8**. Esto genera una parte diferente cada vez, por lo que puedes seguir regenerando hasta encontrar el mejor reemplazo. También puedes regenerar usando diferentes RealTracks a las originales. Normalmente elegirías reemplazar la parte existente, pero también puedes configurarlo para fusionar y así escuchar ambas partes. Esto también funciona con diferentes **RealTracks** a las originales en la misma pista.

Abramos una canción que tenga un solista (por ejemplo, un solista de saxofón). Ahora, pulsa **[Toca]** para generar la canción. Nos centraremos en la pista del solista de saxofón, ya que queremos ajustar el solo a nuestro gusto.

 Primero, selecciona la pista.

Ahora, escucha el solo. Supongamos que no te gusta lo que toca el saxofón durante cuatro compases, comenzando en el compás 9. Resalta los compases 9-12 arrastrando en la Hoja de Acordes. También puedes hacer esto en la ventana de Edición de Audio o en la de Notación (Editable o de Pentagrama).



Generemos la sección seleccionada. Pulsa **Ctrl+F8** o haz clic derecho en el botón de pista y ve a *Acciones de Pista | (Re)Generar RealTrack en la Región Seleccionada*.

Eso es todo. Ahora escucharás la canción comenzar a reproducirse en el compás 8 (un compás antes de la sección para dar entrada) y luego escucharás el nuevo solo que se genera solo para esos dos compases.

Lo bueno de esto es que el solo generado será diferente de los anteriores que hayas generado. Si no te gusta el nuevo, inténtalo de nuevo y genera otro. Puedes seguir así y generar hasta 40 variaciones. Y otra gran ventaja es que todas serán diferentes entre sí.


Si encuentras uno que te gusta, ¡perfecto! Simplemente detente y continúa, quizá moviéndote a otra sección de la canción o cambiando a otra pista o algo completamente diferente.

Así que las teclas **Ctrl+F8** pueden convertirse en tu herramienta de “arreglo” para corregir cualquier sección de cualquier RealTracks que no te guste, incluyendo solistas, pistas de acompañamiento, comping, etc.

(Re)Generar RealTracks para Regiones - Ventana Regeneración

Si deseas un enfoque más personalizado para regenerar secciones seleccionadas, existe una ventana flotante de **Regeneración**, que te permite realizar ajustes para personalizar el tipo de regeneraciones.

Pulsa **Alt+F8** o haz clic derecho en el botón de pista y ve a *Acciones de Pista | Ventana Regeneración*.



Esta es una ventana flotante, por lo que puedes realizar cualquier otra función de Band-in-a-Box mientras mantienes esta ventana abierta.

Hay un selector de pista para confirmar o cambiar qué pista deseas regenerar.

Puedes establecer o cambiar la pista actual usando el botón **[RealTrack principal]**.

Puedes generar una RealTrack diferente pulsando el botón **[RealTrack alternativo]** y seleccionando una RealTrack alternativa. Por ejemplo, podrías querer 4 compases de un solo de flauta en lugar de saxofón, pero mantener el saxofón como solista principal en la pista.

Al pulsar el botón **[X]** se borrará esta selección.

El botón **[S]** pondrá la pista en solo.

El botón **[Deshacer]** deshacerá la última generación. (Ten en cuenta que también puedes elegir **Editar | Deshacer** o **Ctrl+Z** para hacer esto).

Puedes generar basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas que incluyan compases/pulsos y ticks. Esto se hace con la opción Rango basado en compases. Cuando esta opción está seleccionada, verás Compás, Coro y Número de compases. El botón **[<<]** establecerá el inicio de la canción, y el botón **[>>]** establecerá el final. Cuando esta opción no está seleccionada, verás un rango preciso en compases/pulsos/ticks. El botón **[<]** mueve al inicio del compás. El botón **[<<]** mueve al inicio de la canción. El botón **[>]** mueve al final del compás. El botón **[>>]** mueve al final de la canción. Si haces selecciones en la Hoja de Acordes, Edición de Audio, Piano Roll o ventana de Notación, estos ajustes de rango se actualizarán. Por ejemplo, si seleccionas un rango en la ventana de Edición de Audio, obtendrás ese rango preciso siempre que la opción Rango basado en compases no esté seleccionada.

El botón **[Copiar]** copia un rango de riff al portapapeles.

El botón **[Pegar]** pega el riff en la ubicación actual, sobrescribiendo el riff existente en el destino.

El botón **[Pegar Relativo]** pega el riff en la misma ubicación relativa en el compás que la porción copiada. Por ejemplo, si el rango copiado comenzaba en el pulso 2, el pegado relativo comenzará en el pulso 2.

El botón **[Pegar Múltiple]** te permite seleccionar el número de pegados. Mantén presionada la tecla **Shift** mientras haces clic en este botón para que los pegados se fusionen con los riffs existentes.

El botón **[Pegar Fusionado]** pega el riff en la ubicación actual y lo fusiona con el riff existente, de modo que escucharás ambos riffs.

El botón **[Cortar]** elimina un rango de riff y lo copia al portapapeles.

El botón **[Borrar]** borra un rango de riff.

El botón **[Insertar]** inserta la cantidad de espacio seleccionada y desplaza todo el audio posterior a la región insertada a un tiempo más tarde.

El botón **[Eliminar]** elimina la región seleccionada. Todo el audio posterior a la región eliminada se desplazará a un tiempo anterior.

El botón **[Opciones]** muestra opciones para las regeneraciones parciales.

RealTracks Solista Medleys

En Solista Medleys, el RealTracks está hecho para cambiar de instrumento cada “N” compases o en cada coro. Por ejemplo, puede añadir un Blugrass Medley Solista que alterna entre solos de Mandolina, Guitarra, Banjo y Violín cada 4 compases. O un Jazz Medley Solista que alterna entre Alto Saxo, Trompeta, Piano y solos de Guitarra cada coro. O inserta “Silencio” como uno de los instrumentos, que le permite tocar su propio instrumento. Use el pre-hecho Solista Medleys incluido o cree uno personalizado en cualquier pista.


Hay 3 maneras que puede tener RealTracks con Medleys (cambiando solistas).

1. Algunos estilos ya están incluidos (ver Selector de Estilos para más detalles).



2. Algunos RealTracks tienen Medleys incluidos, aplicables a todas las canciones. Vea en el selector RealTracks y busque en el filtro el término “Medley”. Entonces verá los Medleys disponibles.

3. Puede definir su propio Medley, para guardarlo solamente con la actual canción. Para hacer esto, empiece en el Selector RealTracks, con el RealTracks que desea como el primero de los medley. Luego presione el botón **[Popurrí]**. Entonces verá el diálogo **Crear un Popurrí de RealTracks** distinto. En este diálogo, puede especificar que tan seguido desea cambiar RealTracks, y crear una lista de instrumentos que desea incluir. También puede controlar el volumen de cada instrumento. En el ejemplo mostrado, hemos creado un Medley de RealTracks 361 (Saxo Tenor), al añadir Clarinete y Flauta, y habiendo cambiado solistas cada 4 compases.



Cuando está escogiendo RealTracks para usarlo, note que hay un RealTracks disponible llamado “Silencio”. Este va ser utilizado cuando “usted” desea tocarlo, por ejemplo si desea un intercambio de 4’s con la banda.

La opción “Comenzar en el segundo ítem” es útil si desea iniciar con un instrumento distinto, o iniciar con “Silencio”.

Múltiples RealTracks al mismo tiempo en la misma pista. Puede usar esta característica para añadir mas de 10 RealTracks para tocarlos simultáneamente en la misma pista. Esto es útil si desea generar muchos RealTracks, el límite teórico sería de 7 pistas x 10 por pista = 70 RealTracks instrumentos tocando al mismo tiempo.


Múltiples RealTracks son creados como Solista Medleys (como se describió arriba), pero también seleccione la opción “Tocar todo simultáneamente”. Luego todos los instrumentos tocarán al mismo tiempo.

RealTracks Engrosamiento y Paneo

Cuando selecciona múltiples RealTracks en la misma pista y hace que se reproduzcan simultáneamente, lo siguiente es posible.

- Las RealTracks pueden ser iguales, pero se reproducirán de manera diferente en cada subpista.
- Puede configurar el paneo estéreo (-64 a +64) para cada subpista.

Para hacer esto, seleccione un RealTracks en la fila superior y presione el botón **[Duplicar]**. Esto creará un número específico de duplicados de los RealTracks seleccionados. Configure el paneo estéreo para cada uno para crear un sonido “engrosado”.



Cuando toque la canción, escuchará un sonido vocal más completo con transiciones suaves de acorde a acorde.

Paneo agregado para Múltiples RealTracks en una Pista de Canción, Estilos y RealTracks


La carpeta *C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - BB2020* tiene canciones de demostración que tienen múltiples RealTracks en la misma pista con el paneo estéreo establecido para cada subpista.

Para buscar estilos con RealTracks engrosados y paneado, abra el **Selector de Estilos** y escriba "engrosado" en el filtro de texto.

En el **Selector de RealTracks**, puede identificar fácilmente las RealTracks con esta función mediante Multi [Engrosado = #] en el nombre.

Multi[Engrosado=5] Vocal Oohs-Aahs, Ritmo, Pop 3-partes Ev 85	Ritmo	Ev	85	Pop, Country	3552	278	Estéreo	N	David Wise and Shelly Justice
Multi[Engrosado=5] Sección Cornos, Ritmo, Lento Pop 16th Pads Ev 65	Ritmo	Ev	65	Pop, Country	3553	188	Estéreo	N	Jim Clark
Multi[Engrosado=5] Cuarteto de Cuerdas, Ritmo, Pop Hall Ev 85	Ritmo	Ev	85	Pop	3554	206	Estéreo	N	Avery Bright
Multi[Engrosado=5] Vocal, Fondo Gospel Cool 16th 3-partes Sw 75	De fondo	Sw	75	Gospel, Soul, Pop	3555	344	Estéreo	N	Britt Savage

Si selecciona una de estas RealTracks y presiona el botón **[Popurrí]**, puede ver cómo se establece el paneo para cada subpista para lograr un sonido más engrosado.



Editar Pistas de RealTracks/RealDrums


Puedes copiar, cortar, pegar, eliminar, insertar y realizar otras funciones de edición en las pistas de **RealTracks** y **RealDrums**. Esto te permite editar las pistas mientras conservas la capacidad de que las pistas regeneren nuevo material, y el tamaño del archivo guardado es mínimo ya que la pista no se convierte en audio.

Puedes usar estas funciones en la Hoja de Acordes, la ventana de Notación o la ventana de Edición de Audio.

Hay dos formas de usar las funciones. Una es usar los comandos de edición en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista.


- **Cortar Riff** elimina un rango de riff y lo copia al portapapeles
- **Copiar Riff** copia un rango de riff al portapapeles
- **Pegar Riff** pega el riff copiado en la ubicación actual, sobrescribiendo el riff existente.
- **Pegar Riff - Relativo al Punto de Copia** pega el riff copiado en la misma ubicación relativa en el compás que la porción copiada. Por ejemplo, si el riff copiado comenzó en el pulso 2, el pegado relativo comenzará en el pulso 2.
- **Pegar N Copias de Riff** pega el riff copiado en la ubicación actual y repite el pegado el número de veces especificado.
- **Pegar Riff - Fusionar con el Audio Subyacente** pega el riff copiado en la ubicación actual y lo fusiona con el riff existente, de modo que escucharás ambos riffs.
- **Borrar Riff (MIDI y RealTracks)** borra una región de RealTracks y la notación MIDI relacionada.

Otra forma es usar los botones en la **Ventana Regeneración (Alt+F8)**. Por ejemplo, si te gusta cierto riff y lo quieres en otra ubicación, destácalo en la ventana de Edición de Audio.



Cuando mires la **Ventana Regeneración**, el rango se selecciona automáticamente para el área resaltada. Ahora, pulsa el botón **[Copiar]** para copiar el riff al portapapeles.

Mueve la línea de tiempo a la ubicación donde deseas pegar el riff copiado y pulsa el botón **[Pegar]**. Esto pegará el riff en el destino.




Si deseas pegar el riff y fusionarlo con el riff existente en el destino, pulsa el botón **[Pegar Fusionado]** en su lugar. Si deseas pegar el riff en la misma ubicación relativa en el compás que la porción copiada, usa el botón **[Pegar Relativo]**. Por ejemplo, si el rango copiado comenzaba en el pulso 2, el pegado relativo comenzará en el pulso 2. El botón **[Pegar Múltiple]** te permite seleccionar el número de pegados. Mantén presionada la tecla **Shift** mientras haces clic en este botón para que los pegados se fusionen con los riffs existentes. El botón **[Pegar Fusionado]** pega el riff copiado en la ubicación actual y lo fusiona con el riff existente, de modo que escucharás ambos riffs.

Generar siete variaciones de WAVs

“Generar siete variaciones de WAVs” es una característica popular que ha estado disponible en RealBand y el complemento DAW Band-in-a-Box. Ahora está disponible en Band-in-a-Box. Le permite generar rápidamente 7 variaciones de riffs a partir de las mismas RealTracks para una parte de la canción o la canción completa. Una vez que se generan las pistas, los 7 archivos se guardan como archivos .WAV y se puede acceder a ellos desde la *Estación Soltar* (señalado por el resaltado verde del cuadro [WAV]).

Para usar la función, haga clic en un botón de radio de pista en la parte superior de la pantalla, ya sea uno con el instrumento que desea usar para MultiRiffs o una pista en blanco. Luego haga clic derecho (o doble clic) en él y vaya a *Seleccionar RealTracks | Generar siete variaciones de WAVs (para toda/parte de la canción)*

Luego verá un cuadro de diálogo con una lista de RealTracks disponibles. Seleccione un RealTrack y presione OK. Si ya hay uno en la pista, será la opción predeterminada en el cuadro de diálogo y puede presionar OK.



Luego elija el rango de la canción o la canción completa, y presione OK.

Luego se generarán los MultiRiffs. Aparecen como 7 pistas diferentes, numeradas del 1 al 7.

Son convertidos como archivos WAV y están listos para arrastrarlos desde Dropbox al Explorador o soltarlos en su programa DAW.

O simplemente puede encontrarlos en su carpeta *C:\bb\DragDrop*.

Puede escucharlos individualmente activando el botón **[S]** en la **Mezcladora**. Tocarlos todos a la vez dará como resultado una "cacofonía" de 7 instrumentos a la vez, lo que podría estar bien para tocar las guitarras, pero no tan bueno para 7 saxofones solistas que tocan frases diferentes.


Si ha generado una región de la canción, al presionar la tecla **F10** se reproducirá la canción ciclada con la región resaltada actual para que pueda escuchar los riffs.

Consejo: La opción del menú *Añadir una barra extra antes y después de los WAV (para las notas de agarre)* agrega un compás adicional antes de que comience el riff para garantizar que se escuchen los riffs con notas "agarrar" (anticipadas). No agrega un compás adicional al final del riff a menos que haya notas finales.

Pistas Reproducibles (RealTracks/RealDrums/MIDI SuperTracks/MIDI)

Esta función te permite personalizar la interpretación de las RealTracks (o RealDrums/MIDI/MIDI SuperTracks) añadiendo tus propias notas. Luego escucharás esas notas usando un sonido Hi-Q creado a partir de la grabación de las RealTracks. Esto significa que puedes hacer que las RealTracks toquen las notas que desees en partes clave de la interpretación, ya sea aumentando o reemplazando lo que las RealTracks están tocando, en cualquier sección de la canción.

Cuando abras la ventana de **Piano Roll** o **Notación** para una RealTrack, las notas que ves son RealCharts, que son MIDI silenciosos. Puedes verlas, pero en realidad no suenan durante la reproducción. Con la función Pistas Reproducibles, puedes hacer que algunas de esas notas sean reproducibles.



Para introducir notas reproducibles en la ventana **Piano Roll**, pulsa el botón **[Pista Reproducible]** en su barra de herramientas.

Nota: Si deseas añadir notas en la ventana de **Notación** (modo Editable o de Pentagrama), pulsa el botón **[PR]** en su barra de herramientas y selecciona **Habilitar Pista Reproducible** en el menú desplegable

A continuación, verás un mensaje para confirmar que se instalará un plugin de parche **Hi-Q** en la pista. Pulsa **OK** para continuar.

Ahora, el botón **[Pista Reproducible]** tendrá bordes verdes para indicar que estás en el modo **Pista Reproducible**. En este modo, cualquier nota que introduzcas se escuchará durante la reproducción, a diferencia de las notas **RealCharts**.

Puedes introducir una nota manteniendo presionadas las teclas **Shift+Ctrl** y haciendo clic donde quieras añadir una nota. Se introducirá una nota con la duración seleccionada en el menú desplegable "Dur". Esta se ajustará al límite de la cuadrícula más cercano si la opción "Snap" está habilitada. Después de introducir una nota, puedes cambiar su ubicación arrastrándola.

Las notas que has introducido se muestran en verde y se escucharán durante la reproducción junto con el acompañamiento generado. Pero querrás que tus propias notas suenen en lugar del acompañamiento generado. Entonces, haz clic derecho en

la ventana y selecciona *Crear Región Silenciada* en el menú contextual para silenciar el acompañamiento generado. Esto añadirá una etiqueta verde en la parte superior. Puedes extenderla arrastrando horizontalmente. Cuando reproduzcas la canción, el acompañamiento generado en esta región no se escuchará, pero las notas verdes que has introducido sí se oirán. Si regeneras la pista, quedará fuera de esta región.

También existe una función para cambiar las notas no reproducibles de una región a notas reproducibles. Selecciona las notas, haz clic en el botón de flecha a la derecha del botón **[Pista Reproducible]**, y selecciona *Cambiar notas seleccionadas a Reproducibles* en el menú desplegable. Las notas seleccionadas se volverán verdes y se escucharán durante la reproducción.

También puedes configurar el volumen de las notas reproducibles con el área de control a la derecha del botón de flecha.

Hay muchas posibilidades que puedes lograr con la función **Pista Reproducible**. Por ejemplo, la versión MIDI de una pedal steel no suena realista, pero si añades algunos eventos de **pitch bend**, sonará mucho mejor.

Video RealTracks


Cuando carga un video RealTrack, puede usarlo como un audio RealTracks, pero también puede generar un video, que mostrará al músico tocando su canción exactamente como lo oye. Si carga una de las bandas de video de RealTracks, tendrá un video de RealTracks en 5 pistas y podrá hacer un video de 1-5 músicos. También puede incluir una hoja de acorde o notación en el video.

Puede encontrar fácilmente el video RealTracks en RealTracks o Selector RealDrums. La columna “Configurar” mostrará “VideoEncontrado” si el video RealTracks está instalado.


Nombre	Tipear	Feel	Te...	Género	#	Conjunto*
Piano, Acústico, Ritmo Blues Directo 12-key Ev 85	Ritmo	Ev	85	Blues	2881	VideoEncontrado299
Guitarra, Eléctrico, Ritmo Bossa Comping 12-key Ev 110	Ritmo	Ev	110	Jazz	2826	VideoEncontrado295
Guitarra, Eléctrico, Ritmo Jazz Vals Comping 12-key Sw 110	Ritmo	Sw	110	Jazz	2827	VideoEncontrado295
Piano, Acústica, Ritmo Country Pop 12-key Ev 85	Ritmo	Ev	85	Country	2825	VideoEncontrado281

Nota: La columna “Configurar” muestra “VideoND” si un video está disponible pero no instalado. No todos los videos RealTracks/RealDrums se incluyen en el paquete regular Band-in-a-Box, así que viendo “VideoND” es normal a menos que tenga todas las actualizaciones añadidas.

Para hacer un video, haga clic en el botón de la barra de herramientas **[Video]** y seleccione **Renderizar Video(s)** en el menú. Esto abrirá el diálogo **Generar Video**.



Arrastre una de las pistas disponibles enumeradas en la parte superior del cuadro de diálogo y suéltela en el selector de diseño a continuación. También puede arrastrar y soltar la hoja de acorde o notación (si está disponible). Incluso puede arrastrar un archivo de video (archivos .mp4 y algunos archivos .avi) desde el Explorador de Windows® y colocarlo en el selector de diseño de video.



Si está haciendo un video de varias pistas, puede elegir un diseño de pista. Por ejemplo, puede apilar 3 pistas verticalmente para un video de 3 pistas, o 3 pistas a la izquierda y 2 pistas a la derecha para un video de 5 pistas.

Haga clic derecho en el selector de diseño, mostrará un menú con opciones para voltear un video, hacer un video para zurdos o seleccionar alineación para cada video.

Puede seleccionar la resolución para el video. La relación de aspecto está determinada por las pistas que están incluidas y cómo están dispuestas, pero esto le permite hacer que el video final sea más pequeño si lo desea.


pulsa el botón **[Renderizar]**

Cuando esté listo, presione el botón **[Grabar]** y seleccione el nombre y la ubicación del video.

Mientras se está procesando el video, puede cerrar el diálogo y usar otras funciones en Band-in-a-Box.

Cuando se haya procesado el video, puede hacer clic en el archivo .mp4 en el Explorador de Windows® para reproducir el video.

Aquí hay un ejemplo de un video para una banda country moderna (bajo eléctrico, guitarra eléctrica, piano, batería y pedal de acero).



Guardando Sus RealTracks

Los RealTracks que han sido congeladas serán guardadas con la canción. Las pistas congeladas reproducirán instantáneamente, sin requerir un tiempo para generarse. Ellas tocarán de la misma manera cada vez, de modo que si le gusta un solo, puede “congelarlo”. Si envía una canción a un amigo de forma “congelada”, él escuchará la misma ejecución.

RealDrums

La RealDrums son registros en estudio de destacados bateristas, que tocan patrones multi-compás. La batería MIDI son patrones basados en golpes únicos de tambor, estando programados, normalmente en una grilla cuantizada, la cual las personas asumen como bateristas tocando típicamente. Nosotros grabamos a los bateristas en múltiples tempos, de modo que la ejecución que escucha en varios tempos es también musicalmente distinta, no solo “acelerada”. Los bateristas tocan distintos tipos de rellenos etc. en tempos más lentos/más rápidos, y estos sí son capturados con RealDrums.

Nota Técnica: Si le interesa, puede ver cuales son los tempos registrados revisando en la carpeta `C:\bb\drums\` para el estilo particular en el que está interesado.


¿Cómo funciona RealDrums?

Hay muchas maneras de escuchar RealDrums con canciones Band-in-a-Box nuevas o ya existentes. La manera más simple es seleccionar un estilo que ya usa RealDrums. En el **Selector** Los estilos con RealDrums pueden identificarse por medio de un signo menos al comienzo del nombre. Por ejemplo “-ZZJAZZ.STY” es una versión de ZZJAZZ.STY que emplea RealDrums.

Nombre	Tipo	ArmT	EvSw	Tempo	Nombre Largo	Género	Grupo
-ZZJAZZ	M	4/4	sw8	160	Estilo jazz Swing	Jazz	Jazz 30
-ZZLTRK	M	4/4	ev8	110	Light Rock estilo	Lite Pop	Pop 70
-ZZMEDRK	M	4/4	ev8	145	Medium Rock estilo	Medio Rock	Pop 70
-ZZMIAMP	M	4/4	ev16	120	Miami sonido Machene estilo	Lite Pop	Pop 70
-ZZMILYP	M	4/4	ev16	90	Milly Pop estilo	R&B	Pop 70
-ZZOLCTY	M	4/4	sw8	130	Old Country 12/8 estilo	Country	Country 50

Puede ver qué conjunto de RealDrums se usa en un estilo en particular en el diálogo del Generador de Estilo **Misc.**

Configuraciones de Estilo. Abra el Generador de Estilo y clic sobre el botón **[Misc]** para ingresar allí.




Puede cambiar el estilo RealDrums, o asignar RealDrums a un estilo que no la posea haciendo clic sobre el botón **[RD]** y hacer una selección a partir del diálogo **Selector RealDrums**.

La RealDrums puede habilitarse también para sustituir batería MIDI cuando la canción está tocando, o pueden se asignada a una canción específica. Esto se realiza ya sea en **Configurar RealDrums** o en el **Selector de RealDrums**.

Configurar RealDrums

RD Los RealDrums puede sustituirse por la batería MIDI en los estilos existentes en el diálogo **Configurar RealDrums**, que se abre desde la barra de herramientas de RealDrums botón **(Ctrl+ clic)** o con el botón **[RealDrums]** en el diálogo de **Preferencias**.



Con la casilla verificada de **Habilita RealDrums**, la misma puede ser empleada en lugar de MIDI. Está también una combinación de teclas rápidas para activar/desactivar RealDrums (**Ctrl+Mayús+F6**). Las teclas rápidas funcionan también mientras la canción está tocando.

Substituye RealDrums para batería MIDI: Esto sustituirá RealDrums por estilos MIDI. Puede cambiar la configuración desde 1 a 5. Si ajusta en 1, casi toda la batería MIDI será sustituida por RealDrums. Si ajusta en 5, solamente los estilos RealDrums que coincidan perfectamente con el estilo serán sustituidos.

Para sustituciones, escoja distintas variaciones en cada EJECUCION: Esta aplicación selecciona las variantes en los instrumentos de RealDrums con cada EJECUCION. La mayoría de los estilos RealDrums pueden contener variantes en los instrumentos (“Cepillos vs. Baquetas”, “HiHat vs. Platillo Ride” “Percusión solamente” etc.). Seleccionando esta opción puede escuchar una variación distinta cada vez que presione Tocar, de modo que el sonido suena renovado cada vez. Una vez lo escuchará con cepillos, la siguiente vez con baquetas y platillo ride, etc.

Cepillos/Baquetas: Cuando se seleccionan estilos RealDrums para usarlos en un estilo, BB empleará vuestras preferencias con respecto a cepillos y baquetas. Por ejemplo, si elige “Se favorece Cepillos”. BB siempre escogerá entre las variaciones que incluyen cepillos (cuando esté disponible).

Artistas Favoritos: Hemos incorporado el soporte “Artistas Favoritos”. Esto le permite elegir entre distintos bateristas que ejecutan el mismo estilo. Por ejemplo, tenemos muchos artistas ejecutando el estilo “Cepillos de Jazz” (“JazzBrushes”). Puede establecer que Band-in-a-Box elija un artista distinto en cada ejecución, o que elija siempre un artista en especial.

Si el estilo RealDrums no es encontrado, use otro estilo: Esto reemplazará las RealDrums que no las tenga con las que posea.

Nota Técnica: El archivo de texto a pgmusic.ds provisto por PG Music controla esto, y los usuarios pueden crear otros archivos MySubs.ds si generan sus propios estilos de RealDrums.

Solo en esta canción, use este RealDrums: Esto permitirá que la canción en uso emplee el estilo RealDrums específico. Haga clic en el botón **[RD]** para seleccionar un estilo de RealDrums específico para usar en una canción en particular. Esto activará al **Selector de RealDrums** con una lista de todos los estilos de RealDrums disponible.

El botón **[Despejar]** borra la RealDrums actualmente seleccionada para la canción.

Para esta canción, elija distintas ^variac en c/elec.: Cuando esto está verificado, si guarda un estilo específico con una canción, escuchará una nueva variación de tal estilo cada vez que presione TOCAR, con distintos instrumentos de batería.

Permitir cambios de RD en cualquier compás: Esto permite a RealDrums cambiar estilos con MultiEstilos, cambios de estilo, o cambios específicos de estilo RealDrums ingresados en cualquier compás en el diálogo **Editar Configuraciones para Compás (F5)**.

Cantidad de Reverberación para agregar: Normalmente, ninguna reverberación es agregada a la Batería, pero si desea alguna reverberación añadida, puede colocarla aquí.

Desliza pista: Debería dejar esto normalmente en 0, a menos que esté teniendo problemas con sincronización entre las pistas MIDI y RealDrums.

Global volumen: Si la pista RealDrums está muy fuerte o disminuida en relación a las partes MIDI, puede ajustar el volumen aquí. Afecta a todos los estilos RealDrums.

Empuje velocidad: Si encuentra que los empujes de RealDrums están muy fuertes, ponga un valor negativo en este campo. Ingrese un valor positivo en caso de estar muy suave.

Disparo velocidad: Si encuentra que los disparos de RealDrums están muy fuertes, ponga un valor negativo en este campo. Ingrese un valor positivo en caso de estar muy suave.

[BR Demo] [Canción] [Estilos BB]: Estos botones le permitirán, para un estilo RealDrums elegido (1) tocar la canción demo de RealDrums, (2) mostrar un menú de los estilos BB que podrían funcionar con el estilo RealDrums y (3) tocar una canción demo de varios estilos BB que funcionen con el estilo RealDrums.

[Instalar] [...]: Cuando el botón **[Instalar]** es presionado, se crearán archivos WAV a partir de cualquier estilo RealDrums que aún sean archivos WMA. Asegúrese que posea espacio disponible suficiente en su disco antes de instalar RealDrums. El botón pequeño instala archivos WAV para una sola carpeta.

Nota: Usualmente los archivos WAV ya han sido creados con la instalación, si es así esta función no es necesaria.

[Fichero] [...]: Esto borrará los archivos WAV en la carpeta Drums cuando esté disponible un WMA más pequeño. Los archivos WAV pueden restaurarse presionando el botón **[Instalar]**. El botón pequeño pone en fichero los archivos en una sola carpeta.

Emplee ubicación personaliz. p/ RealDrums: Puede elegir cualquier carpeta (por ej. *E:\Drums*) para su RealDrums. Esto le permite por ejemplo, conservar espacio en vuestra unidad C:\. Si Band-in-a-Box no puede encontrar vuestra carpeta RealTracks, aparece un ensaje en amarillo al arrancar para alertarlo y para decirle como corregir esto.

Nota Técnica: La dirección de la carpeta personalizada se encuentra en *C:\bb\Preferences\interface.bbw* y *C:\Users\Public\Ticket\Band-in-a-Box Folder Locations.txt*.


Seleccionando RealDrums – El Selector de RealDrums

El **Selector de RealDrums** es usado para asignar un estilo RealDrums en particular solamente para la canción en la que está trabajando. Las RealDrums creadas por Ud. (u otros) que las agregó a la carpeta *Drums* aparecen también en el diálogo **Selector de RealDrums**.

  Para abrir el **Selector de RealDrums**, haz clic en la flecha hacia abajo junto al botón **[Biblioteca]** en la barra de herramientas lateral y selecciona *RealDrums* en el menú desplegable. También puedes usar el botón **[RealDrums]** en la barra de herramientas superior, o las teclas rápidas **R D Intro** o **R D 1 Intro**.

Nota: El Selector de RealDrums se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de RealTracks se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica ligeramente diferente y carece de opciones para generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente.

RealDrums puede ser agregado a cualquier pista, no solo a la pista de Batería, de modo que puede tener más de una pista de batería. Para hacer esto, haga clic derecho en el botón pista y seleccione *Elegir RealDrums*.



Hay un selector de pista que te permite confirmar o cambiar la pista actual. Tu selección de la lista de **RealDrums** se aplicará a esta pista. Las RealDrums se pueden generar en cualquiera de las 24 pistas, no solo en la pista de batería, por lo que puedes tener múltiples RealDrums en tu canción. Luego eliges las RealDrums para la pista seleccionada de la lista.

Al hacer clic en el botón **[+]** junto al selector de pista se mostrará un pequeño panel, donde puedes poner en solo, silenciar, congelar, ajustar volumen/reverb/panoramización/tono, cambiar la etiqueta de la pista, escribir la descripción de la pista y hacer más para la pista actual.

La lista de RealDrums puede ser clasificada por cualquiera de los encabezados de columna.

- * Haga clic en esta columna para ingresar un asterisco, que indique que este es un estilo favorito.
- Haga clic sobre el nombre del estilo de RealDrums que desea seleccionar para la canción. Los nombres que finalizan en el carácter ^ caret ^ disponen de variaciones.
- Haciendo clic en la columna de ^ se mostrarán las variaciones para el estilo de RealDrums seleccionado (si está disponible).
- Género es el tipo de música de donde viene el estilo de RealDrums, ya sea Jazz, Rock, o Country.
- Género (más) sugiere tipos adicionales de música sobre los cuales puede adaptarse el trabajo de la RealDrums.
- /4 indica la armadura de tiempo, la cual es de 4/4 por defecto. Si la columna está vacía, la armadura de tiempo es 4/4, si está presente un 3 en esta columna la armadura de tiempo es 3/4.
- Ev* indica el feel del estilo de RealDrums, ya sea Even o Swing.
- El listado en la columna 8 indica si la métrica está basada en corcheas (8vas) o en semi-corcheas (16avas).
- Lo es el tempo más lento al cual se puede adaptar el estilo de RealDrums.
- Hi es el tempo más rápido recomendado para el estilo.
- X indica un estilo con un tempo fuera de rango para la canción.
- N/D son estilos que no se encuentran disponibles en la carpeta Drums.
- Artista es el nombre del baterista qué grabó la RealDrums.
- # es el número del conjunto de RealDrums para el estilo. Esta columna también le dice si un video o notación (RealChart) está disponible para los RealDrums.
- La columna **Stems** muestra el número de micrófonos usados para los stems durante las sesiones de grabación reales. Cuando seleccionas una RealDrums que tiene stems de batería, verás cuáles son justo debajo de la lista. Usando las casillas de verificación, puedes cargar todos los stems, los stems seleccionados o la mezcla de todos los stems para tu canción. Si seleccionas todos o stems individuales, cada stem se cargará en pistas separadas, de modo que puedas controlar volumen, panoramización, etc. para cada stem usando el Mezclador.

Al hacer clic derecho en la lista se mostrará un menú con funciones de uso común. Por ejemplo, puedes marcar/desmarcar como favorito, mostrar solo favoritos, borrar el filtro, encontrar RealDrums similares y mostrar RealDrums compatibles con el estilo actual. Elegir *Seleccionar/Editar Favoritos y Recientes* en el menú abre un cuadro de diálogo que muestra primero los favoritos seguidos de las RealDrums usadas recientemente.

Puedes usar las funciones de filtro para buscar RealDrums. Escribe un texto (por ejemplo, *bossa*) en el campo **Filtro** y pulsa **[Actualizar]**. Entonces verás solo las RealDrums que contengan el texto escrito en el título, nota, género, etc. Si separas los términos con un espacio, cada término se buscará por separado. Así, una búsqueda de “Bossa Rock Ev 120” encontrará cualquier estilo de Bossa Rock con una *feel* par que funcione con un tempo cercano a 120. Al añadir un término de búsqueda que tenga un número, se filtrarán las RealDrums que coincidan con el tempo o que estén dentro de un rango compatible. También puedes usar los botones de flecha para filtrar rápidamente la lista por género, instrumento, compás, *feel* y más.

Hay demos de audio disponibles. Para escucharlas, selecciona una RealDrum y pulsa el botón [Demo]. Hacer doble clic en una RealDrum de la lista o presionar la barra espaciadora también reproduce las demos de audio si has habilitado la opción *Doble clic (o Barra espaciadora) reproduce Hoja de Acordes (no demo pregrabada)* en el menú del botón [+]. Cada demo tiene una versión de “banda” con todos los instrumentos y una versión de “solo” con solo batería. Las demos reproducen primero la versión de banda si la opción *El botón Demo reproduce “Banda” (no “Solo”)* en el menú del botón [+] está habilitada. Si está deshabilitada, entonces se reproducirá primero la versión de solo. También puedes pulsar el botón **[Banda]** para la versión de banda o el botón **[Solo]** para la versión de solo. El botón [+] ofrece opciones adicionales para ajustar el volumen de las demos de audio, reproducir en bucle las demos de audio, cargar demos de canción/estilo de las RealDrums seleccionadas y más.

El botón **[Aplicar]** aplica las **RealDrums** seleccionadas a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presionas el botón **[Generar]**, se generará la pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Al hacer **Shift+clic** en este botón, se genera la pista completa y la canción se reproduce desde el principio. El botón de flecha verde reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de **cuadro negro** detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Generar]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.

Note: **Nota:** El **Selector de RealDrums** en el cuadro de diálogo modal no incluye el botón **[Part.Generar]** y no ofrece la función de generación parcial.

Otros Ajustes y Opciones

Mostrar RealDrums que no estén disponibles: Estos son estilos que no se encuentran en la carpeta Drums, probablemente porque ellos son estilos agregados que no han sido adquiridos aún. Presione el botón **[Rearmar]** y verifique las Configuraciones de RealDrums para confirmar que tiene seleccionada la carpeta Drums correcta.

Mostrar si Feel no coincide mostrará una canción donde la batería esté en feel Even y el estilo sea Swing (o vice versa).

Mostrar si Tempo está fuera de Rango mostrará estilos que no funcionarán bien en el tempo actual de la canción. El rango aceptable se muestra en la lista de estilos columnas Lo/Hi (9na y 10ma).

Mostrar RealDrums que no sean Favoritas” (*) puede asignar un estilo como uno de sus favoritos con un clic sobre la primer columna. Luego puede clasificarlo en sus favoritos o ocupe esta opción para ver solamente los favoritos.

RealDrums para esta canción: Este es el actual RealDrums para esta canción. Esto puede ya sea venir desde el estilo, o un específico RealDrums para esta canción, coloque en este diálogo.

Consejo: Los RealDrums en los estilos son asignados en el Generador de Estilos. Presione el botón [Misc.] o use la opción de menu *Estilo | Misc. Configuraciones* para ir al diálogo **Misc. Config. De Estilos** y hacer su selección en “Configuraciones RealDrums.”

Batería Simple para esta canción (no lleno): Si esta opción está verificada, el RealDrums tocará un arreglo simple, evitando rellenos o enviando rellenos.

Para esta canción, forzar batería MIDI: Coloque esto si desea batería MIDI y desea encimar un RealDrums que está colocado en el estilo.

[Ninguna]: Esto coloca a la batería a no encimar RealDrums para la canción, y opcionalmente también fuerza la batería MIDI (Ej. Ningún RealDrums tampoco para el estilo).

Tiempobase: Puede seleccionar un tiempobase (normal, medio-tiempo, doble-tiempo o triple-tiempo) para cualquier RealDrums. Por ejemplo, si tiene: - una pista de batería Folk semicorcheas even a un tempo 90, entonces usted puede elegir Medio-Tiempo, y tocará una sensación de corcheas even con un estilo de tempo 180. - un estilo de sensación corcheas even en tempo 190, entonces usted puede elegir Doble-Tiempo, y se reproducirá en el tempo 95 (Cortar-Tiempo), con sensación semicorcheas even. - un estilo vals rápido en el tempo 150, entonces usted puede elegir Triple-Tiempo, y tocará con un estilo 4/4 lento en el tempo 50, que da una sensación de tresillos 12/8.

El Tiempobase se puede almacenar con la canción, estilo o RealDrums. Si el RealDrums se nombra con la base de tiempo anexada, funcionará en esa base de tiempo. Por ejemplo, “BossaBrushes” es una base de tiempo Ev 8 normal, pero “BossaBrushes [Doble-Tiempo]” se reproduciría en un tiempo de corte con sensación semicorchea ev

Memo es una memo de descripción del estilo. Estas están almacenadas en el archivo *C:\bb\Data\RDPGMemos.txt*. puede también agregar vuestras propias memos en el recuadro Comentarios de Usuario situado abajo.

El **Artista Bio** muestra breves resúmenes de las carreras de los destacados bateristas presentados en RealDrums. Haga doble clic aquí para abrir el **Navegador de Artistas**, el cual listará todos los artistas y le permitirá ver más información.

Comentarios del Usuario: Puede escribir sus propios comentarios acerca de cualquier estilo en este campo y serán guardados en un archivo denominado *RDUUserMemos.txt*.

Variaciones: Los estilos de RealDrums que terminan en un caret (^) disponen de variaciones. Ellos están listados aquí. Donde se vean dos instrumentos mostrados, tal como Cepillos/Baquetas, el primero toca en el sub estilo “a” y el segundo en el subestilo “b”. Puede hacer doble clic en cada variación para escuchar la demostración.

[BR Demo] carga y ejecuta una demo del estilo de RealDrums elegido.

[Canción] muestra los estilos de Band-in-a-Box que emplearán este estilo de RealDrums si se selecciona “Reemplazar RealDrums”. La canción demo para el estilo quedará cargada.

[Estilos BB] muestra los estilos Band-in-a-Box que emplearán éste estilo de RealDrums si se selecciona “Reemplazar RealDrums”. El estilo quedará cargado si la selección del menú está hecha.

El botón **[Configuraciones]** abre el diálogo de Configuración RealDrums.

[Rearmar] arma la lista de RealDrums presentes como carpetas en la carpeta *C:\bb\Drums*. Si agrega nuevos estilos de batería, presione este botón para actualizar la lista. (Estas están guardadas en un archivo *C:\bb\Data\DrumFolderNames.txt*).

[Copia Lista] guarda la lista actual con toda la información en un archivo .txt delimitado por tab y lo abre en el Bloc de notas. En el Bloc de notas copie todo, y péguelo en una hoja de cálculo como ser un archivo de Excel. A continuación, puede aplicar una clasificación jerárquica de la lista.

[Por defecto] retorna el diálogo a configuraciones por omisión, lo que mostrará a todos los estilos disponibles.

Seleccionando RealDrums – La Lista Rápida RealDrums

Ahora hay un diálogo más simple para elegir RealDrums, una alternativa al Selector RealDrums. Muestra todas las RealDrums disponibles en una lista simple, que se puede filtrar fácilmente por género, Armadura, sensación y más. La lista se puede configurar para mostrar solo RealDrums que sean compatibles con el estilo actual de la canción. También puede establecer RealDrums resaltadas como un prototipo de RealDrums para encontrar alternativas a RealDrums.

RD Para abrir el dialogo, usar el botón [RealDrums] en la barra de herramienta, y seleccione [ListaRápida] RealDrum el menú.

Consejo: Al presionar las teclas **R D 3 Intro** también se abre el cuadro de diálogo.




Puede filtrar la lista por género, armadura, sensación, tempo y texto. Presione el botón **[Ajustar a Estilo:]** para ver RealDrums que son compatibles con el estilo actual de la canción. El botón **[Ajustar a RD:]** establecerá las RealDrums resaltadas como un prototipo de RealDrums para que pueda encontrar alternativas a esas RealDrums. Presione el botón **[Borrar]** para borrar cualquier filtro.

Al presionar el botón **[Biografías Artistas]** se abre el **Navegador de artistas** que enumera todos los artistas de RealDrums y le permite ver más información.

Multi-Baterías

Usted puede poner varias partes de batería / percusión, ciclados de batería, batería UserTracks e incluso RealTracks en la misma pista de Batería, con niveles de ajuste de la mezcladora de volumen.


Por ejemplo, puede agregar instrumentos de una sola batería (por ejemplo Tambourine y Shaker), un ciclado de percusión y/o batería UserTracks a la pista de batería BossaBrushes. Para ello, haga clic en el botón de pista de batería y vaya a **Multi-Baterías | Editar-Multi Baterías para esta canción**. Entonces verá el diálogo **Crear Multi-Baterías**.




Asegúrese de habilitar la casilla “Habilitar Múltiples Baterías”.

Entonces teclee un título para su Multi-Baterías.

Para añadir batería, haga clic en el botón [...] en una ranura no utilizada. Esto le mostrará un menú en el que podrá elegir un segundo RealDrums, [simple] batería/percusión (por ejemplo pandereta), ciclado, UserTracks o RealTracks. Puede ajustar el volumen para cada una con la opción “dB Offset”.



Si desea utilizar una Multi-Baterías pre-hecha, seleccione la opción de menú *Seleccionar Existente Multi-Baterías* en el menú del botón pista Batería.




UserTracks

UserTracks permite a cualquiera crear su propio estilo de audio para usar en Band-in-a-Box. Con un estilo UserTracks, puede escribir cualquier tipo en cualquier acorde en Band-in-a-Box, y el estilo UserTracks que usted creará tocará como un acorde de progresión! Por ejemplo, si ha creado un estilo UserTracks por grabación usted tocará un patrón de guitarra, entonces puede escribir cualquier acorde en Band-in-a-Box, y el resultado será que tocará su patrón de guitarra sobre encimando uno completamente nuevo, el acorde original cambia! Puede incluso cambiar el tempo, o ingresar canciones en CUALQUIER tecla, y estará disponible para tocarlo!

Puede hacer un estilo UserTracks en cualquier formato digital en cualquier estilo estación de trabajo (o “DAW”), tal como RealBand, ProTools, o Reaper, y no necesitará a Band-in-a-Box para crear el estilo (a través de un de estos programas para usar el estilo final).


Puede descargar las pistas para grabarlas. También puede descargar pistas de acompañamiento para grabar junto.



Hay muchas más opciones aquí, incluyendo una variedad de diferentes géneros de música, y una variedad de diferentes tempos. Cada uno, como sea, se conformaran con la plantilla octavo de Pop, Jazz, o Blues. No NECESITA usar estas pistas de fondo para crear su propio estilo, pero el proceso puede ser más fácil.


Seleccionar UserTracks en Canciones

Puede usar el UserTracks de similar manera usando RealTracks.

 Haz clic en la flecha hacia abajo junto al botón **[Biblioteca]** en la barra de herramientas lateral y selecciona *UserTracks* en el menú desplegable.


Nota: El Selector de UserTracks se abre en la ventana flotante de la Biblioteca MultiPicker si la opción *Usar MultiPicker en lugar de cuadros de diálogo* está habilitada en el menú *Editar* o en el menú contextual (clic derecho) del botón de pista. Si esta opción está deshabilitada, el Selector de UserTracks se abre en un cuadro de diálogo modal. El cuadro de diálogo modal ofrece las mismas funcionalidades básicas que la ventana flotante, pero presenta una interfaz gráfica diferente y carece de opciones para generar una parte de la pista, acceder a configuraciones de pista (como solo, silencio, congelar, volumen, reverb, etc.) o cambiar el tamaño de fuente de la lista.

El Selector de UserTracks (La Biblioteca MultiPicker)



El botón **[Aplicar]** aplica el UserTrack seleccionado a la pista actual. Esto no generará una pista, pero si presionas el botón **[Generar]**, se generará la pista completa y la canción se reproducirá desde la posición actual. Al hacer **Shift+clic** en este botón, se genera la pista completa y la canción se reproduce desde el principio. El botón de **flecha verde** reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de cuadro negro detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Generar]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks, y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**.

El Selector de UserTracks (El diálogo modal)



Hay un selector de pista que te permite confirmar o cambiar la pista actual. Tu selección de la lista de UserTracks se aplicará a esta pista.

Puedes previsualizar las UserTracks haciendo doble clic en la lista o usando los botones de control de transporte.

Puede seleccionar una base de tiempo (normal, medio-tiempo, doble-tiempo o triple-tiempo) para cualquier UserTracks.

Sugerencia: UserTracks se puede hacer y preestablecer a una base de tiempo por el usuario. Por ejemplo, si tiene un UserTracks en Ev 8 llamado "Santur", puede clonar la carpeta y cambiar el nombre del clonado como "Santur [Doble-Tiempo]". Entonces se reproducirá en Doble-Tiempo Ev 16 a mitad del tiempo

Ahora la pista se comporta como RealTrack. Presione **[Generar y Tocar]** para escucharlo.

Añadiendo nuevos UserTracks

Los RealTracks son creados por PG Music. UserTracks son creados por usted, u otro usuario Band-in-a-Box. Así que tendrá listas diferentes que se mostrarán encima. Incluimos un pequeño número de UserTracks con un paquete Band-in-a-Box. Hay un foro UserTracks en PG Music foro, donde los usuarios pueden notificar a otros acerca de sus creaciones UserTracks, y compartirlas si así lo desearan.

Por ejemplo, Si su amigo crea un UserTracks de acuerdo a lo que está tocando, y quiere dárselo...

- Él puede nombrarlo como prefiera, y lo ha llamado "Acordeón, Ritmo CountryVals Sw 110."

- Él le ha enviado un archivo ZIP de esta carpeta.
- Usted lo descomprimirá en su carpeta UserTracks.


Un UserTracks consiste en una sola Carpeta, con el nombre de UserTracks como el nombre de la carpeta. Para añadir el UserTracks a su colección, simplemente coloque la carpeta dentro de la carpeta *C:\bb\RealTracks\UserTracks*. (**Nota:** si usa la localidad como *h:\MyMusic\RealTracks* como su carpeta RealTracks, entonces su carpeta UserTracks estará dentro de *H:\MyMusic\RealTracks\UserTracks*.)

Creando su propio UserTracks

Crear su propio UserTracks es un proceso simple! Consiste en los siguientes pasos:

- Crear una carpeta en la carpeta UserTracks (Ej. usualmente *C:\bb\RealTracks\UserTracks*) y llamémoslo “Guitarra, Acústica, Brian Digitación Ev 140.”
- Ahora, en esa carpeta, necesitará poner por lo menos una canción Band-in-a-Box. Esta canción puede tener cualquier acorde, pero deben ser acordes variados y tipos de acordes. Digamos que llama a ese archivo *MiGuitarraTocando1.sgu*
- Para cada canción BB que coloque en la carpeta, necesita tener su archivo AUDIO correspondiente (WAV o WMA), que iguale la Canción BB. Así que el nombre debe ser *MiGuitarraTocando1.wav* o *MiGuitarraTocando1.wma*. Puede hacer ese archivo WAV en cualquier programa, (Band-in-a-Box, RealBand, Sonar, Pro Tools etc.). Necesita tener siempre 2 compases guías como canciones BB, y por supuesto tienen que estar al mismo tiempo, y ser tocados encima de los mismos acordes como el archivo de acordes BB.

Eso es! Ahora tiene una carpeta que se ve similar a esta, y está listo para usar su UserTracks.



Para usarlo, siga la misma rutina que se describe arriba, abriendo el diálogo UserTracks, donde ahora verá su lista UserTracks con los otros.

Ahora, puede dejarlo así, o puede grabar más archivos, (Ej. más pares de archivos con archivo BiaB y un archivo wav correspondiente). Esto puede ser cualquier otro nombre. Y usted simplemente los añade a la carpeta Band-in-a-Box que automáticamente añadirá estos archivos a su UserTracks, simplemente colóquelos ahí.

UserTracks soporta armadura de tiempo vals 3/4.

Simplemente haz un UserTracks como de costumbre y guarda la canción Band-in-a-Box con tu UserTracks con armadura de tiempo waltz ¾ (es decir, guarda usando un estilo de vals). Asegúrese de que el archivo options.txt en la carpeta diga “ThisIsWaltz = true.”

Puede encontrar mucha ayuda acerca de crear UserTracks en nuestro sitio web, esta página es un buen comienzo.

<https://www.pgmusic.com/usertracks1.htm>

Tutorial UserTracks

Parte 1 – Creando estilos básicos UserTracks

Este tutorial le mostrará como crear un estilo, empezando con el estilo más básico y simple que pueda crear, y luego progresione el estilo a otras maneras que resultarán incluso mejor, con más características y gran variedad. Esta manera sencilla de empezar es usando uno de nuestra plantillas pre diseñadas. Puede encontrar plantillas en el *C:\bb\Data\TemplatesForUserTracks*, o descargar plantillas adicionalmente desde [pgmusic.com](https://www.pgmusic.com).

Cada plantilla contiene cartillas de acordes .pdf y archivos Band-in-a-Box. Estos archivos están numerados Pop canción _1_..., Pop Canción _2_..., etc. Usted no NECESITA usar estas pistas de fondo para crear sus estilos, pero ellos pueden hacer el proceso más fácil. Para crear el estilo más básico UserTracks, solo NECESITA usar la Canción _1_. Empezaremos mostrándole cómo crear un estilo pop básico.

Lo primero que necesita hacer es descargar y descomprimir la plantilla, *UserTracks_Template_Files.zip*. Fuera de los archivos de ese archivo, necesita encontrar e imprimir *PopSong_1_FirstSong.pdf*. Este es una cartilla de 7 páginas de acordes. El siguiente paso es ajustar su DAW con el tempo querrá que su estilo UserTracks esté listo. Ahora está listo para grabar su parte.

Los dos primeros compases están asignados como una conteo de entrada, y NO se usarán en Band-in-a-Box, así que su tocada deberá comenzar en el DAW en compás 3. Esto corresponderá al compás 1 en la cartilla. Puede entonces grabar la canción por completo (punching in, o hacerlo tantas veces como le guste o necesite). Se dará cuenta de que la cartilla sigue progresiones Pop básicas (ejemplos: I-VIm-IV-V; I-V-VIm-IV; etc.), y eso está en la tecla Do para los primeros 80 compases, luego se intercambian a Mi por 80 compases, y luego cambia a Sol para siguientes 80 compases.

Una vez que haya terminado la grabación entera, convierta la pista grabada, ya sea a un archivo .wav o .wma. Los dos primeros compases empiezan con el conteo, necesitan estar al final del archivo.

Luego, el archivo de audio que usted cree será nombrado como desee, por ejemplo: *MiEstiloGuitarra.wav*, Y el archivo plantilla Band-in-a-Box (tiene un archivo extendido .SGU) que tiene que ser guardado exactamente con el mismo nombre, el cual tiene que ser: *MiEstiloGuitarra.sgu*. La única diferencia entre los dos nombres será la terminación entre sus archivos .wma o .wav, y el archivo Band-in-a-Box termina con .sgu.

Para usar este estilo que creó, los archivos tienen que ser colocados en un lugar particular de la carpeta Band-in-a-Box. Si Band-in-a-Box está instalado en *C:\bb*, luego los archivos necesitan estar dentro de una sub carpeta de

C:\bb\RealTracks\UserTracks\. Por ejemplo, Si quiere los nombres de sus UserTracks sean “Mi Primera Guitarra UserTracks estilo,” luego los dos archivos irán a: C:\bb\RealTracks\UserTracks\Mi Primera Guitarra UserTracks estilo. **Nota:** Este es el nombre de la **Carpeta** que determina el nombre del estilo que aparece en Band-in-a-Box o RealBand, NO los nombres de archivos individuales wav/wma/sgu.

Una vez que esto está hecho, el estilo está disponible para su uso en Band-in-a-Box o RealBand!

Parte 2 – Añadiendo a su estilo básico grabando más material.

Una vez que tenga el estilo básico listo de la Parte 1 de este tutorial, encontrará que querrá añadir más material al crear su estilo mucho mejor. Hay varias razones para esto, para comenzar, esa primera plantilla básica tiene un limitado número de tipos de acordes. Por ejemplo, la primera canción de la plantilla pop solo usa triadas mayores o menores. Otras razones es que ciertas características no trabajarán con solo la primera grabación. La terminación de canción, por ejemplo, se detendrá en el tiempo correcto, pero no tendrá que dedicarse a grabaciones de terminaciones. La razón final, probablemente será grabar más material para tener mayor variedad en sus canciones. Con solo la primera canción grabada, cuando use el estilo se dará cuenta de que ciertos licks se repiten. De todo el material que grabe, el que menos le guste será notificado el tipo de repetición cuando el estilo sea usado.

Así, que tenemos plantillas específicas para ajustar la dirección a diferentes cuestiones. Así, que usted es libre para grabar algunas o todas las plantillas adicionales. Puede seleccionar y elegir si hay ciertas cuestiones que son más importantes para usted y su estilo, o puede grabar todos ellos para estar seguros de que puede manejar su estilo en CUALQUIER situación musical!

Para todas las plantillas adicionales, el método de grabación es exactamente el mismo que la primera canción.


Cuando la grabación esté terminada, simplemente necesitará para convertir su pista grabada en wav o wma, guardar en el carpeta bb\RealTracks\UserTracks en la misma localidad que el archivo canción1, y darle un nombre único que deberá ser el mismo nombre que el correspondiente archivo Band-in-a-Box .sgu.

Cuando esté hecho, cuando el estilo UserTracks es usado en Band-in-a-Box o RealBand, todo el material adicional que coloque dentro de la carpeta ahora será parte del estilo! Para la mayoría de las plantillas adicionales, el método es EXACTAMENTE el mismo con el que fue grabada la canción1.

Puede encontrar mucha ayuda acerca de crear UserTracks en nuestro sitio web, esta página es un buen comienzo.

<https://www.pgmusic.com/usertracks1.htm>

Controles de Audio para RealTracks y RealDrums




Control de Tono

Hay un control de Tono graves/agudos para pistas individuales con RealTracks o RealDrums, de modo que puede fácilmente ajustar la EQ graves/agudos para cualquier RealTrack. Los ajustes de Tono se guardan con la canción.



Escoja un instrumento y luego use el control de tono para ajustarlo desde -18 (grave máximo) a +18 (agudo máximo). Por omisión es 0.

Control de Reverberación de Audio



Hay un control de Reverberación para pistas individuales con RealTracks o RealDrums, de modo que puede agregar fácilmente reverberación de audio (0 a 127) para cualquier RealTrack. El tipo de reverberación es también configurable, y guardado con la canción.

Reverberación Auto-Agregada

Esta presente también una aplicación que agrega reverberación automáticamente a las RealTracks, de acuerdo al tipo de instrumento. La mayoría de los instrumentos pueden obtener reverberación, no así la parte de Bajo.




Esta aplicación está encendida por omisión, pero puede apagarla en el diálogo **Reverberación PG Music**, al que se accede mediante **[Plugins]** y escogiendo el comando de menú *Diálogo Reverberación del Audio*.

Si solo desea una reverberación más o menos agregada, puede ajustar el % de Fuerza. Por ejemplo, el valor por omisión de reverberación Band-in-a-Box es 40 para la mayoría de las pistas. Si ajusta la fuerza en 75%, la configuración se convierte en 30.

Configuraciones de la Reverberación



Por omisión el tipo de reverberación es el de una “sala” pero puede modificar también el tipo de reverberación. Para hacer esto, presione el botón **[Plugins]** y elija el comando del menú *Diálogo de Reverberación del Audio* y ajuste los varios parámetros que se le presentan en el diálogo **Reverberación PG Music**.



Habilita Reverberación (Global) / Habilita Reverberación (por esta canción): La Reverberación puede ser habilitada/inhabilitada globalmente para toda la canción, en cuyo caso la configuración todavía aparecerá pero ninguna reverberación será aplicada. O puede habilitar/inhabilitar la reverberación del audio solo para la canción actual. Esto ahorrará algunos ciclos del CPU si está usando una máquina lenta

Haga clic sobre el botón verde **Seleccionar Preseleccionado** para abrir la lista de predefinidos. Esta lista mostrará solamente la “Reverberación Band-in-a-Box por omisión” hasta que tenga algunos predefinidos propios.

Mientras ajusta las configuraciones ellos serán aplicados a la canción en curso. El botón **[Intercambiar Últimas Configuraciones]** alternará entre vuestros valores actuales y los valores por omisión. Esto le permite escuchar el efecto de los cambios realizados en las configuraciones.

Use la fila de botones de “sala” para cargar las configuraciones típicas para los distintos tipos de espacios. Estos botones son una forma conveniente ya sea para aplicar un efecto en particular o para cargar configuraciones que puede aprovechar para crear su propio preestablecido (preset).

Parámetros de Reverberación

Pre-Demora es el tiempo de retardo de las primeras reflexiones.

Decaer es el tiempo que demanda la reverberación en decaer. El tiempo de reverberación se mide como RT60, el tiempo que demora la reverberación en decaer a un nivel de -60 dB por debajo del nivel de señal a secas.

LF Roll off reduce gradualmente las bajas frecuencias. Si no puede agregar suficiente reverberación a causa de un sonido no definido, intente subiendo el desplazador LF Roll off. Este es ajustable entre 50 Hz y 500 Hz.

HF Roll off es la gama de valores en la cual las altas frecuencias acaban mientras la reverberación decae. Las salas con superficies duras son normalmente de tono brillante, pero las salas con superficies suaves son usualmente de tono oscuro. Este se puede ajustar entre 1 KHz (oscuro) a 11 KHz (brillante).

Density (Densidad) es la densidad de los ecos de bajo-nivel cercanos a la cola de la reverberación. Los valores de Alta Densidad agregan brillantez al sonido.

Mix (Mezcla) es la proporción de la señal original con la señal de reverberación.

Output (Salida) ajusta el nivel final del plug-in.

Configuraciones de Reverberación Típica

- Un ambiente grande podría tener larga Pre-Demora, largo Decaimiento, y Densidad moderada.
- Un gran espacio duro edificado como ser un Gimnasio, puede llegar a tener larga Pre-Demora, alta Densidad y alto valor de HF Roll off.
- Un gran espacio suave edificado como ser un salón de conciertos con alfombra, butacas tapizadas, colgantes, podrá tener media Densidad y bajo valor de HF Roll off.
- Un espacio reducido de paredes duras como ser un lavadero, podrá tener corta Pre-Demora, mediano a largo decaimiento, alta Densidad, y valor alto de HF Roll off.
- Un espacio reducido de paredes suaves como una sala de estar grande, podrá tener corta Pre-Demora, corto Decaimiento, mediana-a-baja Densidad, y bajo valor de HF Roll off.

Guardando Configuraciones en los Predefinidos

Puede guardar los tipos de reverberación que ha elegido como predefinidos (presets), y las configuraciones actuales serán guardadas también con la canción en un archivo *C:\bb\DX Settings\PGReverbSettings.bin*.

Para guardar las configuraciones en curso en un predefinido, teclee un nombre para su predefinido en el campo “Nombre Preestablecido”.

Luego haga clic sobre la flecha Guardar Preseleccionado y elija una ubicación en la lista de Preseleccionados. Puede sobre-escribir sobre un nombre presente.

Un mensaje emergente le solicitará que confirme si desea guardar el preestablecido. Seleccione **[Si]** para guardar el nuevo preestablecido en la ubicación elegida.

Capítulo 8: Notación e Impresión

Band-in-a-Box ofrece una variedad de características de notación e impresión, ya sea para las partes mostradas en pantalla mientras se tocan y para imprimirlas como partitura musical.

Notación Para ver la notación, abra la ventana de Notación oprimiendo el botón [Notación] en la barra de herramientas lateral. Cierre la ventana de Notación con el mismo botón nuevamente.



Sugerencia: Puede ver la ventana en pantalla completa con *Ventana | Vista Hoja de Acordes Pantalla Completa* o con las teclas **Ctrl.+T**.

Band-in-a-Box ofrece múltiples modos de notación para distintos propósitos. La notación está por defecto en el modo Notación Estándar, los otros modos se seleccionan con botones en la barra de herramientas de la ventana de Notación.


Notación Estándar para presentar o imprimir la Notación. El pentagrama de gran piano y/o la tablatura de guitarra con notas, símbolos de acordes y líricas.

Notación Editable para ingresar o editar notación. Un pentagrama especial con divisiones de tiempo para editarse por medio del ratón.

Notación Nota Roll para ingresar o editar notas, velocidad y duración. Las cabezas de notas se muestran con velocidad editable y líneas de duración.

Soporte de Notación de Batería

Reproduce la canción y abre la ventana **Notación**. Entonces selecciona la lista de Batería y verás la notación del tambor.



En el área de la clave, verá una guía diciéndole cuáles son las notas de tambor que están siendo usadas en la línea de notación (ej. Patada, Tarola, AbHat).

Para la Melodía o la pista Solista, necesita configurar la pista en “Batería” en el cuadro de diálogo **Opciones de Ventana de Notación** o con el comando de menú *Melodía (o Solista) | Tipo de Pista*.

Nota: Para que esto funcione correctamente, necesitará la pista de Melodía/Solista con tambores que se estén usando en notas de Tambor.

Avance de Acorde por Pasos

Use las teclas **Ins** y **Supr** en el panel numérico para avanzar por pasos de a un acorde en cualquier pista. Los datos MIDI de pista pueden presentarse en piano, guitarra, hoja guía, baterías y ventana(s) de notación.

Esta característica avanza la pista actual y presenta el siguiente grupo de notas en dicha pista. Por ejemplo, si la pista actual está fijada en la pista de Melodía, presionando los botones de avance de acorde presentará la siguiente nota o acorde de la melodía. La característica Avance de Acorde es una gran forma de estudiar las notas mientras son ejecutadas, y para navegar por toda la pista.

Nota: En este contexto, “acorde” se refiere a cualquier grupo de notas, o a una única nota, que ocurre en una pista en o al mismo tiempo. Puede ajustar la amplitud que Band-in-a-Box determina para un ‘acorde’ en el diálogo **Opciones de Notación - Más**.

Comandos mediante Teclas

- Para cambiar vistas de notación, presione **Ctrl+Alt+N**.
- Para traer la ventana **Opciones de Impresión**, presione **Ctrl+P**.
- Para habilitar la pantalla ciclar, presione **1** en su panel de teclado numérico.
- Para saltar 4 compases adelante, presione la tecla de flecha **ABAJO**.
- Para volver atrás 4 compases, presione la tecla de flecha **ARRIBA**.

Modo de Notación Estándar



La ventana de Notación Estándar muestra la notación para todas las pistas individuales, y permite la entrada de acordes y líricas. Las características incluyen:

- Presentación opcional de diagramas de acordes de guitarra.
- Mientras toca la notación, las notas que están sonando **se tornan rojas**. Esto ayuda a la lectura veloz y al seguimiento de la música.


- Puede fijar la notación a desplegar ya sea en 1 o 2 compases por delante de la música sin interferir con la vista de la notación actual.
- Manejar notas octavas de Jazz y figuras de trescillo correctamente.
- Haga doble clic en la ventana o presione la barra espaciadora para reproducir la canción desde la ubicación de la tiempo actual.
- Las opciones automáticas tal como *auto duraciones*, *anular notación*, *mostrar mono*, *minimizar silencios*, silencios y insertar *espaciamento* producen notación muy legible y musical.
- Las notas sombreadas son destellos inclinados automáticamente mostrados.
- Grupos de 5 notas se mostrarán automáticamente como grupos de 3+2 o 2+3, y pueden ser fijados de ésta manera manualmente también. Si prefiriese verlos a ellos como un grupo de 5 notas, puede hacer clic derecho con el ratón sobre la línea de tiempo, y fijar la resolución a 5 para el tiempo.




Modo Notación Editable

Ingrese el modo de Notación editable desde la pantalla de notación con un solo clic de ratón sobre el botón Notación Editable.

En el modo de Notación Editable, la línea de tiempo es más visible, ya que se muestra con una línea vertical amarilla pensada. Puede reproducir la canción desde la ubicación actual presionando la barra espaciadora o haciendo doble clic en la línea de tiempo. Puede ingresar, mover y editar notas y silencios utilizando técnicas de mouse estándar - apunte y haga clic, arrastre y suelte, y haga clic con el botón derecho para abrir el cuadro de diálogo **Editar Nota**.



Esta es la pantalla de entrada por pasos de una melodía o para editar partes existentes. Observe la grilla de líneas verticales, que subdividen cada tiempo. Estas líneas indican donde se ubicarán las notas de acuerdo a la resolución de la canción.



Cuando pasa el ratón sobre las notas en esta ventana, se presenta el resumen acerca de las mismas (pitch/canal/velocidad/duración).

Para activar ésta aplicación, haga clic en el botón **[Más]** en el diálogo de Opciones de Notación para abrir el diálogo **Otras Opciones de Notación**. Luego seleccione la casilla de verificación “Mostrar Aviso Emergente para las Propiedades de Nota”.

Método fácil de entrada tablatura

Haga clic en la cuerda (en la tab), a continuación, haga clic en la nota (en la notación, o la guitarra en pantalla) para conseguir que entró en esa cuerda / traste. Para acceder a esta función, para la melodía (o solista) pista, primero ponga el menú-Tipo Melodía-Pista para Guitarra. A continuación, abra la ventana de Notación y elija la notación editable. Ahora verá Guitar Tab debajo del Clef agudo. Ahora puede resaltar una nota, mediante **Mayús + Flecha derecha (o izquierda)**. Cuando una nota se resalta en rojo, puede hacer clic en la pestaña de la cuerda que le gustaría que la nota sea tocada. Esto va a cambiar la nota a esa cuerda y la ficha se actualizará para reflejar esto.

Para una Notación Editable con Tablatura de Guitarra, puede cambiar fácilmente la cuerda por una nota, al arrastrar la nota desde una cuerda de la tablatura hacia otra.



Seleccione la pista Melodía en la Ventana de Notación.

Introduzca la Notación Editable.

Y coloque el tipo de pista a Guitarra (vía menú principal *Melodía – Tipo de Pista = Guitarra*).

Ahora tiene una Notación Editable y tablature. Después de que ha insertado notas en la notación, puede arrastrar las notas desde una cuerda de tablatura hacia otra para cambiar el canal y la posición del traste que se toca en la guitarra.

Por ejemplo, aquí puede arrastrar el “1” abajo de una cuerda para tener una nota Do central tocada en la tercera cuerda en lugar de la segunda.



Resolución

El ejemplo de arriba está en estilo Jazz Swing; entonces Band-in-a-Box ha fijado automáticamente la resolución de grilla a 3 por tiempo (tresillos) basado en el estilo actualmente en uso.


- Estilos Ondulantes Swing usan 3 líneas para dividir cada tiempo en tresillos swing de nota corchea.
- Estilos rígidos usan 4 líneas para dividir cada tiempo en notas semicorcheas.



Resolución de Tiempo

El usuario puede fijar manualmente la resolución para cualquier tiempo en el diálogo **Resolución Tiempos**, que se abre con un clic derecho sobre la línea de tiempo. También puede abrir este cuadro de diálogo haciendo clic con el botón derecho en la ventana y seleccionando *Cambiar Resolución del Tiempo* del menú.

Fijando la resolución de Clave de Sol para este tiempo a 5 permite a un grupo de cinco notas ser ubicadas sobre un tiempo.



Ingresando Notas


Para insertar una nota nueva en el pentagrama mueva el ratón a la ubicación que desea. Si desea tiempo 1, vaya a la primera línea punteada en el compás. Haga clic sobre el pentagrama por encima de la nota que desea.

Los diálogos de Confirmación muestran advertencias para prevenir el ingreso accidental de una nota duplicada (mismo pitch cerca del mismo tiempo) y de una nota muy alta o muy baja (gran N° de líneas ledger).

A 5 La casilla de Nota Actual en la barra de herramienta le dará el nombre de la nota sobre la cual se encuentra.

Clic con el botón izquierdo del ratón para insertar la nota:

- Para insertar un *sostenido*: Mantenga presionada la tecla **Mayús** mientras hace clic en la nota.
- Para insertar un *bemol*: Mantenga presionada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en la nota.
- Para insertar un *natural*: Mantenga presionada la tecla **Alt** mientras hace clic en la nota.



Paréntesis se dibujan (#) rodeando a numerales accidentales luego de una línea de compás como delicadeza, donde no se requiere numeral accidental.


Cómo se determina la duración de las notas?

Band-in-a-Box utiliza una característica de auto-duración inteligente para determinar la duración de la nota. Las Auto-duraciones significan que puede ingresar una melodía de estilo en la Hoja Guía haciendo clic una sola vez por nota, lo que incrementa la velocidad de entrada de notación.

Cualquier nota que ingresa tendrá inicialmente una duración de 2 compases (2 notas enteras). Cuando la siguiente nota se pone 2 tiempos más tarde, Band-in-a-Box ajustará la duración de la nota previa para algo menor a 2 tiempos. Esto significa que no debe preocuparse de las duraciones por completo, y puede simplemente señalar y hacer clic para ingresar las notas donde las desea. Si desea no tener en cuenta la auto-duración, puede editar la nota usando la tecla derecha del ratón, lo que le permitirá ingresar la duración exacta que quiera.

Introduciendo Notas Enteramente con Pulsaciones de Tecla

Hay un modo de ingreso de pulsación de tecla, que le permite ingresar una melodía completamente usando las pulsaciones de tecla. Las pulsaciones de tecla son **N** para ingresar una nota, **cursor arriba/abajo** para cambiar su tono, **M** para ingresar una nota adicional una tercera por encima de la nota existente, **cursor izquierda/derecha** para mover la línea de tiempo y **R** para entrar en un silencio.



Presione la tecla **N** para ingresar una nota en la línea de tiempo actual.




Mientras la nota está resaltada, use las teclas de cursor **arriba/abajo** para cambiar su tono.



Presione la tecla **M** para ingresar una nota adicional un tercio por encima de la nota existente en la línea de tiempo actual.




Use las teclas de cursor **derecha/izquierda** para mover la línea de tiempo.



Presione la tecla **R** para ingresar un descanso en la línea de tiempo actual.

Introduciendo Notas de Tambor

Puede introducir notas de tambor para la pista de Batería o pista Melodista/Solista con el tipo de pista fijado a Batería. Haga clic derecho en la ventana y use la opción del menú *Insertar (o cambiar) Nota de Tambor*. Para las notas de tambor mostradas a la izquierda en la guía de tambor (ej. China, Splash, Crash2, etc.), también puede hacer clic en la posición vertical correspondiente de la nota de tambor que desee.



Introducir Notas de Pista Reproducible


Puedes personalizar la interpretación de las RealTracks (o RealDrums/MIDI/MIDI SuperTracks) añadiendo tus propias notas. Luego escucharás esas notas usando un sonido Hi-Q creado a partir de la grabación de las RealTracks. Esto significa que puedes hacer que las RealTracks toquen las notas que desees en partes clave de la interpretación, ya sea aumentando o reemplazando lo que las RealTracks están tocando, en cualquier sección de la canción.

Para las RealTracks, las notas que ves son RealCharts, que son MIDI silenciosos. Puedes verlas, pero en realidad no suenan durante la reproducción. Con la función **RealTracks Reproducibles**, puedes hacer que algunas de estas notas sean reproducibles.

Para introducir notas de Pista Reproducible, pulsa el botón **[PR]** y selecciona **Habilitar Pista Reproducible** en el menú desplegable. A continuación, verás un mensaje para confirmar que se instalará un plugin de parche **Hi-Q** en la pista. Pulsa **OK** para continuar.

Ahora, el botón tendrá bordes verdes para indicar que estás en el modo Pista Reproducible. En este modo, cualquier nota que introduzcas se escuchará durante la reproducción, a diferencia de las notas RealCharts.

Las notas que has introducido se muestran en verde y se escucharán durante la reproducción junto con el acompañamiento generado. Pero querrás que tus propias notas suenen en lugar del acompañamiento generado. Entonces, pulsa el botón **[PR]**, selecciona **Crear Región Silenciada** para silenciar el acompañamiento generado en el menú desplegable y establece una región en el cuadro de diálogo. Esto añadirá una línea verde en la parte superior. Cuando reproduzcas la canción, el acompañamiento generado en esa región no se escuchará, pero las notas verdes que has introducido sí se oirán. Si regeneras la pista, quedará fuera de esta región.



Ingresando Silencios

Inserte un silencio sosteniendo la tecla comillas (tecla de acento sin presionar Mayús) luego haga clic sobre la hoja de notación. Otra manera de ingresar un silencio es haciendo clic en la casilla de verificación de Silencio y luego señale y haga clic donde desea que aparezca el silencio. Esto acorta automáticamente la duración de la nota previa.

Sugerencia: Si es menos importante ver silencios que una nota de un cuarto, asegúrese de desactivar la casilla de verificación Minimizar Silencios en la casilla de diálogo de Opciones.

Silencios Forzados

Esto le permite insertar un silencio en la notación, que estará activo aún si ha fijado en “falso” Minimizar Silencios. Por ejemplo, somos capaces de presentar un silencio de nota semicorchea aunque la característica Minimizar Silencios este activada. Para lograr esto, haga clic en el botón [Silencios], y luego haga clic en la notación en el lugar donde desearía un silencio de nota semicorchea. El Silencio Forzado se presentará en azul en la ventana de notación editable, y puede desaparecer sosteniendo la tecla [DEL] presionada y haciendo clic sobre el silencio.

Moviendo una nota en el tiempo



Si desea cambiar el tiempo de inicio de una nota, arrastre la nota con el botón izquierdo del ratón hacia la nueva ubicación. Esta es una forma simple de mover la nota. Alternativamente, Ud. podría editar la nota numéricamente con el botón derecho del ratón.

Cambiando el tono de una nota

Similarmente, puede arrastrar la nota verticalmente para cambiar el valor de la nota, y soltar cuando está sobre la nota que desea. Mantenga presionado las teclas **Mayús**, **Ctrl**, o **Alt** para hacer que las notas se inserten como un sostenido, bemol o natural respectivamente.

Insertar Curvas en Notación


En la ventana de Notación Editable, cualquier nota puede ser creada dentro una curva al hacer clic derecho sobre la nota y cambiando su tipo a “Guitarra Curva” con el comando *Editar Nota*.



La opción “Paso Corchea” hará que se despliegue una curva como un paso en corchea debajo de la nota objetivo.

Menú de Notación Editable - Clic Derecho

Un clic derecho del ratón en la ventana de Notación Editable abrirá este menú.



Editar Nota abre el cuadro de diálogo **Nota** y le permite editar la nota actual.

Borrar Nota borra la nota actual.

Forzado accidental le permite agregar rápidamente un accidente a la nota actual.

Insertar (o cambiar) Nota de Tambor ingresa una nota de batería. (**Nota**: este elemento de menú aparecerá para la pista de batería o la pista de melodía/solista con el tipo de pista establecido en Batería)

Editar Acorde Actual

Esto abre un recuadro de texto con el nombre del acorde en la actual ubicación. Teclee los cambios y presione **Intro** o **Tab** para retornar a la ventana de Notación Editable.

Duplicar grupo anterior de notas duplica rápidamente el acorde anterior (un grupo de notas en la misma ubicación) sin tener que volver a ingresarlo.

Eliminar Notas Rojas Resaltadas borra todas las notas que están actualmente resaltadas en rojo.

Cambiar la Resolución de Tiempo le permite cambiar la resolución del tiempo actual.

Insertar Lírica le permite introducir notas basadas en lírica.

Editar Lírica abre el editor de lista de evento de lírica.




Editar Texto de Sección abre la lista de **Eventos de Texto** donde puede ser insertado, editado o borrado el texto de sección.

Insertar Sección Texto abre el cuadro de diálogo **Evento de Texto de Sección** donde ya sea el texto de sección regular o encasillado es ingresado junto con su tiempo y posición vertical en la ventana.

Colocación precisa de Sección de Letras: Seleccione una letra número desde la lista y ésta será insertada en la ubicación actual del compás de línea de tiempo. Use esta misma opción para borrar las letras/números de sección.


Compás-Basado Sección Letras: Seleccione una letras o número desde la lista y será insertada en el tope de la línea de compás de modo que no se sobrescriban los acordes o las notas.

Notación Símbolos: Se ingresa a la Notación de Símbolos desde el diálogo **Evento de Notación**, al cual se accede desde el menú de clic derecho en la ventana de Notación Editable. Este diálogo le permite insertar (o eliminar) símbolos de notación tales como,

Ligaduras		Acentos	
Crescendo		Legato	
Decrescendo		Marcato	
Staccato		Staccatissimo	

Seleccione un símbolo de notación de los que están listados y se abrirá el diálogo Evento de Notación.

En este diálogo puede definir posteriormente el evento y su ubicación precisa, luego presione **[OK - Insertar Evento]** para insertarlo dentro de la notación. Use el botón **[OK - Eliminar Evento]** para eliminar un evento presente que ya no es más necesario. La lista Tipo de Evento le permite elegir el tipo de evento (ligadura, decrescendo, etc.).



La lista **Tipo de Evento** le permite escoger el tipo de evento (ligado, decrescendo, etc.)

El campo **Duración del Evento** determina la duración de una ligadura, crescendo o decrescendo. La duración está especificada en tiempos y ticks. Si un evento es "único", tal como un staccato o acento, entonces este campo hará que los eventos múltiples estén insertos si el rango es mayor que cero (y el rango abarca múltiples clavijas). Si ha sombreado un área de la ventana de Notación antes de hacer clic derecho sobre ella (para desplegar en la ventana del menú y elegir la opción de menú de símbolos de notación) así éste campo se establece basándose en la longitud del área sombreada.

Nota: El área sombreada no incluye actualmente al más último en el extremo de la esquina del área sombreada.

El campo de la **Clave**, si está presente, indica la tonalidad en la cual el evento será insertado (o eliminado). La mayoría de los eventos afectan solamente una tonalidad a la vez, por lo tanto debe elegir la clave y su campo estará establecido basándose donde había inicialmente hecho clic derecho en la ventana de Notación (realizó esto para obtener el menú que pone en marcha éste diálogo). Por ejemplo, si hizo clic derecho en la clave de Sol, se ajustará a éste tono.

Cuando **Dirigir notas hacia el inicio /fin del rango** está habilitado, las ligaduras, crescendos, y decrescendos estarán basados en notas que están presentes al comienzo y final del rango especificado.

El campo **Offset**, si está presente, le permite realizar ajustes a la posición vertical de un evento, por Ej. ligaduras o altura del acorde.

El campo **Tiempo de Inicio** es el tiempo de inicio del evento (en Medidas: Bytes:Ticks).

[OK - Insertar Evento] sale de éste diálogo y luego inserta el evento en la pista de notación.

[OK – Retirar Evento] sale de éste diálogo y luego ELIMINA al evento (si éste existe en el rango de tiempo especificado) de la pista de notación.

Despejar Eventos de Controlador de Notación Huérfana: Este comando eliminará eventos de símbolos de notación (tal como staccato) que no está más lo suficientemente cercano a la nota para presentar adecuadamente.

Ajuste de altura de Acorde: Use esto para ajustar la altura de un cierto acorde ajustando el valor de “Offset:” en el diálogo Evento de Notación. Observe que un valor positivo desplaza más bajo al símbolo del acorde, y vice versa.

Modos: Haciendo clic sobre otro modo de notación se cambiará a dicha pantalla mientras permanece en la misma ubicación en la canción.


Vocal Sintética (Auto): Su pista de Melodía o Solista con líricas pueden ser convertidas a una pista de audio vocal al enviarse al sintetizador vocal de terceras partes llamado Sinsy. Con el comando “Auto” su canción será enviada automáticamente al servidor de canciones y retornada como un archivo de audio en la pista de Audio. Esto podría tomar algunos minutos. Cuando el sinte vocal ha sido generado, el diálogo **Importar Archivo de Audio** se abre. Presione [OK] para importarlo a la pista de Audio.

Generar manualmente una pista de Sinte Vocal: Con este comando, Band-in-a-Box generará un nombre de archivo llamado Sound.XML y lo guardará en `bb\Data\SRequest`. Use su navegador para navegar en `www.sinsy.jp` y cargar el archivo xml. Un archivo nombrado sound.wav será retornado y cargado en la pista Audio de su canción.

Editando Valores de Notas

Haga clic derecho sobre una nota. Esto trae una variante de la ventana de clic derecho con el agregado de comandos para editar o borrar notas. Haga clic en *Editar Nota* para poner en marcha el diálogo **Nota**.

En dicho diálogo, puede cambiar manualmente las características de una nota ingresando los valores exactos que desea para cualquier nota dada. Por ejemplo, puede cambiar la velocidad y duración con incrementos de 1 tick, de la misma forma que el tono de la nota y la posición relativa en el compás.



Están los **botones movimiento arriba-abajo** en la ventana de atributos de nota. Presionando dichos incrementos continuamente, y con **Mayús-clic** (o clic derecho) se incrementa de a una cantidad mayor. ‘

Haciendo **Mayús+clic** sobre estos botones se producen los siguientes cambios:

- El tono de una nota de a una octava en lugar de a un semitono.
- La velocidad, duración o lapso de tiempo de a 5 en lugar de a 1.

Por ejemplo, para cambiar la octava de una nota, haga **Mayús-clic** (o clic derecho) en estas flechas.

Seleccionar una región de notación a editar

Para seleccionar una región de la notación puede hacer **Mayús+clic** sobre el punto final para seleccionar fácilmente una gran área.

- Seleccione una región pequeña arrastrando el ratón.*
- Agrande la región mediante **Mayús-clic** sobre el punto final.

***Nota:** **Mayús+clic** se emplea también para ingresar una nota sostenido (#), así la selección siguiendo **Mayús-clic** requiere que una región esté ya seleccionada.

Forzar Accidental – Si una nota se la muestra como un sostenido, pero Ud. desea que aparezca como un bemol (o viceversa), puede forzar aquello aquí. Pueden ingresarse las notas como Fab, Dob, Mi#, Si#. Para hacer esto, clic derecho sobre una nota (como Fa), y colocar el accidental forzado a #, y la nota aparecerá como Mi#.

Tipo de Nota – Puede elegir para que la nota sea Normal, Invisible (la nota sonará pero no aparecerá en la notación regular), Guitar Bend (un Si aparecerá encima de la nota), Hammer-on, Pull-Off o Guitarra Slide. Observe que guitar bend es solamente para notación y no afecta el sonido de la nota.

Edición de notas por Toque de tecla

Puede editar fácilmente notas usando solo toques de teclas. Pasando por las notas una por una, cuando una nota se sombrea puede cambiar el tono usando las teclas de cursor, y otros valores (tiempo, duración, canal) con otras teclas rápidas. Esto acelera la edición de notas. Para usar esta función realice lo siguiente:

1. Abra la ventana de Notación.
2. Desplace el cursor del ratón hacia la nota que desea editar, y luego presione el Avance de Acorde (tecla INS o DEL en el Panel Numérico). Esto sombrea la nota actual.
3. Con la nota sombreada en rojo, emplee las teclas arriba /debajo de cursor para cambiar el tono de la nota. Puede escuchar el cambio de tono mientras la nota cambia.
4. Use las teclas izquierda /derecha de cursor para cambiar el tiempo de inicio de la nota, duración, canal o velocidad (dependiendo de la configuración del campo “Ediciones de Cursor Derecha /Izquierda” en el diálogo Opciones de Notación).


Presione la tecla [Esc] o el botón [Parar] cuando ha finalizado.

Sección de Texto de Notación

Puede agregar el Texto de Sección y mensajes de Texto Encasillados en cualquier posición en la pista de notación, con una casilla opcional para aparecer alrededor del texto.

Para poner un comentario de texto de sección en la pista de notación:

- Abra la **Ventana de Notación**, y cambie a modo de **Notación Editable**.
- Haga un clic derecho sobre el punto en la pista al que desea ingresar el texto de sección Luego, seleccione *Insertar Texto de Sección* del menú.
- Esto abre la casilla de diálogo **Sección Eventos de Texto** que le permite escribir el texto para ingresarlo. Puede fijar el tipo de texto a “Encajonado” o “Regular”.



Fácil Ingreso de Texto de Sección en la Ventana de Notación

Tecleando una barra inclinada inversa “\” a backslash “\” seguida por cualquier texto pone dicho texto al inicio del compás actual como mensaje de texto de sección. Por ejemplo, \Hola formal\Hola pondría “Hola” en una sección del recuadro del evento de texto

Tecleando \.pone en marcha el diálogo editar para la sección de texto


Solo de Guitarra Teclee el texto de sección que desea, tal como “Solo de Guitarra”, y luego presione Intro.



Este texto puede ser ingresado una vez por compás. Puede usar esto para los encabezados de sección. o aún para ingresar líricas compás por compás.

Modo de Notación Staff Roll

Haga clic en el botón de modo notación Staff Roll para ingresar el modo Staff Roll.




Este modo es similar al modo de Notación Editable, excepto que los tiempos empiezan a la deecha en la línea de compás. Puede visualizar la duración de la nota representada por una línea azul horizontal y la velocidad de la nota presentada como una línea vertical azul.

Sugerencia: Si no aparecen estas líneas, presione el botón [Opc.] para verificar que “Mostrar Duraciones de Nota”, “Mostrar Líneas de Velocidad”, y “Mostrar Líneas Compás /Tiempo” están habilitadas.

Usando el Ratón para Editar Velocidad y Duración

Está disponible una función adicional en este modo, arrastre de ratón con botón derecho presionado. Ubique el cursor del ratón sobre la cabeza de la nota y mantenga presionado el botón derecho del ratón. Entonces, comenzando en la cabeza de la nota, arrastre el cursor horizontalmente para fijar la duración de la nota, o arrastre verticalmente para fijar la velocidad de la nota.



Opciones de Ventana de Notación

Haz clic en el icono de engranaje en la barra de herramientas de la ventana de **Notación** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones de Ventana de Notación**. El cuadro de diálogo también se abre con la pestaña [Notation] en el cuadro de diálogo **Preferencias** (Ctrl+E).

Tipo de Pista: Puede configurar el tipo de pista que se usará para la pista de Melodía o Solista. Normalmente Ud. deja el tipo de pista puesto en Canal único, , pero también puedes configurarlo en otros tipos.

Multi (16)-Canal: Todas las asignaciones de canales MIDI son preservadas y sacadas en la ejecución. Esto podría ser útil para importar un archivo MIDI entero, y tocarlo desde el canal de Melodía usando un estilo silencioso.

Guitarra: Los canales MIDI del 11 al 16 están asignados para las cuerdas de guitarra 1 a 6. La correcta tablatura de Guitarra reemplaza la clave de Fa, la notación estará una octava por arriba, y las asignaciones del canal de guitarra se guardan con archivos MIDI.

Piano: En este modo, los canales 8 y 9 se tratan como la mano izquierda y derecha de una parte de piano.

Seleccionando ya sea Bajo, Ukulele, Mandolina, Banjo (5-cuerdas) o Violín se presentará la tablatura correcta en la ventana de Notación y el traste correcto en la ventana de Guitarra.

Ajuste la pista para hacer corresponder a cualquiera de las 11 tonadas sustitutas de guitarra, tal como DADGAD, Sol Abierto, o Doble Cae Re soportadas por Band-in-a-Box. Así verá las notas correctas en el traste de guitarra en la notación y tablatura.

Si la pista tiene batería que utiliza notas de Batería GM, puede seleccionar Batería para ver la notación de batería.

Resolución Tresillos (Swing): Band-in-a-Box fija automáticamente la resolución cada vez que se carga un estilo. Cuando un estilo posee un estilo de tresillo (tal como Jazz Swing o un estilo Shuffle), Band-in-a-Box selecciona la Resolución de Tresillo. Esto asegura que las notas corcheas de Jazz (swing tresillos) están manejadas correctamente.

Cuando se carga un estilo con un *ritmo rígido* (*straight*Pop, Latino) la configuración de Resolución de Tresillo se apaga automáticamente. Los ejemplos pueden ser la mayoría de los estilos Latinos y Pop. Así la notación muestra corcheas even, sin tresillos, y cada nota y duración se redondea a la nota semicorchea más próxima cuando se muestra la música.

Mostrar Líneas de Compás /Tiempo: Esta configuración es solo para el modo Staff Roll. Cuando está desactivada, se mostrarán solo las líneas de pentagrama, útil para editar Duración de nota y líneas de Velocidad.

Mostrar Nota-Duración: Hay una configuración de modo Staff Roll para mostrar o esconder las líneas de duración horizontal.

Color línea de duración (Verde /Azul): Hay dos opciones de color para las líneas de duración, verde y azul.

[Actualizar]

El botón **[Actualizar]** aplica los cambios hechos en este diálogo. Presionando **[OK]** se obtendrá el mismo efecto.

Encajar en líneas de grilla: Si la casilla de verificación “*Snap To Grid Lines*” está activada, la nota insertada estará alineada con la línea de grilla más cercana. Esto es similar a la manera de alinear un gráfico en programas configurados para alinear elementos con precisión en una página. Esto significa que no necesita hacer clic exactamente sobre el tiempo para lograr que la nota se inserte precisamente sobre el tiempo.

Desplegado por adelantado: La ventana de notación puede ser configurada para desplegar compases por delante de la música sin interferir con la visualización de la actual notación. Para activar ésta característica, seleccione el número de compases (1 o 2) que desea desplegar por adelantado. Seleccione cero compases para desactivar esta característica. Cuando la característica Notación *desplegar por adelantado* está activada, las líricas también se desplegarán por adelantado.

Sombrear en Rojo notas reproducidas: Los buenos lectores de lectura rápida que prefieren leer a tiempo real pueden usar esta opción para desactivar el sombreado de notas en rojo mientras la canción está tocando de modo que no se distraigan.

Colores de Notas: La Notación puede mostrar notas en colores diferentes basándose en nombres de nota absoluta o con respecto al acorde o tono. El esquema de color por defecto es el que fue introducido por el compositor ruso Alexander Scriabin (1872-1915). Cuando se ha elegido el esquema, puede ser editado seleccionando el botón [Editar]. La notas coloreadas aparecerán en color para la impresión en impresoras color o cuando se guardan en un archivo de gráficos a color.

[Editar]: Presionando el botón **[Editar]** se presenta el diálogo **Note Color Editor -Editor de Color de Nota**. Presionando el botón **[OK-Guardar]** cerrará el diálogo y guardará el archivo como *C:\bb\Data\default.NCL*. Puede también guardar/cargar distintos archivos NCL para diferentes conjuntos de color. Cambie los colores haciendo clic sobre el color por encima de la nota.

Nombres de Notas: Hay ahora una opción para presentar nombres de nota en el centro de la cabeza de la nota. Puede presentar nombres de nota absoluta (A, Bb etc.) o puede presentar números con respecto a la clave o al acorde actual. Esto

es útil para aprender a leer música. Combinado con la capacidad para presentar tamaños grandes de fuentes, esto permite que la apariencia de la nota grande sea común a la de los libros de música “Fácil para Tocar”.

Se presentan también en la notación los números de canal. Cuando edita notas, es a menudo útil ver el número del canal de cada nota. Fijando los Nombres de Nota a “Números de Canal” verá el número del canal para cada nota escrita dentro de la cabeza de las notas. Esto es útil (por ejemplo) cuando mira un archivo MIDI completo que lo ha cargado en la pista de melodía, y desea examinar la información de canal, o para editar una pista de guitarra que emplea canales 11 al 16.

Fuentes de Notación: Puede usar las fuentes PG Music o fuentes de Jazz para sus acordes y notación. O puede elegir *Arial* o cualquier otra fuente en su sistema para los acordes, líricas, texto y títulos. Las fuentes de Jazz poseen la apariencia del “manuscrito hecho a mano”. Es una gran alternativa para aquellas fuentes que tienen aspecto muy “computacional”.

Fuentes de Música Jazz para Notas, Símbolos, Acordes, y Títulos.

- Para seleccionar solo la fuente de música Jazz seleccione la opción **Usar Fuente Jazz Music**. Luego escoja su Acorde, Líricas, Texto y fuentes del Título.
- Haga clic en **[Fuentes Reg.]** para un rápido cambio total hacia las Fuentes regulares en la ventana de Notación.
- El botón **[Fuentes Jazz]** instala un grupo pre-seleccionado de Fuentes de Jazz.
- El botón **[Arial]** instala la fuente de notación regular y Arial para todo caso.
- **BeStPlain Chord Font** es una fuente muy clara y legible. El botón **[+]** al lado de esta casilla de verificación abrirá el cuadro de diálogo con opciones para utilizar el triángulo para mayor, el signo menos para menor y el círculo medio o completo para acordes medio o completamente disminuidos.

Nota: Los gráficos de símbolos de acordes de jazz se pueden mostrar de forma independiente en la **Hoja de Acordes** y en la ventana de **Notación**. Para la Hoja de acordes, abra el cuadro de diálogo *Mostrar Opciones (Opciones | Preferencias | [Mostrar])* y seleccione “Símbolos de acordes de jazz” o “Símbolos de acordes BeStPlain” para la opción “Fuente de hoja de acordes”.

- La **Fuente Líricas** y la **Fuente Texto** aparecen en la ventana de Notación, la Hoja Guía y la impresión.
- La **Fuente Título** se emplea para los Títulos, Compositor, y nombres de Estilo que aparecen en la ventana de la Hoja Guía e impresión.
- La **Fuente Slash** es usada para los slashes */// ...* que aparecen en los compases vacíos.
- La **Fuente N. Compás** es utilizada para los números de compás.
- La **Fuente Lírica Compás** es utilizada para líricas basada en compás.

Nota: Emplear la notación PG Music y las Fuentes de texto requieren que las mismas estén instaladas en su directorio *Windows | System*. Las fuentes se instalan automáticamente con el programa.

Compases/Pantalla: Esta opción le permite elegir el número de compases por línea a su vez para la presentación de la notación en pantalla y la impresión.

Diagramas de Acordes de Guitarra: Estas están disponibles en la notación, hoja guía, o impresión para Folk, Pop, y voces de Jazz. Hay una opción para mostrar los números de traste sobre los diagramas.

Tablatura (Tab)

Cuando se fija, las partes de Guitarra y Bajo imprimirán la notación de tablatura.

Mostrar # traste en los diagramas de acorde: Esto mostrará los números de traste para cada cuerda sobre los diagramas de acorde de guitarra.

Cargar arreglo notación c/canción: Cuando se verifica ésta casilla sus configuraciones de Opciones de Notación serán guardadas con la canción y recuperadas la próxima vez que cargue la canción.

Mostrar Clave: Si está desactivada, no estará presentado el cuadro de armadura de la tonalidad en la Pantalla de Notación. Esto ahorrará cierto espacio en la pantalla.

Opciones de Transportar

Estas configuraciones de transposición pre-definidas para instrumentos no-concertistas como bronces e instrumentos de viento en madera auto-seleccionarán la correcta configuración de transposición y puntos de división entre claves para el instrumento. Por ejemplo, Trumpet +2 escribirá la música a 2 semitonos, y el punto de división será ajustado para presentar la música en clave de Sol. Si una configuración de transposición de Hoja de acorde o ventana de Notación se está llevando a cabo, al arranque un mensaje de aviso en amarillo se abre como un recordatorio.

Transportar: La configuración Transponer le permite ajustar manualmente la ventana de Notación para presentar notas ya sean más altas o más bajas que sus actuales tonos.

Partir Claves: Esta configuración determina el punto de división para ubicar notas en la clave de Fa o Sol. La configuración por defecto es Do5, se muestra como Do5* para indicar que es Do central. Utilice un punto de división más alto, como ser Do6, si desea notas hasta un Sol por encima del Do central si desea notas hasta un Sol arriba del Do central para que escritas en la clave de Fa con líneas adicionales.

Máximo # Líneas adicionales: Puede especificar el límite más alto de un rango de nota de modo que las notas altas no resulten en un excesivo número de líneas adicionales. Por defecto es 6, lo que podría mostrar un máximo de 6 líneas adicionales por encima del pentagrama de clave de Sol.

Mostrar Líneas de Velocidad: Esta es la configuración en modo Staff Roll que sirve para mostrar u ocultar las líneas verticales de Velocidad. La línea de color está determinada por la configuración de la Duración de Línea de Color.

Usar escala acorde para enarmónicos: Los sostenidos y bemoles en la notación Band-in-a-Box son de contexto sensitivo para los nombres de los acordes. Por ejemplo, si está en la clave de Eb, y el acorde es E7, una nota G# se mostrará como G#, y no como Ab. Esto significa que los accidentes de notación se mostrarán automáticamente corregidos.



Los Enarmónicos para los tonos de acordes están basados en el acorde automáticamente.



Los Enarmónicos para tonos de paso están basados en acordes si “Usar Escala de Acordes Enarmónicos” está fijado en verdadero.

Por ejemplo, sobre un acorde F#7 en la clave de Eb, la nota Ab es parte de la escala F#7 (como si fuera un G#, el 2do en la escala), pero es también parte de la clave Eb de la canción. Si desea que se muestre basado en la escala de acorde, fijando “Usar enarmónicos de escala de acorde” mostrará la nota como un G# en vez de una Ab.

Enarmónicos en acordes con barra oblicua (slash): Un acorde como Gm7b5/Db se mostrará correctamente usando Db en vez de un Gm7b5/C#, ya que Band-in-a-Box se basa en una escala Gm.

Inscribir Espaciamiento: Esta es otra de las características inteligentes del programa que incorpora el espacio apropiado en la Notación para evitar la sobre-escritura mientras busca lugar requerido para los accidentes, silencios, etc. Esta característica es visible solo en el modo de Notación Estándar.

Tick Offset: “Tick Offset” en las opciones de notación es una de las claves para una “notación de apariencia grandiosa”. Esto determina para la ejecución lo que esta antes o detrás del tiempo. La pista es automáticamente escaneada para determinar el mejor balance de *tick* de modo que no lo tiene que hacer por su cuenta. Esto resulta en una notación con mucha mejor apariencia. Puede modificar/ pasar por alto esta configuración en la casilla de diálogo de **Ventana de Opciones de Notación**, pero normalmente este balance es fijado automáticamente.

Por ejemplo, para la correcta ejecución de notación de Jazz, algunas veces es necesario ajustar el tick de compensación aproximadamente 15. Esto efectivamente ajusta para la ejecución que ha estado tocando ligeramente “atrás” del tiempo o, en términos de Jazz, “muy relajado”.

En el modo Notación Editable, las notas de entradas con el ratón toman la notación de compensación en la cuenta. Entonces si hace clic en una nota 1:1:0 entrara en 1:1:7 si la notación de compensación es -7. Esto da un sentido más humano al arreglo.

Auto ajustar Tick Offset: Cuando está habilitado, Band-in-a-Box determinará automáticamente la compensación del tick al analizar las notas de la pista. Si desea colocar la compensación del tick manualmente, inhabilitelo e introduzca el valor en la opción “Tick Offset”.

Minimizar Silencios: Cuando se activa, Band-in-a-Box eliminará silencios innecesarios. Por ejemplo, si las notas corcheas *staccato* están presentadas como notas semicorcheas separadas por silencios semicorcheas, la configuración suprimirá los silencios y mostrará las notas como notas octavas.

Detectar Resolución Fina de Notación: La auto transcripción mejorada identifica y presenta correctamente hasta notas 128avas. Para fijar un tiempo a una cierta resolución específica haga clic con el botón derecho del ratón sobre la Línea de Tiempo ubicada en la parte superior de la ventana de Notación. Podrá ver entonces un diálogo de Resolución de Tiempo donde puede fijar la resolución para ambas claves de Sol y Fa.

Nueva Línea cada

Use ésta configuración para comenzar automáticamente una nueva línea en cada estribillo, en cada estribillo y en la introducción, o en cada marcador de parte. Esta configuración se aplica a la pantalla de notación de la Hoja Guía y para imprimir.

Si desea controlar cuantos compases por línea serán mostrados en una presentación ordinaria (modo sin hoja fake), emplee las opciones **Editar Configuraciones para el Compás Actual (F5)**, y seleccione “Notación – Comience una Línea Nueva” sobre los compases donde quisiera una nueva línea de notación. Dicha configuración, en combinación con la configuración Opciones de Ventana de Notación para “Compases/Pantalla,” y “Nueva Línea cada” le permiten guardar configuraciones personales para compases por línea en el modo sin hoja fake.

Edita Cursor D/I: Se emplea en las características de Edición de Nota por Toque de tecla.

Presione la tecla [Esc] o el botón [Para] cuando ha finalizado.

Fuente del Número de compás y %: Seleccione cualquier fuente instalada para los números de compás y ajuste su tamaño en un rango de porcentaje desde 10% a 1000%. Estas configuraciones afectan la notación, la hoja guía y la impresión.

Tamaño Fuente %: Para seleccionar el tamaño de la fuente de notación para la presentación, ingrese el Tamaño de la fuente de Presentación como un valor en porcentaje, algo más o menos que 100%. Esta misma configuración está disponible en la ventana de Hoja Guía y en el diálogo de Impresión.

Posición vertical Acordes: Esto controla cuan altos pueden ser escritos los acordes por encima del pentagrama. Si se fija en = 5 se escribirán los acordes 5 notas por encima de la parte superior del pentagrama. Si su pieza musical contiene muchas notas altas, entonces ajuste la posición del acorde en una configuración alta.

Posición de Lírica: Puede ajustar la altura de de las líricas fijando la altura de la lírica (los valores más pequeños como -8 son más altos en la notación).

Auto-Separación Mano de pista piano: Cuando se selecciona, la pista de Piano (no otra) será mostrada en ambas claves con una división de manos inteligente. Puede imprimir la pista de Piano con las manos por separado. Puede también dividir manualmente una parte de piano sobre una pista de Melodía o Solista empleando las rutinas inteligentes de división de mano. Las manos izquierda/derecha se muestran en rojo/azul en el gran piano, y sobre las claves Fa/Sol en la notación. Por

ejemplo, si tiene un archivo MIDI que es una pieza de un solo de piano, *Archivo* | *Abrir Especial* | *Abrir Archivo MIDI* colocará la música en la pista de Melodía. Elija entonces *Melodía* | *Editar* | *División de Mano en Piano*. Asegúrese que *Melodía* | *Tipo de Pista* está puesta en piano. Entonces verá la parte de piano dividida inteligentemente en 2 manos.

Presentar Nombres de Instrumentos: Cuando esta casilla está verificada en las **Opciones de Ventana de Notación**, el nombre del instrumento para la pista está mostrado en la notación, hoja guía, y en la impresión.

Muestra Slashes para compases en blanco: Si esto está habilitado, las marcas slash / / / se mostrarán en los compases vacíos.

Restablecer Acordes

Si es colocado a “No Repetir” entonces el programa trabajará con la version previa, y si el acorde permanece lo mismo, nunca será repetido de Nuevo en el arreglo hasta que este cambie. Si se coloca “En cada Compás”, “Cada Línea” o “Cada Página”, entonces la Notación, la Hoja Guía y la Impresión será reafirmado el acorde en cada compás, línea o página. La configuración

de “Cada Página” está por defecto, lo cual significa que el primer compás de la Ventana de la Hoja Guía siempre tendrá un acorde en el tope de cada pantalla de la Ventana de Notación.

El botón [Más] abre el diálogo **Otras Opciones de Notación**.

Notas Insertadas por Defecto: Estas configuraciones determinan los valores por defecto para las notas que ingresa manualmente.

Duración %: Las notas no siempre están ejecutadas en su duración completa. Si se inserta una nota completa con una duración de 80%, la nota tocaría para 80% de 4 tiempos = 3.2 tiempos.

Velocidad: La nota más fuerte posible posee una velocidad de 127; la velocidad de 0 equivale al silencio.

Canal: Asignar el canal MIDI para las notas insertadas.

Ejecutar Notas Insertadas: Cuando se verifica, las notas que inserte sonarán brevemente mientras sean insertadas. Esto le permite escuchar si la nota insertada suena correctamente.

Requiere confirmación para ingresar nota más ____ Líneas Ledger: Para prevenir la entrada accidental de notas muy altas/bajas, esto significa que un diálogo de confirmación sería necesario para ingresar notas con más de X líneas ledger.

Configuraciones Avanzadas de Notación: Estas configuraciones avanzadas le dan control sobre todas las configuraciones de notación limpia.

Separación de Nota de Acorde en MS y Separación Total de Acorde en MS: Esto le permite definir el ancho de acordes. Band-in-a-Box mostrará un nuevo grupo de notas sobre la notación para cada acorde. Si conoce que una pista es de notas únicas y por lo tanto no podrían tener ningún acorde, fije la separación de la nota de acuerdo a un valor pequeño como ser 10ms y entonces cada nota será presentada sobre un nuevo pie de nota. El parámetro del ancho de acorde se usa también para la característica “avance de acorde por pasos”.

Duración de los Fallos en MS y velocidad de Fallo : Cuando se ajusta apropiadamente, los “Fallos” no se mostrarán en la notación. Una nota menor que una cierta duración de tiempo o menor que una cierta velocidad puede ser filtrada.

Configuraciones de Espesor de Línea: Estas configuraciones le permiten controlar el espesor de varios elementos de línea de la notación. Por ejemplo, si fija el ancho de la Línea de Compás en 200%, las líneas de compás serán el doble de ancho, y más fáciles de distinguir. Esto afecta la presentación y la impresión.

Opciones para el Símbolo Fuente de Acordes BeStPlain: Con estas opciones, puede ver un triángulo para mayor, un signo menos para menor y un círculo medio o completo para mitad o total de acordes disminuidos cuando usa la fuente de acordes BeStPlain.

Mostrar Sugerencias Emergentes para las Propiedades de Nota: Si se verifica, las propiedades de nota emergentes se abrirán si ronda el cursor del ratón sobre una nota en la ventana de Notación Editable.

Ventana de la Hoja Guía

La Ventana de la Hoja Guía presenta una pantalla completa de notación con una o más partes. Otras opciones incluyen un número seleccionado de pentagramas por páginas, claves a mostrar, tamaño de fuente, margen, notación desplegar por adelantado, diagramas de acorde de guitarra, y líricas. Si desea lectura rápida junto con Band-in-a-Box, ésta es la ventana que está buscando.

 Abra la ventana de **Hoja Guía** desde la pantalla principal presionando el botón [Hoja Guía] en la barra de herramientas lateral.



Puede cambiar fácilmente los compases por línea al presionar el botón [Comp.]. (**Nota:** Esta función trabaja en el modo de Hoja Fake).

Mientras la notación se despliega por adelantado, puede leer por adelantado sin esperar un cambio de página. Durante la ejecución, rectángulos rojos iluminan el actual compás. Si el compás está vacío (o en el modo de Hoja Fake), la Hoja Guía dibujará las líneas del pentagrama y las líneas de compás en rojo.

La Hoja Guía es también útil como una característica tipo “Imprimir Vista Previa”, ya que ésta le ofrece la capacidad de correlacionar la notación en pantalla en una impresión.

Puede moverse por toda la ventana de Hoja Guía de varias formas. Teclas de cursor y clic de ratón desplazarán un rectángulo azul pequeño alrededor de la pantalla, lo cual le permite escribir acordes en dicha ubicación. Haciendo doble clic del ratón en cualquier compás empezará la ejecución desde dicha posición.

Seleccionando Partes en la Hoja Guía

Melodía + Haga clic en el botón selector y seleccione una pista del menú para ver la notación de esa pista.

Melodía **Piano** **Bajo** + Para ver varias pistas, primero seleccione la pista que desea mostrar en la parte superior y luego haga clic en el botón [+] y seleccione las pistas en el orden en que deberían aparecer de arriba a abajo. Para eliminar una pista adicional de la pantalla, haga clic en el nombre de esa pista y seleccione *eliminar* en el menú. Para eliminar todas las pistas adicionales, haga clic en el botón [+] y seleccione *eliminar extras* del menú.


Hay una opción en el diálogo **Opciones de Hoja Guía** para permitirle. mostrar los acordes por encima de cada pista, o solo la pista de arriba de la notación. Si presiona [Imprimir] desde la ventana de Hoja Guía podrá imprimir las pistas múltiples de notación.

Modo Hoja Fake

La ventana de Hoja Guía tiene su propia opción para Modo Hoja Fake. Cuando NO está seleccionada, la Hoja Guía trabajará como siempre lo ha hecho (en modo lineal).

☒ **Modo Hoja Fake** Cuando el Modo Hoja Fake ESTÁ seleccionado, la forma se mostrará como una hoja guía, mostrando solo un coro y el 1er y 2do final y repeticiones.

La Hoja Fake puede mostrar múltiples líneas de líricas para 1er y 2do final o muchos versos agrupados en múltiples líneas.




Múltiples líneas de Líricas en la Hoja Fake

Si su canción posee 1er y 2do final o múltiples versos de líricas, pueden presentarse las líricas multi-línea, de manera que verá todos los versos en la misma hoja fake.

Cargue la canción *C:\bb\Documentaion\Tutorials\Tutorial - BB 2005 Demos\Listen Multi-line lyrics Demo.MGU*.

Hoja Guía ☒ **Modo Hoja Fake** Abra la Hoja Guía y seleccione “Modo Hoja Fake.”



Esta canción posee incorporado un 1er y 2do final, con líricas separadas para cada final. Aparecerán también múltiples líneas de líricas si existen líricas en múltiples versos (coros).

En **Opciones de Ventana de Notación**, “Posición de Lirica” le permite colocar verticalmente la altura de las letras.

Presentación de Notación de Armonía

La Armonías pueden ser presentadas en la ventana de Hoja Guía (o impresas) con **pistas de notación separadas para cada voz de armonía**. Vea cada armonía en una pista por separado, o vea /imprima una sola voz de armonía! Imprima partituras de armonía para su banda, o use en prácticas de lectura – para leer y tocar cualquier tono de armonía junto con la melodía que está escuchando.


Examinemos estas características de presentación de armonía. Cargue la canción “Night T.MGU.” Esta es una canción de Jazz. La melodía de esta canción fue previamente transformada a una armonía usando la opción *Melodía | Editar | Convertir Melodía a Armonía*, así ésta canción ahora contiene una armonía en la parte de Melodía.

 Abra la ventana de Notación (Ctrl.+W) y verá todas las cuatro voces de la armonía en la misma clave de sol.



 Ahora abra la ventana de Hoja Guía. Band-in-a-Box ahora reconoce que ésta es una armonía (generada por Band-in-a-Box), y muestra cada voz sobre una pista separada de la hoja guía.

Por ejemplo, puede ver que la primera nota Bb tiene las otras voces de armonía tocando G (Sol) (cae 2), Fa y D (Re).



Ahora presione el botón **[Impr.]** para imprimir “Voz 2.” Si es necesario, presione la notación “Transponer Opciones” para primero transponer visualmente el instrumento hacia Eb para una cartilla “Saxo Alto”.


Notación Multi-Canal (Modo Secuenciador)

Normalmente podría desear una parte única en las pistas de Melodía y Solista. Pero, ya que la información MIDI puede tener canales separados, es posible guardar 16 partes por separado en cada una de las partes de Melodía y Solista. Cuando una de estas pistas se ha colocado en “Multi(16)-Channel” nos referimos a esto como un modo secuenciador.

Ahora, cuando se encuentra en este modo multi-canal, la salida desde la parte Melodía/Solista estará en cualquier canal MIDI donde esté guardada la información, y no estará empleando el canal de Melodía/Solista MIDI.

 Si abre la ventana de la Hoja Guía, observará por completo el archivo MIDI presentado en pistas de notación separadas. Esto es probablemente “demasiada información” para leer, a menos que sea un director de una Sinfónica.


Para personalizar la presentación de la notación para un modo secuenciador, presione el botón de **[Opc.]** en la **Hoja Guía** y observe las configuraciones de presentación de Pista Multi-Canal.



Nota: Estas configuraciones son visibles solamente cuando el tipo de pista para la Melodía o Solista esta puesta en Multi (16) – Canal.

Seleccione “PERSONALIZAR canales tocar/presentar” y presione el botón **[Confi.]** para activar el diálogo Ventana de Secuenciador (Pista Multi-canal en Melodía/Solista). Así puede personalizar los canales a tocar y presentar.

 Este diálogo puede ser abierto haciendo clic en el botón **[Secuenciador]** en la barra de herramientas en la pantalla principal.



En la figura de ejemplo, hemos puesto Canal 2 (Bajo) y Canal 4 (Trompeta) para mostrarlos en la notación, y hemos fijado que toquen todos los canales (para escucharlos).

Para un canal específico, (por ejemplo: canal 3: piano), observamos la siguiente información.

Canal 3: Piano Acústico (éste es el nombre del instrumento que se encuentra en la pista).

842: Hay 842 eventos en la pista: usualmente cada nota es un evento.

Hemos personalizado la pista de piano de modo que el mismo puede ser escuchado (tocar=verdadero) , pero no visto en la notación (Mostrar=falso).

Hay un pequeño botón a la derecha de la línea de pista que le permite borrar/ recanalizar o fusionar el canal con otro canal.

Puede cambiar también el parche (instrumento) para dicha pista empleando la casilla combo de instrumentos.


Ahora que ya hemos personalizado la presentación, vemos en la notación al bajo y la trompeta, y escuchamos la pista completa.



Diálogo de Opciones de la Hoja Guía

Presionando el botón configuración en la ventana de Hoja Guía o en el botón **[Hoja Guía]** en el diálogo Preferencias abre el diálogo **Opciones de Hoja Guía**.

Las configuraciones en este diálogo son aplicables a la ventana de Hoja Guía solamente. Si desea fijar opciones que estén compartidas entre las ventanas de Hoja Guía y la ventana de Notación, oprima el botón **[Opciones de Notación...]**.



Clave de Sol y Clave de Fa: Estas casillas de verificación eligen la clave que se mostrará en la Hoja Guía.

Auto Coloca Clave: Cuando se fija esta característica, Band-in-a-Box intentará elegir la clave por Ud., mostrando automáticamente la clave de Fa cuando se encuentra en la pista de bajo o cualquier otra pista con notas de bajo bajas. Este presentará ambas claves cuando se encuentra en piano o pista de batería.

Signo de Clave en Cada Línea: Por defecto, la Clave y Tonalidad se mostrarán al inicio de cada página, pero si la desea en cada línea, revise estas opciones.

Acordes y Líneas de Pentagrama: Ambas se presentan por defecto. Desactive si no los desea presentar.

Mostrar Compás

Elija si los números de compás se escribirán para cada compás, solamente en los marcadores de parte o en ninguno.

Mostrar Título: Si se fija, el título de la canción será presentado junto con otra información como Nombres de Compositor e información de Estilo que está configurada en el diálogo **Opciones de Impresión** de la ventana de Notación. Para fijar estas opciones elija *Archivo* | *Imprimir* a partir del menú.

Hoja de Notas presenta líneas múltiples de lírica muestra líricas para finales 1eros y 2dos o múltiples coros agrupados como líneas múltiples en la hoja fake.

Hoja Fake compases/línea: Puede establecer un número personalizado de compases para presentar en cada fila de la hoja fake. Por ejemplo, ingrese “4,6,4” en las opciones de la Ventana de Hoja Guía y el programa empleará 4 compases para la primera fila, 6 para la segunda y 4 para el resto.

Partituras incluyen finales de compases : Dichas hojas pueden incluir opcionalmente el final de canción de 2-compases.

Restaura Defaults: Puede restaurar (resetear) todas las Opciones de Hoja Guía retornando a las configuraciones por defecto presionando el botón **[Restaurar valores originales]** .

Opciones de Notación: Para fijar Opciones que están compartidas entre la ventana de Hoja Guía y la ventana de Notación, presione el botón **[Opciones de Notación]**.

[Márgenes] Establezca márgenes para la ventana de Hoja Guía, de la misma forma que lo hace en un procesador de texto. Por ejemplo, si desea que la ventana de hoja guía tome solo la parte superior de la pantalla, fije un margen inferior (de, digamos, 3 pulgadas) y luego acorte la ventana hoja guía arrastrando la base para arriba. Esta característica no tiene efecto en la impresión, el diálogo **Imprimir** posee sus propios márgenes configurados.

Mostrar Acordes sobre cada pista: Cuando emplea pistas múltiples de Notación, esto determina si cada pista presentará o no los nombres de acorde.

Mostrar nombres de pista para notación multi-pista: Si se activa, los nombres de pista Band-in-a-Box serán insertados al inicio de cada parte en la presentación de la notación multi-pista.

Mostrar Armonía (Solo Melodía o Solista):

- **[Adaptar Armonía a pista]** agregará una armonía a la Melodía existente.
- **[Retirar]** retirará la armonía de la pista.
- **Partir armonía a diferentes pistas** permite la división de las armonías hacia diferentes pistas en la hoja guía.
- **Mostrar Armonía de Voz** permite seleccionar TODAS las pistas, lo que causará que se presenten en una pista diferente en la Hoja Guía. O seleccione una Voz para mostrar solamente dicha voz. Por ejemplo, si elige “Voz 2” y presiona OK, verá ahora solamente la voz de la armonía.

Puede controlar el volumen del tono de voz de armonía seleccionado con respecto a las otras voces en la armonía. La configuración “Tocar Volumen del tono de armonía” puede fijarse en:

- **Normal:** La armonía toca como normalmente lo hace.
- **Solo I:** Tocar solamente la voz seleccionada.
- **50% Solo I:** El tono seleccionado es mucha más fuerte que otros tonos.
- **Quieto I:** El Tono seleccionado es mucho más débil que otros tonos.
- **Silenciado I:** El tono seleccionado está silenciado (mudo).


Estas configuraciones son útiles para la lectura combinada en armonías, y para aprender a escuchar las voces internas de una armonía.

Pentagramas por Página: El número de pentagramas que se muestran en la hoja guía puede ser fijado ingresando un número o usando los botones [+] y [-]. Si “Auto-Set” está seleccionado, el número de pentagramas se definirá automáticamente, logrando adaptar la hoja guía en una sola página.

Tamaño de la Fuente: Elija el tamaño de la fuente con uno de los botones predefinidos para tamaños populares, o ingrese un número entre 45 % y 300 % en el diálogo Opciones de Hoja Guía.

Memo de la Hoja Guía

Puede ingresar una memo para agregarla a la impresión de la Hoja Guía. Clic en el botón **[Memo]** en la Hoja Guía para abrir la ventana **Memo de la Hoja Guía**. Puede copiar/pegar desde/hacia esta memo.



La memo será posicionada automáticamente después del final de la hoja guía e impresa. Use líneas extras en blanco en la **Memo de Hoja Guía** para controlar donde se muestra ésta en la página.

Presione el botón **[Escoje Fuente]** para seleccionar la fuente que quisiera para la memo.

Un bloque de texto será anexado a la ventana de Hoja Guía e impreso. Este podría ser lírica de canción que desea anexar al final, versos múltiples de líricas, o cualquier otro texto.

TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR

Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are,

Lírica

Band-in-a-Box soporta lírica de tres maneras distintas: Lírica basadas en Notas, Lírica basadas en Línea y una ventana de Lírica Grande (Karaoke). La lírica basadas en notas pueden ser introducidas en la Ventana de Notación, y la lírica basada en compás puede ser introducida ya sea en la Hoja de Acordes o en la Ventana de Notación.

Nota: En la versión previa habían lírica basada en línea, que podían ser introducidas para cada línea en la Ventana de Notación. Todavía puede introducir este tipo de lírica, pero si su canción ya existente tiene lírica basada en línea, Band-in-a-Box puede convertirlas en lírica basada en compás. En el diálogo **Sobreescribir canción Global**, hay una opción que le permite elegir cómo debe producirse la conversión, cuando la canción con lírica basada en línea se abre.

Lírica basada en Compás

Puede ingresar lírica en cada compás en la Hoja de Acordes.

Capas Para insertar letras, primero necesita desplegar la etiqueta Lirica de Compás haciendo clic en el botón **[Capas]** y seleccionar *Capas | Lirica de Compás*.

Si la canción no tiene ninguna letra, la etiqueta lírica de compás no aparecerá en la mayoría de las líneas, pero aparecerá en la flecha donde el compás está resaltado. Si hace clic en un compás o en otra flecha, la etiqueta aparecerá en esa flecha.

1a	2	3	4
5a	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21a	22	23	24

Haga doble clic en la etiqueta *Lirica de Compás* en un compás donde quiera insertar la letra. Esto cambiará el color de la etiqueta, lo que indica que ya puede escribir en ese sitio. Puede usar las teclas de flechas para navegar a través de la etiqueta: TAB para ir adelante, MAYÚS+TAB para ir atrás.

1a	2	3	4

4

Escriba una letra y presione la tecla TAB. Esto insertará la letra y moverá el compás editado adelante.

1a	2	3	4
5a	6	7	8
9	10	11	12

Para editar letras, vaya ahí y haga clic en ese compás o usando las teclas MAYÚS+TAB, y vuelva a escribir.

Si ha introducido una letra que se suponía iban a estar espaciada a lo largo de algunos compases, vuelva al compás, y utilice las flechas del teclado para mover el cursor al principio de la letra que debería estar en el siguiente compás. Y a continuación, pulse INTRO. Esto empujará la letra al siguiente compás y mezclará las letras en los siguientes compases también.

Ejemplo: puede darse cuenta que “once was lost” en el compás 13 debería haber “once was,” y la letra en el compás 14 debería haber sido repartido en algunos compases.

13	14	15	16

Presione MAYÚS+TAB para volver al compás 13.

13	14	15	16

Use la flecha del teclado para mover el cursor al principio de “lost.”

13	14	15	16

Y presione INTRO. Esto empuja “lost” al compás 14 y “but now am found” al compás 15.


13	14	15	16

Use TAB o MAYÚS+TAB para moverse a través de los compases, la tecla izq/der para mover el cursor sin el compás, y INTRO o ESPACIO para empujar la letra, hasta que la letra quede en el compás correcto.

13	14	15	16

La Lirica de Compás es diseñada para que pueda editar la letra durante la reproducción.

Otra manera de insertar letras es copiando las letras desde el archivo de texto y pegarlas directamente a la etiqueta Lirica de Compás.



Primero, prepare letras en el archivo de texto y copielos al porta papeles, A continuación, vuelva a Band-in-a-Box, haga doble clic en el compás donde se deberían insertar las letras y presione CTRL + V.

4


Ahora todas las letras están insertadas en la etiqueta.

1a	2	3	4
5a	6	7	8
9	10	11	12

Pero las letras no están en los compases correctos, así que necesita arreglarlo usando TAB, INTRO, o las flechas del teclado.


1a	2	3	4
5a	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Hay una manera más fácil en este método de copiar y pegar. Si las letras en el archivo de texto están ordenadas de modo que cada línea representa un compás, necesita de muy poco arreglo después de pegar.




Primero, edite la lírica en el archivo de texto. Asegúrese que cada línea corresponda al compás, Luego, cópielos en la pantalla

Entonces, vuelva a Band-in-a-Box, haga doble clic en el compás donde la lírica debería insertarse y presione las teclas CTRL+V



Lírica basada en Notas

Esta lírica ofrecen la ubicación precisa de la lírica colocando una palabra debajo de cada nota.



Puede ingresar la lírica basada-en-notas presionando las teclas **Ctrl+L** o presionado el botón **[L]** en la barra de herramientas de Notación para abrir la ventana Editar Lírica.

Ventana Editar Lírica



El botón **[Línea]** ingresa un marcador de quiebre de línea en barra inclinada “/” en la lírica actual.

El botón **[Para]** ingresa un marcador de quiebre de párrafo en barra inversa “\” en la lírica actual.

El botón **[Ingresar]** ingresa la lírica en curso, equivalente a presionar la tecla **Intro** o la tecla **Tab**.

El botón **[Cerrar]** cierra el modo Editar Lírica, equivalente a presionar el botón **[L]** nuevamente.

El botón **[Texto Sec]** ingresa el texto en el recuadro de lírica como texto de sección en el actual compás.

El botón **[Editar]** abre el diálogo **Editar Lírica** donde la lírica y el texto de sección se pueden editar.

Mientras ingresa la lírica, la nota es resaltada. Presionando la tecla **Tab** o **Intro** se desplaza a la siguiente nota. Puede “deshacer” líricas con el comando *Editar | Deshacer*.

Cuando ha completado una línea de líricas, presione el botón **[Línea]**. Este incorpora una marca de pausa “\” diagonal reversa en la lírica en curso.


Las líricas basadas-en-notas se guardan con el archivo MIDI, de modo que puede utilizarlas en sus otros programas MIDI.

La ubicación vertical está configurada en el diálogo Opciones de Notación. Una configuración de -10 coloca a la lírica justo debajo de la clave de Sol, los valores más altos los pone más abajo.

Lista de Eventos de la Lírica

También puede editar la letra usando una lista de eventos. Esto le permite ingresar la lírica en cualquier momento, no solo atadas a una nota.

Una vez que presiona el botón **#**, presione luego el botón **[Editar Lírica]**. Puede entonces ver el diálogo **Edita Lírica**.




Desde aquí, puede editar la lírica, o INSERTAR nuevas líricas o AGREGAR lírica al final de la pista, o BORRAR lírica. Un solo evento de lírica puede tener 128 caracteres.

Letras con IA

Band-in-a-Box ofrece funciones creativas de composición que sugieren o generan temas, estilos, títulos e incluso ideas de canciones completas. También ofrece generación personalizada de letras con IA, lo que te permite crear letras desde cero, generar la siguiente línea o experimentar con rimas, sinónimos, antónimos, palabras relacionadas o aliteraciones. Puedes mejorar tus letras existentes añadiendo imágenes vívidas, emoción, un vocabulario más rico o una fraseología más natural. El **Generador de Letras con IA** consolida todas estas funciones, permitiéndote adaptar fácilmente tus letras para que se ajusten a tu canción. Con seis modos de letras – Sugerencias de Palabras, Inspiración, Composición, Mejoras, Canción Completa y Personalizado – puedes refinar tus letras de muchas maneras.

Nota: Se requiere una conexión a internet para usar estas funciones.

Para acceder a estas funciones, ve al menú *Editar | Letras | Abrir el Generador de Letras con IA* o pulsa las teclas **A I L Intro**.



Modo Letras IA: Hay seis modos para elegir.

1. **Sugerencias de palabras y frases:** Encuentra rimas, sinónimos, antónimos, palabras relacionadas o aliteraciones para una palabra o frase específica.
2. **Asistente de composición:** Chatea con el asistente de IA para ayudar a desarrollar tu idea de canción.
3. **Inspiración:** Genera temas de canciones, títulos o incluso ideas completas de canciones, con ejemplos incluidos.
4. **Mejora de letras:** Refina, reescribe, amplía o añade a tus letras.
5. **Generación completa de líricas:** Genera letras completas que coincidan con una forma específica (por ejemplo, AABA), el número de líneas por sección y otros detalles.
6. **Personalizado:** Pregunta cualquier cosa a la IA y diviértete explorando ideas creativas.

Modo 1 - Sugerencias de palabras y frases: Encuentra rimas, sinónimos, antónimos, palabras/frases relacionadas o aliteraciones para una palabra o frase específica.

Este modo te permite introducir una palabra o frase y encontrar rimas, sinónimos, antónimos, palabras/frases relacionadas o aliteraciones. Puedes introducir una palabra o frase escribiéndola directamente o seleccionando texto de otros controles de notas, como el bloc de notas.

Si tienes una idea de canción con un tema, género o letra específica, introdúcela en el área “Elementos comunes”. Esto asegurará que las rimas, sinónimos y otras sugerencias estén adaptadas para encajar con tu canción.

Modo 2 - Asistente de composición: Chatea con el asistente de IA para ayudar a desarrollar tu idea de canción.

Simplemente comienza la conversación con algo como “Empecemos” o comparte tu idea, como “Quiero escribir una canción country sobre el trabajo duro y la vida de la clase trabajadora”. Alternativamente, puedes comenzar pidiendo sugerencias de temas, elegir uno y luego generar letras basadas en ese tema.

Modo 3 - Inspiración: Genera temas de canciones, títulos o incluso ideas completas de canciones, con ejemplos incluidos.

La función **Idea de canción completa** genera letras para una canción entera, incorporando cualquier información que proporciones, incluyendo detalles del área “Elementos comunes”. Al final de las letras sugeridas, verás sugerencias de estilos para usar en Band-in-a-Box. Haz clic en la pestaña [Estilos] de la Biblioteca MultiPicker y escribe los estilos sugeridos (por ejemplo, *Country Tradicional*, *Americana*, *Southern Rock*) en el área de filtro de texto para encontrarlos.

La función **Temas** proporciona varios temas de canciones basados en cualquier idea que introduzcas. Por ejemplo, podrías sugerir un tema como “Driving my truck back home” y la IA generará una variedad de temas o tópicos relacionados, como “Wide open roads and endless skies”, “Nostalgic memories of home”, “The comfort of familiar places” y más.

La función **Títulos** genera títulos de canciones que se alinean con el tema o género que desees.

Modo 4 - Mejora de letras: Refina, reescribe, amplía o añade a tus letras.

En este modo, puedes mejorar tus letras de las siguientes maneras:

- Refinar la fraseología para un flujo más natural, imágenes más vívidas, un vocabulario más rico y mayor emoción.
- Sugerir la siguiente línea para complementar tus letras.
- Reescribir las letras para dar una nueva perspectiva.
- Ampliar las letras para desarrollar más a fondo el tema.

Como en otros modos, cualquier información introducida en el área “Elementos comunes” ayudará a adaptar la respuesta a tus configuraciones específicas.

Modo 5 - Generación completa de líricas: Genera letras completas de canciones que coincidan con una forma específica (por ejemplo, AABA), el número de líneas por sección y otros detalles.

Este modo genera una canción completa de letras que coinciden con la forma y el número de compases para cada sección que especifiques. Por ejemplo, si cada línea de letra representa dos compases de música, entonces 4 líneas de letra equivaldrían a 8 compases. Así que, si deseas una canción de 32 compases con secciones de 8 compases, selecciona una forma como AABA, establece 4 líneas por sección y elige el número de palabras por línea.

Modo 6 - Personalizado: ¡Pregunta lo que quieras a la IA y diviértete explorando ideas creativas!

Puedes preguntar cualquier cosa con las palabras que prefieras. Por ejemplo, podrías preguntar: “¿Cuáles son las notas de un acorde F9?”

La sección **Elementos comunes** se aplica a todos los modos de letras. Te permite proporcionar opcionalmente información sobre tu canción, como su tema, género, idioma, fragmentos de letra y nivel de creatividad.

- **Activado:** Si la casilla no está marcada, cualquier información en esta sección será ignorada.
- **Tema de la canción:** Describe la idea o historia detrás de tu canción.
- **Género:** Especifica el género de la canción, como “heavy rock” o “canción infantil sobre el zoológico”.
- **Idioma:** Elige el idioma de las letras. Si lo dejas en blanco (predeterminado), las letras estarán en inglés.
- **Fragmentos de Líricas:** Proporciona cualquier fragmento de letra existente y estos se tendrán en cuenta al generar las letras.
- **Creatividad:** Los ajustes más altos alientan al asistente a ser más creativo e inventivo al generar las letras.
- Puedes pulsar el botón **[Limpiar]** para eliminar toda la información introducida.

Hay un **Bloc de notas de usuario** donde puedes guardar tus ideas. Este espacio es solo para tu uso, lo que te permite copiar y pegar tus pensamientos o sugerencias generadas por la IA para que no las pierdas. El contenido de este bloc se guardará en la canción actual.

El menú Lírica

La lista completa de las funciones de Lírica se encuentra en el submenú *Edita / Lírica*.

Escribir Lírica en el actual compás: Abre la casilla de ingreso en la ubicación actual de la línea de tiempo o celda sombreada.

Ventana de Líricas Grande: Abre la ventana Grandes Líricas para la vista de líricas y opcionalmente, símbolos de acorde.

Ventana Documento Lírica: Muestra una pantalla completa de líricas formateadas. Copie y pegue fácilmente líricas hacia y desde su procesador favorito de texto.

Copiar Lírica al Portapapeles: Esta función le permite copiar líricas de canción (y/o los acordes) en el Portapapeles Estándar de Windows®. Pegando este dato en un procesador de texto, puede imprimir las líricas en la fuente de su elección. El diálogo tiene opciones para permitir la copia de líricas basadas en notas y/o basadas en líneas. Con cualquier opción puede elegir: incluir los símbolos de acorde, tener doble o simple espacio entre líneas, y configurar márgenes.

Copiar 1ª coro-Lírica a toda la canción: Copia las líricas basadas en notas del primer estribillo al resto de la canción.

Borrar Compás basado en Líricas: borra la lírica basada en compás de la canción.

Borrar únicamente Lírica de Notas: borra la lírica basada en nota de la canción.

Borrar Lírica de los Coros: Seleccione para suprimir líricas en los estribillos Primero, Central, o Ultimo de una casilla de lista.

Mover Lírica adelante de línea de tiempo / Mover Lírica detrás de línea de tiempo: Si tiene una lírica basada en nota a la cual desea modificar el tiempo adelante o atrás, puede hacer clic sobre la línea de tiempo en el lugar destinado que desee, y luego elija éste ítem. Puede modificar también los tiempos de las líricas empleando la lista de Eventos de Lírica.


Desplazar Lírica (ticks) / Insertar Tiempo(s) en Lírica / Borrar Tiempo(s) de Líricas: Estas son funciones que se aplican al total de la pista de lírica. Ellas son útiles cuando se insertan compases o tiempos en la canción y se necesita desplazar las líricas para mantenerlas en sincronía.

Editar Lírica como Lista de Event : Abre el diálogo Editar Líricas con las funciones Editar, Insertar, Anexar y Borrar.

Synth Vocal - Modo Auto / ModoManual: Su pista de Melodía o Solista con líricas pueden ser convertidas a un pista de audio vocal al enviarse al sintetizador vocal de terceras partes llamado Sinsy.

Sugerencia: Las líricas pueden imprimirse por encima o por debajo de la línea de acorde, o ser impresas separadamente luego que termina la canción. Las Líricas soportarán también caracteres internacionales tales como è, š, y ó.

Ventana Documento de Lírica



Documento de Lírica presenta una pantalla completa de líricas totalmente formateadas de modo que puede copiar y pegar fácilmente líricas hacia y desde su procesador favorito de texto. Si posee las líricas disponibles, puede pegarlas instantáneamente dentro de Band-in-a-Box.

Si tiene ya escritas las líricas en su canción por medio de un procesador de texto, puede formatearlas de la mejor forma con las elecciones de fuente/color/negrita etc. Previamente, necesitará re-escribirlas dentro Band-in-a-Box pero podría perder el formato logrado por Ud. Ahora, puede simplemente Copiar/Pegar las líricas hacia/desde su procesador de texto. Esto le permite agregar rápidamente líricas a cualquier canción Band-in-a-Box, y serán mostradas en la ventana de Líricas Grandes.

Puede acceder a esta ventana eligiendo **Ventana | Ventana Documento de Lírica**, o presionando Ctrl+Alt+Mayús+L.

Además si se fija “**Auto-apertura de ventana de líricas para canciones con líricas**” en verdadero en el diálogo **Opciones**

de **Ventana de Lirica** (*Opciones* | *Preferencias* [Grandes Liricas]), la **Ventana Documento de Lirica** se abrirá automáticamente cuando se cargue la canción, y se cerrará cuando se cargue la siguiente canción.


Para emplear la ventana, escriba o pegue el texto desde el procesador de textos. Puede seleccionar fuentes y colores como lo haría en tal. Debido a que los datos se almacenan en formato RTF, éste se verá muy similar al que tendría en WordPad.

 Puede transferir líricas “basadas en línea” o “basadas en nota” desde la Pantalla de Notación de Band-in-a-Box hacia la ventana Documento de Lirica. Presione el botón “**Copiar Líricas**” para hacer esto. Esto pone en marcha el diálogo **Opciones para Copiar Líricas al Portapapeles** permitiéndole seleccionar los elementos a copiar (líricas de línea/ líricas basadas en nota/ acordes) y opciones de formato. Luego haga clic en [**OK Copiar a Portapapeles de Texto**]. Un mensaje le dirá que las líricas han sido copiadas al portapapeles. Haga clic en [OK] para pegar las líricas en la **Ventana Documento de Lirica**. Estas líricas se mostrarán entonces en la ventana de Líricas Grandes.

 Puede imprimir también directamente desde esta ventana y copie hacia/desde la Memo de Canción (usando copiar/pegar).

Ventana de Lirica Grande (Karaoke)

La **Ventana de Lirica Grande** es genial para cantar acompañado o Karaoke. Esta se abre desde el submenú *Edita* | *Lirica* o *Ventana* | *Lirica*, con la combinación de teclas **Ctrl+Mayús+L**, o con el botón **Lirica** en la barra de herramientas lateral.



Cada palabra cambia de color mientras es tocada, y la ventana puede personalizarse haciendo clic en el botón [Opciones]. Haga clic en cualquier palabra de la ventana Lirica Grande para iniciar la canción desde ese punto.

Opciones de Ventana Lirica

Agregar símbolos de acorde, personalizar su esquema de color, elegir una fuente favorita y seleccionar un tamaño en el diálogo **Opciones de Ventana Lirica**.



Los elementos individuales de colores puede ser seleccionados, o escoja uno de los preestablecidos.

Mostrar Símbolos de Acordes serán puestos con la lirica.

Mostrar símbolos de acorde por encima de las líricas mostrará los acordes sobre una línea separada.

Con la opción **Avanzar lirica una página a la vez** seleccionada, la Lirica Grande avanzará una página a la vez. Cuando el cursor de la lirica alcanza de la siguiente manera a la última línea de la lirica, se moverá al inicio de la página, permitiendo una lectura ininterrumpida de la lirica.

La **ventana Auto-abrir líricas para canciones con líricas**, automáticamente abre la ventana de Liricas Grandes cuando una canción con líricas es abierta en Band-in-a-Box.


El popular formato de archivo Karaoke (.KAR) puede ser abierto directamente en Band-in-a-Box de la misma forma que los archivos MIDI. Los símbolos de acordes se muestran (Band-in-a-Box analiza inteligentemente los acordes de la canción), de la misma forma que las líricas de archivos Karaoke.

Archivos Karaoke MP3/CDG


Los archivos Karaoke de Audio son populares empleando varios formatos. El más común es el formato CDG, que incluye la lirica en formato gráfico en CDs de audio. Debido a que el usuario de computadora no emplea normalmente CDs de audio, hay un formato que combina MP3 (conteniendo la música) y CDG (la lirica gráfica). Puede abrir archivos MP3/CDG dentro de Band-in-a-Box y ver la lirica desplegándose a partir de vuestros archivos Karaoke. Lo mejor de todo, puede emplear el Mago el Acorde de Audio para interpretar todos los acordes, ¡haciendo de Band-in-a-Box una gran alternativa para ejecutar vuestros archivos Karaoke!

Para abrir un Archivo Karaoke, use Archivo | Abrir, y encuentre un archivo WAV, MP3, o WMA que posea igual denominación de archivo CDG en la misma carpeta. Luego, la ventana de Karaoke se abrirá y mostrará la lirica.

La ventana de Grandes Líricas posee algunas opciones para la ventana Karaoke.



Puede elegir tener un fondo para la ventana, ya sea un animado, o una fotografía. Estas imágenes se encuentran en la carpeta *C:\bb\Data\KaraokeBMP*, y puede agregar sus propias imágenes BMP o JPG a dicha carpeta.



Esta función le permite copiar la lírica de una canción (y/o los acordes) en el portapapeles estándar de Windows®. Pegando estos datos en un procesador de texto, puede imprimir las líricas en la fuente de su preferencia.

El diálogo posee opciones para permitir que la lírica basada en nota o basada en compás, pueda ser copiada al portapapeles.

Con cualquiera de las opciones puede elegir incluir los símbolos de acorde, tener simple o doble espaciado de línea, y configurar los márgenes.

El botón **[Sinte Vocal]** ofrece modos Auto y Manual para enviar la pista de Melodía y líricas a un sintetizador de terceros llamado Sindy. Una pista vocal sintetizada será generada e importada hacia la pista de audio de Band-in-a-Box.

Imprimiendo


Band-in-a-Box imprime la notación del estilo de la Hoja Guía con acordes, melodías, líricas y notas de texto. También imprimirá partes de instrumento a partir de sus arreglos Band-in-a-Box, ya sea instrumentos por separado o partes múltiples. La mayoría de las canciones se adaptarán en una página, de modo que su impresión se verá parecida a un libro fake estándar.

Puede fácilmente crear e imprimir un libro fake propio para todas sus piezas. Transforme e imprima instantáneamente partes para bronces o instrumentos de madera de junco (cuerno). Imprima las opciones incluyendo título, números de compás, compositor, estilo, e información de derechos de autor.

Opciones de Impresión

 Presionando el botón **Imprimir** o **Ctrl+P** se abre el diálogo **Opciones de Impresión**. Las opciones para impresión incluyen el título, número de compás, compositor, estilo y derechos de autor.

Este diálogo se abre haciendo un clic en la notación del botón **[Impr.]**, de la Hoja de Notación o ventana previa.



Acordes: Si se selecciona, esto incluirá los acordes de la canción de la canción en la Hoja Guía. Recuerde que Ud. puede fijar la altura con la que los acordes pueden aparecer en una casilla de diálogo diferente (Diálogo de **Opciones de la Ventana de Notación**).

Notas: Si desea solo un acorde con hoja guía sin Notas, entonces apague ésta opción. De otra forma se mantendrá ENCENDIDO.

No. de Compás (Parte nueva) : Si lo fija en SI, esto incluirá un número de compás escrito en cada marcador de parte, de la misma forma que la letra del marcador de parte. Así el compás 1 puede ser escrito como 1a. No hay opción para imprimir cada número de compás a la vez.

Líneas Pentagrama: Fije en apagado (desactivar) para imprimir una hoja de canciones “solamente acordes” con símbolos de acorde y líneas de compás pero sin líneas de pentagrama o notación.

Clave de Sol: Normalmente deseará incluir la clave de Sol a menos que esté imprimiendo una parte de bajo o la parte de la mano izquierda del piano por separado y desea ahorrar espacio.

Clave de Fa: Para melodías o solos, probablemente no deseará que se imprima la clave de Fa. Para otras partes (piano, bajo, baterías, etc.) deberá fijar esta opción en SI.

Auto configuración de Claves: Con ésta configuración, el programa imprimirá solamente las claves que son necesarias. Por ejemplo, una Melodía imprimiría probablemente sólo con la clave de Sol, mientras que la parte de bajo podría usar solamente la clave de Fa, y una parte de piano podría usar ambas claves.

Tablatura (Tab) : Permite que se muestre la tablatura e impresión para pistas de guitarra y bajo.

Particionar Clave: Esto determina donde la notación separará las claves de Sol y Fa. Do central es considerado normalmente a ser C5, y C4 está una octava por debajo. Para una melodía o parte de solista, probablemente deseará que la parte sea impresa por completo bajo la clave de Sol, entonces podría elegir separar las claves en C4.

Mostrar #s de compás: Hay opciones para incluir el N° de compás en la impresión. (por ej., cada compás, cada marcador de parte, cada fila, cada página).

Plantilla: Hay **plantillas de impresión** en el diálogo de impresión para lograr varios estilos de impresión - Normal/Líricas Solamente/Acordes y Líricas/Acordes Solamente/Papel en Blanco. En el diálogo imprimir, seleccione la plantilla de impresión deseada. Para retornar a las “configuraciones normales,” elija la plantilla “Normal”

de Compás por Debajo De: Esto fija la posición vertical de los números de compás en la impresión entre 1 y 7. 1 esta muy cercano al pentagrama y 7 muy alejado (el más bajo).

Lírica: La lírica puede ser impresa ya sea por encima de los acordes, por debajo el pentagrama, separadamente al final (en una página por separado), o no ser impresas. Normalmente las líricas se imprimen por debajo del pentagrama.

Clave en Cada Línea: Deje esto desactivado si no es necesario y desea una apariencia no confusa.

Tonalidad en Cada Línea: La mayoría de los libros de canciones modernas no incluyen armadura cada línea. Si quisiera ver la armadura en cada línea, fije esto en Si.

Imprimir Nota basada en Lírica: Fije en “Si” para imprimir la parte de Melodía con Líricas, o apague para imprimir sólo la música para la línea de melodía.

Imprimir Rango (Primer Coro / Ultimo Coro / Canción completa) : Puede ya sea imprimir el Primer coro, el Ultimo coro o la canción completa. Cuando cambia esta configuración, Band-in-a-Box re-configurará el número de pentagramas por página colocando en orden para auto-caber la impresión en una página, si es posible.

Sugerencia: Ud. deseará imprimir el último coro en una canción que posee una etiqueta final, o si desea ver un final de 2 compases impreso.

[Personalizar]: Puede imprimirse un rango específico de compases, ya sea sombreando una región o ingresando un rango de compases.

Para imprimir, por ejemplo, los compases 11 al 16 de una canción, presione este botón, e ingrese el rango del compás 11 de 5 compases. La canción será impresa en solo dicho rango de 5 compases.

Incluir Guía de compás: Si su canción posee una guía en el compás 1 entonces asegúrese que ha activado la Guía. Actualmente, Band-in-a-Box configura esto por Ud. buscando notas en la medida guía. Puede pasar por alto esta configuración automática, si es necesario.

Tamaño de Fuente: Este es el tamaño de fuente para la música impresa. Los cambios serán vistos en la Impresión Previa.

Pentagramas por página: Band-in-a-Box establece esta configuración por Ud. Automáticamente para auto-caber en una página, emplee esto para dejar sin efecto esta auto configuración. Recuerde que el título ocupa hasta 1 pentagrama. La opción “Auto-Colocar” fijará el número automáticamente, y tratará de adaptar la hoja guía en una sola página.

Línea de Compás %: Esto le permite colocar el grosor de la línea de compás.

[Más]: Haga clic en este botón para abrir el diálogo **Margenes y Otras Config.**

Puede también seleccionar la opción *Siempre completar el tempo*, que escribe automáticamente el tempo actual en la hoja de canción.

Puede seleccionar la opción de tempo *Completar Siempre*, la cual escribe automáticamente el tempo actual en la hoja de canción.

En la impresión, si “Incluir marcadores de parte ‘a’ / ‘b’” está activado, los números de compás incluirán “a” o “b” seguido de ellos (el nombre del subestilo).

Use “Números de Compás tipo Offset de a” para remarcar tipo offset la presentación de los números de compás en la impresión o en la hoja guía. Por ejemplo, si desea que el compás 1 se muestre como el compás 17, ingrese una compensación (offset) de 16.

Título /Estilo /Tempo /Compositor /Derecho de Autor : Ingrese esta información en los campos provistos. Si el título es largo el tamaño de la fuente será reducido, y el título no será subrayado. Los títulos están limitados a 60 caracteres.

- Clic en el botón [A] para imprimir el título en mayúsculas.
- El botón [T] inserta automáticamente la configuración de tempo actual para la canción.
- El botón [©] insertará el símbolo de derecho de autor en el campo de derecho de copia
- El botón [S] ingresará el nombre de estilo completo dentro del campo de Estilo.

[Configurar Impresora] : Este abre la casilla de diálogo para configurar su impresora. Si elige una nueva impresora, Band-in-a-Box establecerá ésta como su impresora por defecto.


Sugerencia: En las Opciones de Notación puede especificar un límite superior de un rango de nota con las “Máx. Líneas extras”, fijando en *alto* las notas no tendrán un número excesivo de líneas extras.

[OK - Imprimir Sólo Acordes]: Este botón le permite rápidamente imprimir una hoja falsa de “Sólo Acordes”.

[Imprimir en formato PDF]: Puede guardar sus impresiones directamente en formato PDF. Desde el dialogo **Imprimir**, presione **[Imprimir a PDF]**. Este abre un dialogo **Guardar como** para el controlador de impresión Pdf995. Seleccione donde se encuentra su archivo y asigne un nombre al PDF, Luego presione **[Guardar]** para crear archivos compatibles que pueda ver, imprimir, postear, o cargar.

Imprimir Vista Previa

El botón **[OK - Vista Previa]** te permite previsualizar cómo se verán las páginas impresas mostrándolas en pantalla.



Use los botones **[Ante.] (Anterior)**, **[Sigu.] Siguiente)**, **[Prim.] (Primero)** y **[Ulti.] (Ultimo)** para navegar en páginas adicionales.

Presione el botón **[Opciones]** para abrir el diálogo **Opciones de Vista Previa**.

En el diálogo **Opciones Vista Previa** puede fijar el número exacto de píxeles a presentar para la impresión de vista previa, las mismas configuraciones se usan también si elige guardar las páginas a un archivo de gráficos en los populares tipos de archivos .JPG, .TIF o .BMP. Imprimiendo su canción en un archivo de gráficos le permite introducir su notación en un documento, o en un archivo HTML para emplearlo en su sitio web.

Esta característica está limitada sólo por la memoria disponible. Esto permite alta resolución de BMP en el orden de 2400 x 3000.

Un BMP de 2400x3000 equivale a 300 puntos por pulgada (dpi) para una página de 8"x10". (Carta) Cuando guarda un archivo JPG hay configuraciones de calidad adicional.

Cuando ha seleccionado sus opciones de archivo presione el botón **[OK]**.

Verá entonces un gráfico de alta resolución en pantalla, y puede guardarlo al mismo en un BMP empleando el botón **[Guardar]**.

Para guardar un archivo JPG presione el botón **[Guardar]** y luego seleccione "Guardar a Tipo de Archivo:" JPG.

Puede ver entonces el tamaño aproximado del archivo, y puede cambiar las configuraciones presionando los botones de resolución Baja/Media/Alta.

Use el botón **[Ancho de Pant.]** para presentar la notación a lo ancho en la pantalla completa.

El botón **[Pág. Compl]** comprimirá la notación a presentar una página completa por vez.

El botón **[Guardar...]** guarda la página actual como un archivo Gráficos.

El botón **[Guardar ++]** guarda todas las páginas a archivos de gráficos denominados songnamexxxx.bmp, donde xxx es el número romano de la página.

Con el botón **[Portapl]** portapapeles puede copiar rápidamente una porción de mapa de bits para pegar dentro de otras aplicaciones.

Presione el botón **[ImprimePág]** para ingresar un número de página e imprimir solo dicha página, no la canción por completo o un estribillo completo.

Imprimiendo Partes Múltiples

Para imprimir más de una pista de notación:


- Abra la ventana de Hoja Guía.
- Haga clic con el ratón sobre la pista que desea sobre el pentagrama de arriba.(tope)
- **Ctrl+clic** (Sosteniendo presionada la tecla Control y clic con el ratón) sobre las pistas que desea estén debajo del pentagrama de arriba.(tope)
- Haz clic en el botón **[+]** y selecciona las pistas en el orden en que deben aparecer de arriba hacia abajo. Para eliminar una pista extra de la visualización, haz clic en el nombre de esa pista y selecciona *eliminar* en el menú. Para eliminar todas las pistas extra, haz clic en el botón **[+]** y selecciona *eliminar extras* en el menú.

Nota: Cuando está viendo Pistas Múltiples de notación, las claves serán auto colocadas para Ud., ignorando las configuraciones de clave en la ventana de opciones de la Hoja Guía. Por ejemplo, el bajo estará siempre en clave de Fa, no podrá ver esto en clave de Fa y de Sol.

Presione **[Impr.]** de la ventana de **Hoja Guía** para imprimir la notación multiparte Band-in-a-Box.

Imprimir Múltiples Canciones



Normalmente, para imprimir una sola canción Ud. usa el botón **[Imprimir]** en la ventana de Notación. Si desea imprimir varias canciones, use la característica *Impresión Múltiples Canciones* para imprimirlas a todas a la vez.



Esto le permite imprimir todas las canciones en un subdirectorio con un comando. Se accede a ésta característica desde la opción del ítem de menú *Archivo | Imprimir Múltiples Canciones*.

Puede fijar opciones para definir qué canciones serán impresas. Por ejemplo, podría desear imprimir canciones solamente con un cierto estilo, por Ej. Bossa Novas, o canciones que empiecen solamente con las letras R a Z, o solamente canciones con melodías.

Antes que imprima un paquete completo de canciones, es importante fijar las opciones que requiere, de manera que el programa usará las mismas opciones para cada canción. Use la casilla de diálogo Opciones de Impresión. Tal vez desee imprimir solamente el primer coro de cada canción, por ejemplo. El programa configurará automáticamente cada canción para imprimirla en 1 página, si es posible.



Primero, asegúrese que se encuentra en el directorio correcto que desea imprimir. Esto esta mostrado en el botón **[Cambiar Directorio]**.

Por ejemplo, si la casilla debajo del botón **[Cambiar Directorio]** dice *C:\bb* serán las canciones en *C:\bb* las que serán impresas. Si desea imprimir canciones en un subdirectorio diferente, entonces oprima el botón **[Cambiar Directorio]**.

Si desea imprimir todas las canciones en un subdirectorio, entonces oprima el botón **[Todas]**. Presionado este botón se fijan los rangos “Iniciar” y “Finalizar” para iniciar en “0” (en blanco) y finalice en “ZZ.” Debido a que archivos de canción con nombres como 8dayweek.mgu aparecerán antes de la letra A cuando se dispongan alfabéticamente, la llamada en blanco “0” se usa en lugar de la letra A para asegurar la inclusión de todas las canciones.

Normalmente Ud. deseará que el “Rango de Canciones a Imprimir” esté fijado en “Todas las canciones” pero si Ud. ya ha impreso canciones desde A a M, y desea reanudar la impresión comenzando en N, puede especificar este rango N a Z de modo que no tiene que imprimir todo nuevamente.

Si **Imprimir solo canciones con melodías** está fijado, entonces solamente los archivos que poseen una melodía en ellos serán impresos (archivos de canción que terminan en mgu).

Solo imprimir canciones con extensión de estilo de _ es útil si desea imprimir solo ciertos estilos. Por ejemplo, si desea imprimir solamente canciones Jazz Swing, entonces puede fijar esto a estilo 1 que es Jazz Swing. El Estilo 4 es Bossa Nova.

Cada uno de los 24 estilos incorporados poseen un número asociado con ellos. Todos los estilos de usuario poseen un carácter de estilo de U.

Aquí están los números (#) de estilo para los estilos incorporados.

Jazz Swing	1	Heavy Rock	D
Country 12/8	2	Miami Sound	E
Country	3	Milly Pop	F
Bossa	4	Funk	G
Ethnic	5	Jazz Waltz 3/4	H
Blues Shuffle	6	Rhumba	I
Blues Even	7	Cha Cha	J
Waltz (Old) ¾	8	Bouncy 12/8	K
Pop Ballad	9	Irish	L
Shuffle Rock	A	Pop Ballad 12/8	M
Light Rock	B	Country old 12/8	N
Medium Rock	C	Reggae	O

Si su impresora requiere cargar cada hoja, deseará que el programa haga un *beep* luego de cada canción impresa. La configuración **“Beep luego de cada canción impresa”** es útil para monitorear el trabajo de impresión si no está cerca de la impresora, ya que si ésta deja de hacer *beep*, entonces la impresión se ha detenido, y tal vez se haya quedado sin papel.

Cuando se completa el trabajo, x veces *beep* le notificará la finalización haciendo *beep* un número específico de veces.

Los botones **[IMPRIMIR FAKEBOOK]** y **[PARAR]** inician y detienen la impresión de múltiples canciones.


Band-in-a-Box monitorea el Administrador de Impresión para evitar la sobre carga con canciones a imprimir. Entonces si el Administrador de Impresión posee más de 2 canciones esperando imprimirse, Band-in-a-Box hará pausa antes de imprimir una nueva canción. Si su impresora se queda sin papel, el Administrador de Impresión de Windows® y Band-in-a-Box esperarán que coloque más papel antes de reanudar automáticamente la impresión. El estado de la Impresión se muestra arriba en la casilla de diálogo.

Capítulo 9: Funciones de Música Automática

Popurrís automáticos – “El Generador de Popurrí”

¿Desearía crear un popurrí de varias canciones Band-in-a-Box (MGU) empleando Band-in-a-Box? Esto se realiza fácilmente con el **Generador de Popurrí**. Dentro del **Generador de Popurrí**, seleccione simplemente las canciones que desea, y Band-in-a-Box creará el popurrí para Ud. Un popurrí no es solo unir canciones. Un buen popurrí utiliza un área de “transición” entre canciones para introducir el nuevo estilo, tonalidad y tempo. El **Generador de Popurrí** crea automáticamente una agradable área de transición para Ud., ¡escribiendo acordes que modularán suavemente en la siguiente canción, estilo, tonalidad y tempo!

ABA Para abrir el **Generador de Popurrí**, haga clic en el botón **[Forma de Canción]** en la barra de herramienta *Generador de Popurrí* desde el menú. También puede ir al menú *Archivo | Importar | Generador de Popurrí*. para abrir este diálogo



Para crear un popurrí,

- agregue canciones presionando el botón **[Anexar]** o **[Insertar]**.
- retire canciones usando **[Suprimir]**.
- cambie el orden de las canciones usando **[Arriba]**, **[Abajo]**.
- para cualquier canción, personalice usando la casilla de grupo “Configuraciones para esta canción”, incluyendo los cambios de estilo, tempo, tonalidad, compás de inicio, N° de compases, y N° de compases de transición. Presione **[Actualizar]** luego de la personalización para ver sus cambios en la lista de popurrí.
- elija el tipo de información a incluir en su popurrí (estilos, cambios de tonalidad, lírica, etc.) en la casilla de grupo “Incluir con Canción”
- elija un número de compases de transición (por defecto es 4). Los compases de transición son compases automáticos de acordes insertados por Band-in-a-Box para realizar la transición de una canción a otra, generando un “outro” y una “intro” entre las canciones.

Presione el botón **[Crear Popurrí AHORA]** para generar un popurrí.

El tamaño máximo del popurrí es de 255 compases (cerca de 7 minutos).

El tamaño actual y el tiempo de su popurrí está mostrado en la etiqueta Duración.

Puede tener múltiples coros, así si tuviese 3 coros de un popurrí de 250 compases, este duraría 750 compases.

Sugerencia: Su Popurrí empleará RealDrum si es que tiene habilitada RealDrum. Si es así, debería mantener la variedad de tempos de las canciones dentro de un rango próximo. Ya que la calidad de compresión de RealDrum podría decaer si una canción en el popurrí tuviese un tiempo mucho más bajo con relación al anterior, es decir, evitar tempos que frenen.

Canciones Automáticas – “El Melodista”

¿Siente que está componiendo una nueva canción? Usando la característica “Melodista” puede componer una nueva canción en el estilo de su elección, completar con introducción, acordes, melodía, arreglos, etc. Todo lo que tiene que hacer es elegir de cualquiera de los muchos “Melodistas” disponibles y oprimir el botón [OK]. El programa entonces crea la introducción, acordes, melodía, y arreglos en cualquier estilo dado. El Melodista también generará una melodía por sobre una progresión de acordes existente.


Una vez que la canción está generada, los acordes y la melodía son parte de las pistas regulares de Band-in-a-Box, y como tal puede ser editada, impresa, guardada como archivo MIDI, etc. Puede también regenerar cualquier parte de una canción para refinar posteriormente sus composiciones Band-in-a-Box.

El modo “Sinfonola” de Melodista crea y lleva a cabo nuevas composiciones sucesivamente. De lado de las ventajas en composición del Melodista, empleando ésta característica puede ser una ponderosa ayuda en la práctica para mejorar su lectura leyendo las melodías generadas en varias tonalidades ocupando la ventana de Hoja Guía, y mejorando su oído tocando acompañado con las progresiones de acorde en las canciones generadas usando la ventana de entrenamiento de oído.


Esta característica puede ser una poderosa ayuda para el entrenamiento de lectura y para mejorar su oído.

El Selector de Melodistas (La Biblioteca MultiPicker)

El **Selector de Melodistas** muestra una lista de Melodistas con información como instrumento, género, “feel”, tempo y más. También incluye funciones útiles para seleccionar Melodistas, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas, etc., y te permite generar la pista completa o solo una parte de ella.



 Para usar esta función, pulsa el botón **[Bibliotecar]** en la barra de herramientas lateral y selecciona *Melodstas* en el menú desplegable.




Puedes presionar el botón **[Generar]** para generar la pista completa y reproducir la canción. El botón de **flecha verde** reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clíc** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de **cuadro negro** detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Genera]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**. (Nota: El botón **[Aplicar]** no es relevante para Melodistas.)

El Selector de Melodista (El diálogo modal)

Hay otro cuadro de diálogo que ofrece la función de Melodista. Aunque no incluye la opción de demo de audio, permite generar canciones y reproducirlas en estilo jukebox, seleccionar el número de coros, acceder al **Editor de Melodistas** y más.



MEL Para abrir este cuadro de diálogo, pulsa el botón **[Melodista]** en la barra de herramientas superior o las teclas **Shift+F5**.



Elige uno de los **Melodistas** disponibles, selecciona cualquier configuración deseada y pulsa **OK** para dejar que el Melodista haga su magia.

El lado izquierdo de ésta pantalla presenta la lista de Melodistas disponible, incluyendo Pop, Swing, Bossa, Vals, Rock, Bebop y Baladas de Jazz. Despliegue la lista para abajo, y escoja el Melodista que desea ocupar.

Seleccionando la casilla de verificación **Todo**, se presenta todos los Melodistas disponibles o sino ellos pueden ser filtrados por “Género” (por Ej. Dixieland) para mostrar solo los melodistas en dicho género. Para filtrar los Melodistas, anule la casilla de verificación “Todo” y luego seleccione el género en el cual está interesado. Y puede también **filtrar para mostrar/no-mostrar** Melodistas del conjunto de Melodistas que no posee.

El botón de **[Fav]** en el diálogo permite escoger un Melodista que ha usado recientemente.

[Buscar] / **[Ir a #]** : Presione el botón **[Buscar]** y escriba parte de un nombre de Melodista, memo, nombre de estilo u otro texto asociado con un Melodista. Esto hará que la selección de melodía cambie a la opción siguiente conteniendo el texto. Similarmente, puede ingresar un # de un Melodista y presione el botón **[Ir A #]**.

Memo / Base de Datos: El área Memo muestra una Memo para el Melodista actual, de la misma forma que la Base de Datos (por Ej: MELPOP1.ST2) sobre la que está basada el Melodista.

Instrumento / Armonía / Estilo / Cambiar Instrumentos: Los Melodistas pueden almacenar configuraciones de instrumento y armonía, y esta se muestran en el área de Instrumento de la pantalla de selección de Melodista. De forma predeterminada, los Melodistas usan RealStyles en lugar de los estilos MIDI, pero si prefiere los estilos MIDI, desactive la casilla de verificación “Usar RealStyles”. Puede fijar también el instrumento para cambiar cada coro. Puede obviar las

configuraciones del Melodista actual y elegir su propio instrumento, armonía y cambios de configuraciones de instrumento en estos controles.

Parte Canción / Toda Canción: Seleccione si desea generar la canción completa o solo parte de ella. Si Ud. elige lo último, puede especificar en qué compás y coro empezar, y cuántos compases generar.

Sugerencia: Si desea generar solo una parte de la canción, una forma fácil de fijar el rango de compases es sombrear /seleccionar los compases arrastrando el ratón sobre el área de acorde antes de activar el diálogo de Melodista. Entonces la forma "Generar" será fijada automáticamente a "Parte de Canción" y se fijará el rango de compases al área seleccionada.

Tonalidad: Esta área determina la tonalidad de la canción. Si se fija en "Cualquier Tono"), el programa escogerá indistintamente una tonalidad para la canción, inclinándose más hacia las tonalidades populares (C, F, etc.). "min. ton%" determina que % de canciones generadas en tonalidades menores vs. tonalidades mayores. Si establece en 20, entonces el 20% de las canciones podrían ser generadas en tonalidades menores.

Generar Acordes / Generar Melodía / Generar Intros / Auto-Títulado : Las opciones que están seleccionadas serán generados. Los botones pre-definidos convenientes fijarán automáticamente las configuraciones apropiadas a las configuraciones predefinidas populares. El botón **[Acordes & Mel.]** configurará las casillas de verificación para Generar Acordes & Melodía (pero no Solos). El botón **[Todo]** generará Acordes, Melodía y Solos. El botón **[Acorde]** fija las opciones para generar Acordes solamente (no Melodía). El botón **[Melodía]** fijará las opciones para generar solamente una Melodía (sin acordes) sobre una progresión de acordes existente.

- **Insertar Pedal Bajo:** Cuando se selecciona, la figura de bajo pedal estará insertada durante la intro y en el final de las secciones.
- **Solo en Coros Centrales:** Esta generará una improvisación en los coros centrales de la canción. Cualquier Solista puede ser seleccionado
- **Permitir Cambios de Estilo:** Cuando es seleccionada, ésta opción permite a un Melodista cargar en el estilo asociado con el. Si no desea Melodistas para cambiar el estilo actual que ha cargado, entonces desactive ésta opción.

Forma Esta casilla de selección permite elegir entre una canción generada con una forma específica (AABA 32 compases) o forma "libre". Las formas son por defecto AABA de 32-compases, que es la forma más popular de canción. Si prefiere que la canción no posea forma, podría fijar la canción en "sin forma". Esta no sería una configuración muy musical, pero puede ser útil para practicar o entrenamiento de oído.

Sugerencia: Los Melodistas pueden fijarse alternativamente a 64 compases (por Ej. Melodista # 18 forma de 64 compases ColeP). La "forma" de canción se refiere al patrón que repiten el verso y el coro. Una forma "AABA 32" posee 4 secciones de 8 compases cada uno: la sección "A" es el verso y la "B" es el coro (o puente) de la canción.

#Coros: Esto determina cuántos coros de la forma de canción (Melodías) están para ser generadas. Por ejemplo, si se fija en 5, el Melodista generará 5 coros, suficientes para un coro de intro, coro del final, y 3 Coros centrales. Las configuraciones "# de coros" tienen por defecto el # de coros presente en la actual canción.

Dafaults: Este botón retorna al Melodista a sus configuraciones por defecto.

Tempo / Auto Tempo: La configuración Tempo determina el Tempo de la canción, y queda por defecto en el tempo actual de la canción previa. Si se activa "AutoTempo", el tempo será fijado en el rango de tempo almacenado dentro del Melodista. Por ejemplo, si un Melodista se llama "Vals Rápido"-tendría un rango de tempo rápido almacenado dentro del Melodista, y la canción será generada en un tempo rápido si la opción "Auto-Tempo" está activada.

Transposición A2: En canciones con una forma AABA, es común que la segunda sección "A" sea transpuesta. Por ejemplo, la primera sección "A" podría estar en la llave de Eb, y la segunda podría ser transpuesta hacia la llave de Gb. Los Melodistas almacenan estas configuraciones. Algunos Melodistas están fijados para transponer las secciones A2, fije la transposición A2 a ninguna si no desea la misma transpuesta. Si fija en "sección plus" ésta transpondrá la sección A2, y también transpondrá 2 compases mas antes o 2 compases mas tarde. La canción será transpuesta solamente si el Melodista en particular está puesto para transponer la sección. Esta aplicación está analizada con más detalle en la sección Generador de Melodía.

Reemplazar Thru: Si ha puesto el Melodista en "Generar Parte de Canción" este podría en el ejemplo de arriba generar solamente los compases 5 y 6 de la forma de canción en la sección "A" de una forma AABA. Si la forma de la canción es AABA, Normalmente desearía que la sección regenerada sea repetida por toda la forma en todas las secciones "A". Esta opción instruirá al Melodista a copiar los compases generados a las otras secciones "A" (compases 13,14 y 29,30).

La Sinfonola de Melodista: Presione el botón **[Sinfonola Ahora]** para poner en marcha la Sinfonola del Melodista. Esta generará continuamente nuevas canciones y las tocará al estilo Sinfonola. Empleando la configuración "Desde...A", puede fijar el rango de Melodistas a incluir en la Sinfonola, o mantener la misma en el mismo Melodista desactivando "Cambiar Melodistas".

Escribir a la pista: Normalmente, el Melodista se escribe en la pista de melodía. Si prefiere que la Melodía se escriba en la pista de Solista, tal vez como una contra-melodía, cambie esta configuración a Solista.

Generador de Melodista: Si quisiera crear sus propios Melodistas, o cambiar permanentemente las configuraciones de los Melodistas existentes, presione el botón **[Editar]** para poner en marcha el Generador de Melodista.

Intro Automática – Intros de Canción

Con un solo botón puede generar una intro de 2, 4, o 8-compases para cualquier compás. Los Acordes serán distintos cada vez, y puede mantener presionado dicho botón hasta obtener la progresión que desea. La intro generada es una apropiada progresión de acordes, en el estilo de música elegido (Jazz/Pop), con bajo a pedal opcional, y conduce correctamente al primer acorde de la canción. Las Intros pueden también suprimirse.

ABA Presione el botón **[Forma de Canción]** y seleccione *Generar Intro* desde el menú desplegable. Puede también seleccionar el menú *Editar | Forma de Canción | Compases Intro* para abrir el dialogo **Generar Acordes para la Introducción**.

[(Re)Generar Acordes Intro]: Presionando este botón se insertará o reemplazará una intro en la canción, con las configuraciones dadas.

Tipos de acordes: Puede elegir entre estilos de acordes Jazz y Pop.

Longitud Intro: Esta fija la duración de la intro a 2, 4, o 8 compases.

Acorde Inicial después de intro es: Esta configuración asegura que la intro generada tenga una suave transición dentro de la canción.

[Borrar Intro]: Acorde inicial después de intro es.

Pedal Bajo: Inserta una figura de bajo a pedal por toda la intro.

Conteo de Batería (solo esta canción): seleccione la opción de entrada para la canción actual.

Usar Maj7 en lugar de Maj6: Elija usar entre acordes Maj7 o Maj6.

Instrumentos: Puede hacer que toda la banda toque la introducción, una pista específica o cualquier combinación de pistas.

Nota: El Melodista posee también configuraciones para auto-generar intros y títulos de canción.

Generación Automática de Título de Canción

El Generador de Títulos de Canción pone nombres a todas las canciones que escribe el Melodista, si la casilla de verificación Auto-Título está activada. Esta característica puede ser usada por su cuenta para sugerir títulos para sus propias composiciones. Esta se mantendrá generando títulos hasta que elija uno.

T Presione el botón **[Genera Título]** y seleccione el comando menú *Auto-generar un titulo de canción* o presione las teclas Alt+Mayús+T.

Un nuevo titulo aparecerá inmediatamente en el área de la pantalla titulo. Seleccione *Editar | Deshacer Titulo* para retroceder un titulo.

El Perfil de una Sonrisa de Abril

Personalizando el Generador de Título de canción

Estas listas de palabras están guardadas en un archivo de texto llamado titl1.txt. Este archivo posee muchas secciones, cada una con dos conjuntos de palabras que pueden ser puestas juntas. Puede agregar nuevas secciones, con una sección de adjetivo y otra sección de sustantivo. Por favor vea los comentarios incluidos en el archivo TITL1.TXT para detalles de cómo agregar texto al archivo.

Generador de Pista de Sonido Automática – “Pista de Sonido”

Necesita generar música original libre de gravámenes para fondos, videos caseros, muestras con diapositivas, acompañamientos, jingles, temas, escenas, entre actos, rutinas de bailes, ceremonias, o cualquier ocasión que requiera de acompañamiento musical?

La aplicación Pista de Sonido le permite generar música en el estilo elegido con la duración de tiempo que especifique. Como “productor”, seleccione el género, duración, instrumentos, y las opciones aparición gradual/desaparición gradual. La Pista de Sonido ajusta el tempo y la duración para hacer corresponder las

configuraciones, y luego le permite guardar el archivo como WAV, WMA (Windows® Media Audio), o archivos MP3 para usos posteriores en sus proyectos musicales.

Genere música original (más de 20 géneros) o seleccione entre los más de 50 tipos de Pista de Sonido provistos (Bluesy, Excite, Healing, Jazzy, Tropics, etc.). Por ejemplo, puede generar un clip musical de audio de 30 segundos en el género que desee ¡en pocos segundos!

Para emplear la aplicación Pista de sonido, presione el botón Pista de Sonido (en la barra de herramientas a la derecha/centro de la pantalla), o elija el ítem *Melodía | Generar Pista de Sonido* de menú. Verá entonces la ventana **Generar Pista de Sonido**.

Nota: La aplicación Pista de Sonido retorna a archivos de audio (WAV/WMA/MP3) usando solamente sintes. DXi o VSTi. Necesita tener al menos un sint. Dxi/VSTi instalado para que funcione ésta aplicación. Normalmente las instalaciones de Band-in-a-Box incluyen al Coyote Wave Table.

Primero, deberá cargar una canción. Hay muchos tipos de canción para cargar:

Puede generar una nueva composición libre de impuestos presionando el botón [**Generar Canción Ahora**], luego de elegir un Género y su variación.

Con el botón [**Cargar canción Pista de Sonido**], puedes elegir entre más de 100 composiciones “SoundTrack” pre-hechas que hemos creado. Estas están diseñadas para ser adecuadas como música de fondo para diversos usos.

Con los botones [**Cargar Canción Existente**], [**Cargar Demo de Canción**] y [**Cargar Canción con RealDrums (Audio)**], puedes cargar canciones existentes, demos de canciones que hemos proporcionado para los estilos, o canciones que tengan **RealDrums**, o finalmente hay un botón para cargar cualquier canción. Ten en cuenta que, si usas una canción existente (compuesta por otra persona), debes asegurarte de tener los derechos suficientes para usar la canción en tu proyecto.

Una vez que hayas cargado una canción, ahora puedes elegir una parte de la canción para usar en tu proyecto habilitando la opción **Duración Deseada** y configurando la longitud con los campos de min y seg. Supongamos que quieres un clip musical de 30 segundos. Establece la duración deseada en 30 segundos. Luego pulsa el botón [**Ajustar # de compases y Tempo**]. Esto calculará un número de compases a un tempo que coincida lo más posible con tu configuración actual, el cual durará 30 segundos.

Ajuste los “Inicia en Compás” de la música. Para iniciar al principio, elija compás 1.

Puede elegir qué instrumentos incluir en el arreglo.

Ocupe los botones [**Toca**] y [**Para**] para escuchar el trabajo en proceso. Puede también ciclar la ejecución.

Establezca las opciones Aparición gradual, Desaparición gradual en segundos para el clip de audio.

Ahora, genere su archivo Pista de Sonido. Presionando el botón [**Guardar Pista de Sonido**] y seleccione el formato de archivo (WAV, WMA, MP3, MP4 o M4A).

Puede escuchar su clip de audio terminado presionando el botón [Previo].


Generación Automática de Solo – “El Solista”

¡Así es! **Band-in-a-Box** puede “solear como un profesional.” Elige uno de los muchos **Solistas** disponibles, ¡y tocará un gran solo para tu canción!


Consejo: Band-in-a-Box incluso hace solos sobre los “acordes con barra.” La función de Solista de Band-in-a-Box analiza acordes con barra como C/Bb para determinar el mejor tipo de escala a usar (por ejemplo, Bb Lidio). No necesitas hacer nada, ¡esto sucede automáticamente!!

El Selector de Solista MIDI (La Biblioteca MultiPicker)

El **Selector de Solista MIDI** muestra una lista de solistas con información como instrumento, género, “feel”, tempo y más. También incluye funciones útiles para seleccionar solistas, como filtros, opciones de búsqueda, demos, notas, etc., y te permite generar la pista completa o solo una parte de ella.



Para usar esta función, pulsa el botón [**Biblioteca**] en la barra de herramientas lateral y selecciona Solistas en el menú desplegable.




Puedes presionar el botón **[Generar]** para generar la pista completa y reproducir la canción. El botón de **flecha verde** reproduce la canción desde la posición actual, y al hacer **Shift+clic** en él, la canción se reproduce desde el principio. El botón de **cuadro negro** detiene la canción o la demo de audio. Si deseas generar solo una parte de la pista, pulsa el botón **[Part.Genera]** para abrir un pequeño panel. Luego especifica el rango basándote en los límites completos de compás o en regiones precisas en compases/pulsos/ticks y después presiona el botón **[Regenerar este rango]**. (Nota: El botón **[Aplicar]** no es relevante para Solistas).

Selector de Solista MIDI/RealTracks (El diálogo modal)

Para seleccionar un Solista pre-hecos, haga clic en el botón **[Solista]** en la barra de herramientas, o pulse **Mayús + F4** o elija **Solista | Generar y Tocar un Solo**. El cuadro de diálogo Seleccionar Solista se abre.

SOL También puede hacer **Ctrl+clic** en el botón **[Solista]** para ir directamente al cuadro de diálogo Seleccionar Solista o seleccionelo en el menú desplegable botón Solista.



Escoja un tipo de Solista en la casilla de lista “tipo de Solista” y elija el estilo apropiado, o active la casilla de verificación “Auto” y presione el botón **[Sugerir]** próximo a él. Esto brinda una lista de Solistas en dicho estilo; simplemente elija cual desea escuchar.

Puede seleccionar géneros de solistas (por ej. Modern Jazz) y ver solistas solamente en dicho género. Para lograr esto, desactive la casilla de verificación “Todos los Géneros”, y luego active el género en cual está interesado.

El botón **[Fav]** en la ventana **Seleccionar Solista** brinda una lista de los 50 Solistas (favoritos) recientemente utilizados. Los Solistas que Ud. emplea con mas frecuencia estarán lo mas cerca al inicio de esta lista, facilitando la selección, en lugar de desplazarse por toda la lista de Solistas disponibles.

Puede también seleccionar si la lista muestra solistas desde el conjunto de Solistas que no posee.

Si no puede encontrar al Solista que está buscando, intente presionando el botón de búsqueda **[Buscar]** para escribir una parte del nombre a buscar.

La casilla **[Ir a N°]** le permite seleccionar desde la lista exactamente qué solistas elegir (si los reconoce).

El campo **Memo** posee una breve descripción del estilo del Solista, y está mostrado el nombre de la actual base de datos.

Instrumento / Armonía / Estilo / Cambia Instrumento : Los Solistas pre-definidos establecerán el estilo, instrumento, y armonía, pero Ud. puede cambiar estas configuraciones a sus propias elecciones. Los botones **[Limpiar]** pueden borrar al actual Instrumento seleccionado, Armonía o Estilo. Use el botón **[Escoger(1)]** para seleccionar un instrumento y fijar automáticamente el rango del solista para dicho instrumento. Para un solo armonizado, elija una armonía de la lista de Armonías. Use el botón **[Escoger(2)]** para seleccionar cualquier estilo desde la carpeta *C:\bb\Styles*.

Modo para el Solo: En el Modo Solo **Normal**, Band-in-a-Box crea solos de la manera normal de improvisar coros de la canción. Muchas otras opciones se proveen para agregar improvisación a su canción en una variedad de maneras, incluyendo Rellenos, Alrededor de Melodía, Intercambios, Mago del Solo, y una configuración personalizada del usuario.

- **Llenar %** El Relleno instruye al Solista el “porcentaje” a cargar en la canción durante un periodo de tiempo estipulado por el usuario (casilla de %).

- **Alrededor de Melodía:** Para un solo alrededor de la Melodía, haga lo siguiente:
 - Abra una canción que posea una Melodía, preferiblemente una Melodía inadecuada con algún espacio en el que un Solista puede lograr “saltar”
 - Presione el botón [**Solista**]. Seleccione el Modo de Solo “Alrededor de Melodía.”
 - Configure al Solista para tocar en Todos los Coros, y desactive la opción “Silenciar Melodía en el Centro.
 - Presione [**OK**] y se generará el Solo, tocando las veces cuando la Melodía no está tocando.

Sugerencia: Para un mejor efecto, agregue un solo de acorde de guitarra a la parte del Solista utilizando el botón *Solo de Acorde* en la ventana de Guitar y eligiendo Solo como destino, o simplemente elija una Armonía de Guitarra como 32 J Pass.

- **Cada 4:** Hay un tipo de Solo donde los distintos solistas “intercambian” frases. Por ejemplo, “intercambiando cuatros” se refiere a un solo que dura cuatro compases, usualmente seguidos por un solo melódico diferente o solo de batería para los siguientes cuatro compases. Band-in-a-Box puede “intercambiar” compases de 2, 4, u 8 frases. Esto significa que puede alternar sus propias frases con aquellas ejecutadas por el Solista. Haga clic sobre el botón de número al lado del botón de radio “Intercambio” para recorrer entre los intercambios 2’s, 4’s, s o 8’s. Band-in-a-Box puede generar la primer o segunda frase.
- **Mago Solista:** Esta opción en el diálogo **Seleccionar Solista** habilita el “Mago del Solista.” Mientras toca notas ya sea en un teclado MIDI conectado a la computadora o sobre el teclado QWERTY, el programa tocará notas “correctas” en el estilo del Solista actual! Esto significa que puede tocar un solo “perfecto” cada vez, presionando simplemente cualquier tecla de su teclado MIDI o en las teclas QWERTY.

Sugerencia: El Solista utilizará las velocidades que usa o empleará sus propias, dependiendo de la configuración en *Opciones | Preferencias | Solista | Use velocidad MIDI para Mago Solista*.

- El botón [**Personalizar**] ubicado en el diálogo **Selección de Solista** pone en marcha el diálogo **Generar un Solo para el rango específico de compases**. Esto le permite fijar el rango para el solo:

Sugerencia: Puede hacer que estos valores sean pre-configurados a los valores que quisiera primeramente seleccionando/sombreado el rango de compases que quisiera a partir de la pantalla de la Hoja de acorde, luego haga clic sobre el botón Solista.

En la vida real, un Solista tiende a copiar una pareja de notas extras luego que termina la sección de solo. Fijando

OK para un solo para un tiempo extra permite al solista Band-in-a-Box comportarse de la misma manera.

Si desea sobreponer un solo y posee múltiples pistas de solo yendo a la vez, desactive **Sobreescribir el solo existente en el rango**.

Una vez que oprime el botón [**Generar un Solo**], la porción del solo que ha seleccionado será (re)generada. La canción empezará automáticamente tocando 2 compases antes de la nueva parte, así puede escuchar rápidamente el solo nuevo.

¿Solo en Qué Coros? : Seleccione que coros quisiera que el Solista los convierta en solo. Elija desde primer, central, último, cualquier combinación, o todos los tres coros. Presione el botón [Todo Solo] para hacer que el Solista toque por sobre todos. Presione el botón [Melodía & Solo] para hacer que la melodía toque el primer coro, luego haga que el Solista venga al segundo coro, luego haga que la Melodía “toque la tonada” sobre el último coro.

Seleccione la casilla de verificación **Doblar Tiempo?** (fijela en “verdadero”) si desea un Solo con tiempo doble, semi-corcheas en lugar de corcheas.

Forzar a # de Coros: Permite fijar una canción a un número definido de coros (por Ej.: 5) de modo que hayan suficientes coros para que cada uno tome un turno en el Solo. Esta casilla le permite decidir rápidamente cuantos coros desearía que Band-in-a-Box genere sin necesidad de abrir la opción de menú *Usuario | Forzar canción a # coro*. El número por defecto es 5. Observe que cuando la configuración esta habilitada (ajustando en “verdadero”), todas las canciones cargadas subsecuentemente usando este Solista cambiarán también hacia el número de estribillos indicados en esta casilla.

Cargar configuraciones c /canción / Guardar configuraciones c /canción: Estas configuraciones permiten guardar y cargar configuraciones de Solista. Active estas casillas de verificación si desea cargar y guardar estas configuraciones con una canción.

Crea Solista: El botón [**Editar**] del **Crea Solista** abre el módulo **Editor de Solista** donde puede crear el propio o modificar un Solista en curso. Esta característica le permite definir sus propios Solistas.

Solos con Melodía Influenciada

Cuando los músicos hacen un solo para una canción, el solo está influenciado normalmente por la melodía al igual que por los acordes. Band-in-a-Box puede también permitir que la melodía influya en el tipo de solo generado por la aplicación Solista. El resultado es un solo mucho mejor logrado para la canción.

Una configuración de fuerza (%) le permite controlar cuán influenciada puede estar el solo por la melodía. Elija el (%) de influencia de melodía, y uno de los varios predefinidos para controlar el tipo de influencia (tonos /ritmos/densidad de nota, etc.)

Para generar un solo que esté influenciado por la Melodía, seleccione la casilla de verificación **Habilitado** en la casilla del grupo “Melodía influencia al Solo”.

Luego elija el tipo de influencia eligiendo un porcentaje de fuerza (0 a 100 %) y un tipo. El método por defecto funciona mejor en melodías sencillas o tonadas Pop, y otros funcionan para Jazz o melodías más complejas.

Configuraciones de Solista Influenciado por la Melodía

Está disponible el método “Personalizar”, que pone en marcha un diálogo que le permite cambiar varios parámetros para controlar como el solo hará concordar las notas, ritmo, y densidad de la melodía. Cuando se selecciona este método se mostrará un botón [+].

Melodía Influencia Configuraciones del Solista

Introduce config. Personalizadas para que Melodía influya al solista. El botón por DEFECTO retornará a valor por defecto. Si no desea introducir config. personalizada, salga del diálogo y use el diálogo Seleccionar Solistas.

☒ Habilita Influencia de Melodía al Solista

Fuerza Total: 100 0-100 %

La primera nota de melodía DEBE encajar con el riff: 100 0-100 % de tiempo

La última nota de la melodía DEBE encajar con el riff: 0 0-100 % de tiempo

Toda la Melodía DEBE encajar al riff: 0 % de notas en la Melodía debe encajar

Target Phrase Anchor Point score: 100 % de notas que encajan al tono y tiempo

Ritmo encaja: 0 0-100 %

Densidad - # de Notas que Encajan: 0 0-100 %

☐ Si la Melodía no está tocando, entonces el solista no está tocando

Notas de paso aceptable %: 100 % de notas de paso aceptables

Melodía - Frases de Favor que encajan a la melodía: 10 Default=10. Números altos harán que el Solista siga más a la melodía.

Por Defecto OK Cancela Ayuda

Habilitar influencia de melodía al solista— permite la realización de un solo influenciado por la melodía cuando está seleccionado (verdadero).

Fuerza total— cuanto desea que la melodía influya al solista.

La primera nota de melodía debe encajar con el riff. — la primera nota del riff debe coincidir con el tono de la melodía en este punto en la canción.

La última nota debe encajar con el riff — la última nota del riff debe coincidir con el tono (pitch) de la melodía en este punto de la canción.

Toda la melodía debe encajar al riff — el tono necesita encontrarse en algún lugar en el riff para que sea verdadera esta condición.

Frase objetivo se ancla en punto de partitura - los puntos de anclaje de frase son puntos donde el tono y el tiempo de la nota de Melodía y el riff coinciden entre ellos.

Ritmo Encaja — porcentaje de tiempo que una nota de melodía se encuentra a la vez con la nota en el riff en el mismo punto (el tono es irrelevante).

Densidad - # de notas que encajan — el número de notas en la melodía comparado con el número de notas en el solo. Por ejemplo, 8 de melodía, 10 de solo = 80%. Nota: Si se fija exactamente en 49,59,69.etc. el solista permanecerá inactivo cuando la melodía no esté tocando.

Si la Melodía no está tocando, entonces el solista tampoco

Notas de paso aceptable % — porcentaje de tiempo que las notas de paso en el riff están CONFORMES (si no se encuentra en la melodía). Por ejemplo, si se fija en 20% significa que esta conforme que el 20% de las notas son notas de paso.

Empleando la Aplicación Solista

1. Genere un Solista y practique el solo ciclándolo, bajando la velocidad, o imprimiéndolo, hasta que logre un gran solo sobre cualquier cambio de acorde!
2. Genere un Solista y anexe una Armonía tal como “Gran Banda de Bronces” para crear fenomenalmente rápido interesantes Arreglos de Gran Banda automáticamente. Genere un archivo MIDI estándar o imprimalos para Ud. y sus amigos.
3. Haga que el Solista toque un solo de acuerdo a vuestro acompañamiento y arreglo (junto con los otros miembros de su Band-in-a-Box, por supuesto!)
4. Intercambia 4 compases de uno solo estilo con el Solista (solo de 4 compases, solos de Band-in-a-Box para 4 compases, etc.)
5. Concéntrese separadamente en diferentes aspectos de su ejecución con ayuda del “Mago.” Para solos con frases y “feel” apropiados (las mejores notas se incluyen automáticamente) para acompañar a un solista con confianza y autoridad

Sugerencia: Intente silenciando una de las partes de acompañamiento tal como la parte de piano o guitarra y toque junto con el Solista en un rol de soporte — es divertido!

6. Use la pista de Solista para grabar otra parte además de la Melodía y otras partes provistas por Band-in-a-Box.
7. Genere un Solista sobre los acordes/tonalidades en las que desearía practicar. Band-in-a-Box tocará y hará solos con Ud. todo el día sin aburrirse. Por ejemplo, si desea trabajar en sus progresiones II-V7-I (“dos-cinco-uno”), solo tiene que escribir los acordes que desea, y generar un solo para tocar sobre dichos cambios. Mientras toca el solo, puede leerlo mirando la notación. Presionando la casilla de verificación “Ciclar Pantalla” en la notación se ciclará la misma de modo que puede repasar cada frase de 4 compases (II-V-I) y luego desplazarse hasta la siguiente!

Notas Técnicas:

1. El Solista posee sus propias configuraciones y su propio canal por separado. Pero cuando el Solista emplea una armonía, éste se relaciona con las configuraciones y los canales de Armonía Thru. Desde que estamos usando 12 de los 16 canales MIDI disponibles en Band-in-a-Box, nosotros no deseábamos usar otros 2 canales más en los canales de Armonía de Solista. De modo que si desea escuchar un Solista con armonía, emplee las configuraciones de Armonía THRU. En otras palabras, siempre que se seleccione una armonía Thru, la parte Solista empleará las configuraciones de Armonía Thru.
2. Hemos diseñado al Solista para que no repita ninguna idea de solo de modo que los solos estén siempre frescos, con nuevas ideas en la forma y tocando todo el tiempo. En consecuencia, hemos incluido el ítem de menú *refrescar Solista* (por debajo del menú de Solista) que, cuando está seleccionado, permitirá al Solista reconocer todos sus motivos musicales nuevamente. Eligiendo la opción *Refrescar Solista* es como decirle al solista “Bueno, puedes tocar todo lo que quieras, aún si es algo que tocaste hace 5 minutos...” Es una buena idea refrescar al Solista regularmente para asegurar el máximo de disponibilidad de “idea”
3. El menú de Solista contiene muchas opciones. Este posee todas las mismas opciones de edición que se encuentran en el menú de melodía, de modo que puede tratar la pista de Solista como una segunda pista de melodía. Aún si no tiene planeado usar la aplicación Solista Automático, puede usar solo la pista de Solista como una segunda pista para melodías de contraste con el tono, overdubs, etc. El resultado: dos pistas de melodía, dos pistas de solo, o una melodía y una pista de solo, todo a su disposición para cualquier canción, sin necesidad de recurrir a un secuenciador externo.

Auto Separación de Manos en el Piano

Esta aplicación es efectiva en las pistas de Piano, Melodía y Solista. Se encuentra en **Opciones de Ventana de Notación** y en ambos menús: Melodía y Solista.

Pista de Piano (Opciones de Notación)

La parte de piano puede mostrarse en ambas claves, empleando rutinas inteligentes de separación de mano que cambian dinámicamente el punto de división. Esto ocurre automáticamente. Cuando realiza esto, la pista de Piano (y no otra) se mostrará en ambas claves con separación de mano inteligente. Puede imprimir la pista de Piano con las manos por separado.

Pistas de Melodía y Solista

Puede también separar manualmente una parte de piano en una pista de Melodía o Solista empleando las rutinas inteligentes de separación de mano. Las manos izquierda/derecha se muestran en rojo/azul en el gran piano, y en las claves Fa /Sol en la notación. Importe un archivo MIDI de piano a la pista de Melodía para conseguir la presentación de manos separadas e ¡imprima!

Por ejemplo, si posee un archivo MIDI que es una pieza de solo de piano, *Archivo | Abrir archivo MIDI* colocará la música en la pista de Melodía. Luego elija *Melodía | Editar Pista de Melodía | Separación de manos en Piano*. Asegúrese que *Melodía | Tipo de Pista* esté puesto en piano. Verá luego la parte de piano separada en 2 manos inteligentemente.


Cuando esto ha sido realizado, la mano izquierda será almacenada en el canal 8 y la mano derecha en el canal 9, en la pista de Melodía. Puede exportar el archivo MIDI hacia un secuenciador, y se preservarán éstas asignaciones en los canales 8/9.



Solos de Guitarra Automáticos – “El Guitarrista”


El guitarrista le permite generar un solo de acorde de guitarra para cualquier melodía. Band-in-a-Box arreglará de forma inteligente la melodía a un solo de acorde de guitarra insertando voces reales de guitarra a través de la pieza. Puede elegir entre muchos y diferentes “Guitarristas” para crear su arreglo. Puede también definir sus propios Guitarristas; eligiendo parámetros tales como velocidad, tipos de voces (Pop/Jazz), embellecimientos y mucho más.

 Los Solos de guitarra se seleccionan desde la ventana de Guitarra, que se abre con el botón Guitarra. Presione el botón [Solo Ac.] para poner en marcha la función **Generar Solo de acorde de Guitarra**, desde la Ventana de Guitarra. Se accede también desde el ítem del menú *Melodía | Generar Solo de Acorde de Guitarra*.




Aquí están los pasos para generar un Solo de Acorde de Guitarra:

1. Seleccione el Guitarrista a usar.



En la lista principal a la izquierda de la Ventana, vea la lista de los Guitarristas que están ya establecidos. Por Ej. Ud. puede ver que el Guitarrista #2 es denominado “Guitarra de Jazz, posición única” Esto creará solos de acorde que están fijados a una sola posición en el cuello de guitarra siempre y cuando sea posible.

2. Seleccione pista de Melodía (o Solista).




Normalmente, el solo de Acorde de Guitarra se escribe en la pista de Melodía, pero Ud. puede también seleccionar la pista de Solista como destino.

3. Confirmar la selección de Instrumento de Guitarra.



El Guitarrista que escoge (ver ítem #1) habrá elegido ya el instrumento de guitarra a usar, pero puede pasarlo por alto con ésta configuración.

4. Seleccione el Rango de la canción a usar.



Ud. puede generar ya sea un solo de acorde para toda la canción, o solamente para una región de la canción. En ambos casos, recuerde que necesita tener presente una melodía con la cual trabajar.

5. Seleccione la Posición Principal de Guitarra a usar.

Pos. Preferida Traste ☐ Auto-Ajuste

La aplicación “Auto-Set” establece la posición principal de guitarra para el solo basado en la armadura de clave. Por ejemplo, en la clave de Do, Band-in-a-Box elegirá la 5ta posición como la mejor para ser tocado el acorde.

Si quisiera que el solo esté en la posición 12ava podría desactivar “Auto-Set” y luego fijar la posición de guitarra a la 12ava posición.

☒ OK - cambiar canal de guitarra existente

Si ya posee una pista de guitarra que tiene canales de guitarra (si ésta fue ejecutada en un controlador de guitarra como una parte de guitarra de cuerda única) entonces deseará decirle a Band-in-a-Box que no cambie las posiciones de guitarra de las notas que este encuentra. De otra forma fije “OK cambia canal de guitarra existente” a verdadero.

6. Presione OK para generar el Solo.

Verá entonces un recuadro de diálogo que le avisa que un solo ha sido agregado a la pista.

Mientras escucha el solo, observará lo siguiente:

- Algunas de las notas se dejan como melodía, y algunas son asignadas a acordes.
- Se usa una amplia variedad de acordes de guitarra, incluyendo algunos acordes avanzados. Todos ellos son acordes populares ejecutados por guitarristas reales – no hay acordes *teóricos*.
- Los acordes son rasgueados, para simular un guitarrista real.
- El Tipo de Pista para la Melodía ha sido fijado a Guitarra – así la notación muestra [Tab], y el archivo MIDI será guardado con los canales preservados de Guitarra (11-16) que preserva las posiciones de traste.
- Todas estas opciones pueden ser personalizadas en el Editor de Guitarrista.

Nota Técnica: Debido a que algunos de los guitarristas pueden ser asignados para rasguear los acordes en un estilo retardado, si Ud. repetidamente re-genera el solo, la melodía se tornará más y más retardada. La solución(es) para esta situación podrían estar en elegir *Editar | Deshacer Solo* antes de re-generar el solo, o en escoger un guitarrista que no retarda el rasgueo. El Estado de Retardo de Rasgueo está indicado en el panel “Info” de la pantalla Seleccionar Guitarrista.

UNA VEZ QUE HA GENERADO UN SOLO DE ACORDE DE GUITARRA...

El solo de acorde es ahora parte de la pista de notación. Puede editarlo como cualquier otra parte, suprimiendo /insertando notas, etc. Puede usar las características especiales de guitarra analizadas en la sección Ventana de Guitarra para cambiar las voces de guitarra o reemplazar una nota con un acorde y viceversa.

Cuando tenga una nota o acorde sombreado, oprima el botón [Ac-] o [Ac+] Insertar Acorde de Guitarra en la ventana de guitarra (o [7] o [8] en el panel numérico). Cada vez que presiona los botones [Ac-] o [Ac+], verá que el acorde de guitarra cambia a voces diferentes, pasando por todos los tonos 5- 10 disponibles posibles para cada acorde. Algunas notas no tendrán ningún tono de acorde, por ejemplo una nota C# sobre un acorde Cmaj7, ya que este es siempre un tono de paso.

De manera similar, puede transformar un acorde a una nota de guitarra, y usar el botón Insertar Nota de Guitarra para esto. Presionando el botón [N+] (o [3] o [4] en el panel NUMPAD) se repiten ciclos por toda la ejecución tocando la misma nota en todas las 6 cuerdas

El solo será guardado con la canción (.MGU) y exportado a un archivo MIDI con las posiciones de cuerda intactas ya que usamos los canales 11 a 16 para la parte de Guitarra. Puede retirar el solo cualquier momento, aún si el solo ha sido guardado o re-cargado, eligiendo el ítem de menú *Melodía | Editar Pista Melodía | Borrar Armonía (o solo de guitarra) de la Pista de Melodía*.

Los Guitarristas pueden personalizar usando el Generador de Guitarra, descrito en el capítulo **Funciones Programables del Usuario** en este manual.

Embellecimientos Automáticos – “El Embellecedor”

Panorama

Cuando un músico mira una hoja guía que posee una melodía escrita, probablemente nunca toquen exactamente como está escrito. Ellos cambian el tiempo para agregar sincronía, cambiar las duraciones para lograr ejecutar staccato o ligado, agregar notas de gracia, deslices, notas extra, vibrato y otros efectos. Puede lograr que Band-in-a-Box haga esto automáticamente usando el Embellecedor, así escuchará una melodía más real y viva – y ésta es distinta cada vez. El Embellecedor está activo solamente cuando la música está tocando; no modifica permanentemente la pista de la Melodía. Hay una opción para hacer que el Embellecedor quede permanente, así si desea un cierto embellecimiento puede agregarlo a la pista de Melodía.


Usando El Embellecedor

 La característica Embellecedor de Melodía es encendida /apagada desde la casilla de verificación **[Embelledor]** en la barra de herramientas o con la teclas **CTRL+Alt+E** el embellecedor solo funciona mientras toca de fondo.

El Embellecedor solamente funciona durante la ejecución. Verá la Melodía Embellecida en la notación mientras toca la Melodía, entonces puede ver las notas Embellecidas. Cuando se presiona **[Parar]**, la notación se revertirá a la melodía original (sin embellecimiento).

Aquí hay un ejemplo “antes y después” que muestra un típico embellecimiento de una Melodía.

Melodía Normal (sin embellecimiento)...



Melodía Embellecida...



Como puede ver en los ejemplos de notación, la melodía Embellecida agrega una anticipación en el compás 9, y en el compás 10 agrega notas extra, cambios de tiempo, y notas gráciles para “condimentar” la melodía.


Si desactiva el Embellecedor, mediante la de-selección de la casilla de verificación de *Embellecedor Melodía* mientras reproduce o presionando las teclas **Ctrl+Alt+E**, entonces la Melodía (o solo) funcionará normalmente sin cambios.

Configuraciones del Embellecedor de Melodía

Se accede a las configuraciones del Embellecedor durante la ejecución con el botón Embellecedor en la barra de herramientas de la pantalla principal, con la opción del menú *Melodía | Embellecer Melodía | Diálogo Embellecer Melodía*, o con las teclas **Ctrl+Alt+L**.

Hay un diálogo de **Embellecedor de Melodía** que le permite:

- Personalizar las configuraciones del Embellecedor, o elegir las pre-establecidas.
- Hacer permanente un Embellecimiento en particular.



Auto-embellecimiento en vivo durante cada ejecución es la misma configuración que se encuentra en la casilla de verificación Embellecedor de Melodía durante la ejecución. En la barra de herramientas el botón [**Embellecedor Melodía**]. Si se activa, el embellecimiento tomará lugar durante cada reproducción. Si se desactiva, el embellecimiento no ocurrirá a menos que escoja el botón [**Embellecer AHORA**] en el diálogo.

Configuraciones: Las configuraciones que modifican el embellecimiento pueden prenderse y apagarse, y pueden darse con un cierto porcentaje de fuerza.

Humanizar: Las velocidades, duraciones (ligadura), y el tiempo de las notas están humanizadas. Los valores originales de las velocidades de las notas, etc. están ignorados.

La opción para humanizar solamente el registro de tiempo de la música si el mismo fuera “rígido” para empezar, permite al Embellecedor dejar a solas el registro de tiempo de las melodías de entrada humanas, y humanizar solamente aquellas que fueron ingresadas paso a paso.

Octava: La octava de la Melodía es cambiada a la mejor octava para el actual instrumento de Melodía. Por ejemplo, si el instrumento fuese un piccolo, la octava sería elevada al mejor rango para un piccolo. Hay una configuración adicional para la octava en el diálogo de configuraciones “Más”.

Anticipaciones: Una nota anticipada es tocar una nota por adelantado (“por delante del tiempo”).



Notas sin embellecer.



ANTICIPACIONES en tiempo 1 y 3.

Evitar Anticipaciones

Esta es el opuesto de anticipaciones. Esta encuentra notas que están anticipadas, y las “embellece” tocándolas con retardo (sobre el tiempo).

Notas Gráciles: Las notas gráciles son notas condensadas tocadas justo antes, y un semitono por debajo de la nota original. Estas notas intencionalmente no se muestran en la notación, de modo que permanece fácil la lectura. Ellas pueden ser escuchadas.

Notas Dobles: Las notas de Melodía están puestas al doble con el mismo tono.



Sin embellecer.



Nota negra doblada.

Notas Extra: Se agregan notas extra entre notas de melodía. En este ejemplo de “antes y Después”, una nota Eb y una nota E se agregan entre las notas D (Re) y F (Fa).



Sin embellecer.



Con agregado de notas extra.

Reemplazo de Nota: Con un reemplazo de nota, una nota única es reemplazada por un grupo de notas que incluyen la nota original y semitono o escala de tonos por encima y por debajo de la nota.

En este ejemplo “antes y después”, la nota C es reemplazada por un turno de 3 notas con una nota una escala de tono por encima de C.



Sin embellecer.



Embellecida con reemplazo.

Vibrato: El Vibrato puede ser agregado de acuerdo a las configuraciones de *vibrato* adicionales disponibles en el diálogo “Más”. El *vibrato* no puede ser visto en la ventana de Notación, pero puede examinar los eventos en la lista de Eventos. (Notación [Editor Lista de Eventos]).

Sensación “Relajado” para Melodía: Si es puesta, la Melodía se demora un poco, dando una sensación “floja”.

Pista a usar El Embellecedor se aplica usualmente como un Embellecedor de Melodía, debido a que usualmente lo deseará modificando la pista de Melodía. Pero si lo quisiera, Ud. puede elegir Embellecer la pista del Solista.

[Restaura Melodía Original]: Si ha realizado esto, y desea recuperar la Melodía original, puede presionar este botón.

Pre-definido: Los preestablecidos le permiten a elegir rápidamente una combinación de configuraciones comunes para el Embellecedor.

Memo: La **Memo** del Embellecedor describe el actual embellecimiento, con estadísticas del número de notas embellecidas.

[Actualiza Embellecimiento Actual]: Si la canción está tocando y el embellecedor está activado, puede actualizar el embellecimiento oprimiendo este botón. Esto es útil si ha realizado cambios en las configuraciones, y desea escuchar como queda el nuevo embellecimiento.

[Por Defecto]: El botón [Por Defecto] revierte hacia las configuraciones originales del Embellecedor.

[Más]: Hay ms configuraciones adicionales en el diálogo **Configuraciones Adicionales del Embellecedor** Esto le permite a Ud. establecer configuraciones avanzadas para el Embellecedor. Estas incluyen:

- **Profundidad Vibrato:** Esta es la amplitud del vibrato, rango: 0-127.
- **Velocidad Vibrato:** Esta es la velocidad del vibrato (lento-rápido) rango 0-127.
- **Solo usar Vibrato si la Nota tiene estos ticks:** por Ej., Si fija en 120 ticks (una nota negra), entonces solamente notas con duración de al menos 120 ticks tendrán vibrato.
- **Iniciar Vibrato después de estos ticks:** Para notas que tendrán vibrato, el vibrato empezará luego de esta cantidad de ticks.
- **Ajustar Método Octava:** Si se va a ajustar la octava, ésta configuración ya sea ajustará ésta si las notas están por fuera del rango ejecutable solamente, o ajustará ésta a la mejor octava, de acuerdo a la configuración que Ud. ha realizado aquí.
- **Rango Dinámico:** Hace referencia a los rangos de velocidades usados para humanización. Rango útil: 30-50.
- **Configuraciones de Ligadura:** Hace referencia a la cantidad de ligadura para las notas. Rango útil: 55 a 75.

[Stats]: Esto muestra lo mismo que aparece en el campo Memo, pero lo mostrará aún cuando no haya embellecimiento en curso.

[Exportar] [Importar]: Puede guardar/cargar sus propios pre-establecidos para el Embellecedor. Cuando a realizado una configuración personalizada en el diálogo Embellecedor, presione el botón Exportar para guardar los datos como un archivo .EMB. Cuando desea restablecer el pre-establecido guardado, oprima el botón Importar, y cargue un archivo .EMB previamente realizado. Puede compartir sus pre-establecidos favoritos con otras aplicaciones de Band-in-a-Box usando los archivos EMB.

[(Re-)Embellecer AHORA - Permanente]: Si la canción no se encuentra tocando, puede aún crear un embellecimiento y aplicarlo a ella permanentemente. La Melodía original no está afectada permanentemente a menos que presione este botón.

[Hacer Permanente al Actual Embellecimiento]: Normalmente el embellecimiento ocurre en vivo cuando la canción está tocando, y no afecta a la Melodía permanentemente. Pero si desea el Embellecimiento, y desea aplicarlo permanentemente a la Melodía, puede elegir la opción “Hacer Permanente al Actual Embellecimiento”.

[Deshacer]: Puede usar el botón **[Deshacer]** para revertir un embellecimiento permanente antes que la canción se guarde en archivo.

[Tocar] [Parar] [Pausa]: Use estos controles de transporte para ejecuciones de canción con el diálogo Embellecedor.


Capítulo 10: Trabajando con MIDI

Band-in-a-Box posee dos pistas de secuenciador MIDI incorporadas. Ellas son denominadas pistas de Melodía y de Solista, pero las mismas pueden ser empleadas para grabar cualquier parte MIDI que desee – tal cómo mezclas de batería o acompañamientos en niveles. MIDI puede ser grabado en Band-in-a-Box

- En vivo con un teclado MIDI, guitarra MIDI, o controlador MIDI de vientos.
- Paso a paso ingresando notas en la ventana de Notación con el ratón.
- Usando la característica *Mago* para “tocar” notas con su teclado QWERTY.
- Importando un Archivo MIDI Estándar pre-grabado dentro la Melodía o el Solista.

Grabando en Tiempo Real

■ Puede empujar Adentro /Afuera, hacer sobre posiciones sin límites, grabar directamente a la etiqueta o al final, y comenzar grabando desde cualquier compás. Para grabar en vivo usando su teclado MIDI, guitarra, o controlador de vientos, haga clic en el botón **[Grabar MIDI]**, o presione las teclas **Ctrl+R**, o elija la opción de menú *Melodía | Editar Pista de Melodía | Grabar Melodía*. Aparecerá el diálogo **Grabar MIDI**.




Establezca el punto de inicio de la grabación y seleccione la pista de destino. Si hay notas MIDI subyacentes en la pista de destino, puede elegir la opción de fusionarlas o sobrescribirlas.

Al presionar el botón **[Filtro]** se abrirá el cuadro de diálogo **Filtro de Grabación**, que le permite elegir los tipos de datos MIDI que se van a grabar.

Presione el botón **[Grabar]** o la tecla **R** para empezar la grabación.

Detenga la grabación presionando la tecla **Esc**, o la barra espaciadora, o haciendo clic sobre el botón **[Parar]**. Se abrirá el diálogo **Notas de la Melodía grabadas**.



[Guardar Toma] guarda la toma que recién ha grabado. Recuerde que es fácil fijar pequeños firuletes en la ventana de Notación Editable o en el editor de Lista de Eventos.

[Repetir Toma] permite rechazar rápidamente una toma y empezar la grabación nuevamente. Presione la tecla “A” para hacer esto con combinación de teclas.

[Cancelar] finaliza la sesión de grabado, nada es guardado. Para comenzar nuevamente presione el botón **[Grabar MIDI]** o las teclas **[Ctrl]+[R]**.

Copiar 1er Coro a toda la canción: Si ha grabado un coro de la canción, activando ésta configuración al final de la grabación, el final de la grabación copiará la misma grabación a todos los coros.

Sobreponer melodía subyacente: Tiene la opción de fusionar la grabación con la melodía existente. Si no hay melodía de fondo ésta opción será ignorada.

Retener última melodía grabada: Tiene la opción de borrar cualquier melodía luego de la última nota de melodía grabada, o mantenerla. Use esta característica cuando desee empujar hacia el final de una toma.

Grabando en un secuenciador externo

Mucha gente ocupa Band-in-a-Box en situaciones en vivo. Si es difícil llevar su computadora consigo, una Buena alternativa es un secuenciador en hardware o un teclado con secuenciador incorporado que lea Archivos MIDI Estándar. Para transferir canciones tipo *Sound Brush*, siga estos simples pasos:

- Cree un archivo MIDI de la canción presionando el botón.
- Guarde el archivo ya sea directamente en un diskette o cópielo al diskette desde su disco duro.
- Sound Brush estará entonces listo para leer el disco formateado IBM con los archivos MIDI en él.

Ingresando Notas Manualmente

Puede ingresar notas de melodía directamente a la pista en la ventana de Notación en ya sea el Modo de Notación Editable o el Modo Staff Roll.

Ingresa el modo de Notación Editable desde la pantalla de Notación Estándar con un solo clic del ratón sobre el botón de Notación Editable. En el modo de Notación Editable puede ingresar, mover y editar notas y silencios usando técnicas estándar de ratón – señalar y hacer clic, arrastrar y soltar, y clic derecho para abrir la casilla de diálogo Editar Nota.

Los diálogos de confirmación previenen el ingreso accidental de una nota duplicada (mismo pitch cerca del mismo tiempo) y la entrada accidental de una nota muy alta o muy baja (gran número de líneas ledger).

Una vez que haya ingresado alguna melodía, puede copiar y pegar pedazos de la misma como si estuviera en un documento de texto. Para copiar y pegar notación, sombree un área de notación arrastrando el ratón sobre la región. Luego seleccione *Editar* | *Copiar*.



Haga clic en el lugar adonde desea pegar (haciendo clic en la línea de tiempo en la parte superior de la ventana de notación) y luego elija *Editar* | *Pegar*. Puede especificar la ubicación precisa de pegado en el diálogo **Pegar Melodía**.

Grabando con la Opción “Tocando con El Mago”

Esta es una característica muy útil si no posee un teclado MIDI pero desea grabar con una sensación en “vivo”. Use el Mago para grabar notas desde el teclado de computadora QWERTY para una pista lo que es más natural que paso a paso. Aquí se muestra cómo funciona:

1. Haga clic en el botón de la barra de herramientas **[MIDI]** y habilite el *Mago del teclado MIDI habilitado*.
2. Presione las teclas **[Ctrl]+R** para grabar.
3. Mientras toca la canción, ejecute la melodía con cualquiera de las teclas en las dos filas de abajo del teclado QWERTY, en el ritmo de la melodía. Las notas del “mago” no serán la melodía correcta por supuesto, pero no se preocupe por esto mientras graba. Cuando ha finalizado, observe la ventana de Notación. Verá notas incorrectas en los lugares correctos y con las duraciones correctas.
4. Arrastre sobre las notas (con el botón izquierdo del ratón) al lugar correcto en el pentagrama. Escuchará tocar las notas mientras lo hace, y los nombres se mostrarán en la casilla de nombre de nota. Para sostenidos, bemoles y naturales, mantenga presionada la tecla **Mayús**, la tecla **Ctrl**, o la tecla **Alt** respectivamente. Finalizará con una melodía que suene como si estuviera grabada en vivo, sin el rígido feel de las pistas ingresadas en intervalos.

Sugerencia: Si tiene el Mago “encendido”, la barra espaciadora no detendrá la ejecución. Necesita presionar la tecla **Esc** para detener la ejecución cuando el Mago está activo. Esto es para evitar detener la canción si toca la barra espaciadora mientras toca el Mago.

Mago de la Melodía

Para canciones con melodía, hay teclas QWERTY, (Intro, \, T, 6) que ingresan notas desde la melodía mientras la canción está siendo ejecutada. Otras teclas ingresan notas de aproximación 1 -4 desde abajo o arriba 1-4. Las notas pueden ser grabadas, para humanizar una rígida melodía con mejor sincronización, y las notas de aproximación se usan también para lectura, práctica de ritmo, o para actuar. Esta aplicación funciona con armonías,

- Notas de Melodía: T, 6, Intro, \
- Nota de misma Melodía: 5
- Notas de aproximación: QWER YUIO
- Conjunto de Octava: 1, 2, 3

Las notas MIDI funcionan también (si **Preferencias [Transponer]** si está puesto “Permitir Mago de la Melodía en la parte THRU”).

- Conjunto de Octava: E(40), F(41), G(43)
- Notas de Melodía: F(53), G (55)

- Notas de aproximación: B(47), C, D, E A, B, C, D(62)

Para usar el Mago de Melodía, asegúrese que el Mago del Teclado en la pantalla principal esté habilitado. Esto activará también al Mago MIDI en las teclas QWERTY.

Si desea usar también el Mago de la Melodía en notas MIDI, vaya a **Preferencias [Transponer]** y habilite “Usa Mago para parte THRU” en el diálogo **Configuraciones para transponer canciones cuando se cargan o “Hágalo Ahora”**.

Luego, elija una canción que tenga una pista de Melodía

Silencie la pista de Melodía con clic-derecho sobre la pista de Melodía (**Alt+8**).

Ejecute la canción.

Mientras toca la canción, puede usar la tecla **Intro** o la tecla \ (o T o 6 encima de T) para tocar notas de Melodía.

W,E,R,T: Estas serán notas de aproximación arriba para la melodía. Puede comenzar en cualquier nota.

Q,E,R,T: Comenzando en una Q en lugar de W se usará sonorización más amplia para notas de aproximación.

- I,U,Y,T: Estas serán notas de aproximación bajo para la melodía. Comience en cualquier nota.

O,U,Y,T: Comenzando con la O en lugar de I se empleará sonorización mas amplia para notas de aproximación.

Mago de la MelodíaAsistente (Mago) del Teclado MIDI

El Mago puede ser usado también con un teclado MIDI conectado. El mago del teclado siempre toca notas correctas, y es una manera divertida tocar acompañado con Band-in-a-Box. El teclado MIDI envía también información de volumen (no así el teclado QWERTY), por lo tanto es una buena opción tener un teclado MIDI conectado.

Se accede a esta aplicación por medio del botón **[Transponer]** en el diálogo **Preferencias**.

Para activar el Mago que permita el control MIDI, elija “Usa Mago para parte THRU.”

Asegúrese que la característica del teclado Mago está activada.

Ahora, cuando toca notas en el teclado MIDI (durante la ejecución), ellas serán re-mapeadas a tonos de acordes. Las notas C/E/G/Bb tocadas en un teclado THRU serán delineadas a tonos de acordes, y D/F/A/B serán tonos de paso. Esta escala – C D E F G A Bb B – es considerada la escala “Bebop”, útil para tocar sobre acordes 7ma dominante.

El Mago es útil para ingresar notación rápidamente. Si no puede tocar bien el piano, ejecute el mago en el ritmo correcto. Los tonos más o menos altos serán incorrectos, pero puede corregirlos en la notación posteriormente, mientras que las duraciones, volumen y la temporización están ya correctos.

Secuenciador de Melodía/Solista


Hay dos pistas en Band-in-a-Box para agregar a sus propias grabaciones. Estas son las pistas de Melodía y Solista. Normalmente podría desear una sola parte en cada una de ellas. Pero, ya que la información MIDI puede tener canales separados, es posible almacenar 16 partes por separado en cada una de las partes de Melodía y Solista. Para el siguiente argumento, nosotros asumimos que está usando la pista de Melodía, pero las mismas funciones están disponibles para el Solista. Cuando la pista de Melodía ha sido puesta en “Multi(16)-Canal” nos referimos a esto como “Modo Secuenciador.” Asumimos también para esto que se tenga cargado una pista de multi-canal. Carguemos un archivo MIDI, usando *Archivo | Abrir archivo MIDI*, elijamos un archivo MIDI como C:\bb\Documentation\Tutorials\Violet.MID.

Si desea usar las 16 partes por separado para la pista de Melodía, necesita ajustar el tipo de Pista de Melodía a “Multi-Channel.” Esto se realiza desde el menú Melodía, o con el botón Secuenciador.

Ahora, cuando se encuentra en este modo multi-canal, la salida de la parte de Melodía será en cualquier canal MIDI donde esté guardada la información, y no se estará empleando el canal MIDI de Melodía.

Puede examinar la pista y ver los canales en la lista de evento, presionando el botón [#] en la ventana de Notación.


Observará que la información en la lista de evento esta de color codificado por canales para pistas multi-canal. Por ejemplo, el canal 7 es rosado, y el canal 10 es dorado.




Si abre la ventana de la **Hoja Guía**, verá el archivo MIDI completo presentado en pistas de notación separadas.

Ya que esto representa 6 pistas por separado (en el caso de violet.MID), parecerá “demasiada información” para leerla, a menos que sea un director de una sinfónica.

Para personalizar la presentación de la notación para el modo secuenciador, presione el botón de opciones de la hoja guía, y vea las configuraciones para Pistas Multi-Canal.



Presione los botones “PERSONALIZAR canales tocar/presentar” opciones y presione el botón **[Config.]** para poner en marcha la **ventana de Secuenciador**. Luego podrá personalizar qué canales tocarán y se presentarán.




En la figura de ejemplo, hemos fijado Canal 2 (Bajo) y Canal 4 (Trompeta) para mostrar la notación, y hemos establecido que toquen todos los canales (para escucharlos).

Para un canal específico, (por Ej. canal 3: piano), vemos la siguiente información.

Canal 3: Piano Acústico (este es el nombre del instrumento encontrado en la pista).


842: Hay 842 eventos en la pista, usualmente cada nota es un evento.

Hemos personalizado la pista de piano de modo que ésta pueda escucharse (tocar=verdadero), pero no se aprecia en la notación (Mostrar =falso).




Hay un pequeño botón a la derecha de la línea de pista que le permite borrar/ re-canalizar o fusionar el canal con otro.

Puede cambiar también el instrumento para dicha pista empleando la casilla combo de instrumentos.



Ya que hemos personalizado la presentación, vemos el bajo y la trompeta en la notación, y escuchamos la pista completa.

Eliminando Todas las Pistas Excepto la Melodía desde un Archivo Midi



Uno de los usos del modo Secuenciador es el de cargar un archivo MIDI, y luego borrar todos los canales excepto la melodía, de esta forma se permite a la sección de ritmo de Band-in-a-Box suministrar el acompañamiento. Para hacer esto, abra la ventana del Secuenciador, y ocupe el menú en cascada para borrar todas las pistas excepto la melodía.

Una vez que ha logrado esto, ya no necesita más que *Melodía* | *Tipo de Pista* sea multi-canal, deberá entonces fijar para que sea *Pista Tipo [Canal Simple]*, de modo que ésta será como cualquier otra canción Band-in-a-Box, y use el canal de Melodía para reproducir.


Grabando Sus Propias Partes al Secuenciador de Melodía

Normalmente podría grabar sus partes en la Melodía, y no preocuparse de qué canal MIDI usan ellas, ya que Band-in-a-Box usa el canal de Melodía (usualmente el canal 4) para esto.

Pero si ha establecido que el tipo de Pista sea multi-canal, la salida en la parte de Melodía será cualquier canal que esté almacenado en las pistas.



Quando graba una parte de Melodía y el tipo de pista esta puesto en multi-canal, el diálogo “guardar toma” que aparece al final de la grabación de la melodía tendrá una selección para el canal que deberá ser empleado por la grabación.



También asegúrese que está activada la casilla “Sobreponer melodía subyacente”, o Ud. no escuchará el resto de partes de la melodía durante la grabación.

Ejemplo: Grabando 4 Melodías de Cuenta por Separado Sobre la Pista de Melodía

Entonces, si desea grabar, por ejemplo, 4 partes por separado para acompañar una canción Band-in-a-Box, deberá hacer lo siguiente

1. Fije la pista de Melodía a Multi(16)-Canal (Secuenciador).
2. Grabe una parte de Melodía. Al final de la grabación, escoja un canal para la parte que no está ocupado aún por Band-in-a-Box. BB ocupa los canales 2-10, de modo que los canales 11 a 16 están disponibles para sus partes de melodía de cuenta.
3. Repita el paso 2 grabando partes de melodía adicionales.
4. Asigne instrumentos a las partes de Melodía usando la Ventana de Secuenciador.


Importando Archivos MIDI

Los archivos MIDI Estándar pueden leerse en las pistas de Melodía, Solista o pista de Utilidad desde archivos MIDI o desde el portapapeles de Windows®. Puede leer todo el archivo MIDI, o canales seleccionados y un rango específico de compases. Use uno de los dos comandos siguientes

1. *Melodía | Editar Pista de Melodía | Importar Melodía desde Archivo MIDI* – para seleccionar un archivo MIDI desde disco usando el diálogo de Windows® Abrir Archivo.
2. *Melodía | Editar Pista de Melodía | Importar Melodía desde Portapapeles* – cuando los datos MIDI están ya copiados en otro programa del portapapeles de Windows®. La opción *portapapeles* será puesta en gris si no hay ningún dato MIDI en el portapapeles.

Sugerencia: También puede arrastrar un archivo MIDI desde el Explorador y soltarlo en cualquier lugar de la pantalla de Band-in-a-Box.

El diálogo **Importar Archivo MIDI** se abrirá.



Incluir Canales: Puede colocar el cursor del ratón sobre las casillas de verificación del selector de canal para ver cuántos eventos hay en cada canal. Si selecciona todos los canales, Band-in-a-Box leerá todos los canales y los fusionará con la pista de destino.

Destino de Pista: Puede elegir la pista de destino para cada pista para archivos MIDI multipista.

Fusionar con Datos Existentes en la pista: Puede optar por fusionar los datos importados con los datos existentes en la pista de destino.

Incluir Controladores Continuos / Incluir Pitch Bend / Incluir Cambios de Sonidos / Incluir letras: Si no requiere estas opciones puede ahorrar espacio al no importarlas.

Número de compás para compensar el inicio archivo MIDI: Si desea empezar a leer desde el *inicio* del archivo MIDI, seleccione 0 como el valor para desplazar. Si desea comenzar desde el compás 32, por ejemplo, seleccione un valor de restauración de desplazamiento de 32 (compases).

Cuántos Compases a importar: Deje esta configuración en el valor por defecto = 1000 para leer el archivo completo (a menos que éste tenga más de 1000 compases!), o fije al número de compases que desea.


Número de compás en blanco para insertar al principio: Esto insertará compases en blanco dentro la pista de Melodía. Recuerde que Band-in-a-Box normalmente posee una cuenta guía de 2 compases. Si su archivo MIDI no posee ésta guía, entonces deberá fijar esto en = 2 para compensar los 2 compases de guía.

Incluir notas antes del compás por este # de ticks: Si está leyendo un archivo MIDI comenzando en el compás 5, este podría estorbar al tener una nota que fue tocada 1 tick por delante del compás 5 que viene del archivo MIDI que está leyendo. Para incluir esto, puede fijar esto y la nota será leída.

Edición de Pistas MIDI

Cuantizar la Pista

Haz clic con el botón derecho en una etiqueta de pista en el Mezclador o en la Ventana de Pistas, y ve a *Editar MIDI | Cuantizar, Ajustar el Tiempo | Cuantizar*. Esto te permite cuantizar la pista MIDI.



Resolución: Elija la división a la que desearía cuantificar la pista. Elijiendo 16 cuantificará a semicorcheas.

Empezar en el Compás # y Coro #: La Cuantización iniciará en el lugar que seleccione y se aplicará para el **Número de compases**.

% de Intensidad: Escoja 100% si desea las notas cuantificadas exactamente a la división. De otra manera, las notas serán desplazadas el % hacia el objeto de cuantificación.


Cuantizar Inicios de Tiempo: Por defecto, esta opción se fija en “Sí”. Si no desea que se cuantifiquen los inicios de las notas, fije esto en “No”.

Cuantizar Duraciones: Esta cuantifica el FIN de las notas. Por defecto está fijado en “Off”.

Humanizar pista

Las rutinas cuantización pueden dejar la música sonando discordante y no musical. Algunas rutinas consiguen humanizar una parte agregándole “valores al azar” lo que rara vez tiene el efecto deseado ya que los humanos no cambian indistintamente el tiempo o volumen. Band-in-a-Box usa rutinas inteligentes de humanización para humanizar una melodía desde un sentido a otro, desde un tempo a otro, y variar la cantidad de swing a notas corcheas. Los resultados son melodías muy musicales, con sonido más natural.

Haz clic con el botón derecho en una etiqueta de pista en el Mezclador o en la Ventana de Pistas, y selecciona *Editar MIDI | Cuantizar, Ajustar el Tiempo | Humanizar* en el menú contextual.



Como puede ver, hemos separado el efecto Humanizar en 5 categorías principales: tempo, retardo, espaciado de nota corcheas, ligadura y *feel*. La mejor forma de aprender como se combinan estos parámetros es probarlos (puede presionar también el botón *Deshacer* si no quiere los resultados.)


Por ejemplo, intente cambiar el tempo de una canción para ver los cambios que éste hará al espaciamiento y latencia de corcheas. Presione el botón [**Cuantizar AHORA**] para aplicar los cambios a su canción.

Sugerencia: A menudo, cuando los músicos tocan en tempos más rápidos ellos tocan ejecutando las notas swing corcheas más juntas entre ellas y un poco retrasadas.

Nosotros creemos que estas categorías son estrictas y no debería tener problema logrando los resultados deseados. *Recuerde aplicar tales parámetros como Ligadura y Latencia moderadamente*, luego presione el botón Cuantizar AHORA para poner en práctica sus cambios en su canción.

Editando la Pista de Melodía

Editor de Lista de Eventos



Puede editar eventos incluyendo todos los eventos MIDI y eventos de lírica usando el Editor de lista de Eventos. Este puede ser activado de varias maneras.

- En el menú *Melodía*, elija *Editar Pista de Melodía* | *Edición por Pasos de Melodía*.
- En el menú *Solista*, elija *Editar Pista de Solista* | *Edición por Pasos de Parte de Solista*.
- En el menú *Ventana*, elija *Notación* | *Editor de lista de Eventos*.
- En la ventana de Notación presionando el (#) de botón de lista de eventos. El diálogo mostrará los eventos en la pista seleccionada en la ventana de Notación.

La lista usa diferentes colores de código de acuerdo a como se basan Tipo de Evento, Canal, Duración, o Velocidad.

Si el código de color esta basado en un “Tipo de Evento”, la lista muestra el siguiente evento.

- Las notas que comienzan cerca del límite de tiempo están rosa vivo.
- Las notas que comienzan fuera de tiempo son rosa pálido.
- Los cambios de Instrumento son azul-violeta brillante (Cyan).
- Los cambios de Controlador son amarillos.
- Los Pitch Bends están en gris.

El Editor de Lista de Evento le permite modificar, insertar y borrar notas:


- Haga doble-clic en un evento para editarlo (o presione el botón [**Editar**].)
- [**Insertar**] coloca un evento antes del evento actual.
- [**Agregar**] coloca un evento al final de la pista.
- [**Borrar**] suprime un evento.
- [**Mostrar**] sale del diálogo y resalta la nota en la Ventana de Notación
- [**Tocar**] toca el evento actual y se mueve al siguiente evento.
- [**Actualizar**] re-hace la pantalla de notación.
- [**Edita Lírica**] – [**Editar Solista**] – [**Editar Melodía**] selecciona qué pista editar

Filtro de Lista de Eventos



Hay un filtro para el Editor de Lista de Evento, permitiéndole marcar rápidamente todos los cambios de instrumento. Por ejemplo, para examinar todos los cambios de instrumento en la pista de Melodía.

Elija “Usa Filtro de Eventos” y luego presione el botón [**Filtro**].

En el **Filtro Lista de Eventos** seleccione el tipo de información que desea mostrar. En este caso, son solamente cambios de programa (instrumentos).



La pista se mostrará entonces con los cambios de programa solamente.



El diálogo **Tipo de Evento a Editar** se abre cuando se presionan ya sean los botones **[Insertar]** o **[Agregar]** en el Editor de Lista de Eventos.

Este diálogo le permite seleccionar qué tipo de evento insertar o adjuntar: Nota, After Touch, Pitch Bend, etc.- y luego abre el diálogo de edición seleccionado.


Edición de Ventana de Notación

Puede usar la Ventana de Notación para editar notas en lugar de la ventana de Lista de Evento. Para hacer esto, abra ya sea el modo de Notación Editable o de Notación Staff Roll.

En ambos modos, las notas pueden ser arrastradas y colocadas con el ratón.


Para una edición precisa de nota, haga clic derecho del ratón sobre la nota que desea editar.

Esto abre el diálogo **Nota** donde todos los parámetros de la nota pueden ser direccionados.




Ventana de Piano Roll

La ventana de *Piano Roll* permite la edición precisa de gráficos del registro de tiempo y la duración. Puede también editar gráficamente la velocidad de la nota, controladores, cambios de programa, aftertouch de canal, o pitch bend.



Para abrir la ventana **Piano Roll**, haz clic en el botón **[Piano Roll]** en la barra de herramientas lateral. **Ctrl**+clic en este botón la abre como una ventana flotante, mientras que **Shift**+clic la añade como una ventana incrustada.



ejemplo, alguien podría fijar el canal de vista en TODOS, y hacer una selección (intentando ver todos estos eventos en canal 12). Entonces fije el canal de vista a 12, y claro que los eventos seleccionados desaparecerán (si los eventos han tenido otros Canales MIDI). Pero entonces, cuando invoque “Re-Canalizar Eventos Seleccionados hacia el Canal de Vista,” los eventos MIDI reaparecerán en Piano Roll.

Eliminar Notas Sobrelapadas: Las notas superpuestas se muestran en color Agua intensa, haciéndolas fáciles de identificar. Seleccionando este comando de menú se elimina la superposición.

Capítulo 11: Trabajando con Audio

Acerca de los Archivos de Audio Band-in-a-Box

 Puede abrir el archivo de audio haciendo clic en el botón **[Abrir+]** de la barra de herramientas y seleccionado *Abrir Audio* (wav, wma, mp3, cda) del menú desplegable.

Los archivos de Audio pueden abrirse también desde el menú *Archivo* con el comando *Abrir Especial | Abrir Audio (WAV, WMA, MP3, WMV, CDA)*. Abra una pista MP3/WAV/WMA o de audio CD, y reproduzca a velocidad de 1/2, 1/4, o 1/8. Esto es genial para transcribir o analizar audio.

Si carga una canción de audio (archivo WAV, MP3), cuando la canción toca puede:

- cambiar el tempo del audio para frenar/acelerar la canción.
- presionar **Ctrl+[-]** para velocidad media, **Ctrl+[=]** para velocidad completa.
- remarcar un área de la ventana Editar Audio y presione **[Ciclar Area Seleccionada]**. Esto ciclará el audio.
- usar el ítem de menú *Audio | Configurar Tempo Maestro de Audio (Base)* para asegurar que las compresiones de tempo están basadas en el tempo maestro correcto.

Estas características son útiles como asistentes en la transcripción.

Si está cargado MySong.MGU, y un archivo de audio igualmente denominado (MySong WMA, MySong.MP3, MySong.WAV, etc.) está presente, Band-in-a-Box abrirá el archivo de audio de la pista de audio.

Esto permite a terceros desarrollar archivos de audio con acordes en ellos, creando un par de archivos MySong.MGU y MySongMP3, el cual se cargará en Band-in-a-Box, así se tendrá el audio comprimido demandando poco espacio en disco. Por ejemplo, desarrolle un conjunto para enseñanza de archivos de trombón para Band-in-a-Box, con pista de audio de trombón, y archivo Band-in-a-Box con acordes, todos cabiendo en un archivo de tamaño pequeño.

Ecualizar el Tempo

Si tiene un archivo de audio que no se grabó a un tempo fijo, puede cambiar para que los tempos en el audio sean todos iguales. Llamamos a esto una "ecualización" de los tempos.

 Haz clic en el botón **[MAA]** en la barra de herramientas lateral para iniciar el Mago del Acorde de Audio.

Luego, establece las líneas de compás para todo el audio y presiona el botón **[Equalizar Tempos]**.

Consejo: Presione el botón de video en la barra de herramientas de la ventana **Editar Audio** para ver cómo funciona.

Convirtiendo Canales de Audio

Ud. Puede fácilmente convertir la Pista de Audio de estéreo a mono, o viceversa, con la opción del menú *Audio | Editar Audio | Convertir Canales (mono/estéreo)*. Cuando convierte el canal, puede elegir el porcentaje de cada canal.

Compensación de Audio

La aplicación Compensación de Audio le permite sincronizar cualquier punto del archivo de audio con el compás 1 de la canción Band-in-a-Box. – usualmente para sincronizar el archivo de audio con el resto de la canción.

Digamos que tiene una grabación casera de una composición en vivo de una de sus canciones, guardada como un archivo WAV (o MP3/WMA). *Archivo | Abrir Especial | Abrir Audio* cargará la canción en Band-in-a-Box.

 Ahora abra la ventana **Edición de Audio**, y cuando escuche el punto en el archivo al cual quisiera considerarlo como compás 1, haga clic derecho en dicho punto, y responda SI a “¿Desea que éste punto sea el compás 1?”

Luego, mientras la canción está tocando, utilice la aplicación tap tempo (clave menor, toca 4 veces en tempo) para fijar el tempo de la pieza.


Su archivo de audio empezará a tocar entonces a partir del compás 1 de la canción Band-in-a-Box en sincronía con el inicio de audio en el lugar que ha marcado como compás 1, y los compases estarán sincronizados (aproximadamente en sincronía, ellos serán arrastrados mientras el tempo de su composición en vivo varíe.) Puede poner cambios de tempo en algunos compases para mantener la sincronía perfecta si lo desea.

Importar Archivo de Audio

La mayoría de los tipos de archivos de audio populares pueden ser abiertos directamente en Band-in-a-Box, pero podría desear importar un archivo de audio a su canción Band-in-a-Box. Puede importarse un archivo de audio Mono o Estéreo a la pista de Audio o de Utilidad, fusionando o reemplazando opcionalmente cualquier pista de audio actual. Están soportados los tipos de archivos de audio más populares, incluyendo WAV, WMA, MP3, WMV y CD audio.

Para importar un archivo de audio, abre el cuadro de diálogo Importar archivo de audio usando uno de los siguientes métodos:

-  Haz clic en el botón **[Importar]** en la barra de herramientas superior y selecciona Importar audio (WAV, WMA, MP3, WMV) en el menú desplegable.
- Elige el comando de menú *Archivo | Importar | Importar audio (WAV, WMA, MP3, WMV)*.
- Elige el comando de menú *Audio | Importar audio (WAV, WMA, MP3, WMV)*.
- Arrastra un archivo de audio desde el Explorador de Windows y suéltalo en cualquier lugar de la pantalla de Band-in-a-Box.




Esto abrirá el cuadro de diálogo **Importar Archivo de Audio**. Seleccione el destino, el punto para insertar el archivo de audio y la opción para fusionar o sobrescribir el audio existente en la pista de destino.

Si el archivo de audio contiene información *Acid Loop* o *Apple Loop*, el diálogo muestra una opción para colocar el tempo base del audio de la actual canción al tempo del archivo del audio.

Separador de Stems

Esta increíble herramienta separa un archivo de audio que contiene múltiples instrumentos en pistas individuales: bajo, batería, guitarras/piano, voces y sonidos residuales. Estas pistas se añaden por separado a tu canción, lo que te permite generar pistas de Band-in-a-Box para tocar junto con ellas. Mediante el uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, este proceso, también conocido como “separación de fuentes de audio”, ofrece una mayor flexibilidad y control creativo en la producción musical. Por ejemplo, puedes importar las voces de tu cantante favorito y reorganizar las pistas de acompañamiento en Band-in-a-Box para crear una mezcla única y personalizada.

Las pistas de stems se pueden añadir ya sea a la canción actual o a una nueva canción. Para añadir las a la canción actual, ve a [Archivo | Importar | Importar archivo de audio para separar pistas usando el Separador de Stems](#) o [Audio | Importar archivo de audio para separar pistas usando el Separador de Stems](#). Para añadir las a una nueva canción, ve a [Archivo | Abrir Especial | Abrir Archivo de Audio en Pistas Separadas usando el Separador de Stems](#). Las teclas rápidas son **S T E M S Intro**.



Primero, selecciona un archivo escribiendo su directorio o pulsando el botón **[Elegir]**. El archivo debe ser un archivo de audio (MP3, M4A, FLAC, WAV, WMA, etc.) o un archivo de video (MP4). Si deseas dividir el audio existente en la pista de audio, pulsa el botón **[Utilizar pista de audio Existente]**.

Puedes elegir procesar la canción completa o solo una parte usando el menú desplegable **Cantidad a procesar**. Dado que crear los **stems** puede tardar un tiempo (generalmente de 10 a 30 segundos para una canción completa), puede que desees seleccionar una sección más pequeña para previsualizar los resultados.

En el área **Stems a Incluir**, puedes elegir qué stems añadir a tu canción. Normalmente, querrás incluir todas las pistas individuales así como la pista maestra, pero si deseas incluir solo ciertas pistas, puedes personalizar tu selección aquí.

- **Maestro** es el archivo de audio original.
- **Bajo** es la parte del bajo de la canción.
- **Batería** contiene la batería o percusiones.
- **Guitarra/Piano** contiene los instrumentos de la sección rítmica como guitarras, teclados, cuerdas, etc.
- **Voces** contiene todas las voces, incluidas las armonías. Las voces no se separarán entre sí y se cargarán en una sola pista.
- **Residual** es opcional y puede estar casi en silencio o contener sonidos débiles no instrumentales. Cuando se importan todos los stems, incluido el residual, el resultado debería sonar idéntico al archivo de audio original.

El área **Opciones de archivo** te permite seleccionar opciones adicionales.

- Con la casilla **Crear nueva canción**, puedes elegir añadir los stems a una nueva canción o a la canción actual.
- Marca la opción **Desactivar estilo** si no deseas que se generen las pistas de estilo de Band-in-a-Box cuando reproduzcas la canción, permitiéndote escuchar solo las pistas de stems.
- El menú desplegable **Pista de destino (primera)** te permite seleccionar la pista de destino para el primer stem. El resto se colocará en las siguientes pistas.
- El texto introducido en el campo **Prefijo de la pista** se usará para los nombres de pista de los stems generados.
- Si habilitas la opción **Conservar archivos WAV**, se guardarán archivos WAV para cada pista en la misma carpeta que el archivo de audio original. El audio WAV siempre es de 16 bits y 44.1 KHz.

Cuando estés listo, pulsa el botón **[OK - Generar Stems]**. Para una canción completa de 3 minutos, el proceso puede tardar entre 10 y 45 segundos en completarse. Las rutinas usan múltiples núcleos de CPU, por lo que será más rápido en máquinas rápidas con mayor rendimiento y más núcleos.

Una vez que los stems se generen, se añadirán a tu canción y aparecerán en el Mezclador.

Verás una pista Maestro, que es el archivo de audio original, sin cambios. Normalmente, querrás silenciar esta pista porque estarás escuchando lo mismo en las pistas individuales. Está configurada en silencio (rojo) de forma predeterminada.

Ahora puedes reproducir estas pistas como un grupo, remezclarlas o silenciar/poner en solo cualquier pista individual. ¡Las posibilidades para la diversión creativa son infinitas!

Para reproducir estas pistas en sincronía con las pistas de estilo de **Band-in-a-Box**, simplemente establece la canción al mismo tempo que el archivo de origen. Esto garantiza una sincronización perfecta e integración fluida. Es más probable que el archivo de origen tenga varios tempos. En este caso, debes abrir el **Mago de Acorde de Audio** (*Audio | Mago de Acorde de Audio*), marcar las líneas de compás y dejar que determine los acordes de la canción. Una vez que la canción esté sincronizada y los acordes introducidos, podrás seleccionar RealTracks, MIDI SuperTracks, Ciclados, etc., o cambiar un estilo para tocar junto con cualquiera o todas tus pistas.

Cuando guardes la canción con un nombre como **MySong.sgu**, las pistas de **stems** se guardarán con nombres de **MySong** seguidos por el nombre de la pista y una extensión **.wav** (por ejemplo, *MySong #1.wav*). Si el archivo de origen se guarda como *Sunshine.mp3* en *C:\songs* y eliges conservar los archivos WAV, las pistas de **stems** se guardarán como archivos WAV (16 bits, 44.1 KHz) en la misma carpeta (*C:\songs*) con nombres como *Sunshine-bass.wav*, *Sunshine-drums.wav*, etc.

Notas IA (audio polifónico a MIDI)

La increíble nueva función "Notas IA" transcribe audio polifónico a MIDI, lo que permite verlo en notación musical o reproducirlo como MIDI. Puede transcribir un archivo de audio completo (todos los instrumentos con tono y toda la percusión), o puede aislar y transcribir instrumentos individuales (percusión, bajo, guitarras/piano y voces). Utiliza una red neuronal de IA avanzada para producir resultados muy precisos que suenan excepcionalmente musicales cuando se reproducen. Por ejemplo, carga tu canción pop favorita y genera transcripciones para sus instrumentos (bajo, batería, guitarras/pianos, voces), que puedes reproducir por separado o junto con el audio de la canción. Es una forma excelente de aprender canciones, ya que puedes seguir visualmente las partes mientras se reproducen en el teclado del piano o en el mástil de la guitarra. También puedes utilizar esta función junto con la función "Fragmentos AI" para dividir el audio original en pistas separadas.

Para utilizarlo, haga clic en el botón **[AI]** de la barra de herramientas superior y seleccione Notas-IA en el menú desplegable, o utilice las teclas de acceso rápido **N O T E S Intro** o **S S I 6 Intro** para abrir el cuadro de diálogo **Transcriptor de Notas de Audio y Divisor de Fragmentos**. A continuación, seleccione una pista que contenga el audio que desea procesar, elija los instrumentos que desea dividir y/o transcribir, especifique las pistas de destino para la salida MIDI y pulse OK.

Audio de entrada de la pista: Los procesos de transcripción o división de fragmentos utilizan el audio existente en la pista seleccionada aquí.

[Importar]: Esto le permite seleccionar un archivo de audio para importarlo a la pista seleccionada.

[Nueva canción]: Esto borra la canción actual, lo que le permite abrir un nuevo archivo de audio para crear una nueva canción utilizando el botón [Importar].

Procesar pista completa / Procesar pista parcial: Elige si deseas procesar la canción completa o solo una parte. Dado que la transcripción puede llevar tiempo (hasta dos minutos para una canción de tres minutos), seleccionar una sección más pequeña acelera el procesamiento.

Desplazamiento desde el inicio: especifique la ubicación donde comienza la transcripción.

Duración: Establezca la duración del audio que se procesará desde la ubicación inicial.

Desactivar estilo: Marca esta opción si no deseas que el estilo se reproduzca junto con el audio.

Una pista / Master + 4 pistas: Elige entre generar transcripciones y/o stems para un solo instrumento o para varios instrumentos.

Fragmentos de audio: Selecciona esta opción para generar fragmentos. También debes seleccionar una pista de destino para los stems generados.


Transcribir a MIDI: Selecciona esta opción para transcribir el audio de la pista seleccionada a MIDI. También debe elegir una pista de destino para esa salida MIDI.

Tipo de notación: Selecciona un tipo para asignar el canal, el patch y la visualización de notación correctos para la pista de salida.

El Reproductor de Separador de Stems

Además del Separador de Stems, también existe un Reproductor de Separador de Stems. Aunque ofrece una funcionalidad similar, esta ventana te permite reproducir las pistas de **stems** sin activar las pistas de estilo de **Band-in-a-Box**. Para abrirlo, ve a *Archivo | Abrir Especial | Abrir el Reproductor de Separador de Stems*.


El **Reproductor de Separador de Stems** ofrece funciones adicionales, incluyendo una biblioteca dedicada de canciones previamente procesadas con **stems**, lo que te permite recuperarlas y reproducirlas fácilmente en cualquier momento. ¡Disfruta explorando y divirtiéndote con el Reproductor de Separador de Stems!



Grabar Audio

Puede grabar su interpretación vocal o instrumental en vivo y guardarla en un archivo de ondas de audio junto con el acompañamiento Band-in-a-Box. Asegúrese de tener un micrófono conectado a su tarjeta de sonido, o una conexión desde una mezcladora, teclado u otro dispositivo de audio conectado al conector de entrada de línea en su tarjeta de sonido.

El botón **[Grabar Audio]** abre el diálogo **Grabar Audio**.



Establecer las Propiedades de Grabación

Dígale a su tarjeta de sonido (y Band-in-a-Box) desde qué fuentes grabará. Estará grabando desde un micrófono o una línea de entrada en su tarjeta de sonido. Si es así, necesita tener seleccionados estas opciones en el panel de propiedades de grabación para su tarjeta de sonido.

La mayoría de las tarjetas de sonido son capaces de grabar desde las siguientes fuentes:

Micrófono – Conectado a su tarjeta de sonido para grabar vocalizaciones o instrumentos en vivo.

Línea de Entrada – Línea de Entrada desde la línea de salida de un mezclador o teclado, o una casilla directa de guitarra.

Reproductor de CD-ROM – para grabar el audio desde un CD de audio.

“Lo que Escucha” o “Mezcla Estéreo” es usado si “está convirtiendo” toda la canción Band-in-a-Box a audio. Este es un punto importante a entender cuando se usa audio en Band-in-a-Box: la tarjeta de sonido debería ser capaz de grabar a la salida MIDI que está siendo enviada desde su tarjeta de sonido hacia los parlantes. Cuando se graba una pista de audio (vocales, etc.), no debería nunca querer grabar a la salida MIDI también o lograría una mezcla con la pista de audio. Sin embargo, cuando se convierte toda la composición a una simple archivo .WAV para distribuir en un CD o el Internet, siempre querrá grabar la salida a MIDI.

Nota Técnica: Esto es cierto solamente si está usando la tarjeta de sonido para su controlador MIDI de salida. Si posee un equipo MIDI externo como el Roland Sound Canvas Ud. necesitará rutear la Línea de Salida desde su Sound Canvas a la Línea de Entrada de su tarjeta de sonido para grabar (transformar) el MIDI.

Cuando presiona el botón **[Configurar Niveles de Grabación]**, verá las Configuraciones de Sonido para su computadora. Aquí es donde selecciona su fuente de grabación.

El panel que se muestra aquí es para una computadora típica con Windows® 7 con una tarjeta de sonido agregada. Las distintas marcas y modelos no son exactamente iguales al del ejemplo, pero el diagrama básico y las operaciones son las mismas. Desde éste panel puede seleccionar opciones que desea grabar. Tomemos el ejemplo de grabación en vivo con un micrófono.

- Seleccionamos el micrófono como el equipo de grabación.
- En las propiedades podemos colocar el nivel del micrófono y otras propiedades tales como la frecuencia de muestreo y el bit profundo.
- Luego, probamos el nivel de entrada en la grabación para el micrófono con ayuda de los VU metros Band-in-a-Box incorporados.

Fije el punto de inicio para la selección.

Puede grabar desde el Inicio de la canción, desde algún lugar en el medio, o insertar eligiendo un compás y un # de coro para empezar a grabar.

Seleccione la pista de destino.

El audio se puede grabar en la pista Audio o Utilidad.

Seleccione la pista de destino para grabar MIDI.

Si desea también grabar MIDI al mismo tiempo, elija la pista de destino con la opción “Grabar MIDI a”.

Seleccione la opción insertar Grabación .

Insertar grabación le permite insertar grabación o sobreextender una sección de audio. Puede seleccionar una sección a insertar sombreándola en la ventana **Editar Audio**. Puede también escuchar la parte de audio existente cuando está sobrepuesta. Esto se realiza en forma automática.

Seleccione la opción de sobregrabar audio subyacente.


Si ha grabado previamente audio en la pista, y desea sobre extender (para agregar una armonía por ejemplo), entonces podría seleccionar Sobre extender sobre el Audio previo. Esto no es esencial para seleccionar en este punto, ya que podrá tener otra oportunidad al final de la grabación. Observe que la pista de audio no tocará durante la grabación, así que tendría que cantar la armonía sin escuchar la parte original de audio.

Configure el tipo de pista (estéreo / mono) para la grabación.

El cuadro de diálogo muestra el estado mono / estéreo de la grabación, pero si desea cambiarlo, presione el botón **[Opciones de audio]**.

Pruebe el nivel de grabación con VU Medidores.

Los **VU Medidores** se cerrarán o permanecerán abiertos cuando el diálogo esté desconectado dependiendo de la configuración “Mostrar VU Medidores mientras graba” en el diálogo **Grabar Audio**. Los medidores VU muestran la potencia promedio de la señal, con una escala en decibeles (dB), y un indicador de saturación. “Clipping” indica que la señal está saturada y sonará distorsionada. (acoplada).



El área verde representa los niveles normales, mientras que la roja indica una saturación.


Idealmente, los sonidos deberían mantenerse en el área verde y evitar ingresar a la roja. A diferencia de la grabación analógica, donde es preferible una señal alta y “viva”, las grabaciones digitales necesitan evitar en absoluto los niveles altos ya que la saturación de la señal significaría distorsión arruinando la grabación.

Presione [Graba].

Comienza la grabación de Audio. Si ha fijado la opción “Mostrar VU Medidor mientras se graba”, entonces los Medidores VU se abrirán y se mostrarán durante la grabación de modo que puede monitorear los medidores VU.

Presione [Parar] o presione la tecla [Esc].

Verá entonces el diálogo “¿Guardar Toma?”



Copiar el 1er Coro a toda la canción: Si ha grabado solamente 1 coro de la canción, puede escoger la opción para copiar ese primer coro de audio a toda la canción. Esto llenará toda la canción con el audio al repetirlo tantas veces como sea necesario. Entonces solo necesitaría grabar el final de la canción.

Sobreponer Audio existente: Al final de la grabación, recibirá una opción para sobre extender el audio base. Esto significa que ambas grabaciones serán fusionadas para formar un archivo nuevo, con ambas grabaciones preservadas.

Retener ultimo audio grabado: Esta le permite *empujar* y preservar el resto de una toma previamente grabada.

Si está satisfecho con su grabación, podría elegir **[OK –Guardar Toma]** y el audio será añadido a la pista de destino. Puede escuchar los resultados presionando **[Tocar]**.

Si no está conforme con los resultados, puede elegir *Editar | Deshacer Toma de Audio* y retornará donde se encontraba antes de iniciar la grabación. Puede también elegir la opción Si no está conforme con los resultados, puede elegir *Editar | Deshacer Toma de Audio* y retornará donde se encontraba antes de iniciar la grabación. Puede elegir también la opción **[Toma de Nuevo]** que abre el diálogo Grabación.

Detalles Técnicos: La toma grabada es guardada en un archivo temporal denominado TEMP_REC.WAV. Este se encuentra en el directorio \bb o en el directorio de la canción actual. Una vez que haya decidido mantener la toma, el archivo TEMP_REC.WAV es fusionado con el archivo principal para el programa, que generalmente esta titulado con el mismo nombre de la canción (por Ej: MySong.wav).

Monitoreo de Entrada de Audio

Esto es como “Audio Thru” y enruta el audio entrante hacia la salida de audio (**Audio Out**).

Para usar esta función, necesitas armar la pista en la que vas a grabar. Haz clic derecho en el botón de la pista en el **Mezclador** y selecciona la opción *Armar pista para monitorización de entrada de audio* en el menú, o haz clic derecho en los VU meters y selecciona *Armar pista* en el menú.

El menú contextual de los **VU meters** tiene opciones para seleccionar una entrada de audio. Por ejemplo, si tu interfaz de audio tiene dos entradas (derecha/izquierda) y quieres grabar desde un micrófono conectado a la entrada derecha, selecciona la opción Mono Derecha a Estéreo en el menú.

 Cuando la pista está armada, se dibujan bordes azules alrededor de los **VU meters**. Ahora puedes monitorear la entrada de audio junto con los efectos que selecciones en esa pista. Por ejemplo, si deseas añadir un efecto de trémolo a tu grabación, haz clic derecho en la primera ranura del **Mezclador**, selecciona *Elegir Plugin* en el menú y selecciona un efecto de trémolo. Ahora, cuando cantes o toques un instrumento a través del micrófono, lo verás en los **VU meters** y lo escucharás junto con el efecto de trémolo.

Generar Vocal Sintético

Su pista Melodía o Solista con líricas pueden ser convertidas a una pista de audio vocal al enviarlo al sintetizador vocal Sinsy de terceras partes.


Para acceder a esta función, debería primero introducir melodías y lírica a la pista Melodía o Solista. Si no hay Lírica presente, puede todavía generar un sinte vocal usando la sílaba de su elección (la la la etc.).

Puede abrir el generador Vocal Sintético, por uno de los siguientes:

- Presione el botón **[Lírica]** en la barra de herramientas de la pantalla principal, y seleccione cualquier de las opciones del menú *Sinte Vocal*
- Presione el botón **[Sinte Vocal]** en la barra de herramientas **Ventana de Notación**, y seleccione cualquier de las opciones del menú *Vocal Synth*.
- Vaya al menú *Editar | Líricas | Synth Vocal*.

Con el modo manual, Band-in-a-Box crea un archivo Sound.XML, el cual necesita subirlo al servidor Sinsy. Cuando el Sinsy ha generado un archivo de audio con una vocal sintética, impórtela a Band-in-a-Box.

Normalmente usaría el modo automático, el cual hace este proceso automáticamente para usted. Cuando elija el modo automático el diálogo **Generar Vocal Sintética** se abrirá.



Idioma: La elección es entre Inglés y Japonés. Seleccione Inglés a menos que su lírica esté introducida en Japonés.

Vocalista: Elija un vocalista Femenino o Masculino. Si el idioma está colocado en Inglés, sólo podrá seleccionar un cantante Inglés.

Parámetros de Género: Puede ajustar el género de las voces en un rango desde 0 a 2. El valor por defecto es 1.

Cambio de Tono: La configuración cambiará los tonos en semitonos. El rango está desde -24 a +24. Un valor de -12 bajará una octava. El valor por defecto es 0.


Para notas sin uso lírico: si la pista no incluye lírica, puede introducir una sílaba (Ej: la) para usar en notas sin lírica. (Nota: si selecciona un vocalista Japonés, necesita introducir una sílaba japonesa).

Cuando presiona OK, su canción será enviada automáticamente al servidor Sinsy y será convertida a una vocal sintética. Esto podría tomar algunos minutos. Cuando la vocal sintética haya sido generada el diálogo **Importar Archivo de Audio** se abre. Presione [OK] para importarlo a Band-in-a-Box.

Editar Audio

En la ventana **Edición de Audio** puede editar datos de audio usando Copiar, Cortar, y Pegar. Abre la ventana **Edición de Audio** con la barra de herramientas lateral, desde la opción del menú *Audio | Ventana de Edición de Audio* o presionando las teclas **Ctrl+Mayús+A**.

Nota: La ventana puede mostrar datos de audio en cualquier pista, pero solo permite editar las pistas de audio y utilidades.



La ventana muestra el archivo de audio estéreo WAV como dos pistas separadas.

La escala numerada en la parte superior de la ventana indica los compases y tiempos con divisiones verticales completas para cada compás y una línea vertical corta para cada tiempo o nota negra. Los compases con marcadores de parte también incluyen los marcadores de parte con la letra A o B con el número de compás (1a. 9b).

Nótese la escala de decibeles (dB) en la parte derecha de la ventana.

Para seleccionar una región de la ventana Editar Audio, haga **Mayús+click** sobre el punto final para seleccionar fácilmente un área grande.

Cuando selecciona el asistente de acordes de audio o el modo de pistas de usuario, los marcadores serán visibles y editables. El modo Mago del Acorde de Audio muestra marcadores de líneas de barras para hacer un mapa de tempo, y el modo User Track muestra compás / marcadores de tiempos para definir reglas en su UserTrack.

El botón **[-]** agranda horizontalmente de modo que muestra un área más grande del audio. La focalización será en el cursor del audio. También puede agrandar con la rueda del ratón, el cual enfocada en el cursor del ratón.

El botón **[+]** achica horizontalmente de modo que muestra un área más pequeña del audio. La focalización será en el cursor del audio. También puede agrandar con la rueda del ratón, el cual enfocada en el cursor del ratón.

El botón **[Pista Completa]** granda tanto como sea posible, mostrando la pista entera del audio.

El botón **[Sampleo]** achica al nivel más fino posible, y en estos niveles se verá la interpolación entre puntos de muestreo. Es una interpolación de banda limitada que representa la forma de onda tal como será escuchada en la realidad una vez que se convierta de digital a analógico.

[+] aumenta la altura de la visualización de la forma de onda, y **[-]** disminuye la altura de la visualización.

El ajuste **Snap** te permite seleccionar audio ajustándose a una semicorchea (o trescillo en estilo swing). Una sección del archivo wave puede ser seleccionado al hacer clic y arrastrarlo sobre un área del archivo. Para expandir o reducir la selección, presione tecla Mayús y haga clic en el nuevo límite deseado.

El botón **[Ciclar Area Seleccionada]** ejecuta el área seleccionada, y luego para. Los otros instrumentos están todos silenciados, Ud. solo escucha el audio.

El botón **[Seleccionar Todo]** selecciona la pista completa, útil para emplear uno de los *plug-ins* de audio incorporados.

El botón **[Editar]** le permite acceder a varias funciones para editar la región de audio seleccionada y también le permite cambiar la configuración de la **Ventana Edición de Audio**.

Silencio - Esto silenciará el audio.

Amplificar: aumentará o reducirá el volumen del audio en una cantidad de decibeles elegida. Un valor positivo hará que el audio sea más fuerte, o un valor negativo hará que el audio sea más silencioso.

Normalizar: aumentará o disminuirá el volumen del audio para que el punto más alto coincida con el nivel de decibeles seleccionado. Por ejemplo, si elige -6 decibeles y el punto más alto en su audio es -8 decibeles, entonces el audio aumentará en +2 decibeles.

Fade In - Esto cambiará gradualmente el volumen del audio. El audio comenzará en silencio y luego gradualmente aumentará a volumen completo al final. Puede cambiar el tipo de curva de amplificación en el cuadro de diálogo Configuración de edición de audio.

Fade Out - Esto cambiará gradualmente el volumen del audio. El audio comenzará a volumen completo, y luego disminuirá gradualmente para silenciar al final. Puede cambiar el tipo de curva de amplificación en el cuadro de diálogo Configuración de edición de audio.

Cortar: esto cortará la región de audio seleccionada.

Copiar: esto copiará la región de audio seleccionada al portapapeles.

Pegar (Mezcla) – Esto mezcla el audio de la papelera con un audio existente en lugar de sobrescribirlo. Tiene la opción de configurar el porcentaje de un audio existente para mantener y pegar el audio a la mezcla.

Pegar (Insertar) – Esto insertará el audio desde el portapapeles a la ubicación actual, en lugar de sobrescribir el audio existente. El audio de la derecha del punto de inserción se desplazará para dejar espacio para el nuevo audio.

Borrar - Esto eliminará la región de audio seleccionada.

Insertar Silencio -Esto insertará silencio en el cursor. La duración del silencio insertado será igual a la duración de la región seleccionada.

Convertir Canales -Si el audio es estéreo, esto lo convertirá en mono. Si es mono, esto lo convertirá en estéreo. Se le dará la opción de establecer el porcentaje de canales izquierdo y derecho para incluir.

Transponer - Esto transportará el audio en una cantidad específica de centésimas.

Armonizar – Esto añadirá armonía al audio.

Arreglar Tono -Esto corregirá automáticamente la afinación según la tonalidad de tu canción. Por ejemplo, en la tonalidad Do, si se detecta un Do#, se transpondrá a Do o a Re, dependiendo de cuál sea más cercano.

Corregir notas "malas": esto corregirá automáticamente las notas en audio polifónico. Cuando se toca un acorde con varias notas a la vez, esta función puede corregir ciertas notas dentro de ese acorde para que la nota no entre en conflicto con la progresión del acorde u otras pistas. En el cuadro de diálogo, puede seleccionar una de las reglas para la corrección automática.

- **Reglas**: Esto define las reglas para la corrección automática. Puede ver la descripción de cada regla en el área anterior.

- **Procesar MIDI**: si esta opción está habilitada, cualquier nota MIDI en la pista también sea procesada. Las notas dentro de la región seleccionada se cambiarán de acuerdo con la regla elegida.

- **Nivel de Sensibilidad**: Aumentar el nivel de sensibilidad, hará que las notas débiles sean detectadas. Disminuirlo hará que las notas débiles sean ignoradas y no sean detectadas por la corrección automática.

- **Nivel de transitorios**: aumentar el nivel de transitorios hará que los transitorios (p. Ej., Ritmos como punteos o golpes de batería) sean más fuertes. Disminuirlo hará que los transitorios sean más silenciosos.

- **Suavizado ms**: Este es el tiempo que tardarán las notas en cambiar en milisegundos. Aumente esto para instrumentos que suenan mejor con una flexión más lenta entre notas como voces o pedales de acero. Disminución para instrumentos de sonido rígido como el piano.

- **Corrección de tono**: esto corregirá la afinación de las notas. Por ejemplo, una guitarra puede tener una cuerda desafinada y las notas tocadas en esa cuerda se corregirán en tono.

Generar: Esto le permite generar RealTracks.

Configuración - Esto le permite personalizar la apariencia de la ventana

- **Dibuja interpolación**: Si está habilitado, las líneas curvas se dibujarán entre los puntos de muestra, representando el sonido real.

- **Interpolación cualidad:** Esta es la precisión del dibujo de interpolación.
- **Por Defecto fade tipo:** Elija el tipo de curva usada para el cross-fading automático, y para aplicar fades manualmente. “S-Curva” es buena para la mayoría de las situaciones, y es la mejor para duraciones de fade muy cortos ya no introducirá ningún ruido.
- **Regiones Auto cross-fade:** Cuando una región de audio está siendo modificada o reemplazada, el inicio y final de la región será cross-faded con la audio existente para hacer una transición suave. Esto aplica a Cortar, Pegar, Silenciar, Amplificar y Normalizar.
- **Duración por Defecto en muestras para el cross-fades:** Este es el número de muestreos que serán usados para el auto cross-fading. Esta duración será reducida automáticamente cuando se esté procesando regiones muy cortas de audio.
- **Sincronizar insertar/borrar edición con pista MIDI:** Si está habilitado, al insertar o eliminar regiones de audio, el MIDI de la misma pista se desplazará en consecuencia para mantener el MIDI y el audio sincronizados.
- **La Rueda del Ratón hace zooms para editar el cursor en lugar del puntero del ratón:** Si está habilitado, la rueda del ratón se acercará al cursor de edición en lugar de acercarse al cursor del ratón.
- **Centra la pantalla para editar el cursor cuando hace zoom:** Si está habilitado, el cursor de edición se desplazará al centro de la ventana al hacer zoom con la rueda del ratón. Esto solo es aplicable si está habilitada la opción "La rueda del ratón hace zoom para editar el cursor en lugar del puntero del ratón".

Hotkeys


- Haga clic en el compás de inicio.
 - **Mayús-clic** en el compás final.
- Están disponibles las siguientes teclas de acceso rápido.
- **Inicio** moverá el cursor al comienzo de una pista.
 - **Fin** moverá el cursor al final de una pista.
 - **Mayús + Inicio** moverá el cursor izquierdo de la región seleccionada al comienzo de una pista. Si no se selecciona ninguna región, esto seleccionará una región desde el cursor hasta el comienzo de una pista.
 - **Shift + Fin** moverá el cursor derecho al final de una pista. Si no se selecciona ninguna región, esto seleccionará una región desde el cursor hasta el final de una pista.
 - **Ctrl + A** seleccionará toda la pista.

Automatización de Volumen


La automatización de volumen basada en nodos permite un control detallado del volumen de cualquier pista para realizar fundidos, crescendos, silencios, etc.

Hemos creado más de 170 canciones originales cantadas por una variedad de cantantes muy talentosos en diversos géneros. Se pueden reproducir en Band-in-a-Box y son excelentes para experimentar con diferentes estilos. Las canciones se guardan en las subcarpetas *Artist Performance Set 11 a Artist Performance Set 18* en *C:\bb\Songs and Lessons\Artist Performance Sets*.

Vamos a cargar una canción llamada “Emmaline 100 country male C_goldrsh.MGU” de la carpeta *C:\bb\Songs and Lessons\Artist Performance Sets\Artist Performance Set 12 - Songs with Vocals volume 2*. Esta canción tiene excelentes voces principales y de fondo, pero cuando reproduzcas la canción, puede que notes que la voz de fondo está demasiado alta.



Cuando abras la ventana **Edición de Audio** y muestres la pista de voz de fondo, habrá una sección de audio en los compases 21-27, y podrás notar que la primera mitad de la sección es un poco más fuerte que la segunda mitad. Podrías usar el control deslizante de volumen en el **Mezclador**, pero eso reduciría el volumen en ambas secciones. Hay una mejor manera de ajustar el volumen y darte más control.




Primero, pulsa el botón de modo de automatización de volumen en la barra de herramientas de la Ventana. Esto mostrará líneas azules en la pista. La forma de onda sigue siendo visible, pero está más oscura para que podamos enfocarnos en las líneas azules ahora. Puedes hacer clic en cualquier parte de la línea azul para añadir un **nodo** (un pequeño punto azul), que actúa como un ancla. Si añades más nodos y luego mueves algunos de ellos hacia arriba o hacia abajo, la línea azul se dibujará entre los nodos que hayas colocado. Y la posición de la línea azul en un punto determinado define la cantidad en decibelios en la que el audio se aumenta o se disminuye en ese punto. Cuando reproduzcas la canción, el volumen de la voz de fondo quedará esencialmente equilibrado entre las dos secciones. Podrías hacer que la voz de fondo comience más suave y que gradualmente se vuelva más fuerte.

Mago del Acorde de Audio



Se puede acceder al Mago del Acorde de Audio incorporado, desde el botón [MAA].



En este modo, la primera tarea es ubicar las líneas de compás en el audio para que el Mago del Acordes de Audio pueda detectar los acordes con precisión y el audio se reproducirá en sincronización con la canción de Band-in-a-Box.

Puede agregar líneas de compás con el botón **[Añadir Línea Compás]** o con la tecla **[L]** en su teclado. Se colocará una línea de compás en el cursor de edición de audio o en el cursor de reproducción si la canción se está reproduciendo actualmente.

Cuando comienza a ingresar líneas de compás, el programa establece automáticamente el tempo de la canción al tempo del primer compás del audio.

Una vez que se establece el tempo del primer compás, el programa mueve automáticamente la ubicación del primer compás de audio para que el espacio visual del conteo de compases sea visible.

Después de agregar las líneas de compás, si ajusta el primer o segundo compás y el tempo del primer compás cambia en consecuencia, el programa cambia automáticamente el tempo de la canción para que coincida.

El botón de menú **[Añadir/Borrar LíneasCompás]** tiene opciones para agregar líneas de compás según la estructura o el tempo de tu canción. Puede eliminar todas las líneas de compás existentes o solo aquellas dentro de la región resaltada.

Si **Auto Crear** está habilitado, Band-in-a-Box automáticamente agregará y organizará líneas de compás basadas en las líneas de compás que ha agregado manualmente. Las líneas de compás “auto” se mostrarán en azul claro, y las líneas de compás del “usuario” se mostrarán en color morado. Puede cambiar estos colores en el cuadro de diálogo **Configuración Edición Audio** si lo desea.

Si **Auto Analizar** está habilitado, Band-in-a-Box volverá a analizar los acordes en el audio cada vez que agregue o mueva una línea de compás, o cuando edite los datos de audio. Mantenga esta configuración desactivada si prefiere establecer primero todas las líneas de compás (Ej. establecer tempo) y luego analizar los acordes cuando haya terminado.

Las líneas de compás se pueden mover con el mouse. Simplemente haga clic y arrastre el control de pulgar en la parte inferior. Si mueve una línea de compás “automática”, se convertirá en una línea de compás de “usuario”.

También puede hacer clic con el botón derecho en el control del pulgar para obtener un menú contextual con opciones para cambiar el tipo de marcador (“usuario” o “automático”), eliminar la línea de compás o establecer la armadura para compás. El menú también muestra el tempo del compás, en función de la armadura para el compás y la posición de la siguiente línea de compás.

Cuando agrega o mueve líneas de compás, Band-in-a-Box creará automáticamente un mapa de tempo, de modo que su canción se reproducirá en sincronización con el audio.

Cualquier cambio que realice en el modo Mago de Acorde de Audio se puede deshacer. Esto no era posible con el Mago de Acorde independiente.

Use el botón **[Analizar]** para analizar los acordes en el audio. Los acordes detectados en el audio se escribirán en la Hoja de acordes. No necesita hacer esto si tiene habilitado “Análisis automático”, pero puede querer borrar o hacer cambios en los acordes en la Hoja de acordes.

Cuando agrega o mueve líneas de compás, Band-in-a-Box creará automáticamente un mapa de tempo, por lo que su canción está sincronizada con el audio.

Cualquier cambio que realice en el modo Asistente para acordes de audio se puede deshacer. Anteriormente, esto no era posible con el Mago del Acorde de Audio independiente.

Cuando abra la Hoja de Acordes, verá que el Mago de Acordes de Audio ha ingresado los acordes y el mapa de tempo.

1. F#	2. F#	3. A	4. F#
5. D	6. D	7. G#	8. F#
9. D	10. F#	11. G#	12. F#
13. D	14. G#	15. D	16. F#
17. F#	18. F#	19. D	20. F#

Si se marca **Transcribir MIDI a Pista**, el asistente enviará las notas MIDI transcritas a la pista de Solista para que el usuario las analice más a fondo (a través de la ventana de Piano Roll o Notación). Tenga en cuenta que esta es una “captura” vista desde cada corchea de los tonos presentes, no un intento de una transcripción polifónica.

El botón **[Ecuilizar Tempos]** eliminará los cambios de tempo estirando regiones de audio para que los tempos sean todos iguales.

El botón de rueda abre el cuadro de diálogo para personalizar el análisis de acordes.

- **Tonalidad de Canción:** Elija la tonalidad en la que busca los acordes. Por ejemplo, si la tonalidad de la canción está configurada en Sol mayor, el asistente buscará acordes en la tonalidad de Sol mayor. Estos acordes de sol mayor se especifican con más detalle mediante el preajuste de acordes.
- **Acorde Predeterminado:** Elija qué conjunto de acordes buscar, de la tonalidad elegida.
- **Pre-sono de audio:** Sintone automáticamente la pista a una referencia de LA440 antes de realizar el análisis de acordes. Esto es útil para canciones que se grabaron ligeramente desafinadas.

- **Mínimo acorde duración 1 compás:** Esto obliga al asistente a elegir solo 1 acorde por compás (es decir, sin acordes de medio compás).


Armonías de Audio

Las armonías de audio incluyen las siguientes características.

- Armonizando el audio con hasta 4 voces.
- Corregir notas fuera de tono.
- Transcribir el audio a la notación.

Primero abra un archivo de audio (WAV/WMA/MP3/M4A) o un archivo de canción Band-in-a-Box con audio. Luego, vaya al menú *Audio* o *Armonía*, y seleccione *Armonías de Audio*, *Seguimiento de Tono*, *Ajuste Sintonización (Edición de Audio)*. Esto abrirá la ventana **Edición de Audio** y el diálogo **Armonía Audio**.

Consejo: Si la ventana de **Edición de Audio** ya está abierta, presione el botón **[Editar]** en su barra de herramientas y seleccione *Armonizar* para abrir el diálogo de **Armonía de audio**.



Elija uno de los 3 modos de armonización.

- El modo “Acordes” armonizará el audio según los acordes de tu canción. Elija un tipo de armonía de la opción “Tipo Armonía”. Elija el modo inteligente, que le permite seleccionar el número de voces y otras opciones, o uno de los preajustes de armonía. Cuando selecciona el modo inteligente, también puede usar la opción “Melodía Doble” para hacer que una de las voces de armonía duplique la melodía original. Para la armonía de 2 partes, puede hacer que la voz de armonía sea 3ra o sexta por encima/por debajo de la melodía original dependiendo del ajuste "Voz arriba" o una combinación de 3ra y sexta con el ajuste "Voces Dúeto".
- El modo "MIDI" agregará voces al audio, basándose en notas MIDI en la pista fuente. Puede elegir el número de voces (hasta 4 voces).
- El modo "Arreglar Tonos" analizará la pista fuente y corrige las notas desafinadas en la región seleccionada de acuerdo con la clave de su canción.

La **Pista Fuente** es la pista a la que se aplicará el modo de armonización seleccionado.

La opción **Salida a Pistas Separadas** se puede seleccionar cuando la pista de origen es Audio o una pista de utilidades. Si desmarca esta opción, las voces de armonía se escribirán en la pista fuente y se fusionarán con el audio existente en esa pista. También puede configurar el volumen y el balance estéreo para cada voz de armonía. Si marca esta opción, las voces de armonía se escribirán en otras pistas que seleccione con la opción **Pista de Destino**. Una vez generadas las voces de armonía, puede utilizar el mezclador para controlar el volumen, la panorámica, la reverberación y el tono, o añadir efectos para cada voz.

Puede habilitar la opción **Transcribir** para la pista de origen y / o voces de armonía. Tenga en cuenta que el audio en la pista de origen debe ser monofónico (por ejemplo, vocal, saxofón)

Aplicando Audio Plug-Ins

Cuando ha grabado audio, probablemente deseará aplicar algún tipo de efecto al audio grabado. Uno de los usuales es la reverberación. Elija el conector de audio que desea desde el menú *Audio* | *Plugin*. Para reverberación, elija la opción *Reverb*. Entonces verá un conector con sus propias configuraciones, específicas al tipo de conector.

Dentro del conector, puede obtener una vista previa del efecto del mismo, y si le gusta puede entonces procesar el archivo .WAV por completo. Puede deshacer los efectos de cualquier conector eligiendo *Editar* | *Deshacer*.

VST/DX Plug-Ins para Pistas Individuales

Los efectos de audio VST y DX pueden ser aplicados a las pistas Individuales. El control de efectos plug-ins pueden ser manejados desde la Mezcladora, en la pestaña **[Plugins]**.



Las pistas MIDI tienen 4 slots. El primer slot puede tomar un sintetizador (ej. Sforzando, Coyote GM, Garritan Aria y HyperCanvas) los otros 3 pueden tomar diferentes efectos de audio (ej. Reverberación, compresión, etc.).

Las pistas de audio (RealTracks, la pista de audio o las pistas de utilidades) tienen 4 ranuras. No hay ranura para sintetizador, por lo que tienen 4 para audio.

Haga clic en el nombre de un complemento y use el menú para elegir un complemento, cargar o guardar un ajuste preestablecido o un grupo de complementos, cambiar la configuración de los complementos y hacer más.

Leyendo las pistas de Audio y MIDI dentro de otros programas

Si tiene una canción Band-in-a-Box que posee también una pista de audio, y desea exportar dicha canción a un secuenciador como PowerTracks Pro Audio, siga los siguientes pasos:

- Para una canción llamada MYSONG.MGU, el archivo .WAV asociado (pista de audio) se llamará MYSONG.WAV.
- Deberá crear un archivo MIDI (presionando el botón .MID). Guarde el .MID en la misma carpeta de la canción. Así su secuenciador puede leer el archivo completo haciendo lo siguiente dentro de su secuenciador:
- Abrir el archivo MIDI.
- Importar la pista de archivo .WAV dentro de la secuencia.

Sugerencia: PowerTracks Pro Audio reconoce que esto es un archivo Band-in-a-Box con un archivo wave asociado con él, y se ofrecerá a leerlos ambos. En las versiones anteriores de PowerTracks Pro y otros secuenciadores necesitará seguir los pasos de arriba.


Capítulo 12: Magos, Tutores y Diversión

Ventana del Video

Puede cargar un video que ya ha bajado desde YouTube o de otro lado hacia la **Ventana de Video** de Band-in-a-Box. El audio es extraído desde el video hacia la pista de audio.

Para cargar y tocar un video, seleccione el menú *Abrir Archivo* desde el botón **[Abrir+]** y elija un archivo video (mp4/wmv/avi),

 Alternativamente, haga clic en el botón **[Video]** y seleccione la *Ventana de Video*. Luego cuando la ventana se abra haga clic en el botón **[Abrir]** en su barra de herramientas y seleccione un archivo de video.



Toque, Pare o Mueva hacia una posición del video usando la herramienta de Transporte.

Mientras la canción toca, puede reducir la velocidad del video, y el audio también bajará y permanecerá en sincronía.

La cualidad del audio a tempos más lentos es mayor y mejor que la mayoría de los programas de reproducción de video. El video baja en un rango entre 50-100%. Si desea más lento que eso, puede seleccionar valores tan bajos como un 12%, que es 8X veces más bajo (1 segundo tomaría 8 segundos), y todavía tiene buena calidad. Nota: Cuando se coloca a valores más bajos que 50%, la Ventana del Video se inhabilita, pero el audio continúa hasta con el tempo lento hasta el extremo. Esta es una gran herramienta para la transcripción. Puede seleccionar un rango en la ventana de la Hoja de Acordes y usar el botón Transporte - **[Ciclar]** para una sección ciclada del video en un tiempo lento, por ejemplo.

Puede modificar el tamaño de la ventana al arrastrar en la esquina.

Hay un botón **[Completa]** para hacer la pantalla completa de video, y la tecla [Esc] sald'ra del modo de pantalla completa.

El botón **[Config.]** abrirá el diálogo de **Configuraciones de Video**, que le permitirá ajustar el tiempo de reproducción del audio y video.


- **Desplazamiento en ms:** Esto ajustará la reproducción del video en milisegundos. Un valor positivo hará que el video se reproduzca posterior mientras un valor negativo hará que se reproduzca más antes.
- **Método de Sinc:** Cuando el video y el audio esten fuera de sincronía. "Video al programa principal" cambiará la posición del video. "Programa principal a video" cambiará la posición del audio que podría causar un ruido. "No sinc" nunca intentará volver a sincronizar.
- **Mínimo sinc intervalo:** Esto le permitirá colocar un número mínimo de segundos entre los intentos de volver a sincronia el video y el audio.
- **Sinc tolerancia derivada:** Le permite colocar un tiempo máximo en milisegundos entre el video y el audio. Si están fuera de sincronía menor a este valor, entonces el programa no intentará volver a sincronizar.

Función "Cobertizo" de Tempo

Cuando se practica (o se "cobertiza") un tono, es útil para el tempo acelerar cada vez que se selecciona el ciclo o la canción re inicia desde el principio.

 Presione el botón **[Práctica]** y seleccione *Cobertizo (incrementando) Tempo...* desde el menú desplegable. Esto abrirá el diálogo **Hoja del Tempo**.

Por ejemplo, si coloca el valor de "Cobertizo de tempo" a 5 en este diálogo, el tempo aumentará su velocidad por 5 cada vez que la canción se cicle al inicio (o una sección sombreada). La idea es que empiece con un tempo lento, tocando la parte perfectamente, y manteniendo a medida que el tempo de la canción se incrementa.



Cuando presiona Parar, el tempo se revierte al tempo original.

Hay 4 modos para entrar al cobertizo del tempo.

1. “Solo Arriba”, va acelerando en cada ciclo “por siempre” hasta llegar al tempo = 500, que es el máximo tempo de BB.
2. Un modo “Sube luego baja” que sube por [un incremento ajustable] hasta un [máximo ajustable] y luego empieza a bajar por el incremento hasta el original donde re inicia. Por ejemplo, una canción con un tempo de 140, si ajusta el tempo para incrementar por 5, a un incremento máximo de 100, el canción irá desde 140,145,150, etc hasta 240, luego irá a 235,230... regresando a 140 y el ciclo empieza de nuevo.
3. Un modo “Arriba luego Reinicia”, que sube por un incremento hasta un máximo ajustable, luego reinicia al original y empieza de nuevo. Por ejemplo, una canción con un tempo de 140, si ajusta el tempo para incrementar por 5, a un incremento máximo de 100, la canción irá desde 140,145,150, etc., hasta 240, luego irá a 140 y comenzará de nuevo.
4. Un modo “Subir y quedarse al máximo” que sube hasta la máxima configuración y permanece allí.

Los modos 2 y 3 son análogos a un “trabajo completo” con cambios programados en la velocidad.

Mago de la Interpretación de Acordes de Archivo MIDI

Muchos archivos MIDI carecen de símbolos de acorde, haciéndolos difíciles de ejecutar al oído. Ahora puede abrir cualquier archivo MIDI en Band-in-a-Box, el programa reconoce *automáticamente* los de la canción para Ud. Los acordes están escritos en la hoja de acordes Band-in-a-Box como en cualquier otra canción. Puede leer también pistas dentro las pistas de Melodía y Solista.

Importando Acordes

Puede importar los acordes desde un archivo MIDI. Para lograr esto, primero ponga en blanco la hoja de acorde, eligiendo *Archivo | Nuevo*. Luego seleccione la opción del menú *Archivo | Importar | Importar Acordes desde archivo MIDI* o presione las teclas **Ctrl+Alt+I** para abrir el diálogo **Interpretar Acordes desde archivo MIDI**.

Presione el botón **[Abrir (Cambia)]** para seleccionar el archivo MIDI que Ud. quisiera importar.

Una vez que ha seleccionado el archivo, puede presionar el botón **[INTERPRETA ACORDES]**. Cuando hace esto, los acordes serán interpretados desde el archivo MIDI, y escritos dentro la hoja de acorde. Antes de presionar el botón **[INTERPRETA ACORDES]**, deseará hacer algunas configuraciones propias.

Cuando carga en el archivo MIDI, Band-in-a-Box interpreta muchas cosas desde el archivo MIDI por Ud. automáticamente. Normalmente deseará que esto ocurra, pero si prefiere realizar las configuraciones por su cuenta, puede fijar las configuraciones Auto Interpretar desde el archivo MIDI a falso.

Una vez que ha cargado el archivo MIDI, y asumiendo que tiene “Auto Interpretación” puesto en verdadero, verá que el diálogo presenta las configuraciones que el Mago del Acorde ha encontrado para la armadura, y para los canales usados en la canción.

Trabajemos con una canción a modo de ejemplo llamada violet.MID. Esta debería estar incluida en su directorio *C:\bb\Documentation\Tutorials*.

- Comience con una hoja de trabajo en blanco eligiendo *Archivo | Nuevo*.
- Elija el diálogo Mago del Acorde de archivo MIDI eligiendo *Archivo | Importar | Importar Acordes desde archivo MIDI*.

Presione el botón **[Abrir (Cambia)]** para seleccionar el archivo MIDI, y luego escoja el archivo que quisiera importar. En este caso es *C:\bb\Documentation\Tutorials\violet.MID*.

Una vez que carga el archivo, notará que el Mago del Acorde ha analizado el archivo MIDI y hace estas determinaciones. Este ha determinado automáticamente que el archivo violet.MID.

- posea 2 compases guía.
- posea 103 compases a importar de acordes.
- esté en la clave de Fa con una armadura de tiempo 4/4, y un tempo de 120.
- tenga la parte del Bajo en el canal 2.

- posea las partes de acordes en los Canales 3, 6 y 7.

- posea la Melodía en el Canal 4.
- no posea otras partes como la Melodía que deberá colocarse en la pista de Solista.

Ahora, luego de cargar los archivos MIDI, debería normalmente revisar estas configuraciones arriba expuestas, para ver si ellas se ven razonables para su archivo MIDI. Si no, puede cambiar estas configuraciones. Por ejemplo, si supiera que el canal de Melodía estaba en canal 3, podría pasar por alto las configuraciones del Mago del Acorde.

Una vez que ha realizado esto, podría elegir una de las Pre-configuraciones, para poner estas configuraciones al tipo de canción que estamos tratando de interpretar.

Opciones de acorde

Cuando elige una de estas pre-configuraciones, este realiza un número de ajustes en la sección de Opciones de Acorde del diálogo. Puede prescindir de estas en este diálogo.

Resolución Acorde: Este es el número mínimo de tiempos para un acorde. Por ejemplo, si se fija en “2 tiempos” entonces el Mago del Acorde nunca realizará acordes diferentes que sean solamente separados por un tiempo. Si posee una canción que tiene una sección corta que incluye acordes cada tiempo, puede re hacer dicha sección de la canción con una resolución de “1 tiempo”. (Por defecto = 2 tiempos)

Acordes Cortados: Si se fija, el Mago del Acorde incluirá “acordes cortados” como F7/A o Cm/G.

Parte Bajo: Puede fijar esto a “Raíz,” “Raíz-3-5,” o “Walking Bass.” Si elige “Raíz,” el Mago del Acorde asumirá que toda nota de bajo es la raíz del acorde. Eligiendo “Raíz-3-5” hará que el Mago del Acorde asuma que el patrón de bajo está principalmente en la raíz, 3ra y 5ta del acorde. Si elige “Bajo Caminante” éste asumirá que las notas de bajo pueden estar cambiando y puede incluir muchas notas además de la raíz. Configurando la línea de bajo *Caminante* tendrá como resultado probablemente mucho menos acordes superpuestos que fijando la opción “Solamente Raíz”.

Permite Acordes Suspendidos (Sus) : La configuración para “Permitir Acordes Sus” determina si los acordes como Csus o Bbsus7 serán incluidos. La configuración “Permitir acordes 7mos” especifica si acordes 7ma como C7 o Bbm7 estará permitida. Canciones Simple Rock no tendrán acordes 7ma o acordes Sus. Permitiendo acordes sin 3eras se podría configurar una canción hard rock, o similar con “power chords” que no contendrían la 3era de los acordes.

Nota más baja del bajo retrasada : Usualmente un bajista toca la raíz del acorde en o cerca del tiempo cuando cambia el acorde. Pero en ejecuciones de solo de piano o algunos estilos de bajo, el bajo no establece la raíz hasta más tarde, y esta configuración deberá ser puesta a “retrasada” en un estilo de solo de piano de este tipo.

Método: Establezca el estilo básico de la canción a Jazz o Pop/Country desde la selección.

Usando Predefinidos de Opciones de Acorde para configurar rápidamente

Para la canción violet.MID, sabemos que ésta es una canción tipo Jazz Swing, entonces oprimimos el *Preset* denominado “Jazz Estándar.” Haciendo esto, vemos que las opciones de acorde han sido entonces fijadas a Resolución

de Acordes de 2 tiempos, sin acordes cortados, walking de bajo, acordes sostenidos, acordes de 7ma, y Hoja Guía de Jazz. Estas configuraciones se prestan para nuestra canción de Jazz, si deseásemos personalizarla (por ejemplo, para permitir acordes cortados), podríamos hacerlo en este punto.

Entonces, resumiendo, el uso del Mago del Acorde es un proceso de 3-pasos.

1. Nosotros hemos cargado la canción violet.MID.
2. Presionando el botón de *preset* denominado [**Jazz Estándar**], vimos entonces las configuraciones de Opciones de Acorde para los distintos canales y ellos se prestaban para esto, entonces no hicimos ningún cambio allí.
3. Entonces presionamos [**INTERPRETA ACORDES**] – este botón hace que el Mago del Acorde interprete los acordes ya, y los escriba dentro de la Hoja de acorde.

Una vez que hemos presionado este último botón, podemos ver los resultados, observando la hoja de acorde. Aquí están los acordes que fueron interpretados.

1a F#	2 G7	C7	3 F#m7	D7	4 Gm7	C7
5a F#	6		7 G7		8	
9 C7	10 Gm7	C7	11 F#		12	
13a F#m7	14		15 G7		16	
17 C7	18 Gm7	C7	19 F#		20	
21a Bbb	Bbm	22 F#	23 Bbm7		24	
25 Dm7	G7	26 Dm7	G7	27 Gm7	D7	28 Gm7
29a F#m7		30	31 G7		32	
33 C7	34 Gm7	C7	35 F#		36	

Podemos ver entonces cuán bien lo hizo el Mago del Acorde, podemos compararlo con los “acordes correctos” de la canción, ingresados por un músico escuchando la canción.

1a F#	2 G7	C7	3 F#m7	D7	4 Gm7	C7
5a F#	6		7 G7		8	
9 C7	10 Gm7	C7	11 F#		12	
13a F#m7	14		15 G7		16	
17 C7	18 Gm7	C7	19 F#		20	
21b Bbb	Bbm	22 F#	23 Bbm7		24	
25 Dm7	G7	26 Dm7	G7	27 Gm7	D7	28 Gm7
29a F#m7		30	31 G7		32	
33 C7	34 Gm7	C7	35 F#		36	


Como puede ver, comparando estos dos conjuntos de acordes, el Mago del Acorde consiguió casi todos los acordes correctos en este ejemplo. El Mago del Acorde evita a propósito acordes como “C13”, este pondrá en su lugar uno más simple “C7”, ya que esto es más parecido a una típica hoja guía.

Si ha leído el archivo MIDI completo, tiene 103 compases de acordes en la Hoja de acorde. Este contiene actualmente 3 coros de la canción. Probablemente deseará reducirlo a un único coro fijando el coro final de la canción al compás 36 y luego borrando los compases en exceso (luego del compás 36) eligiendo Editar | Borrar.

Examinando la canción que ha sido interpretada por el Mago del Acorde.

Observará que el título (Violet Song), clave (Fa) y tempo (120) han sido puestos de los valores que se encuentran en el archivo. Los marcadores de parte no están puestos; el Mago del Acorde no intenta adivinar donde ellos pueden funcionar. Necesita colocar los marcadores de parte por su cuenta. También necesita elegir el estilo a usar (un estilo Jazz Swing en este caso). Si examina la pista de Melodía (abriendo la ventana de Notación y haciendo un clic derecho sobre algunas notas o presionando el botón #, observará que la pista de Melodía contiene notas desde el Canal 4, que es lo que hemos especificado en el diálogo Mago del Acorde.

Importando Parte de un archivo MIDI (o re-haciendo una sección de la Hoja de Acordes)



Normalmente deseamos importar un archivo MIDI completo valiéndonos de los acordes. Pero si solo desea importar algunos compases, puede desactivar la casilla de verificación de “Importa canción Completa”, y luego especificar donde iniciar el archivo MIDI (el número de compases guías en el archivo MIDI) y en cuál compás empezar en Band-in-a-Box (Insertar a BB comenzando en el compás #) y el # de compases a importar. (Cuántos Compases a importar?)

Por ejemplo, usando la canción violet.MID, podríamos re-hacer una sección usando diferentes configuraciones. (Por ejemplo, una resolución de acorde de 1 tiempo en lugar de 2 tiempos.) Si no estamos conformes con los resultados en el compás 7 y 8, podríamos rehacer esto armando las configuraciones como sigue:

Otras Configuraciones para el Mago del Acorde

Las canciones Band-in-a-Box y PowerTracks Pro Audio contienen eventos especiales que escriben los nombres de acorde exactos dentro del archivo MIDI. Entonces si el Mago del Acorde ve estos eventos, los utilizará a ellos en lugar de interpretar los acordes, ya que ellos probablemente están precisamente completados. Si Ud. prefiere ignorar estos eventos de acorde, fije “OK para usar nombres de Ac. PG Music desde Arch. MIDI” a falso.

La configuración para “Escribe Resumen de Acorde a pista Solista” se usa solamente para diagnóstico o propósitos especiales. Cuando se fija, la pista de Solista contendrá una pista especial que posee un acorde escrito cada 2 tiempos (o para cualquiera sea la configuración de resolución de acorde) que contiene cada nota que se encuentra para el acorde. Esto le muestra el tipo de lógica sobre la que el Mago del Acorde basa sus decisiones. Si encuentra una canción que brinda resultados incorrectos para los acordes, puede intentar esta configuración y luego examinar la pista de Solista para ver las notas actuales de los acordes. El avance de acordes por pasos a través de la pista (usando [Ins] y [Del] en el panel numérico) permite escuchar los acordes rápidamente.

Opcionalmente puede incluir controladores, pitch bend, cambios de instrumento y líricas desde el archivo MIDI.

Ventana de Práctica

La **Ventana de Práctica** permite un conveniente acceso con “1-clic” a muchas aplicaciones que lo asisten en sus prácticas. Estas incluyen el diálogo Entrenamiento de Oído, juegos (Pitch Invasión etc.), Metrónomo, CopiaMe, Lectura Panorámica, series 101 Riffs, y más.

 Para activar la **Ventana de Práctica**, presione el botón **[Práctica]** en la barra de herramientas, o elija *Central Práctica* del menú desplegable. Puede también ir al menú *Ventana | Ventana de Práctica* o use las teclas rápidas **Alt+Mayús+L**.



Hay muchos propósitos para la Ventana de Práctica.

- Rápido acceso a sus carpetas de “práctica” favoritas/preferidas, de modo que puede armar y cargar canciones sin necesidad de navegar por diálogos.
- Acceso de un-clic a muchas aplicaciones Band-in-a-Box relacionadas con la educación. (tocar junto con solistas, Entrenamiento auditivo, juegos).
- Prácticos botones para la transposición en pantalla para instrumentos no concertistas.
- Acceso por un botón a muchos agregados Band-in-a-Box como series “101 Riffs” y “Solos Maestros”.
- Acceso por un botón a muchos otros programas y lecciones educacionales PG Music. La mayoría de estos ítems son productos “agregados” disponibles separadamente, y no están incluidos en el programa Band-in-a-Box. Si Ud. tiene estas opciones instaladas en su disco duro, la Ventana de Práctica las encontrará si están instaladas en los directorios por defecto, y si no, Ud. podrá señalarle al programa la localidad del programa, la cual será recordada en sesiones futuras.

El botón [Info/Bajar Ahora] abre una página con más información acerca de los programas y agregados por separado que se hacen referencia en este diálogo. Se requiere tener acceso a Internet.

PowerTracks Pro Audio es una multipista digital de audio y un secuenciador MIDI ambos propios de PG Music Inc.. Muchas personas importan sus canciones Band-in-a-Box hacia PowerTracks y continúan trabajando en dicho programa.

Para los ítems que no posee, puede elegir mostrarlos/no mostrarlos en pantalla usando la configuración “Mostrar adjuntos si no están disponibles” (N/A : non-available).

Presione el botón Actualiza] si ha instalado recientemente un agregado o un programa. Esto le permitirá acceder a el a partir de la ventana de Práctica.

Más información acerca de todos los programas agregados puede encontrarla en www.pgmusic.com/practice.htm

Creando y Usando Carpetas de Práctica


Si se está preparando para una obra o una sesión con amigos, afortunadamente tiene una lista de canciones sobre la que puede trabajar. Digamos que se encuentran en una carpeta denominada “C:\Bob’s Tunes”



Haga clic sobre el ícono de Carpeta. Entonces verá un menú que muestra la lista del submenú *Manejar Carpetas*, permitiéndole crear/suprimir Carpetas de Práctica.



Esta es una lista de todas las Carpetas de Práctica definidas (si no se encuentra alguna con la que quisiera empezar, entonces puede agregarla usando el comando de menú Administrar Carpetas). Agregue la carpeta que usa frecuentemente a esta lista



Luego de la lista de Carpetas de Práctica, verá una lista de “Carpetas Favoritas” – estas son carpetas que ha visitado recientemente.

Una vez que ha seleccionado una carpeta, entonces presione el botón [Canciones], y verá un menú emergente de los nombres de archivo para dicha carpeta, con la canción en curso señalada. Cargue una canción escogiéndola del ítem de menú.

Tutor para el Entrenamiento de Oído

El entrenamiento de oído es un ejercicio importante para todos los músicos y pueden practicar su entrenamiento de oído asistido por Band-in-a-Box. Además de los ejercicios de intervalo comunes (4ta. perfecta, 2da. menor, etc.), aprendiendo a “tocar-al-oído” música Jazz y Pop está muy afirmado por ejercicios de entrenamiento de oído realizados para reconocer tipos de acordes comunes (por Ej: Mayor, Menor, Dominante, etc.).

Por ejemplo, Band-in-a-Box tocará un acorde y tendrá que identificar la raíz correcta y el tipo de acorde. Su puntaje puede ser seguido, permitiéndole monitorear su progreso. Haciendo clic sobre los varios tipos de acorde le permite escuchar instantáneamente las diferencias entre varios acordes. Otras opciones incluyen “tipos de raíces y acordes a usar” y “tipos de voces” (abierto, cerrado, etc.) – permitiéndole personalizar los ejercicios de entrenamiento de oído para el aprendiz y para el avanzado. El reconocimiento de Intervalo se adapta también para el aprendiz y para el avanzado, con opciones tales como tipo de instrumento, rango de octava, intervalos arriba /abajo y más.


P Presione el botón [Práctica] de la barra de herramientas y seleccione *Entrenamiento de Oído* del menú desplegable para abrir la **Ventana de Entrenamiento de Oído**. Alternativamente, presione **Ctrl+Mayús+J** o vaya al menu *Ventana | Entrenamiento de Oído*.

Hay dos módulos en la ventana de Entrenamiento de Oído:

1. El Tutor del Intervalo ejecuta intervalos de nota por Ud. para que los identifique.
2. El Tutor del Acorde toca acordes (raíz + extensión) para Ud. para que los identifique.

Tutor de Intervalos

Haga clic sobre el botón [Intervalos] para poner en marcha el módulo Tutor de Intervalos.



Haga clic sobre los intervalos para escucharlos. Por ejemplo, haga clic sobre “3 Menor” para escuchar un intervalo 3ra menor.

Fije los tipos de intervalo a adivinar. Presionando el botón [Fácil] fijará en lo más fácil (dentro de una octava, nota segunda está siempre más alta, etc.).


Comience el juego presionando el botón [Adivinar Intervalos].

Puede controlar la nota de inicio y la nota segunda en el diálogo.

Una vez que arranca el juego, haga clic sobre el intervalo que piensa está siendo tocado.

Tutor de Acordes

Haga clic sobre el botón [Acordes] para poner en marcha el módulo Tutor de Acorde.



Presione el botón **[Tocar Tónica-C]** para que se familiarice con la nota raíz de la escala como un punto de referencia.

- Haga clic sobre cualquiera de los otros nombres de nota para escuchar dicha raíz.
- Haga clic sobre cualquiera de las extensiones de acorde para escucharlas sonar.

Adivinando la raíz

Puede probarse a sí mismo en raíces o en raíces y extensión. Presione “Nueva Tonalidad” y escuchará una raíz tocada.

Presione este botón para escuchar la raíz-a-adivinar reproducida nuevamente. Si necesita ayuda, oprima **[Repetir Tono]** para escuchar la raíz nuevamente.

Cuando Ud. cree que conoce la raíz, presione el nombre de la raíz en la lista de nombres de nota a la izquierda.

Si adivina incorrectamente, verá un mensaje que dice “Raíz Equivocada” Luego escuchará la nota que adivinó tocando, seguida por la nota raíz-a-adivinar nuevamente.

Si adivina correctamente, verá una confirmación de aquello, y puede volver a tocar.

Presione el botón **[Parar]** para detener el juego.

Adivinando la Raíz y las Extensiones

El juego Adivine un Acorde Nuevo funciona de la misma manera que Juego de Raíz, excepto que aquí está adivinando extensiones de acorde. La raíz es siempre cualquiera sea la configuración a la izquierda.

Haga clic sobre la extensión a adivinar, y presione el botón **[Reproducir Acorde]** para escuchar el acorde nuevamente.

Haga clic en la raíz, y cuando la corrija puede moverse sobre la extensión.

Tipos de Raíces a Incluir

Para las Raíces, puede elegir cuáles tipos de raíces a incluir. Esta puede ser cualquiera de los 12 semitonos, o solo los tonos de escala, o solo el 1-4-5 de la escala.

Extensión a Incluir

Para las extensiones, puede incluir todas las extensiones que están en lista en el diálogo, o solo los subconjuntos que son extensiones comunes.

Tipos de Voces a Incluir

Las extensiones de acorde serán ejecutadas usando el tipo de entonación que especifique en el cuadro combinado tipos de voces. Estos pueden ser abiertos, cerrados, o entonaciones con posición de raíz. Estas configuraciones también se aplican a la entonación usada cuando está haciendo una vista previa de un acorde.

Mostrar notas en piano mientras adivina

Si fuese un músico avanzado, observando las notas en el piano durante el juego de adivinar podría ser “trampa”, ya que probablemente reconocerá rápidamente el acorde. Sin embargo, un principiante se beneficiará mirando las notas ejecutadas sobre la pantalla de piano. Si se selecciona esta opción, estos acordes tocarán en el piano pequeño ubicado en la pantalla principal del programa.

El puntaje se muestra en la ventana. Puede reiniciar estos resultados a cero al presionar el botón **[Reset]**.

Juegos de Entrenamiento de Oído

Se aprende mejor cuando la enseñanza es divertida, así que hemos incluido estos excitantes juegos en el módulo Entrenamiento de Oído de Band-in-a-Box para pasar gratos momentos en el “hogar”.

Se accede a los programas mediante botones en el diálogo de entrenamiento de oído, o por los botones específicos en la barra de herramientas.


Invasión de Tonos

La Invasión de Tono ayuda a desarrollar el tono perfecto mientras derriba notas “alienígenas” que invaden desde arriba. Escuche el sonido de la nota y haga clic sobre el teclado de piano en pantalla o en el teclado QWERTY para derribarla.



Reproducción Musical

Reproduce Música, desarrolla su capacidad de reconocimiento de tono, ritmo, y melodía por medio de la repetición de lo que el programa toca, ya sea en los modos nota, ritmo, o melódico.




Mago de la Voz

El “Mago de la Voz” muestra los mejores tonos para su rango de voz!

Esta característica le ayuda a elegir el mejor tono de la canción para su rango de voz. Abra el Mago de Voces, ingrese su tipo de voz (barítono, tenor, etc.), o elija un rango personalizado. Así el mago analiza la canción y recomienda los mejores tonos para dicha canción. Se dispone de opciones para “incluir/excluir rango falsetto,” “restringir elección a estas claves [...]” y “transponer ahora.”

Antes que ingresemos al **Mago de Voces**, vamos a cargar la canción Old Folks at Home.MGU (presente en la carpeta *C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - BB2005*). Esta canción está en la clave de Fa, y emplearemos al Mago de la Voz para encontrar el mejor tono para un barítono.

Para ingresar al **Mago de Voces**, elija la opción del menú *Ventana | Líricas | Mago de las Voces*.



Vea en la imagen que el Mago de la Voz ha escogido la clave de Re (coloreada de verde) como el mejor tono para la canción, usando el rango de voz para barítono. Otras claves recomendadas están coloreadas en amarillo. Las no-recomendadas están coloreadas de gris, y se incluye la clave actual de la canción.

Exploremos las áreas de la pantalla del **Mago de Voces**.

Hay 4 áreas que requieren de vuestros valores de entrada.

Para este juego, elija el nivel que especificará el # de tipos de nota que estarán invadiendo. El NIVEL determina la velocidad de ataque de las notas.

Para disparar a los alienígenas, haga clic en el teclado en pantalla, en el teclado MIDI o en las teclas del QWERTY.

Las configuraciones del programa le permiten personalizar el juego.

Para el juego Reproducción Musical, elija el MODO.

Existen tres modos:

1. Repetición de Nota
2. Repetición de Ritmo
3. Repetición de Melodía

1. Ingrese el Rango de su Voz.

Ingrese su Rango de Vozes (la nota más baja y alta que Ud. pueda cantar, con y sin falsetto)

Mi rango de Vozes es a partir de a La nota Falsetto más alta Pre-establecido

(Do central es nota 60) % máximo de Falsetto Guard & Pre-estb. nombre de Usuario

Aquí debe ingresar su rango de voz más “confortable”, desde la nota más baja a la más alta. Si puede cantar falsetto, puede también ingresar la nota de falsetto más alta, y el % de notas falsetto que podrían aceptarse como tales. Puede seleccionar también un pre-definido (como Barítono Masculino o Contra-alto Femenino). O puede seleccionar uno de 8 “Pista Pre-definida del Usuario” para ingresar y guardar un rango personalizado (si presiona el botón **[Guard & Pre-estab nombre de Usuario]**)

2. Selección de la clave que podría ser “permisible”

Tonos Claves disponibles

☒ Db ☒ Eb ☒ Gb ☒ Ab ☒ Bb

☒ C ☒ D ☒ E ☒ F ☒ G ☒ A ☒ B

Preestablece

La mayoría de los músicos tienen claves favoritas, así esta área permite la selección de claves que podrían ser aceptables para elegir por el Mago de la Voz. Por ejemplo, si elegimos claves para “Jazz”, veremos ahora que el Mago de la Voz recomienda la clave de Do en lugar de la clave de Re.

3. Configuración del rango de la canción a analizar (usualmente la canción por completo). Normalmente deseará poder analizar la canción por completo, pero esto le permite seleccionar un rango parcial.

Registro Rango

☒ Canción completa

☐ Parte de Canción

4. Selección de la pista a analizar. Podría normalmente escoger la pista de Melodía, pero puede elegir también la pista de Solista.

Pista de Vozes está e

Puede entonces analizar la Melodía presionando el botón **[Analizar]**. La mayoría de las funciones re-analizan automáticamente la canción, pero presionando el botón **[Analizar]** se fuerza un re-análisis de la misma. Este muestra el análisis de la canción.

1. Un área púrpura describe el actual rango de la canción, nota baja hasta nota alta, y la compara con su rango de voz.

Esta melodía tiene un rango de 14 semitonos, desde la nota 72 (C 6) a la nota 86 (D 7)

Su rango vocal es 21 semitonos, desde la nota 43 (G 3) a la nota 64 (E 5)

con falseto, su rango vocal es 25 semitonos desde la nota 43 (G 3) a la nota 68 (Ab 5)

2. Los botones de radio muestran cada uno de las 12 claves de semitono, y muestran un puntaje para cada clave. El puntaje más bajo es el mejor. Las claves están coloreadas también – verde (la mejor clave), amarillo (buena clave), y gris (clave no apta para la canción).

Mejores tonos para la canción en curso, con su Rango de Vozes (es mejor un puntaje mas bajo)

☐ C Puntuación = 11 (octava=-2) <Tonalidad actual de Canción

☐ Db Puntuación = 10 (octava=-2)

☒ D Puntuación = 9 (octava=-2) <*** MEJOR TONALIDAD ***

☐ Eb Puntuación = 308 (octava=-2) , ++falseto=3

☐ E Puntuación = 307 (octava=-2) , ++falseto=3

☐ F Puntuación = 2906 (octava=-2) , ++falseto=29

☐ Gb Puntuación = 3206 (octava=-2) , ++falseto=32

☐ G Puntuación = 16 (octava=-3)

☐ Ab Puntuación = 15 (octava=-3)

☐ A Puntuación = 14 (octava=-3)

☐ Bb Puntuación = 13 (octava=-3)

☐ B Puntuación = 12 (octava=-3)

En el ejemplo *Old Folks at Home*, Ud. puede ver que Re es el mejor tono (“verde”), pero cualquiera de las claves desde Sol a Reb son también buenos tonos en el rango de voz seleccionado.

3. El área en negro abajo brinda un análisis del rango de voz si la canción fue transpuesta al tono elegido.

Para tonalidad de D , debería transponer la melodía abajo 22 semitonos.

El rango de melodía debería estar desde la nota 50 (D 4) a la nota 64 (E 5). 180 total de notas de melodía, 180 en su rango, 0 falseto, 0 demasiado falseto, 0 demasiado bajo 0 demasiado alto

Ahora que el Mago de la Voz nos ha dicho cuál es la mejor clave para esta canción, podemos ya sea cerrar el diálogo, o transponerla ya a la clave recomendada (o a cualquier otra clave que hemos seleccionado con los botones de radio).

El Mago de la Voz puede también trabajar en modo automático, transponiendo una canción al mejor tono tan pronto como ésta sea cargada, sin necesidad de pasar por el diálogo **Mago de la Voz**. Esto se realiza aprobando la casilla de verificación “Auto-transformar al mejor tono cuando una canción”. Al hacer esto, puede asegurarse que cualquier canción que cargue estará ¡en la mejor clave para su cantante! Y si la clave no alcanza a ser la ideal, solo acuda al Mago de la Voz para ver un análisis de los rangos para escoger una clave alternativa.

Tutor de Acorde de Guitarra Rítmica

Utilice el Tutor de Guitarra para analizar cualquier canción. Esta característica presentará los acordes que están tocando sobre el traste de guitarra virtual, en su perspectiva de elección de Jazz, Pop o Folk. El Tutor de Guitarra es una manera amena de aprender acerca de nuevos acordes de guitarra mientras toca acompañado con su tonada favorita de Band-in-a-Box.

Acorde Rítmico Guitarra Tutor

☒ Habilita Mostrar Tutor de Acorde (en Traste)

☒ Mostrar Acorde Primeros por(120/PPQ)

☐ Tocar Acorde vía MIDI

Guitarra Patch

Tipo de acorde a mostrar

Quando el Tutor de Acorde de Guitarra está habilitado, los acordes se mostrarán en el traste y/o serán escuchados vía MIDI (en la parte THRU).

☐ Mostrar nota alla apagada de 3 notas

Sugerencia: El Tutor utiliza la parte MIDI THRU para su reproducción. Puede controlar el volumen, paneo, etc. utilizando las configuraciones THRU en la pantalla principal de Band-in-a-Box.



The screenshot shows the Melodica software interface. At the top, it displays 'Guitarra 12vo Posición' and 'Tonalidad C'. Below this, a control bar includes 'Configuraciones', navigation arrows, a 'Melodia' dropdown, and buttons for 'Tutor', 'POS', 'Solo Ac.', 'Ac.', 'Ac+', 'N+', and 'N+'. The main area is a fretboard with 24 frets. Notes are placed on the strings, and some are circled in red. Fingerings are indicated by letters A, B, C, D, E, F, and G. The fretboard is divided into sections by vertical lines, and the fret numbers are shown at the bottom.

- Pitch bends se muestran en el Mástil de Guitarra. Mientras ocurre el pitch bend, una línea azul se desplaza a lo largo de la cuerda en tiempo real, ilustrando la altura del pitch bend. Cargue la canción demo *C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - BB2005\Pitch Bend on Guitar Demo.MGU*. Observará luego los pitch bends escritos en color azul desplazándose a lo largo de la cuerda.
- Un Capo es también dibujado si se establece un valor capo con el botón del menú [**Mostrar Acordes**] de la barra de herramientas.
- Al hacer clic en el botón [x] en una cuerda borrará las notas del canal de esa cuerda sobre la línea de tiempo actual de la notación. Al hacer clic en el botón [x] borrará todas las notas en la línea de tiempo actual de la notación.
- Al hacer clic en una nota se eliminará la nota de la ventana de Notación si la nota está actualmente resaltada. Si no hay notas resaltadas en rojo, al hacer clic en una nota primero se eliminarán las notas en la línea de tiempo y el canal de notación actuales antes de insertar una nota nueva.
- Es compatible con la guitarra zurda (además de la mano derecha) y la vista del estudiante. La vista del estudiante es la vista que un estudiante (o un observador de videos de YouTube) tendría de la guitarra (diestra) frente a él con la cabeza a la derecha y las notas bajas en la parte superior. También hay una vista de estudiante zurdo, por lo que se admiten las 4 vistas posibles. Para cambiar la vista, abra el diálogo **Configuración de Guitarra** con el botón [**Configuración**].

Configuraciones automáticas para Mostrar la Guitarra

Band-in-a-Box realiza muchas cosas automáticamente en la ventana de Guitarra para asegurar que las notas están dispuestas inteligentemente en un mástil de guitarra. Esto incluye:

- Configuración automática de dos posiciones que presentará los nombres de nota basada en la tonalidad.
- Auto-escaneo de la pista a ser tocada, y ajuste de la octava presentada en el traste de la guitarra para asegurar que se ha elegido la mejor octava para minimizar el número de notas que estarán por fuera de la posición actual mostrada en el mástil.
- Luego del auto-escaneo de la pista, se determina la mejor posición para la presentación de la música en la guitarra. Esta es siempre alguna de las dos posiciones, Aeolian o Phrygian, sin embargo, podría pasar por alto haciendo clic en cualquier posición del mástil.
- Presentación de notas con código de color. Además de los nombres de notas que han sido delineados en colores, cuando la nota se toca ésta se ilumina en verde si esta es una nota de escala y en amarillo si es una nota fuera de la escala.

Tonos Alternos de Guitarra

La ventana de Guitarra soporta tonos alternos, incluyendo DADGAD, Cae Re, Doble Cae Re, Sol Abierto, y 11 más. Puede seleccionar también tonadas “Nashville High Strung”, las cuales ciertamente elevan las cuerdas una octava. Estas tonadas están soportadas en Estilos, Diagramas de Acorde, Tutor de Guitarra, Notación, Tablatura, e Impresión. Aprenda como ejecutar estas tonadas mirando el Mástil de Guitarra en pantalla o la ventana Notación /Tab. Cambie fácilmente cualquier estilo para usar la tonada alternativa que desee.

En este debate, nos referiremos a la tonada DADGAD, una tonada alternativa popular. El mismo razonamiento se aplica a todas las otras tonadas alternativas disponibles.

Existen cuatro maneras que puede emplear a Band-in-a-Box tocando en tonada DADGAD (o cualquier otra alternativa).

1. Observe cualquier Melodía (o pista de Solista) que se presenta en la tonada DADGAD. Esta mostrará el mástil de guitarra, la tablatura y la impresión.
2. Observe las partes de guitarra (acordes, etc.) en la tonada DADGAD, empleando las figuras de acorde correctas. Para esto, escoja un estilo que posea tonada DADGAD, y vea la parte de guitarra.
3. Use el Tutor de Guitarra para ver los acordes DADGAD para cualquier estilo.
4. Vea los diagramas de acorde de guitarra en la tonada DADGAD, fijando “Acorde de Guitarra” a “DADGAD” en las

Opciones de Ventana de Notación.

Mástil de Guitarra

Para ver el mástil de guitarra reproducido en DADGAD, escoja *Melodía | Tipo Pista | Guitarra – Tono DADGAD*

 Cuando abre la ventana de **Guitarra** y elije la pista de Melodía, verá la tonada DADGAD.




Cualquier melodía se mostrará ahora en la tonada elegida. Similarmente, puede fijar la pista de Solista en una tonada alterna de guitarra con el menú *Solista | Tipo Pista*.

La pista de Guitarra (o Piano, Cuerdas) está controlada por el estilo, y se reflejará solo el tipo de tonada almacenada en el estilo. Cargue algunos estilos de tonadas alternas incluidas en Conjunto de Estilos #44 – Requerido 4 para ver los acordes en la pista de guitarra en tonadas alternativas. Otra forma de ver los acordes de ejecución de guitarra en tonadas alternativas es emplear al “Tutor de Guitarra.”

Seleccione la tonada DADGAD, y active al Tutor de guitarra.

Ahora, durante la reproducción, observará los acordes de guitarra sobre el mástil de guitarra en la tonada DADGAD.



Los ejemplos de arriba son para la tonada DADGAD, pero se aplica similarmente el método a todas las 11 tonadas alternativas incluidas.

Algunas de las tonadas son “Nashville High Strung.”, estas poseen las 3 cuerdas más bajas subidas de tono una octava, para lograr un sonido cerrado. Así una tonada DADGAD High Strung podría tener las 3 cuerdas “DAD” más bajas subidas de tono una octava. Escuche algunos ejemplos de estilo que usan esta tonada.

Uno de los tutores emplea tonalidad de voces de Jazz de 3 notas para semejar a los famosos estilos de composición de acordes de guitarra de Gran Banda. Si ocupa este tutor verá solamente 3 notas en los acordes obviamente. Ya que esto ayuda algunas veces a ver la tonalidad completa de 4 acordes en este caso, está presente también la opción para mostrar la nota silenciada también.

El Tutor normalmente muestra solo la parte de la guitarra sin escribirla en alguna pista. Si desea ver la pista con notación, cópiela en la pista de Melodía o Solista.

Si copia una parte Tutor de Guitarra a una pista Melodía o Solista, el tipo de pista ahora tiene auto-set a la correcta tablatura y dispanción. Así que si esta usando un tutor ukulele, puede copiar y ver la tablatura para acordes ukulele.

Barra de Herramienta de la Ventana de Guitarra

En la parte inferior de la ventana de Guitarra está la barra de herramientas.

El botón [**Configuraciones**] abre el diálogo **Configuraciones de Guitarra**, que le permite fijar las opciones de guitarra.

Los botones [<] [>] [<-] [>-] avanzarán por pasos de acordes o por pasos de notas. El avance de acorde por pasos es la función más usada comúnmente. Se accede también a éste mediante las teclas rápidas **Ins** y **Supr** panel numérico y avanzará o retrocederá un acorde por vez, dejando el acorde mostrado en la guitarra.

B 4 Este es el nombre de la nota actual sobre la que está el ratón. Si hace clic en la guitarra en dicha posición, sonará la nota. Si se abre la Ventana de Notación (en la notación editable o en modo Staff Roll), dicha nota será insertada en la notación en la posición actual en la línea de tiempo – puede desactivar esta opción para insertar notas.

Para cambiar la pista a mostrarse, haga clic en el botón selector de pista y seleccione una pista desde el menú. También puede poner el cursor del ratón sobre este y usar la rueda del ratón para moverse rápidamente entre pistas.

Hay un botón de [Tutor] de Guitarra.

El botón [POS] (“posición”) selecciona una de las dos posiciones populares presentada con los nombres de notas.

El botón [**Solo Ac.**] genera un solo de acordes de guitarra basado en la pista de Melodía existente utilizando posiciones correctas en el diapason de la guitarra.


Cuando tiene una nota o un acorde sombreado oprima el botón [Ac-] o [Ac+] (insertar acorde de guitarra) en la guitarra, o 7 u 8 en el teclado numérico. Cada vez que presione [Ch-] o [Ch+]

verá que el acorde de guitarra cambia a una distinta sonorización, ciclando a través de las 5-10 sonorizaciones posibles disponibles para cada acorde. (Algunas notas no tendrán sonorización de acorde alguna, por ejemplo una nota C# sobre un acorde Cmaj7, porque ella es siempre un tono pasante.)

De manera similar, puede convertir un acorde en una nota de guitarra usando el botón insertar nota de guitarra. Presionando el botón [N+] (o 3 o 4 en el teclado numérico) repetidas veces ciclará tocando la misma nota en todas las 6 cuerdas.

Configuración de Guitarra

El dialogo **Configuración Guitarra** le da la habilidad para ajustar varios parámetros en el traste de la guitarra virtual, de modo que la música pueda ser desplegada efectivamente (y fácilmente) en esta ventana, a pesar del instrumento original de la pista de datos. También ofrece la habilidad para introducir notación usando la guitarra virtual.



Traste: Puede elegir la guitarra, el bajo, el ukelele, la mandolina, el banjo y el violín regulares, así como las afinaciones alternativas disponibles en Band-in-a-Box, como DADGAD, Double Drop D y afinaciones de Nashville.

Octava Adorno : Por ejemplo, si la música es muy baja y necesita aumentar la octava para mostrarla en la guitarra, configure la octava en 1 ó 2.

Octava Automática: Si esto está habilitado, la octava se configurará automáticamente.

Usar Posición Dedo Índice: Si esto está habilitado, la escala usará el dedo índice, en lugar del dedo meñique, para tocar notas que están un traste fuera de la posición normal.

Mostrar notas fuera de rango: Habilítelo si desea ver cualquier nota que se muestre en la guitarra, incluso si está fuera del alcance de la guitarra.

Mostrar nota alta apagada de estilo guitarra: Si esto está habilitado, se mostrará la nota alta aplicable que está silenciada o omitida con tres notas de jazz.

Usar Inlays: Active esta opción si desea ver una incrustación de guitarra a lo largo del cuello.

Zurdo: Con esta opción la Ventana de Guitarra se muestra para los usuarios zurdos.

Vista de Estudiante: Esta es la vista que un estudiante (o un observador de videos de YouTube) tendría de la guitarra (diestra) frente a él, con la cabeza a la derecha y las notas bajas en la parte superior. (Con la combinación de las opciones de Modo para zurdos y Tutor, la ventana Guitarra tiene 4 vistas posibles: Vista para Diestros, Zurdos, Diestros y Estudiantes, Zurdos y Estudiantes).

Enviar Notas a Ventana de Notación: Si esto está habilitado, al hacer clic en una cuerda de guitarra se insertará una nota en la línea de tiempo actual en la ventana de Notación.

Llevar pistas de guitarra en 6 canales de esta canción: Si selecciona esto, las notas tocadas en cada una de las seis cuerdas de guitarra se asignarán a uno de los seis canales MIDI diferentes.

Muestra la Nota: Puedes elegir lo que se mostrará en el diapasón de la guitarra. Si se selecciona MIDI Thru, el diapasón mostrará la música reproducida en un teclado MIDI. Si se selecciona **Pista actual**, se mostrará la pista actual. Puede seleccionar mostrar ambos.

Color Adornos Guitarra: El color del diapasón puede ser marrón o negro.

Modo Multi-Canal: Si esto está habilitado, la guitarra mostrará información en múltiples canales en las cuerdas de guitarra 1 a 6. Los canales serán determinados por el Canal Base a continuación.

Canal Base (predeterminado = 11): Esto determina el canal de inicio cuando el Modo Multicanal está habilitado. Si se establece en 11, los canales 11 a 16 se usarán para las cuerdas de guitarra 1 a 6.

Mostrar Notas en Posición Aeolian / Mostrar Notas en Posición Phrygian: Los nombres de las notas se pueden mostrar en la posición de Aeolian, la posición de Phrygian, o ambos.

Nombre de Notas: Puedes elegir qué notas se mostrarán en el diapasón. Las opciones son Ninguna, Solo Raíz, Tonos Acordes y Tonos Escala.

Posición automática: Las posiciones se pueden configurar automáticamente en Ninguna, Aeolian o Phrygian.

Posición auto suicheable: Esta opción elige automáticamente la mejor posición cuando se carga una pista.

Soporte Fretlight Guitarra: El Fretlight es un hardware de guitarra, que tiene luces LED rojas en los trastes. (Consulte www.fretlight.com para obtener más información.) Si esta opción está habilitada, la información en la ventana Guitarra se mostrará en el Fretlight.

Traste iluminado para zurdos: Habilítalo si tienes una guitarra Fretlight para zurdos.

Abrir Guitarra con Reproducción: La ventana Guitar debe estar abierta para que Fretlight reciba notas de guitarra en Band-in-a-Box. Active esta opción para que la ventana de la guitarra se abra cada vez que se presiona reproducir.


Mostrar escalas en Traste iluminado: Si esto está habilitado, las escalas que se muestran en la ventana de Guitarra también se mostrarán en la guitarra Fretlight.

Ancho de la Guitarra / Altura de la Guitarra / [Actualiza] : La ventana Guitarra se puede ajustar escribiendo los valores o presionando los botones predefinidos. Cuando ingrese los valores, presione el botón [Actualiza].


Viendo archivos MIDI desde Guitar Pro ® en el Diapasón de la Guitarra

Archivos MIDI se pueden leer desde Guitar Pro ® y se muestran correctamente en el Diapasón de la Guitarra en Band-in -a-Box . A continuación, puede importar el archivo de audio , y con el Audio Mago Acordes, puede sincronizar la grabación de audio original con el archivo de Guitar Pro ® MIDI . Así que luego escuchará el audio original como usted mira la transcripción para guitarra (de Guitar Pro ® tocando en Band-in -a-Box) .


Para exportar archivos MIDI en 6 canales en Guitar Pro ® , es necesario:



Apagar el RSE (menú *Sonido* – *Motor de Sonido Realista*).



Pulse el botón Configuración de la guitarra a la izquierda de la ventana de Guitar Pro ® y luego habilite la opción forzar 11-16 canales.



Exportar la Pista (menú *Archivo - Exportar - MIDI*).


Luego, en Band-in-a-Box, haga clic en el botón **[Abrir]** y seleccione el elemento de menú *Abrir archivo MIDI* para cargar archivos Guitar Pro® MIDI en Band-in-a-Box.

A continuación, puede reproducir el archivo y ver el diapasón de la guitarra. Band-in-a-Box tiene un gran diapasón de la guitarra, de tamaño considerable con muchas opciones, así que es posible que desee mostrar algunos de sus archivos Guitar Pro® en Band-in-a-Box.

Ventana Piano Grande


La *Ventana Piano Grande* puede mostrar las notas de cualquier pista en un teclado de piano ajustable. Puede también fijar el rango del piano y número de octavas a mostrar. Además puede mostrar nombres de notas o notas guía –mostrando la escala de notas de la clave actual. Las notas pueden ser presentadas usando un color diferente para cada nota. Existe la configuración “Auto-Octava” que examinará la pista a ser presentada y auto-dimensiona el piano al tamaño mayor al que pueden presentarse todas las notas. Este 'Piano Grande' hace más fácil aprender partes de piano desde dentro de Band-in-a-Box.

 Se abre (o cierra) la ventana Piano Grande presionando el icono de piano en la barra de herramientas lateral, o presionando **Ctrl+Mayús+N**, o eligiendo *Ventana | Ventana de Piano Grande*.



- Las configuraciones por omisión para ésta característica pueden ser presentadas presionando el botón **[Configuraciones]**.
- La ventana de Piano Grande muestra una pista única en el piano.
- El piano puede ser re-dimensionado encasillando la parte inferior de la ventana con el ratón para agrandarla verticalmente.
- La Tonalidad de la canción se muestra en el extremo superior.
- El rango del piano se fija automáticamente (basado en las notas actuales en la pista para mostrar el piano más grande posible).
- Las notas de la escala están marcadas con un círculo en el piano, con los nombres de notas incluidos.
- La raíz de la escala está coloreada en rojo. Mientras toca la canción, los tonos de escala se colorean de verde; otras notas están coloreadas en amarillo.
- El nombre de la nota sobre la que está el cursor del ratón está sombreado en la parte superior de la ventana. Haciendo clic sobre Gran Piano toca una nota (usando la parte Thru) y ésta puede ser grabada o enviada a ventana de Notación cuando se ingresa la notación.
- Las partes de piano de RealTracks (y el estilo MIDI) que están en la pista de piano aparecerán con doble-mano (mano derecha en rojo, mano izquierda en azul) en la ventana de Gran Piano
- Al hacer clic en el botón [x], se eliminarán las notas rojas resaltadas de la ventana de Notación.

Configuraciones del Gran Piano



Esta opción le permite colocar varias opciones en el Gran Piano.


- Puede colocar un rango específico para el Gran Piano, una nota de inicio y un número de octavas, al sobre escribir la “auto” configuración.
- “Mostrar notas fuera de rango” asegura que todas las notas sean mostradas.

- Si la casilla “Enviar Notas a la Ventana de Notación” está habilitada, haciendo clic en la tecla virtual en el gran piano insertará una nota en la pista de notación (Nota: la ventana de notación debe estar abierta y colocada en modo de notación editable)
- Si “Guías de Notas” es seleccionada, las guías de notas serán mostradas en el teclado. Las guías de notas pueden ser escalas de tonos, tonos de acorde o sólo raíz.
- Nombres de Notas y Colores de Notas puede ser usados como en las configuraciones de Notación.
- Hay una opción para Mostrar notas Fuera de Escala en Amarillo.
- El tamaño del teclado de piano puede ser introducido en pixeles o colocado con el botón preset, o colocado al arrastrar el borde inferior de la ventana.

Ventana de Conjunto de Batería Dinámica 3D

Esta ventana de batería de tamaño a fijar es una presentación animada en 3D de un conjunto completo de batería MIDI con todos los 61 sonidos dispuestos para sus respectivos instrumentos. Observe esta batería al ser ejecutada, o toque acompañado/grabe usando teclas QWERTY o un ratón.

 Para poner en marcha ésta ventana, haga clic en el botón batería en la barra de herramientas lateral.



- Ver la parte de Batería ejecutándose en la ventana de Batería en tiempo real.
- Tocar acompañado con la batería en tiempo real haciendo clic con el ratón sobre los instrumentos de la batería, o utilizando las teclas QWERTY. El tablero de la computadora, el número de nota de piano, y nombres de sonidos pueden ser todos hechos visibles (opcionalmente) sobre la línea de sugerencias desplazando el cursor de su ratón por sobre un instrumento dado.
- Grabar una parte de batería en Band-in-a-Box.

Mostrar Batería

Todos los instrumentos de percusión **General MIDI** están mostrados. Algunos de estos están afirmados por notas MIDI múltiples. Cuando un sonido está controlado por más de una nota MIDI, un instrumento de percusión mostrará un proceder distinto en respuesta a las notas diferentes. Por lo tanto, los Hi-Hat responden distintamente a notas MIDI Close Hat, Pedal Hat, y Open Hat.

La ventana de **Batería** puede ser re-dimensionada en tamaño para adaptarse con otras ventanas de interés, o los tambores pueden ser retirados de la pantalla. La ventana se aprecia mejor si su monitor de PC posee Alta definición de Color (16 bit) o el modo de video True Color (32 bit).

Los instrumentos en pantalla pueden ser ejecutados con un clic de ratón o presionando la tecla apropiada del teclado de la computadora. Hay una opción para presentar todos los nombres QWERTY en los instrumentos de la batería a la vez, así puede ver qué teclar sin necesidad de pasar el ratón sobre el instrumento. Cuando toca con clic del ratón o con las teclas de la computadora, la tecla **Mayús** puede ser utilizada para cambiar la velocidad entre dos niveles especificados del usuario (fuerte=100 y suave=50).

Los instrumentos de batería que toca se muestran en verde; los que están ejecutados por la computadora están en rojo.


Los instrumentos de nota-múltiple envían diferentes notas MIDI a su fuente de sonido, dependiendo sobre cual hace “clic” en el instrumento. Por lo tanto, el Bombo puede enviar tres notas diferentes: Bombo Acústico (nota MIDI 35), Bombo 1 (nota MIDI 36), y Bombo (nota MIDI 32).

Sugerencia: La línea de rastreo en la parte superior de la ventana describe el control actual bajo el cursor del ratón. Emplee dicha línea para aprender las áreas de incumbencia del ratón de cada instrumento de la batería.

Botones de Control:

- **Grabar:** Coloca a Band-in-a-Box en el modo de Grabación entonces la batería puede ser grabada.
- **Tocar:** Inicia la reproducción de la canción.
- **Retroceder:** Detiene y **retorna** la canción al comienzo.
- **Parar:** Detiene la reproducción de la canción.
- **Tamaño Botón 1/1 - 1/2 - 1/4:** Haciendo clic en estos botones se logra cambiar el tamaño de la ventana de batería a tamaño completo, mitad o un-cuarto. (Puede también re-dimensionar dicha ventana a cualquier tamaño arrastrando con el ratón el borde de la ventana.)
- **Config.:** Ajusta el proceder del programa. Vea la sección de ventana de configuraciones más abajo.
- **Ayuda:** Para abrir el Archivo Ayuda para batería, presione **F1**.

Teclas “QWERTY” de la Computadora



Teclado Numérico



Presione teclas de la computadora para tocar la batería.

Los tambores están agrupados sobre el teclado de la computadora por categoría. Los sonidos *kick*, *Tarola* y *hi-hat* están en la fila más inferior del teclado. La línea inferior-central contiene *toms* y timbales. La fila central-superior contiene tambores Latinos, y la fila superior contiene percusión *Latin hand*. La plantilla de teclas numéricas (Numpad keys) contiene el resto de percusión mano Latina más los tonos electrónicos.

Instrumentos Multi - Nota

Tambor de Patada – Bombo Ac., Bombo 1, Tambor Cuadrado de Patada

Redoblante – Redoblante Acústico, Baqueta lateral

Hi-Hat – Cerrado, Pedal, Abierto

Tom de piso- Bajo, Alto

Pad Electrónico- Multi-zonal para Alta-Cal, Palmada, Redoblante Eléctrico

Conga Alta- Silenciada, Abierta

Surdo- Silenciado, Abierto

Cuica- Silenciada, Abierta

Metronomo – Campanilla, Click

Silbato – Largo, Corto


Triángulo – Silenciado, Abierto

Guiro – Largo, Corto

Pellizco – Empujar, Tirar

Diálogo de Configuraciones

Presione el botón **Configuraciones** (a la izquierda del botón **Retroceder**), para ajustar las variadas **Configuraciones de la Batería**.



Ventana de Batería siempre arriba

Use esta casilla de verificación para mantener dicha ventana por encima de otras ventanas del programa.

Velocidad de Nota

Cuando toca la batería con el ratón o con teclas de computadora, la tecla Mayús oscila entre dos niveles de velocidad de nota la cual puede ser ajustada de cualquier forma deseada.

Aleatorio

Use esta casilla de verificación para habilitar al programa a enviar niveles indistintos de velocidad cuando ejecuta la batería. Es útil para cuando usa equipos sin sensibilidad de velocidad tal como un ratón o teclado de computadora. “Rango” se refiere al intervalo de velocidades. Por ejemplo, si se ajusta la velocidad en 127, y el rango al azar esta fijado al 20%, las notas podrán variar entre 127 y 102.

Consejos para Instrumentos

Personalice la apariencia de la línea de Sugerencias.

- Mostrar Nombre de Nota
- Mostrar Número de Nota MIDI
- Mostar Tonalidad en Computadora

Mostrar

- “Mostrar Todos los Instrumentos” muestra todos los instrumentos en la ventana de batería.

- “Mostrar Instrumentos Utilizados” muestra el conjunto básico utilizado, pero no muestra ningún instrumento(s) extra a menos que sea usado(s) en una canción.

La ventana de batería queda despejada cada vez que se presiona **Tocar** o **Parar**.

”Silencios” de Acorde

Esta aplicación es genial para practicar el control de tiempo.

Seleccione el # de compases, y Band-in-a-Box los tocará, digamos 4 compases (seleccionable), y luego silenciará todos los instrumentos los siguientes 4 compases. Durante el silencio, manténgase tocando (acompañamiento, batería, melodía, etc.), tratando de mantenerse en tempo. Los bateristas pueden silenciar la parte de batería. Cuando retorna la banda luego de los 4 compases, Ud. recibirá información instantánea de cuán bien Ud. ha mantenido el tempo, indicando si la banda retorna a tiempo con Ud. o no.

Una vez configurada, esta aplicación trabaja automáticamente con todas las canciones hasta que Ud. la desconecte.

Para acceder a la aplicación Quiebres de Acorde, presione el botón [**Silencios Acorde**] de la Ventana de Práctica y luego seleccione “Insertar Silencios en arreglos” Esta también puede ser activada desde [**Preferencias**] [**Arreglos**].

Escoja entonces cuántos compases deberá tocar el programa, y cuantos no.

El efecto de esta configuración permanece para todas las canciones. Apáguela si desea retornar a la ejecución normal de canciones.

Mago de la Escala Este **Mago de la Escala** le permite generar fácilmente escalas, que aparecen como notación en la pista de Solista. Las Opciones incluyen Rango del Instrumento, Selección de Instrumento (Patch), Modo Jazzy (emplearán escalas dominantes tipo Lydian para algunos acordes 7ma), y Modo Diatónico (mantiene la escala de acuerdo a la clave de la canción).

Puede acceder a esta característica desde el submenú *Solista /Escala*

El elemento del menú *Generar Escalas* abre el diálogo, que le permite establecer opciones para las escalas que se generarán. Si *Auto-Generar Partituras cuando se presiona iniciar* está habilitada, las escalas se generarán automáticamente cuando se reproduzca una canción.

Puede ver las escalas en la notación y en la pantalla de guitarra y piano.

Dirección de Escala

Al tocar una nueva escala, ya sea comenzando sobre la raíz de la escala (trepando), o empezando con el tono de escala más próximo (desplazando arriba o abajo). Los dos modos son:

1. Ascendiendo. Las escalas comenzarán siempre en la raíz que está en la octava por encima de la Nota más Baja que este puesta, y tocará en orden ascendente.
2. Walking. Las escalas empezarán sobre el tono de escala más próximo al tono anterior que fue ejecutado. Las notas ascenderán hasta la Nota más Alta que este puesta, y luego descenderán (de acuerdo a tonos de escala) hasta la Nota más Baja.

Escribir en Pista - Escoger la pista de Melodía o Solista a la cual escribir las escalas.

Nota más Baja es la nota más baja a tocar en cualquier escala. C5 (nota 60) es Do central.

Nota más Alta es la nota más alta a ejecutar, empleada cuando la dirección de la escala está arriba y abajo (Walking).

Escalas Diatónicas para la Armadura de Clave— Si es diatónico, las escalas menores estarán de acuerdo a la clave (VI menor es Aeolian etc.). De otra manera todos los menores serán Dorian.

Usar Escalas de Jazz – Si está puesto, empleará acordes b7 Lydian. Los acordes como Bb7 en la clave de C (Do) tendrán escalas b7 Lydian (es decir, A#4 en la escala).

Instrumento – Envía este instrumento MIDI al tocar la escala.


[**Por Omisión**] pone en valores por omisión.

[**OK – Generar Escalas**] escribe las escalas a la notación de la pista seleccionada, Solista o Melodía.

Capítulo 13: Herramientas, Utilidades y Apps

Administrador de Instalación

Puedes descargar e instalar todo el paquete de tu pedido con el **Administrador de Instalación de un solo clic**. Esta es una alternativa mucho más sencilla que descargar e instalar manualmente todos los archivos individualmente que aparecen en la página “Mis Productos” de tu cuenta. Esto es especialmente útil para las versiones “solo descarga” (entrega electrónica) de Band-in-a-Box Pro, Mega y UltraPAK, ya que puede haber más de 100 GB de archivos para descargar e instalar. (Nota: Si seleccionaste la opción de solo descarga durante el pago y tienes problemas para obtener tus archivos, puedes contactarnos para que te enviemos una copia física).



¿Necesito usar el Administrador de Instalación?

No necesitas usar el **Administrador de Instalación**. Hay varias opciones para que descargues e instales los archivos.

El **Administrador de Instalación** está disponible desde noviembre de 2021, pero cualquier método que hayas usado en el pasado para descargar tus archivos seguirá funcionando de la misma manera. Por ejemplo, si lo prefieres, puedes descargar los archivos individualmente haciendo clic en ellos uno por uno como lo habías hecho antes. O bien, puedes copiar tus enlaces de descarga en tu administrador de descargas de terceros preferido.

¿Dónde encuentro el Administrador de Instalación?

Después de realizar tu pedido, haz clic en el/los enlace(s) de tu correo electrónico de confirmación de pedido para ir directamente a tu página de descargas de cada producto. (Nota: El Administrador de Instalación solo funcionará para pedidos realizados en marzo de 2021 o posteriores. Para cualquier pedido —incluidos los realizados antes de esa fecha— aún puedes acceder a las descargas en tu página “Mis Productos” iniciando sesión en tu cuenta en www.pgmmusic.com y haciendo clic en [Mis Productos]).

Si el Administrador de Instalación está disponible para el producto, habrá un enlace para descargarlo en la parte superior de tu lista de descargas. (Nota: Descarga la versión de 64 bits a menos que tengas una computadora antigua con un sistema operativo de 32 bits, lo cual no es muy común).


Una vez que este archivo de instalación se descargue, ejecútalo para instalar el **Administrador de Instalación** en tu computadora. De forma predeterminada, se instalará en tu carpeta Band-in-a-Box Data (por ejemplo, `C:\bb\Data\InstallManager`) y creará un ícono de acceso directo en el escritorio. No hay problema si aún no tienes instalado **Band-in-a-Box** en tu computadora. (Nota: Existe un antiguo “Administrador de Descargas” que podrías tener en tu carpeta `bb\Data\downloadManager`. Este es un programa más antiguo que funciona de manera diferente).

Nota: Hay más documentación disponible para el **Administrador de Instalación** en: <https://www.pgmmusic.com/download-manager-help-es.htm>

Buscador de Canciones

Esto inicia el diálogo **Buscar archivos de canciones** le permite buscar una canción de Band-in-a-Box (o cualquier archivo que puede abrir Band-in-a-Box). Este cuadro de diálogo también se abre el menú *Archivo | Abrir Especial Buscar archivo*.

Consejo: Este diálogo también se abre con las teclas **S S 1 1 Intro**.



Usted puede definir su búsqueda por el nombre y la ubicación del archivo, o por fecha y el tamaño.

Nombre y Ubicación: Esto incluye el filtrado por palabras encontradas en el nombre de archivo o cualquier texto en el archivo. Por ejemplo, usted puede

- Obtener una lista de todas las canciones de Band-in-a-Box en su PC con la palabra “Blues” en el título.
- Obtener una lista de todas las canciones de Band-in-a-Box en la carpeta de BB con la palabra “Reggae” en ellos.

Fecha y Tamaño: Use esta ventana para buscar particularmente un rango determinado de fechas y horas.

El listado permanece entre sesiones, de manera tal que puede tomarse su tiempo para explorar todas las canciones que Band-in-a-Box le ofrece para hacer coincidir con vuestro término de búsqueda.

Coyote WT


El sintetizador Coyote Wavetable DXi viene incluido con Band-in-a-Box. Este funciona con Band-in-a-Box y otros programas anfitriones DXi compatibles para producir sonidos realísticos de instrumentos, y es compatible con los últimos sistemas operativos de Windows®, incluyendo la versión de 64-bit de Windows® 7,8 ó 10.

El Coyote WT puede ser instalado automáticamente el momento de instalar Band-in-a-Box, puede instalarlo posteriormente ejecutando el archivo SetupCoyoteWT.exe desde la carpeta *C:\bb\Data\Installers*.

Seleccionando el Coyote WT

 Para usar Coyote Wavetable como su controlador, presione el botón de la barra de herramientas y seleccione *Configurar Controlador MIDI/Audio* del menú desplegable. Esto abrirá el dialogo **Configurar Controlador MIDI/Audio**. Habilite la opción **Usar VST/DXi Synth** y presione el botón **[VST/DXi Synth]**. Luego seleccione el <DXi> CoyoteWT desde la lista.

Visión general de Coyote WT



El panel principal de presentación pone en lista los 16 canales MIDI disponibles que vienen con el programa, número de banco, y nombre de cada instrumento (patch) asignado. Durante la reproducción se muestra el número de voces (notas) que están siendo usadas por cada instrumento.

Qué función cumple Coyote WT?

CoyoteWT (WaveTable) trabaja conjuntamente con Band-in-a-Box u otros programas anfitriones DXi-compatibles, para producir audio realístico. Este ejecuta “muestras” de instrumentos actuales respondiendo a ordenes provenientes del programa DXi anfitrión. Por ejemplo, cuando Band-in-a-Box dice tocar un fuerte Do intermedio usando una guitarra acústica de cuerdas de acero, Coyote WT busca dicha nota de dicho instrumento en su base de datos de banco de muestras y luego entrega dicha nota a la tarjeta de sonido, en el volumen solicitado, para la duración requerida.

Requisitos del Sistema

Generando una simulación realística de docenas de instrumentos a la vez requiere de una computadora bastante poderosa. Los siguientes requisitos son considerados los mínimos absolutos:

- Pentium III CPU a 500 MHZ.


- 128 MB RAM.
- Disco de 20 GB, 7200 rpm.
- una tarjeta de sonido de 16-bit.
- Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 o 10.

Para un mejor rendimiento, recomendamos las siguientes especificaciones:

- Pentium-4 o Athlon XP CPU a 1.7 GHz.
- 256 MB RAM.
- Disco de 40 GB, 7200 rpm, tasa de lectura de 30 MB/seg.
- una tarjeta de sonido de 20 o 24-bit.
- Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 o 10

Configuraciones de Coyote

Las configuraciones de programa para el Coyote WT están en su menú contextual.



Se puede acceder al contexto del menú mediante clic-derecho en la página propia de Coyote WT (que es, su visualización principal).

Haga clic sobre las aplicaciones en la lista para activarlas o desactivarlas. Muchas de las aplicaciones abren recuadros con un control adicional.

Por ayuda, haga clic en el ítem *Índice de Ayuda*.

Reverb(Reverberación): Haga clic sobre esta opción de menú para activar un cuadro de diálogo en el cual puede controlar los parámetros de reverberación. Los controles disponibles son:

- Tamaño de la Sala: seleccione uno de:
 - Club (la sala simulada de dimensiones más pequeñas)
 - Escenario
 - Corredor (la sala simulada más grande)
- Amortiguación: Ubicando el desplazador a la posición extremo izquierda se simula una sala, con paredes duras y reflectivas. Fijando el desplazador a la posición extremo derecha se simula una sala con paredes absorbentes. Los efectos de este control son bastante sutiles.

Haga clic sobre OK para aplicar los cambios.

Enable Compressor (Habilitar Compresor): Cliqueando en este ítem de menú se enciende o apaga el compresor. Cuando está activo observará un visto bueno al lado del ítem de menú. Cuando el compresor está habilitado, el rango dinámico global estará apenas comprimido (principalmente por el incremento de las señales más quietas), y el sonido tendrá un poco más de “presencia”.

Enable Limiter (Habilitar Limitador): Cliqueando en este ítem de menú se enciende o apaga el compresor. Cuando está activo observará un visto bueno al lado del ítem de menú. Cuando el limitador está habilitado, el volumen global se incrementa, y para evitar los picos momentáneos extremos causantes de acople o distorsión, Coyote WT reduce brevemente el volumen justo antes que ocurra el pico y luego lo incrementa luego que pasó el pico. Los cambios de volumen se realizan de forma usualmente imperceptible. El volumen aumentado es deseable ya que este incrementa la relación de la señal ruido-señal global.

Tuning Adjust (Ajuste de Afinamiento): Cliqueando en este ítem de menú aparece un cuadro de diálogo en el cual puede ingresar un ajuste para ser aplicado a todas las muestras (samples) en el conjunto de muestras. El ajuste está especificado en término de centésimas, donde una centésima es 1/100 de un semitono.

Limit Polyphony (Polifonía Límite): Haciendo clic en esta opción del menú se activa un cuadro de diálogo en el cual puede especificar la polifonía máxima (número de notas simultáneas que pueden ser tocadas). Si vuestra CPU no es tan poderosa como para manejar 100 notas a la vez (algunas no lo son) podría lograr reducir clics de audio eligiendo un número menor a 100. Esto es preferible usualmente a los fallos producidos cuando se queda sin capacidad de CPU.

EQ and Volume Adj EQ y Ajuste de Volume: Cliqueando sobre este se activa un cuadro de diálogo en el cual puede especificar la cantidad de aumento o corte a ser aplicado a las bajas o altas frecuencias. Puede usar esto para compensar la respuesta a la frecuencia por parte de los altoparlantes, vuestro archivo de ejemplo, o solamente acomodar vuestra preferencia.

Los bajos (bajas frecuencias) y agudos (altas frecuencias) pueden ser cada una aumentada o recortada en hasta 12 dB. Los números positivos producen un aumento; los números negativos producen un recorte.


Puede especificar también un ajuste global de volumen. El rango permitido está limitado a + o – 3 dB.

Enable High-Quality Resampler (Habilitar Resampler de Alta-Calidad): Coyote WT modifica el tono (pitch) de una nota por remuestreo (resampling). Normalmente debería dejar en la configuración por omisión de “alta-calidad”. Sin embargo, si está empleando una PC lenta (digamos, 500 MHZ o menos) obtendrá mejores resultados desactivando el modo alta-calidad.

Afinador de Guitarra/Bajo

El Afinador está optimizado para guitarra y bajo, de todos modos puede ser útil con otros instrumentos. Conecte una guitarra eléctrica o bajo a su Línea de Entrada de la tarjeta de sonido de su computadora, o afine un instrumento acústico usando un micrófono conectado a la entrada Mic de la tarjeta de sonido. Toque un tono y el afinador automáticamente determinará la nota más próxima, y presentará la entonación de su instrumento.

 Presione el botón **[Afinador]** en pantalla o seleccione la opción del menú *Ventana | Afinador Guitarra* para abrir la **Ventana Afinador** para activar la Ventana del Afinador.




Sugerencia: Hay instrucciones detalladas del Afinador de Guitarra en la Ayuda en-línea en el tema de ayuda *conectando un Instrumento*.

El Afinador de Guitarra será capaz de recibir audio desde su instrumento vía la línea de entrada o entrada de micrófono de su tarjeta de sonido. Por favor asegúrese que tanto *Micrófono* como *Línea de Entrada* esté habilitado en Propiedades de Grabación del Mezclador de Windows® (o la apropiada aplicación de Mezclador para su tarjeta de sonido).

Ajuste Fino Maestro

Esta función le permite poner a tono su tarjeta de sonido o módulo sobre otro instrumento, además de agregar una función de comprobación para ver si su tarjeta de sonido soporta *Ajuste Fino Maestro*. Una configuración de cero 0 es por defecto A = 440.

Seleccione la opción del menú, *Opciones | GM Configuraciones, etc. | Ajuste Maestro* para abrir este diálogo de **Ajuste Fino Maestro**.




Sugerencia: No todas las tarjetas de sonido /módulos soportan la característica Afinador Maestro. Para ver si su tarjeta de sonido lo hace, presione el botón [PROBAR] en el diálogo mostrado arriba.

MIDI Monitor

El Monitor MIDI presenta una lista de datos recibidos desde la entrada MIDI de computadora y/o la salida de Band-in-a-Box, útil para propósitos educacionales o de diagnóstico.

Se accede a MIDI Monitor con el botón [MIDI] en la barra de herramientas de la pantalla principal, o con el comando de menú *Ventana/Monitor MIDI*.



Sugerencia: Para presentar los datos recibidos desde la Entrada MIDI de la computadora, la opción MIDI THRU deberá estar activada en Band-in-a-Box.

El Monitor MIDI posee opciones para la numeración de instrumento en 1 y para la presentación del nombre de instrumento. También los predefinidos Filtro de Rápido Vistazo (tal como “Notas Solamente,” “Controladores Solamente,” “Solamente Cambios de Programa,” “Programas que incluyen Cambios de Banco”).

Monitor MIDI – Ventana Principal

Controles MIDI de la Presentación en Pantalla

Evento: El número del evento en curso desde que la presentación fue por última vez despejada.

Limpiar: Limpia la Presentación MIDI en pantalla, contador de Evento, y panel de Canal de Actividades.

Guardar Texto: Guarda un archivo de texto delimitado por tabulador de los datos en la presentación MIDI. El archivo puede ser abierto con un procesador de texto o un programa de despliegue de hoja, para imprimir o estudio posterior. Varias opciones de Guardar Texto pueden ser ajustadas en la ventana de Configuraciones.

Configuraciones: Abre el diálogo de Configuraciones, para ajustar el proceder de la presentación. La presentación puede ser modificada para adaptar la tarea a mano.

Filtro: Abre el diálogo Filtrar, donde las configuraciones de admisión pueden ser ajustadas.

Control del Secuenciador

Los botones [Tocar], [Retroceder] y [Parar] controlan la reproducción de la canción sin necesidad de retornar a la pantalla principal de Band-in-a-Box.

Cronómetro

Un útil contador de tiempo con precisión de milisegundo para ver las relaciones de tiempo entre mensajes.

Para usar Band-in-a-Box para medir en milisegundos- fije Band-in-a-Box PPQN a 480, y tempo de Band-in-a-Box a 125 BPM. Con esta resolución especial y tempo, los valores de tick en la ventana de Lista de Eventos corresponder a milisegundos.

Tiempo Actual – La cuenta en milisegundos desde que el *timer* fue por última vez iniciado. Haga clic sobre cualquier parte en el área de *Timer* para mostrar el tiempo actual, configurando éste en cero.

Panel de Canal de Actividad

Este panel utiliza “LEDs” para mostrar qué canales están activos.

Área de presentación en pantalla de MIDI

Esta área que se encuentra en el inferior de la ventana principal, muestra los datos generados por Band-in-a-Box y/o datos recibidos en la entrada MIDI de la computadora. Cada fila es un único evento MIDI.

de Evt: Número de evento, comenzando desde cuando la presentación fue por última vez despejada.

Tiempo (mS): El tiempo en milisegundos del evento, desde cuando el contador de tiempo fue despejado por última vez.

Fuente: Int significa que el evento fue generado por Band-in-a-Box, y Ext significa que el evento fue generado por un equipo MIDI externo conectado al puerto de entrada MIDI de la computadora.

Fila: La fila de bytes representan cada mensaje MIDI. La mayoría de los tipos de Mensaje MIDI contienen tres bytes, pero algunos mensajes contienen uno o dos bytes. Los mensajes SysEx pueden contener un número arbitrario de bytes. Este campo está en blanco en el caso de mensajes SysEx. Con este tipo de mensajes, se presentan hasta 16 bytes “en crudo” en los campos de Datos. Los mensajes SysEx largos se presentan en múltiples líneas, con 16 bytes por línea.

Estatus: Nombre del texto del tipo de Evento.

Canal: Canal MIDI del Evento. Este campo esta en blanco para mensajes Sistema (valores desde \$F0 a \$FF). Los mensajes de Sistema no poseen un canal asociado.

Datos 1: Nombre del texto para la interpretación del primer byte de datos del mensaje MIDI. Para algunos mensajes tal como Pitch Bend o Puntero de Posición de Canción, los valores de ambos bytes 1 y 2 se muestran en Datos 1.

Datos 2: Nombre del texto del segundo byte de datos de un Mensaje MIDI.

Nota: Algunos mensajes MIDI, tales como Cambio de Programa o Presión de canal, poseen un solo byte de Datos, y el campo 2 de datos estará en blanco. También, algunos Mensajes MIDI no poseen bytes de datos, en dicho caso ambos campos de Datos estarán en blanco.

Soporte Fretlight®



El Fretlight® es una guitarra eléctrica de hardware genial que ha llevado luces LED a los trastes. Ahora, si usted tiene un Fretlight, puede reflejar la salida de la guitarra Band-in-a-Box de la pantalla para el diapason Fretlight.

Así que usted puede simplemente mirar el Fretlight a medida que toca a cualquiera de los grandes RealTracks guitarra o la interpretación del Intérprete como usted oirá la reproducción, y verá las posiciones del traste de la guitarra Fretlight.

Para habilitar el Soporte TrateLuz, necesita ajustar “Soporte Fretlight Guitarra” en la ventana Guitarra.

Box la ventana automáticamente conseguirá reflejado al Fretlight para que vea la guitarra tocar en su Fretlight. Ahora usted puede usar su Fretlight:

- Ver los temas de Interpretación tocados por la Leyenda de Nashville Brent Mason aparecen en su guitarra Fretlight al escuchar las pistas.
- Ajuste el Tutor de Guitarra de Band-in-a-Box para reproducir formas de acordes de rasgueo, que trabaja para cualquier canción de Band-in-a-Box (elija su tipo de acordes de jazz / pop / folk etc)
- Ver RealTracks tocando en su guitarra Fretlight, como los oyes escucha por el Maestro en audio.

Soporte TranzPort®- a Control Remoto sin Cable



Soporte a Control Remoto sin cable para Band-in-a-Box

El Diseño Fronterizo TranzPort® es un dispositivo de hardware de control remoto (Elección 2006 por *Electronic Musician* Editors) que le permite controlar Band-in-a-Box ¡a través de las paredes desde 10 metros!

Nota: EL TranzPort no se fabrica más actualmente. Sigue siendo un gran producto si puede conseguir uno.

La pantalla anti-reflejo en LCD provee dos líneas de lectura, botones y una rueda para permitir el control de muchas aplicaciones Band-in-a-Box. Seleccione canciones e inicie/detenga/pause/cicle. Están soportados para las pistas Seleccionar/silenciar/solo además de los cambios en tempo/volumen. Lo mejor de todo, mientras la canción está tocando, los acordes de la canción se muestran en tiempo real en la pantalla anti-reflejo de cuarzo líquido LCD.

Puede, por ejemplo, poner la unidad TranzPort sobre su piano en la casa (o en su estante para elementos musicales) y cargar/ejecutar/controlar y ver los acordes para las canciones, estando lejos de su computadora –hasta 10 metros sin cable– ¡aún a través de paredes! La transposición seleccionable permite a TranzPort mostrar acordes en una clave no-concertista (por ej. Eb Alto) mientras la computadora muestra ¡lo más cercano a concierto para sesiones con poco espacio! O mostrar la lírica que se va desplegando de la canción en TranzPort para una sesión de Karaoke ¡sin cables! TranzPort también es compatible con otros softwares populares de música como ProTools, Sonar TM, Logia, Cubase, Digital Performer y muchos otros.

Usando TranzPort con Band-in-a-Box

Primero, debe adquirir una unidad TranzPort, e instalarla.

Ahora, asegúrese que TranzPort está instalado y funcionando. Puede hacer esto arrancando Band-in-a-Box, y ver en la lista de controladores MIDI (Opciones-Controladores MIDI). Si TranzPort aparece en la lista de controladores MIDI de ENTRADA y SALIDA, entonces el mismo está instalado correctamente.

Importante: NO SELECCIONE los controladores propios de TranzPort, ya que este no es un módulo de sonido. Band-in-a-Box encontrará automáticamente la unidad TranzPort para enviar/ recibir datos.

Para empezar usando el TranzPort

- Mientras Band-in-a-Box está funcionando, “despierte” al TranzPort presionando una tecla en la misma unidad (tecla DETENER por ejemplo).
- La pantalla de TranzPort mostrará
“Título de la canción BB” <tempo> <Pista Actual> <volumen de la pista> <instrumento #/nombre>

Por ejemplo, la pantalla podrá decir:

- “My Tune”
- 120 Mel v 122 p1 Acoustic Piano
- Pista < y Pista> los botones cambian la pista actual Bajo/Batería/Piano/Guitarra/Cuerdas/Melodía/Solista/Thru

Controlando Instrumentos/Tempo/Volumen

- La RUEDA cambia el tempo.
- Mayús+RUEDA cambia el volumen de TODAS LAS PISTAS.
- [Prev] [WHEEL] cambia el volumen de la pista actual.
- [ADD] [WHEEL] cambia el instrumento de la pista actual usando Instrumentos Favoritos.
- [NEXT] [WHEEL] cambia el instrumento de la pista actual, ciclando a través de todos los instrumentos.
- MUTE y SOLO silencia o realiza un solo en la pista en curso.
- [MAYÚS] MUTE, silenciará /des-silenciará TODAS las Pistas.

Cargando Canciones

- El botón [IN] abre el diálogo “Canciones Favoritas”. La pantalla LCD de TranzPort muestra la canción actual, y la RUEDA a través de varias canciones. Cuando ha encontrado la canción que desea, presione PLAY para cargar y ejecutar la canción (o “Solo” para funcionar de la misma manera como el botón OK en el diálogo Canciones Favoritas, observe si “Tocar canción cuando está elegida” está puesta o no en dicho diálogo). Presione UNDO para cancelar el diálogo.
- El botón [OUT] funciona de igual manera, solo que éste emplea el diálogo Lista de Canciones.
- [Mayús]- [IN] carga la canción previa en orden alfabético, de acuerdo al nombre de archivo, en la misma carpeta.
- [Mayús]- [OUT] carga la canción siguiente en orden alfabético, de acuerdo al nombre de archivo, en la misma carpeta.

Tocando Canciones

- El botón PLAY inicia la canción.
- El botón [RED] al lado de [PLAY] pausa la canción.
- El botón STOP detiene la canción.
- Los botones [<<] y [>>] saltan a la sección previa o siguiente de la canción. puede definir secciones personalizadas de la canción (usando el Director en Band-in-a-Box), pero si no las tiene, las secciones tienen por defecto a cuenta guía, intro, primera estrofa, estrofa del medio, última estrofa, final.
- El botón LOOP ciclará la sección actual
- El botón MAYÚS LOOP ciclará 4 compases
- UNDO es el botón de pánico (inhabilita las notas MIDI)

Presentación de la Reproducción


Durante la reproducción, verá los acordes (y/o las líricas) de la canción, desplegándose a la vez junto con la música. Por ejemplo, es posible que vea esto...

*5| D | D7 |
7| G | Gm

Los * señalan el compás actual (compás 5), el cual es un acorde D. La pantalla despliega siempre para mostrarle 2 compases por delante del tiempo actual.

Diálogo TranzPort

Hay un diálogo de **Preferencias TranzPort** incorporado a Band-in-a-Box con configuraciones adicionales.



Habilitar soporte TranzPort para Band-in-a-Box en el diálogo de **Configuraciones TranzPort**.

Si desea mostrar lírica en el TranzPort durante la reproducción, configure éstas opciones.


Los intérpretes de instrumentos con tono no-concertista pueden emplear “Transponer la pantalla de presentación.” Por ejemplo, un intérprete de saxo Alto podrá presionar el botón “Eb Alto”, entonces TranzPort mostrará los acordes transpuestos a ésta clave.

BB2Go - Preparar Archivos M4A para iOS/Android

Band-in-a-Box para iOS y Band-in-a-Box para Android son aplicaciones independientes que te permiten crear, reproducir, transferir y generar canciones directamente en tu dispositivo móvil.

Nota: Los MIDI y RealTracks/RealStyles se generan en el dispositivo. La generación de RealTracks requiere una conexión a internet.

El cuadro de diálogo BB2Go te permite preparar archivos de canción para su uso con las versiones móviles de Band-in-a-Box. Para abrirlo, selecciona el comando de menú *Ventana | BB2Go (Preparar archivos para iOS/Android)*.



El panel izquierdo del cuadro de diálogo muestra las canciones guardadas en la carpeta BB2Go (*C:\bb\BB2Go*). Puedes pulsar el botón **[Abrir carpeta BB2Go en el Explorador]** para abrir la carpeta BB2Go en el Explorador de Windows® y añadir canciones a ella. Después de añadir canciones, pulsa el botón **[Refrescar]** para verlas en el cuadro de diálogo. El botón **[Abrir esta canción en BB]** te permite abrir la canción actualmente seleccionada y escucharla.

Hay tres botones para generar archivos **M4A**.

- **[La canción seleccionada]:** Genera un archivo M4A para la canción seleccionada.
- **[Todas las canciones en carpeta seleccionada]:** Genera archivos M4A para todas las canciones en la misma carpeta que la canción seleccionada.
- **[Todas las canciones en la lista actual]:** Genera archivos M4A para todas las canciones en la carpeta **BB2Go**.

Una vez generados, los archivos se mostrarán en verde en la lista, indicando que el audio **M4A** está presente.

Capítulo 14: Funciones Programables del Usuario


El Generador de Estilos

El **Generador de Estilos** es la sección del programa que le permite crear nuevos estilos o editar estilos existentes. Esto se realiza grabando patrones para cada una de las partes de batería, bajo, piano, guitarra y cuerdas, o ingresando estas partes en la ventana de Notación del **Editor del Generador de Estilos**. Si no desea un instrumento en un estilo no necesita grabar ningún patrón de éste.

 Se accede a la ventana del **Generador de Estilos** desde el **[Generador de Estilos]** en la barra de herramientas en la pantalla principal y seleccionado el comando menú *Editar estilo actual en Generador de Estilo*.

También puede acceder a la ventana desde el menú *Archivo | Generador de Estilo*, eligiendo cualquiera de:

- *Nuevo – Crear un Nuevo Estilo* para crear un estilo nuevo completo desde una plantilla en blanco.
- *Editar un Estilo* (teclas **Alt+F9**) para abrir cualquier estilo para su edición.
- *Editar Estilo Actual* (teclas **Ctrl+Mayús+F9**) para abrir el estilo actual en uso para editarlo.



Menús Desplegables del Generador de Estilos

El **Generador de Estilos** posee un menú por separado del programa principal. Puede accederse a muchos de los comandos de menú directamente con los botones en pantalla en la ventana del Generador de Estilos.

Archivo

Guarda Estilo (F2) Guarda el estilo, usando el nombre del estilo actual. Esto sobre escribirá un estilo previo!

<i>Guarda Estilo Como</i>	Este guarda el estilo, permitiendo renombrar el estilo si lo desea.

Salir (Alt+F4) Sale del Generador de Estilos, preguntándole si Guarda el Estilo. Si no guarda el estilo antes de salir perderá todos los cambios que ha hecho.

Editor

Cortar Patrón Corta cualquier patrón que esté sombreado en una fila.

Copiar Patrón Copia un patrón al portapapeles.

<i>Pegar</i>	Pega un único patrón desde el portapapeles. Puede pegar entre estilos abriendo y cerrándolos y copiando y pegando.

Borrar Patrón Borra un patrón. Puede borrar también un patrón escribiendo un valor de 0.

(Borrar)

Corta desde Notación Sombrea y corta notas desde un patrón.

Copia desde Notación Sombrea y copia notas en un patrón.

<i>Pegar desde Notación</i>	Pega notas dentro un patrón.

Patrón

Tocar Patrón (F4) Ejecuta el patrón usando el actual estilo seleccionado. Cicla después de 2 compases. Si desea tocar la canción mientras el Generador de Estilos está abierto, necesita presionar el botón TOCAR en la pantalla Principal, como la tecla F4 no ejecutará la canción, este tocará el patrón del Generador de Estilos.

<i>Tocar Patrón en Acorde</i> (F8)	Esto toca un patrón como debería sonar en una canción bajo un cierto acorde. Esto es útil para ver los efectos de guía de voz suave o notas macro en un patrón.

Grabar Patrón (F3) Graba un patrón. Para batería éste ingresa el Editor de batería. Para los demás instrumentos, éste inicia una grabación en tiempo real (guía de 2 compases entonces graban patrón de 2 compases).

Opciones (F10)	Permite fijar o cambiar opciones (máscaras) para un patrón específico. Esta misma casilla de diálogo también aparece al final de la grabación de un patrón.

CuantizarPatrón (Alt+Q)	Cuantifica un patrón a una resolución dada. Puede aplicar un valor de porcentaje para ajustar la “fuerza” de la cuantización.

Deslizar Patrón Esto modifica el tiempo al patrón X ticks (120 ticks por tiempo).

Ajuste de Volumen (este patrón) (Ctrl+Alt+W)	El comando Patrón Ajuste de Volumen (este patrón) presenta la velocidad promedio (volumen) del patrón y le permite fijar un volumen nuevo. Los Estilos suenan más suaves si todos los patrones de un instrumento se encuentran con volúmenes similares.

<i>Ajuste de Volumen (esta fila)</i> (Alt+V)	<i>Patrón Ajusta Volumen (ésta fila)</i> fija el volumen de todos los patrones en la fila seleccionada.

Ajuste de Volumen (todos Puede rápidamente fijar el volumen para un instrumento por completo usando el comando

<i>los patrones) (Alt+J)</i>	<i>Patrón Ajusta Volumen (todos los patrones)</i> . Por ejemplo, si las cuerdas están muy fuertes, active el botón [Cuerdas], seleccione <i>Ajusta Volumen (todos los patrones)</i> , luego escriba un número entre 0 a 127 inferior al número que actualmente está presente.
<i>Ajuste de Ligadura</i>	Esto ajusta la ligadura de cada nota. Las unidades son de 120 ticks/tiempo. Ligadura es la duración de cada nota. Es útil si encuentra un patrón con mucha percusión o de gran ligadura.
<i>Transponer Patrón</i>	Esto transpone al patrón en X semitonos. Por ejemplo, +12 podrá transponer el patrón una octava para arriba.
<i>Quitar Patrón</i>	Esto borra notas desde el fin de un Patrón.
<i>Ajuste de Velocidad</i>	Esta función agrega o reduce la velocidad de un solo patrón, fila de patrones, o todos los patrones en un instrumento. Elija las opciones del menú para 1 patrón, 1 fila, o el instrumento completo e ingrese el cambio de velocidad a crear para el patrón(es). Este agregará o restará un cierto valor de velocidad a los patrones, útil para reducir o aumentar el volumen de un instrumento completo o ajustar las velocidades en un estilo.
<i>Cuando se ajuste velocidades,, use una sola nota.</i>	Cuando se selecciona esta opción del menú, solamente el número de nota MIDI que está especificada tendrá su velocidad ajustada, a menos que se ingrese un número de nota de 0. En este caso entonces todas las notas en el patrón(es) tendrán su velocidad ajustada.
<i>Importar Patrón</i> <i>- desde Archivo MIDI</i> <i>- Desde portapapeles</i> <i>- Desde Melodía</i>	Esto le permite importar patrón (es) desde la pista de Melodía, archivo MIDI, o datos MIDI en el portapapeles. La casilla de diálogo que aparece le permite seleccionar el # N° de patrones que desea importar. Normalmente éste será uno. Si éste es más de uno (digamos, 4), entonces 4 patrones consecutivos podrán ser importados en la fila actual del Generador de Estilo.

Estilo

<i>Asignación de Instrumentos(Alt+F10)</i>	Asigna Instrumentos a un estilo. Ver casilla de diálogo Asignación de Instrumentos .
<i>Config.Varios(Ctrl+F10)</i>	Asigna un surtido de configuraciones a un estilo. Ver casilla de diálogo Config. Varios .
<i>Instrumento siguiente (F6) Instrumento previo (Mayús+F6)</i>	Cambia la configuración de Instrumento entre Baterías/ Bajo/ Piano/ Guitarra/ Cuerdas.
<i>Importar Instrumentos desde el Estilo (Alt +F3)</i>	Importa un instrumento desde un estilo a otro. Ver casilla de diálogo Importar Instrumentos.
<i>Importar Batería desde .MID al conjunto de batería</i>	Ya que puede definir un conjunto de batería del consumidor para el editor de red, ésta función le permite usar los instrumentos que se encuentran en un archivo MIDI. Una manera rápida de crear un conjunto. Por ejemplo, si Ud. está generando un estilo Latino denominado “mambo”, podría cargar un archivo MIDI Mambo que ha creado, y luego el comando de menú del generador de Estilo “Estilo Importar notas desde .MID a la Grilla de Batería...” tomará las notas de la batería a partir del archivo MIDI, y las pondrá en la grilla de la batería.
<i>Definir un Conjunto de Batería personalizada</i>	Ya que <i>Drum Grid Editor</i> emplea 19 instrumentos, esto le permitirá definir qué instrumentos serán usados, y crear un conjunto personalizado.
<i>Copiar todos los patrones de subestilos “a” hacia “b”</i>	Copia todos los patrones de sub estilo “a” al grupo “b”. Esta característica es útil cuando se requiere solamente un pequeño aumento de volumen en el sub estilo “b”.
<i>Copiar Fila Actual a Fila</i>	Copia una fila completa de patrones a la nueva fila especificada.

<i>Borrar todos los Patrones en esta Fila</i>	Borra todos los patrones en la fila seleccionada.

<i>Borrar Instrumentos (todos los patrones,todas las filas para este instrumento)</i>	Remueve completamente el instrumentno seleccionado desde el estilo dejando una fila de celdas blancas en el grid del Generador de Estilo. Esta function es util si necesita remover un instrumento de un estilo.

Los resultados son expuestos en una ventana de texto, permitiéndole examinar los patrones y corregirlos si es necesario. Este identifica patrones que pueden estar “muy solicitados” o notas macro incorrectas etc. En un informe textual acerca del estilo, presentando una lista con los probables problemas con el estilo. Aquí está una muestra de impresión.

-----Inicio de comprobación de estilo -----JAZQUINT.STY

Baterías: Fila 1, Columna 1 Primer patrón de instrumento no contendrá máscaras en él. Podría ser genérico.

Bajo: Fila 1, Columna 1 Primer patrón de instrumento no contendrá máscaras en él. Podría ser genérico.

Piano: Fila 1, Columna 3 No se encuentran tonos de Acordes (otros como C,E,G,Bb) y el patrón no está fijado a una máscara de acorde, o MACRO

...etc., etc.

-----fin de comprobación de estilo -----

<i>Resumen de Estilo</i>	Esto muestra un resumen de la ventana de texto del estilo, incluyendo lotes de información acerca del estilo tal como # de patrones, # de patrones para cada sub estilo, instrumentos, empujes, cambios de volumen, patrones de guitarra y más.
<i>Agregar los patrones requeridos de 8 beat y patrones en blanco</i>	Los estilos deben tener algunos patrones de 8-beat y al menos un patrón de subestilo “a” si es que están presentes patrones de subestilos “b”. Esto los creará mediante duplicación de filas más bajas.
<i>Voltear instrumento en curso</i>	Intercambia los patrones del subestilo “a” y “b” en el instrumento en curso.
<i>Voltear estilo completo</i>	Intercambia los patrones del subestilo “a” y el subestilo “b” en el total del estilo.
<i>Fijar embellecim... al instrumento actual</i>	Abre opciones para embellecer la parte actual del instrumento seleccionada. El Embellecimiento no se aplica al bajo ni a la batería.
<i>Fijar embellecim... a todo Piano/Guitarra/Cuerdas</i>	Abre opciones para embellecer todas las partes de Piano, Guitarra, Cuerdas. El Embellecimiento no se aplica a Bajo ni a Batería.
<i>Reducir estilo(a semi-corcheas)</i>	Para estilos que desea reducir de corcheas a semicorcheas, por ej. un estilo en corcheas con un tempo de 260 a un estilo en semicorcheas con un tempo de 130.
<i>Expandir estilo (a corcheas)</i>	Para expandir un estilo de semi-corcheas a corcheas, por ej. un estilo en semicorcheas en un tempo de 130 a un estilo en corcheas con un tempo de 260.

Ayuda

Estas opciones del menú son enlaces instantáneos para la Ayuda principal, y para temas del Generador de Estilos en particular.

Indice (F1)

Búsqueda de temas (Ctrl+F1)

Generalidades del Generador de Estilo

Tutorial 6 Generando un estilo nuevo

Patrones de Batería

Patrones de Bajo

Patrones de Piano/Guitarra/Cuerdas

Cómo hacer (Mayús+F1)

Botones de la Barra de Herramientas del Generador de Estilos

Estas opciones están también disponibles desde los menús descendientes de la ventana Generador de Estilos

 Guarda y sobre escribe el estilo usando el nombre en curso.

 Guarda el estilo, pero permite renombrarlo primero.

 Toca el patrón en curso.

 Detiene la reproducción del patrón en curso.

 Toca el patrón en curso sobre un acorde específico.

 Permite la creación o la edición de un patrón de grilla de batería.

 Inicia la grabación en vivo de un patrón de Bajo/Piano/Cuerdas luego de una intro de 2 compases.

 Presenta el patrón actual notación, permitiendo la edición del patrón en la notación.

 Cambia el volumen del patrón seleccionado.

 Aumenta o reduce las duraciones de las notas para el patrón.

 Asigna instrumentos al estilo.

 Aumenta o disminuye duraciones de nota para el patrón.

 Asigna instrumentos al estilo.

 Configuraciones de estilo varias incluyendo volúmenes maestros

 Toca la canción actual empleando el nuevo estilo que está creando.

 Sale del Generador de Estilo y cierra la ventana.


Un menú de clic derecho posee opciones para *Tocar Patrón*, *Tocar Patrón sobre Acorde*, o *Silenciar Patrón*.

Explorando el Generador de Estilos

Para hacer familiar el uso del Generador de Estilos es fácil iniciarlo con un estilo actual y examinar su contenido. Este ejemplo emplea ZZLITROK.STY, un estilo básico *Light Rock*. Los patrones son reproducidos desde la pantalla principal del Generador de Estilos:

☒ Batería (0) ☐ Bajo (36) ☐ Piano (5) ☐ Guitarra (28) ☐ Cuerdas (49)

El Generador de Estilos presenta los números de instrumento en curso para las partes en la ventana principal.



El Generador de Estilos siempre abre la ventana **Batería**, señalado por el botón sombreado a la izquierda de la Batería. Las otras partes se seleccionan haciendo clic sobre sus botones, así como en la pantalla principal de Band-in-a-Box .

La fila de celdas está para los patrones musicales que han sido grabados para el estilo. Cada celda numerada es un patrón; las celdas en blanco son para patrones nuevos. Los números son los pesos asignados al patrón, un número más alto, o peso, significa que un patrón puede ser ejecutado más seguido. La carga –valor promedio es 5.

En el ejemplo de arriba, observará que hay 4 filas de patrones de batería.

- El patrón A es la fila para grabar patrones de batería para subestilo A.
- El patrón B es la fila a grabar para el subestilo B.
- rellenos de batería se graban sobre la fila de rellenos de batería
- finalizar con batería son patrones de finalización (2 patrones consecutivos de 1 compás)

Este estilo presentado tiene nueve patrones de batería para su subestilo “a”, y ocho más para la variación de subestilo “b”. Esta posee también ocho rellenos de batería y cuatro patrones de terminación.

Qué es un patrón?


Un patrón es una figura musical, un único elemento de un estilo musical. Cuando Band-in-a-Box combina los varios patrones dentro de un arreglo escuchamos lo que los distintos intérpretes de instrumentos podrían tocar para una canción en dicho estilo.

Patrones de Batería

En nuestro ejemplo, los patrones de batería son los que el baterista toca para una canción *Light Rock*.



Puede ver todos los patrones de batería en la fila si hace clic en la casilla y luego en el botón **[Grabar]** para abrir el Editor de Patrón de Batería.



La grilla del Editor de Patrón de Batería muestra qué tambores en un conjunto de 18-piezas están siendo tocados sobre qué tiempos y a qué velocidad (fuerza) están siendo ellos golpeados. Cada grupo de columnas está separado por una línea vertical que representa un tiempo en un compás de cuatro-tiempos subdivididos en semicorcheas. Si hay un número en cada celda en toda la fila para cualquier instrumento, dicho instrumento podría ejecutar notas dieciseisavas para todo el compás.

En un estilo swing cada tiempo estará sub-dividido en tresillos de nota corchea, con tres columnas para un tiempo.

Examinemos el patrón en detalle.

La celda sombreada muestra que el Bombo está siendo tocado en tiempo 1 a una velocidad de 83. (La nota más fuerte posible posee una velocidad de 127, mientras 0 es silencio.) Desplazándose a la derecha, verá que el Bombo toca nuevamente sobre la segunda nota octava del tiempo 2 con una velocidad de 73, y luego en el tiempo 3 con una velocidad de 93. Es el tiempo familiar del bombo “boom – ba-boom” de canciones Pops y Bossa Novas.

Los Platillos Cerrados tocan corcheas a diferentes velocidades.


La Tarola toca en los tiempos 2 y 4 en un típico tiempo de fondo *Light Rock*.

Puede fácilmente crear patrones nuevos por su cuenta seleccionando una casilla vacía en una fila de patrones y luego haciendo clic en el botón **[Grabar]** para abrir una grilla en blanco del Editor de Patrón de Batería. Para escuchar el patrón que ha creado haga clic en el botón **[Tocar]**. Haga clic en el botón **[Ayuda]** para más sugerencias y detalles.

Definiendo un Conjunto de Batería Personalizado

Para configurar una batería personalizada por el Usuario, seleccione la opción de menú *Estilo | Definir Batería del Usuario* en la ventana del Generador de estilo para poner en marcha el diálogo del mismo nombre. Puede elegir para usar los 18

instrumentos que componen la grilla de batería. Se puede elegir cualquiera o todos los instrumentos GM. El conjunto así armado puede ser guardado y cargado en disco.



Al definir este conjunto en el Generador de Estilos, puede emplear las notas de batería que se encuentran en un archivo MIDI.

Por ejemplo, si está creando un estilo Latino denominado “mambo,” podrá crear a su vez un archivo Mambo MIDI donde cargarlo, y luego la función **[Importar notas de .MIDI]** podrá extraer las notas de batería desde tal archivo MIDI, y ponerlas en la grilla de batería.

Notas Sustitutas de Pantalla de Batería

¿Qué son las Notas Sustitutas?

Las notas Sustitutas pueden ser ingresadas para cualquier nota. Esto le dice a Band-in-a-Box para que elija al azar una nota diferente para la nota especificada.

Por ejemplo,

- Podría desear que una nota sea un Platillo Cerrado de 80% del tiempo, y un Platillo Abierto de 20% del tiempo.
- Podría desear que una nota sea una conga alta de 60% y una conga baja de 40% del tiempo.
- o high tom de 30% del tiempo y SIN nota el restante 70%.

Esto permite a un patrón de batería sonar como muchos, ya que éste será ejecutado de maneras distintas dependiendo sobre cual de las notas se ha elegido.

Cómo insertar una Nota Alterna

Haga clic en la celda del Editor de Patrón de Batería donde desea agregar una nota alterna. Luego presione el botón **[Alt]** o presione la tecla **F5** para abrir el diálogo **Alternar Notas de Percusión**.

Digite los números así cómo los ve aquí.


La Nota Alterna tocará el 50% del tiempo.

La Nota Alterna #4 es un platillo abierto (verá la lista de números de nota a un costado de la pantalla).

La nota Alterna tocará a una velocidad de 90.

Active la casilla de verificación “Nota doble (fusa)” para hacer que la nota sustituta toque como una nota fusa doblada. “Omitir primera nota” funciona junto con la aplicación Nota Doble para tocar solamente la segunda nota fusa.

3 Closed H.Hat **83** Cuando sale del diálogo verá que la celda de nota posee un reborde rojo indicando que una nota sustituta está ubicada allí.




Sugerencia: Todos los estilos Band-in-a-Box deben tener al menos un patrón de batería, aún si no hay batería en el estilo. En tal caso, abra el Editor de Batería e ingrese un valor de 0 en el tiempo 1 del patrón para cada tambor y luego guarde el patrón.

Haga clic sobre el botón **[Salir]** para retornar a la ventana de Batería.

Se abrirá el diálogo de **Opciones/Patrónes de Ritmo**, haga clic en **[OK]** y éste se cerrará.

Estas opciones determinaran cómo y cuando un patrón individual de batería será tocado.



Peso Relativo: (Configuración Usual =5) El Peso Relativo es el número que se asigna al patrón desde 1-9. Los números del 1 al 8 indican cuán frecuentemente desea que el patrón sea tocado en relación a otros patrones en la misma fila. Un peso de 9 es una configuración especial que asegura que el patrón será SIEMPRE tocado. Los patrones asignados con un peso de 9 usualmente poseen otras opciones establecidas las que instruyen al patrón a ser solamente ejecutado ciertas veces (por ejemplo un compás luego de un relleno de batería).

Tocar Máscara Compás: (Config. Usual =0) Tocar Máscara de Compás determina sobre qué compases de la canción tocará el patrón. Los # de compás se cuentan respecto al último marcador de parte. El compás 1 es el primer compás luego de un marcador de parte por ejemplo. El valor por defecto de una configuración de enmascaramiento es 0. Esto permite que el patrón sea ejecutado en cualquier momento.

Otras configuraciones de enmascaramiento de compás:

- Compás 1 de 4

- Compás 2 de 4
- Compás 3 de 4
- Compás 4 de 4
- Compás 5 de 8
- Compás 6 de 8
- Compás 7 de 8
- Compás 8 de 8
- pre-relleno- se refiere a un compás antes de un relleno
- relleno – con respecto al compás. Esto no se aplica a la batería debido a que hay una fila especial para rellenos de batería.
- post relleno - con respecto al compás luego de un relleno, que es el mismo que el primer compás luego de un marcador de parte.

Llenar Percusiones: (Config. usual =0) Esta configuración es solamente relevante en la línea de Rellenos de Batería. Esta le permite especificar si desea completar la batería para ser usada en el subestilo “a”, el subestilo “b”, u otro. La configuración por defecto es “cualquiera.”

Últimos Tresillos: (Valor por defecto usualmente =0) Esto es sólo relevante en patrones de batería con base de tiempo =12 (feel de tresillo). Si desea que sea tocado con retraso el 3er tresillo, como generalmente se hace en estilos de jazz lento, entonces fije un #número entre 0-10. El valor por defecto = 0 no está retrasado de todos modos. Una configuración típica para un tresillo lento es =5 donde una unidad es 120/tiempo.


Este tipo de patrón se encuentra en los estilos anteriores de Band-in-a-Box . Los estilos más recientes usan batería MIDI en vivo, que es editada como notación. Se usan las mismas opciones.

Editando Patrones de Batería en Vivo (o patrones importados desde un archivo MIDI)

Los patrones de batería en vivo están grabados en tiempo real desde un controlador MIDI – ya sea desde la plataforma de tambores o desde un teclado MIDI de velocidad sensitiva. Puede también importar patrones MIDI desde cualquier archivo MIDI estándar con el comando *Patrón | Importar Patrón desde archivo MIDI* del Generador de Estilos.

 Para editar estos patrones, presione el botón notación en la barra de herramientas del Generador de Estilo para abrir una ventana de notación especial del Editor de Patrón del Generador de Estilo.

Edite las notas de batería en Notación Editable o en la vista de Staff Roll, de la misma forma como editaría una notación regular.



Estilos de RealDrums

La RealDrums son grabaciones actuales en estudio de bateristas, reunidas por Band-in-a-Box para crear una única pista de batería “real” que se toca junto con las pistas MIDI creadas por estilos Band-in-a-Box.

 Es posible asignar RealDrums (batería de audio) a un estilo Band-in-a-Box en particular en el diálogo **Misc.**

Configuraciones de Estilo.

Configuraciones RealDrums (Batería de Audio, en lugar de batería MIDI)

Habilite “Estilos usan RealDrums (batería de audio)” para designar un estilo RealDrums, luego presione el botón [RD] para seleccionar su estilo RealDrums. Todas las veces que el estilo en curso esté tocando, él usará vuestro estilo RealDrums provisto que están disponibles en el diálogo **Configuraciones de RealDrums**. Están también aquí controles adicionales de volumen.


Para hacer que su configuración global de dB se ajuste un poco más alto o un poco más bajo en este estilo Band-in-a-Box en particular puede ingresar una configuración aquí. Están también los campos para ajustar el volumen de las subsecciones ‘a’ o ‘b’ solamente.

Si suprime la verificación de ya sea “Permitir RealDrums de sub estilo ‘a’” o “Permitir RealDrums de sub estilo ‘b’” la que mantenga la verificación será empleada para toda la canción, sin tener en cuenta cuál sub estilo ha sido requerido actualmente para la canción.

Revise el siguiente tutorial en **Creando Estilos RealDrums**.

Patrones del Bajo


Haga clic en el botón a la izquierda de Bajo para abrir la ventana de patrones de bajo. Nótese que esta barra de estado muestra el número de Fila y Columna para el actual patrón.



Ud. verá que ésta ventana es diferente a la ventana de Baterías, ésta posee filas para distintas duraciones de patrones – 8 tiempos, 4 tiempos, 2 tiempos y 1 tiempo– para ambos subestilos A y B, y una fila para los finales.



Para ver un patrón, seleccionar cualquier celda numerada en el botón de Notación. El Editor de Patrón del Generador de Estilos se abrirá, mostrando una patrón seleccionado como notación. Ingresar el modo de Notación Editable. En éste modo las notas pueden ser editadas, agregadas o borradas como en la ventana regular de notación.



Un nuevo patrón puede ser creado seleccionando una celda vacía en la grilla del Generador de Estilos y luego abrir la ventana de **Editor de Patrón del Generador de Estilos** para insertar notas con su ratón. Una manera rápida de generar un nuevo patrón es grabarlo en vivo desde un teclado MIDI o cualquier otro controlador MIDI que esté conectado a su computadora.

Grabando un Patrón Nuevo

Los Nuevos patrones son grabados tocándolos en tiempo real mientras el Generador de Estilos toca un acompañamiento sobre la batería y otras partes de instrumento para el estilo.

Vaya a la fila correcta para la duración del patrón que desea grabar (8 tiempos, 4 tiempos, etc.) y haga clic sobre una celda vacía. La grabación se inicia con el botón [Grabar], la batería y otras partes empezarán a tocar pero la grabación no ha empezado.

El Generador de Estilos le brinda una intro de 2 compases, así puede tocar acompañado con la intro para un “Inicio vacío” o ocupe estos 2 compases como una cuenta propia. La grabación entonces comienza y continúa para otros 2 compases, sin importar la duración del patrón que esta grabando. Si está grabando solamente su patrón de 4 tiempos escuchará aún la intro de 2 compases y luego otros dos compases de acompañamiento mientras se graban los patrones. Podría tocar solamente el patrón de 4 tiempos y luego esperar que se detenga la grabación.

Sugerencia: Recuerde que tales patrones pueden ser editados en el Editor de Patrones del Generador de Estilos, de modo que no tiene que re-hacer otra buena toma diferente a causa de un pequeño error.


Opciones/Patrónes del Bajo

Cuando finaliza la grabación, se abre un diálogo de Opciones de Grabación.

Las opciones determinan cómo y cuándo cada patrón individual de Bajo puede tocarse. Ellos pueden ser cambiados siempre luego que el estilo ha sido guardado.

Haga clic en OK para guardar el patrón. Haga clic en Cancela para borrar la toma e intente nuevamente.

Para escuchar el patrón que recién ha grabado haga clic en el botón [Tocar] o, mejor aún, haga clic en el botón [Acorde] en la barra de herramientas para escuchar cómo suena el mismo ejecutando distintos acordes.



Peso Relativo: (Configuración usual = 5) Fije éste # más arriba /más abajo si desea que el patrón sea tocado más /menos frecuentemente que los otros patrones en la misma fila. Este número se presenta también en la pantalla principal del Generador de Estilos. Una configuración de 9 (siempre) es una configuración especial que instruye al patrón a que siempre sea tocado en lugar de los otros patrones de la misma fila. Estos patrones siempre poseen otro conjunto de opciones que especifica las veces que podría ser elegido este patrón para ser ejecutado.

Tocar Máscara Compás: (Config. usual = 0) Esta función determina sobre qué compases de la canción tocará el patrón. Los # de compás se cuentan con respecto al último marcador de parte, con un rango de 1-8. Compás 1 es el primer compás luego de un marcador de parte por ejemplo.

Otras configuraciones de compás enmascarado:

- Compás 1 de 8
- Compás 2 de 4
- Compás 3 de 4
- Compás 4 de 4
- Compás 5 de 8
- Compás 6 de 8
- Compás 7 de 8

- Compás 8 de 8

Mascaras Especiales de Compás

- pre-relleno – se refiere al compás antes de un relleno
- relleno - se refiere al compás de un relleno (esto le permite poner en “rellenos de bajo” por ejemplo)
- post-relleno - se refiere al compás luego de un relleno el cual es el mismo como el primer compás luego de un marcador de parte.

Tocar Máscara Tiempos: (Configuración Usual = 0) Fijar máscara de tiempo a un tiempo desde 1-4 si desea que el patrón sea solamente ejecutado en cierto número de tiempos. 1= Tiempo 1, 2= Tiempo 2, 3= Tiempo 3, 4= Tiempo 4.

Máscara Numeros Romanos: (Configuración usual = 0) Si posee un patrón que puede ser ejecutado solamente en el acorde I o en el acorde IV, puede utilizar estas Máscaras de Numeración Romana. Esta configuración es raramente usada.

Acorde Tipo: (Configuración usual = Todas) Esta configuración es muy útil. Esto le permite guardar patrones que trabajen solamente en ciertos tipos de acordes. Por ejemplo puede grabar un *riff* específico que solo funcionará sobre un acorde 7mo menor. Toque entonces el patrón sobre un Cmin 7 (no un C7). Hay tipos de acorde para la mayoría de los tipos de acorde.

Intervalo Siguiente Acorde: (Config. usual = Cualquier intervalo) Esta configuración le permite restringir el patrón a ser ejecutado solamente si el siguiente acorde está un cierto intervalo alejado. Por ejemplo, Ud. puede grabar un patrón de bajo que está llevando a cabo un cuarto y luego asignar un Intervalo por sobre la 4ta de modo que el patrón podría ser ejecutado si está llevando a cabo un 4to.

Rango 1/2 Octava: (Config usual = Octava completa) Esta es una nueva configuración en el Generador de Estilos. Usualmente un patrón puede ser elegido de cualquiera de las 2 raíces. Puede seleccionar un rango más corto, ya sea A a D , o Eb a Ab . En este caso el patrón podría ser elegido solamente si el acorde está en dicho rango en la canción.

Patrón impuesto, cuán a menudo? / # de Ticks en el Patrón: (Config. usual = 0) Patrones empujados son patrones que son ejecutados antes que comience el acorde. Los estilos de Jazz usan típicamente patrones empujados para el piano. Los patrones se graban de la forma normal (sin ser empujados) y luego Ud. asigna el % de tiempo y cantidad para empujar el patrón (en ticks, 120 ticks = 1 tiempo). El patrón solamente toca empujado en la canción, no cuando es ejecutado en la ventana del Generador del Estilos.

OK para utilizar Notas Macro: (Bajo Configuración Usual = No) Los Macros de Bajo son notas especiales que Ud. graba. Cuando ellos son reproducidos son reemplazados por una función.

Lista de Notas Macro de Bajo

- Nota# 72 (C): Nota (s) Pop Walking. Ejecución con la tecla [F8] y la nota # 72 será reemplazada hasta por 4 notas inteligentes por patrón funcionando en modo Pop/Country para el siguiente acorde.
- Nota# 76 (E): Nota un semitono por debajo de la raíz del acorde siguiente.
- Nota# 77 (F): Raíz de acorde siguiente.
- Nota # 78 (F#): Nota un semitono por ENCIMA de la raíz del siguiente.
- Nota # 79 (G): La mejor 5ta (una quinta por encima o por debajo de la raíz dependiendo de cuán alta es la raíz. Permanece sobre la raíz si está en un acorde dividido (C7 /E).

Recuerde que para obtener Macros de Bajo funcionado deberá:

- Poner de un toque el # de nota correcto (debe estar fuera por una octava).
- Fijar “OK para usar macros”) a “Sí”
- Reproducir el patrón con la tecla [F8] o el botón [ACORDE]. La tecla de reproducción [F4] le brinda una reproducción literal con notas macro altas sonando peculiarmente.

Cas Se accede a ésta sección mediante el botón [Acorde], la tecla F8 o escogiendo *Patrón | Tocar Patrón sobre Acorde* del menú en cascada.

illa de Diálogo Selección de Acorde de Nota Macro

Esto reproduce un patrón sobre un acorde específico que elige ya sea en la clave de Do o de Fa. Puede escuchar que patrones sonarán similares en un estilo “intentándolos” en ciertas canciones. Las notas macro grabadas en un patrón tocarán sus correspondientes acordes, una voz suave está puesta a modo demostrativo etc.

Elija simplemente un acorde y presione OK.

Nota: Esto no se aplica a patrones de batería, ya que los mismos no tocan nada diferentemente sobre acordes diferentes.

Patrones de Piano, Guitarra y Cuerdas

Los patrones de Piano, Guitarra y Cuerdas se graban de la misma manera que los patrones de Bajo o Batería en vivo, pero con opciones y aplicaciones agregadas. Los estilos de Guitarra pueden ser creados con auténticos patrones de ritmo y rasgueo usando las posiciones correctas del traste.

Diálogo de Opciones de Patrón de Piano, Guitarra, Cuerdas.

El Generador de Estilo muestra información resumida acerca de configuraciones no-por defecto en un patrón en la parte superior de la barra de título, de modo que es fácil de distinguir.

[Guitarra Macros, Voz Lider=suave]

Peso Relativo: (Configuración usual = 5) Fije éste N° más arriba /más abajo si desea que el patrón sea tocado más /menos frecuentemente que los otros patrones en la misma fila. Este número se presenta también en la pantalla principal del Generador de Estilos. Una configuración de 9 (siempre) es una configuración especial que instruye al patrón a que siempre sea tocado en lugar de los otros patrones de la misma fila. Estos patrones siempre poseen otro conjunto de opciones que especifica las veces que podría ser elegido este patrón para ser ejecutado.

Tocar Máscara Compás: (Config. usual = 0) Reproducir Máscara de Compás determina sobre qué compases de la canción tocará el patrón. Los # de compás se cuentan con respecto al último marcador de parte, con un rango de 1-8. Compás 1 es el primer compás luego de un marcador de parte por ejemplo.

Otras configuraciones de máscara de compás:

- Compás 1 de 4
- Compás 2 de 4
- Compás 3 de 4
- Compás 4 de 4
- Compás 5 de 8
- Compás 6 de 8
- Compás 7 de 8
- Compás 8 de 8

Mascaras Especiales de Compás

- pre-relleno – se refiere al compás antes de un relleno
- relleno - se refiere al compás de un relleno (esto le permite poner en “rellenos de bajo” por ejemplo)
- post-relleno - se refiere al compás luego de un relleno el cual es el mismo como el primer compás luego de un marcador de parte.

Tocar Máscara Tiempos: (Configuración Usual = 0) Fijar máscara de tiempo a un tiempo desde 1-4 si desea que el patrón sea solamente ejecutado en cierto número de tiempos. 1= Tiempo 1, 2= Tiempo 2, 3= Tiempo 3, 4= Tiempo 4.

Máscara Números Romanos: (Configuración usual = 0) Si posee un patrón que puede ser ejecutado solamente en el acorde I o en el acorde IV, puede utilizar estas Máscaras de Numeración Romana. Esta configuración es raramente usada.

Acorde Tipo: (Configuración usual = Todas) Esta configuración es muy útil. Esto le permite guardar patrones que trabajen solamente en ciertos tipos de acordes. Por ejemplo puede grabar un *riff* específico que solo funcionará sobre un acorde 7mo menor. Toque entonces el patrón sobre un Cmin 7 (no un C7). Hay tipos de acorde para la mayoría de los tipos de acorde.

Intervalo Siguierte Acorde: (Config. usual = Cualquier intervalo) Esta configuración le permite restringir el patrón a ser ejecutado solamente si el siguiente acorde está un cierto intervalo alejado. Por ejemplo, puede grabar un patrón de bajo que está llevando a cabo un cuarto y luego asignar un Intervalo por sobre la 4ta de modo que el patrón podría ser ejecutado si está llevando a cabo un 4to.

Rango 1/2 Octava: (Configuración usual = Octava completa) Usualmente un patrón puede ser elegido de cualquiera de las 2 raíces. Puede seleccionar un rango más corto, ya sea A a D , o Eb a Ab . En este caso el patrón podría ser elegido solamente si el acorde está en dicho rango en la canción.

Patrón impuesto, cuán a menudo? /# de Ticks en el Patrón: (Configuración usual = 0) Patrones empujados son patrones que son ejecutados antes que comience el acorde. Los estilos de Jazz usan típicamente patrones empujados para el piano. Los patrones se graban de la forma normal (sin ser empujados) y luego asigna el % de tiempo y cantidad para empujar el patrón (en ticks, 120 ticks = 1 tiempo). El patrón solamente toca empujado en la canción, no cuando es ejecutado en la ventana del Generador del Estilos.

OK para utilizar Nota Macro: (Configuración Usual = No) Los Macros de Piano son notas especiales que Ud. graba. Cuando ellas son reproducidas son reemplazadas por una función, como se puede apreciar en la lista de abajo.

Lista de notas macro de Piano (al igual que las notas macro de Guitarra/Cuerdas)

Nota MIDI # 83 B	Acorde Pop Diatónico Abajo
Nota MIDI # 84 C	Acorde Pop
Nota MIDI # 85 C#	Acorde Pop Diatónico Arriba
Nota MIDI # 88 E	Acorde Jazz Cromático Abajo
Nota MIDI # 89 F	Acorde de Jazz
Nota MIDI # 90 F#	Acorde Jazz Cromático Arriba

Recuerde que para que funcionen las notas macro debe:

- Tocar el número de nota correcto (debe estar separado por una octava).
- Fije OK para usar macros en SI.
- Reproducir el patrón con la tecla [F8] o con el botón [ACORDE]. La tecla de reproducción [F4] le brinda una reproducción literal con notas macro altas de sonido extraño.

Verifique **Usar Macros de Guitarra**” para habilitar notas macro de guitarra para este patrón.

Clic en el botón **[Opciones de Guitarra]** para especificar los parámetros de nota macro de guitarra.

Transportar el Patrón Raíz: (Configuración Usual = No) Esta es una configuración rara vez empleada. Es relevante solo cuando la voz líder está puesta en suave. Esta determina donde se considera que está el centro del patrón. Si se fija en “Si,” el centro del patrón será desplazado a la tonalidad de la canción.

Embellecer Patrón: (Configuración Usual = Ninguna) Si se fija en “embellecer 1” el patrón será embellecido. Esto es útil en estilos de Jazz. “Embellecer 1” embellece al acorde una vez en el patrón, mientras que “Embellecer 2” modifica el embellecimiento durante el patrón.

Transportar al Límite Inferior: (Configuración Usual = 6) Esta configuración es muy útil. Controla el rango sobre el cual el patrón será ejecutado. Por ejemplo, si el rango inferior de transposición está fijado en 2 , el patrón (grabado en C) será transpuesto un máximo de 2 semitonos abajo, por lo tanto hasta 10 semitonos hacia arriba para tocar todas las 12 posibles raíces de los acordes.

Conducir Voz: (Configuración Usual=Transponer) El tipo más sencillo de voz guía es transponer solamente. Si las notas C-E-G-Bb fueron tocadas como un patrón C7, entonces Band-in-a-Box podría transponer tal sonorización a un acorde F7 como F-A-C-Eb, lo que esta bien pero no muy suave. Una configuración más placentera podría ser “suavizar” la voz principal. Entonces la F7 sería sonorizada automáticamente como C-Eb-F-A. La sonorización “basada en Riff” se usa cuando ha grabado un patrón con un riff melódico dentro. Esta configuración asegura que Band-in-a-Box no intentará transformar alguna de las notas en tonos de acordes.

Estilos de Guitarra con el Generador de Estilo

Los estilos de Guitarra con una autenticidad increíble son posibles en el Generador de Estilo. Puede emplear notas macro nuevas para ser tocadas nuevamente como un acorde de Jazz, Folk, o de Guitarra Pop usando posiciones de traste correctas para acordes amigables y precisos de guitarra.

Ejecutando nuevamente Estilos de Guitarra

Los Estilos de Guitarra están identificados con el signo de admiración (!) en el nombre del estilo. Esto no es un requisito, pero esta normalmente presente en el nombre del estilo. Para el usuario común que emplea los estilos para reproducción y que no está creando sus propios estilos no hay mucho que sea necesario conocer acerca de los estilos, ya que ellos tocan normalmente como otros estilos Band-in-a-Box.

Guitarra 12vo Posición Tonalidad C La Pista Mostrada es : Guitar [Guitarra voces]

Puede ver cuales pistas poseen partes de guitarra inteligente observando la ventana del título del traste de Guitarra, cuando la pista esta resaltada. Si es una pista de Estilo de Guitarra, dirá [Sonorización de Guitarra] luego del nombre de la pista. La pista usual que poseen los estilos de guitarra inteligente es por supuesto la Parte de Guitarra. Algunos de los estilos poseen más de 1 guitarra, de modo que la parte de piano y/o la parte de cuerdas pueden tener una parte de guitarra inteligente. En estos casos, puede revisar también la guitarra en tales pistas.

Se puede poner los estilos para usar distintos tipos de sonorización para guitarra. Por ejemplo, hay sonorización para Jazz, Pop, y Folk (posición abierta). También, algunos de los estilos permiten que la guitarra toque acordes avanzados e inversiones. Algunos de los estilos tocan patrones de acorde, de modo que el acorde en la canción pudiera ser F7, pero la guitarra toca un patrón “acorde - caminante” de F7,Cm7/G, Abdim, F7/A en cada tiempo. Puede haber estilos de punteo que posean una más nota baja alternando entre la raíz y la 5ta.

Las Partes de Guitarra usan los canales 11 a 16 para las notas, correspondientes a las cuerdas 1 a 6 de la guitarra. Cuando crea un archivo MIDI, las notas estarán todas escritas en un único canal de guitarra. Los secuenciadores tales como PowerTracks Pro Audio reconocerán las partes de guitarra en todos los 6 canales, así que si desea escribir el archivo MIDI desde un estilo de guitarra inteligente, puede establecer que Band-in-a-Box realice esto desde la opción *Opciones | Preferencias...* | *Escribir parte de Guitarra en 6 canales*.

Para crear un Estilo de Guitarra:

Presione el botón **[Misc]** para ingresar a la ventana Configuraciones **Misc. de Estilo**, y luego presione el botón **[Macros Guitarra]** para activar el diálogo **Configuración para macros de Acordes de Guitarra**.

Nota: Un macro es una única nota que activa un patrón de acorde predefinido.

Configuración para macros de Acorde de Guitarra

Habilita Macros de Guitarra para:

- ☒ Guitarra
- ☒ Piano
- ☒ Cuerdas

Esta configuración determina qué tipo de Acorde de Guitarra serán usadas y sólo aplica si los patrones son grabados usando Macros de notas de Guitarra, y el patrón es colocado para usar estos Macros.

Traste Ukulele

Traste Mandolin

Traste Banjo

Acordes - Guitarra a Usar: Pop - Acordes Barre

Acorde Sencillo CHD1: 100 %

Acorde Sencillo - pequeña variación CHD2: 0 %

Acorde con 5tas. en bajo (inversión) INV0: 10 %

Acorde con inversión última en patrón INV1: 10 %

Iniciar con Inversión de Acorde INV2: 0 %

Ac. Sencillo c/algún mov. cromático WK1: 0 %

"Caminando" patrón de acordes WALK2: 0 %

Iniciar substitución en acorde WALK3: 0 %

Vel. Rasgueo (ms): 10

Traste más bajo: 5

Vel. mayor de Rasgueo (ms): 9

Traste más alto: 12

☒ Incluir nota más alta en Acorde Rasgueado

☒ Incluir nota más alta en Dedo Escogido

☐ Solo incluir el primer acorde del patrón

☒ Patrón Embellecimiento OK (Saxo db)

OK Cancela Ayuda

Habilita Macros de Guitarra para: Elija las pistas que desea poner sobre las partes de guitarra. Use el Piano y Cuerdas para superponer múltiples partes de guitarra.

Acordes - Guitarra a Usar: En el recuadro combo de cascada “Tipos de Acorde de Guitarra a Usar”, establezca el tipo de acordes a usar: Jazz, Pop, Folk, Nota Blanca (saxo), Ukulele, Mandolina, Banjo de 5-cuerdas o afinaciones de guitarra alternativas.

Establezca la complejidad de los acordes a usar. Estos pueden ser acordes únicos, acordes con variaciones, inversiones, y patrones “walking” de acorde. Si desea un estilo simple de guitarra, fije el primero en 100%, y el resto en 0%.


Vel. Rasgueo / Val. mayor Rasgueo: Fije la velocidad de rasgueo y el rango de traste que podrá tocarse en la guitarra.

Solo incluir el primer acorde del patrón: Los estilos de Guitarra poseen una opción para mantener el mismo acorde para el patrón completo cuando se usan bases de datos que poseen acordes cambiantes dentro del patrón. Si se verifica, las bases de datos que poseen acordes cambiantes como ser el “Nota Blanca (saxo)” usarán solamente el primer acorde en el patrón. Salga del diálogo y grabe un patrón de guitarra usando Notas Macro de Guitarra.

Cuando finaliza la grabación del patrón, fije “OK para utilizar Notas Macro” y “Usar Macros de Guitarra” en Si.

Guarde el estilo, usando la convención de colocar un signo de admiración (!) en alguna parte del nombre (por Ej: como primer carácter en el nombre del archivo) para indicar que es un estilo de guitarra inteligente.

Notas Macro de Guitarra



Sugerencia: C Medio es C5 o nota número 60.

Las principales notas Macro de Guitarra son:

Acordes de Rasgueo

Nota C6 Toca un acorde de guitarra, con un rasgueo lento.

D6 Toca un acorde de guitarra, con un rasgueo más rápido.

Por ejemplo, si desea un patrón simple 4-en-el-compás que toca un patrón de rasgueo lento-rápido-lento-rápido, toque las notas C6 D6 C6 D6 para el patrón.

Otros macros de rasgueo adicionales son:

F#6 Rasgueo de retorno, cromático abajo.

G6 Rasgueo de retorno.

G#6 Rasgueo de retorno, cromático arriba.

A6 Rasgueo de retorno, cromático arriba, rasgueo rápido.

Cuerdas Unicas en acorde

C4 Toca una cuerda única que es la raíz inferior del acorde.

G4, C5, E5 Toca una única cuerda (cuerda D, cuerda G, cuerda B).

G5 Toca cuerda E alta.

F5 Toca cuerda E alta, pero si ninguna esta disponible tocará la cuerda G.


Notas adicionales para punteo, no parte de acorde

G3 Quinta por debajo de la raíz inferior del acorde para punteo.

E4 Quinta o 3ra por encima de la raíz inferior para punteo.

Configuraciones de Guitarra override para este patrón solamente

o necesita fijar ninguna de las Opciones de Estilo de Guitarra, a menos que desee obviar por alto las configuraciones recién hechas en el diálogo Configuraciones de Misc. de Estilo, para este patrón solamente. En la ventana del Generador de Estilo, presione el botón [Opc] y luego el botón [Opciones de Guitarra] para ver las opciones del patrón en curso.



Verifique la casilla **Cambiar Configuración de Guitarra solo para este estilo** para fijar nuevos parámetros para este patrón solamente.

Acorde de Guitarra a Usar: Use esta aplicación para establecer el tipo de acordes de guitarra a usar para este patrón desde la lista, lo que incluye afinaciones alternativas.

Acordes Sencillos CHD1: La aplicación Acordes Unicos tocará el acorde como se realizó en el patrón para el valor de porcentaje ingresado.

Acorde Sencillo – pequeña variación CHD2: Esto tocará una leve variación del acorde especificado para el valor de porcentaje ingresado.

Acorde con 5tas. en el bajo (inversión INV0: Esta aplicación tocará su acorde con una 5ta en el bajo.

Acorde con inversión después en patrón INV1: Esta aplicación tocará su acorde con inversión posteriormente en el patrón.

Iniciar con inversión de Acorde INV2: Esta aplicación tocará su patrón iniciando la inversión de acorde.

Acorde Sencillo con algún movimiento cromático WK1: Esta aplicación tocará acorde único con algún movimiento cromático.

‘Caminando’ patrón de acordes WALK 2: Patrón Walking de acordes.

Iniciar con sustitución de acorde WALK 3: Patrón Walking iniciando la sustitución de acorde.

Velocidad del Rasgueo (ms) : Esta configuración en milisegundos (ms) afecta el intervalo en el cual el acorde de guitarra es de rasgueo.

Valor Mayor del Rasgueo (ms) : La configuración Mayor Velocidad de Rasgueo afecta el intervalo donde el acorde de guitarra es de rasgueo. Observe que una configuración menor en ms equivale a un rasgueo más rápido.

Incluir Nota más Alta en acorde Rasgueado: Verifique para incluir la nota más alta (para Macros de Rasgueo) cuando es tocada como un macro.

Incluir la Nota más Alta en dedo escogido: Verifique para incluir la nota más alta (para Macros de Cuerda Única) cuando es tocada como un macro.

Solo Incluir el primer acorde del patrón: Verifique para tocar el primer acorde solamente.

Traste más bajo: La aplicación Traste más Bajo limitará las notas para que no sean tocadas por debajo del traste especificado.

Traste más Alto: La aplicación Traste más Alto limitará las notas para que no sean tocadas por encima del traste especificado.

OK. Embellecer patrón (Saxo dB): Este permite el embellecimiento del patrón desde la base de datos de los patrones de Saxo.

[Ceros]: Clic en este botón para restablecer todos los campos de porcentaje a cero.

[100s]: Clic en este botón para fijar todos los campos de porcentaje en 100.

Varios - Configurar Estilos

Este cuadro de diálogo le permite establecer algunas configuraciones de misceláneas para el estilo. Ellas son:

Nombre largo (32 caracteres) : Un nombre largo de estilo puede ser guardado en el estilo (hasta 32 caracteres), y esto aparecerá en pantalla y en el Selector de Estilo.

¿Vals? : Si desea crear un vals con el Generador de Estilo, active la casilla “Vals?” en el diálogo **Varios - Configurar Estilos**. Entonces el Generador de estilo comenzará a grabar, y tocar patrones en tiempo de 3/4. La fila “8 beat” grabará “6 beat” (patrones de 2 compases), ‘4 beat’ grabará 3 beat (patrones de 1 compás). Los de 2 tiempos y 1 tiempo grabará aún patrones de 2 y 1 tiempos. El nuevo estilo es creado como vals, y luego tocará con una cuenta guía de 3/4. No es necesario poner un cambio de armadura de 3/4 en el compás 1.

¿Estilo Jazz?: Esto permite que Band-in-a-Box conozca si el estilo que ha logrado es o no un estilo Jazz. Si es afirmativo éste usará la tarola de Jazz/ Bombo en lugar de la tarola Pop /Bombo y también se realizan algunas otras decisiones basadas en esta configuración.

Tempo: Esto permite ajustar el tempo por defecto para el estilo. Esto se guarda con el estilo. Puede cambiar también este tempo con el botón “tempo” en la pantalla principal del Generador de Estilo. Los Tempos pueden ser cambiados también mediante las teclas [y].

Resolución: Los Estilos pueden tener ya sea resolución de Tresillo (notas 8avas swing) o Rígidas (corcheas llanas o semi-corcheas)

Usar Batería Latina: Verifique para usar un juego de batería tipo Latina en este estilo con instrumentos como maracas, cabasa, y agog..

Aumento de Velocidad de empujes: Los empujes logran un aumento en la velocidad, de manera que estos son tocados más fuerte que otros patrones. Una configuración usual sería de 10.

de ticks a empujar: Los estilos pueden ser empujados con el Generador de Estilo. Esto logrará que los patrones sean ejecutados un poco adelante del tiempo, un cierto % de tiempo, lo que brinda a su composición una sensación más humana (musical).

Band-in-a-Box emplea una resolución de 120 PPQ, es decir, 120 ticks para una nota negra.

- 30 ticks = semicorchea
- 40 ticks = corchea trescillo (Swing)
- 60 ticks = corchea

Escoja el # número de ticks para cada empuje a usar.

Empujes Subestilo: El % de notas que están empujadas puede establecerse separadamente para cada parte de instrumento y para los sub estilos “a” y “b”.

Empujes Subestilos	A	B
Bajo	10	20 %

En este ejemplo, los patrones de parte de Bajo serán empujados indistintamente 10% de las veces en el subestilo “a” y 20% del tiempo en el subestilo “b”.

Permitir cambios de Volumen/Estilo: Usualmente no requiere especificar los cambios de volumen en un estilo. Pero si decide cambiar el volumen de los instrumentos, puede hacerlo fijando esto en SI y luego ingresar los volúmenes que desea en las configuraciones abajo. (Una forma más efectiva de cambiar el volumen de una parte es usar *Patrón |Ajuste de Volumen (Alt+W)* para fijar el volumen de cada patrón individualmente.)

MultiEstilos: Los estilos ahora pueden tener nombres almacenados para los subestilos. Esto es especialmente útil para Multiestilos para describir a varios subestilos.

Nombres de Parte Multiestilo
verse 1, hihat snare, held bass, pno chrding
alt verse, ride snare, sync bass, pno chrding
chorus, shkrhiat sidestick, held bass, no pno
bridge, shkrhiat snare, eighth bass, elec gtr

Cuando los nombres Multiestilos son establecidos, estos son visibles con un clic derecho en el número del compás

12	----Cambio de Subestilo --
50	<Sin cambio de subestilo>
90	a verse 1, hihat snare, held bass, pno chrding [HIND+] (Rock-Country Lento Tempo-Medio +)
	b alt verse, ride snare, sync bass, pno chrding [HIND+] (Rock-Country Lento Tempo-Medio +)
	c chorus, shkrhiat sidestick, held bass, no pno [HIND2] (Rock-Country Lento Tempo-Medio +) (puesto en el estilo)
	d bridge, shkrhiat snare, eighth bass, elec gtr [HIND2] (Rock-Country Lento Tempo-Medio +) (puesto en el estilo)
	Definir subestilo
	Retirar c/d

Voces tipo ‘Riff’ usa tonos de acorde: Esta es una opción para patrones de piano, guitarra, y cuerdas. Si se selecciona, la sonorización se modifica para hacer coincidir el acorde y escala. Deseleccione para una transposición sencilla ignorando el tipo de acorde.

Configuraciones RealDrums (Batería de Audio, en lugar de batería MIDI) : Es posible también asignar RealDrums (batería de audio) a un estilo Band-in-a-Box en particular.

Configuraciones RealDrums (Batería de Audio, en lugar de Batería MIDI)	
☐ Estilos usan RealDrums (batería de audio)	
Ajuste de Volumen de Estilo de Audio (en dB)	
Nombre de Estilo de	Todo 0 'a' sub 0 'b' sub 0
☐ Variar ^estilos en cada ejecución	☒ Permite subestilo 'a' de RealDrums
☐ Coloque MultiBatería	☒ Permite subestilo 'b' de RealDrums
Multi-Batería [JazzBrushes#1 [Multi]]	
Tiempobase	Tiempo Norm

Habilite **Estilos usan RealDrums (batería de audio)** para designar un estilo de RealDrums, y luego presione el botón **[RD]** para seleccionar el estilo de RealDrums. Cada vez que el estilo sea ejecutado, éste ocupara el estilo de RealDrums provisto a partir de las Baterías Reales habilitadas en el diálogo **Configuraciones de RealDrums**. Están presentes también aquí controles adicionales de volumen.

Nota: Hay una combinación de teclas rápidas para encender/apagar RealDrums (**Ctrl+Mayús+F6**). Esta también funciona mientras la canción está tocando.

Para asegurarse que la configuración de dB global suene un poco más alto o más bajo para este estilo Band-in-a-Box en particular puede ingresar un ajuste aquí. Están también los campos para ajustar los volúmenes de las subsecciones ‘a’ o ‘b’ por separado.

Si retira el visto bueno ya sea de **Permitir subestilo ‘a’ de RealDrums** o de **Permitir subestilo ‘b’ de RealDrums**, aquél que permanezca chequeado será usado en toda la canción, sin tener en cuenta cuál subestilo está actualmente ocupado en la canción.

Elija **Variar ^ estilos en cada ejecución** para escuchar una variación distinta cada vez que **[Tocar]** sea presionado, así la canción sonará fresca cada vez. Una vez escúchela con cepillos, la siguiente escúchela con baquetas y platillos ride, etc.

El botón **[Fije MultiBatería]** abrirá el diálogo **Crear Multi-Baterías**, que le permite crear la pista Batería con varias partes de batería/percusión, ciclado de batería, batería UserTracks e incluso RealTracks.

Puede seleccionar una base de tiempo (normal-tiempo, doble-tiempo, medio-tiempo o triple-tiempo) para la pista Batería con la opción 'Tiempobase'

[Macros de Guitarra]: Estas aplicaciones determinan qué tipo de acordes de guitarra se usarán, y se aplicarán solamente si los patrones están grabados usando las notas macro de guitarra, y si el patrón esta puesto para usar notas macro de guitarra.

[Permite ectrazo notas]: Este abre el diálogo **Configuraciones para Crear Notas Tardías más apaciguadas**. Las notas tocadas cerca del final de un patrón se aglomerarán usualmente con el siguiente acorde. Más Configuraciones (para Silencios, Empujes, RealTracks) De modo que es mejor prevenir notas cerca del final de un patrón desde la ejecución. En el

diálogo **Opciones de Arreglo** debajo el botón *Opciones | Preferencia* [Arreglo] hay una configuración global para “Permitir notas tardías en patrón, justo antes del cambio de acorde” y una configuración de porcentaje para controlar cuán seguido serán permitidas.

[Memos de Estilo, etc.]: Esto abre el cuadro de diálogo **Configuración de Estilos Extra**, que le permite ingresar una nota, ejemplos, géneros y otros parámetros del estilo.

Presione el botón **[Más]** para el diálogo **Mas Configuraciones (para Silencios, Empujes, RealTracks)**.

Configuración de Estilos Extra

Para ingresar información, primero deberás habilitar la casilla de verificación **Habilitar Ajustes de Estilos para este estilo**. Entonces, ingrese un memo, ejemplos, ritmos, géneros, etc.

Puede importar información desde el estilo actual u otros estilos. Esto es útil cuando estás haciendo un estilo similar. Por ejemplo, si está creando un estilo de país y desea importar información de otro estilo de país, presione el botón **[Importar desde estilo]** y seleccione un estilo en el Selector de estilo. Esto ingresará toda la información del estilo seleccionado al estilo que está haciendo.

Guarde el estilo, cierre el **Generador de Estilo**, y abra el **Selector de Estilo**. Entonces, presione el botón **[Reconstruir]**, y seleccione *[Lento] Reconstrucción de PG Music y estilos de 3eros* del menú.

Entonces tu verás la información que ingresaste a él estilo.

Más Configuraciones (para Silencios, Empujes, RealTracks)

Ya que los silencios pueden ser “disparos” que tocan un acorde sobre el tiempo 1, el estilo puede definir qué instrumentos usar para esto, y a qué volumen.

Similarmente, cada empuje esta acompañado de un golpe seco de batería, y el estilo puede definir qué instrumento usar y a qué volumen.

La aplicación **Nota más baja de Bajo** queda por defecto en E bajo en la guitarra de bajo o bajo acústico. Esta será modificada para hacer coincidir el rango de los otros instrumentos de bajo, como ser la tuba, o para extender el rango del bajo para teclados o bajos de 5 y 6 cuerdas.

Asignar Solista (MIDI) o RealTracks (audio) al estilo

Los estilos pueden contener RealTracks y RealDrums o solistas MIDI.

Para asignar RealTracks a un estilo fije el “Instrumento” a usar, y el N° de RealTracks. En el siguiente ejemplo, estamos usando RealGuitar para la pista de Guitarra.

Asignar Solista (MIDI) o RealTracks (audio) al estilo	
Instrumento	Guitarra [362 Guitarra, Acústica, Rasgueo Ev 85]
Solista/RealTracks a usar	362 Guitarra, Acústica, Rasgueo Ev 85

Los estilos pueden tener múltiples RealTracks. Por ejemplo, podría tener RealGuitar y Real Bass- y también RealDrums para la pista de batería.

Los estilos pueden usar también solistas MIDI. Por ejemplo, cree un estilo con una parte de banjo que tenga la misma calidad que el solista de Banjo de Band-in-a-Box. Aquí estamos asignando un solo de Earl Scruggs Bluegrass a la parte de Cuerdas.

Asignar Solista (MIDI) o RealTracks (audio) al estilo	
Instrumento	Cuerdas [197 BlueGrass:Earl Scruggs Banda]
Solista/RealTracks a usar	197 BlueGrass:Earl Scruggs Banda

Emplee el **dB o balance de Volumen** para hacer coincidir el nivel de su RealTracks de audio o solista MIDI al resto del estilo. Para aplicar el desplazamiento del volumen MIDI, active la casilla de verificación “Cambios de velocidad MIDI soportados”.

La **compensación de Duración** puede usarse para compensar la pista seleccionada en un cierto número de ticks, ya sea más o menos. Un número con menos brindará al estilo un feel apaciguado, un número con más “empujará” la parte.

Base de tiempo, permite a los estilos usar RealTracks con Tiempo-Medio y Tiempo-Doble. Incluimos algunos de estos estilos. Por ejemplo, puede crear un estilo de Balada Jazz (tempo 65) que use un Solista de Saxo en tempo 140 (tocando tiempo-doble).

Ajustes Personalizados

Los estilos pueden tener ajustes como paneo personalizado, reverbacion y tono, más plug-ins y loops. Versión simple de RealTracks, notas ‘sotenidos’ solamente en versión RealTracks, y Entrada Directa (DI) a instrumento para ser usados.

☒ Paneo Personalizado	Paneo [-64 - +63]	0	Actual	Estéreo	Mono
☐ Reverberación Personalizada	Reverberación [0 - 127]	0			
☐ Tono Personalizado	Tono [-18 - +18]	0			
☐ Use versión Simple					
☐ Solo Notas Sostenidas					
☐ Use Entrada Directa					
Plugin	Multi/Popurrí				
Loop/UserTracks/RealDrums	Elija Plugin Limpia				
Agregue pista Personalizada MIDI desde otro estilo			Elija Loop Escoger UserTracks Limpia		
			Elegir RealDrums		

Nota: para estilos que almacenen información extra (como paneo, reverberación, tono, nombres de subestilos, nombres plug-in etc), un archivo extra con una extensión sxt es guardado. Archivos STX no son necesarios para la mayoría de los estilos, solo algunos que necesitan almacenar información extra.

[Multi/Popurrí]: Un estilo puede tener una gran cantidad de RealTracks mediante el uso de la función RealTracks multi/popurrí que permite que una sola pista tenga hasta 10 RealTracks. Por ejemplo, puedes tener coros con diferentes cantantes y varias guitarras en la misma pista. Para hacer esto, presione el botón **[Multi/Popurrí]**, y cuando se abra el cuadro de diálogo **Crear un Popurrí de diferentes RealTracks**, seleccione RealTracks para usar y la opción de reproducción (cambiar o reproducir de forma simultánea).

Plugin: Si quiere giardar un estilo específico plug-ins (MIDI synths o audio plug-ins) puede configurarlos aquí. Plug-ins use archivos .tgs, que deben estar en la carpeta *C:\bb\DXConfiguración*.

Ciclado/UserTracks/RealDrums: Puede asignar un ciclado, UserTracks, o RealDrums para cualquier pista.

[Añadir pistas MIDI Personalizadas para cualquier estilo]: Puede añadir una pista personalizada desde otro estilo MIDI usando el menú principal Generador de Estilo, *Estilo | Importar Instrumento desde Estilo*.

Diálogo Asignar Instrumentos a Estilo

[Pat.] Seleccione el botón **[Pat.]** en la barra de herramientas del Generador de Estilo para abrir el diálogo **Asignar Instrumentos a Estilo**.

Este recuadro de diálogo le permite asignar instrumentos a un estilo. Cuando la canción es reproducida usando el estilo, estos cambios de sonidos se enviarán a su sintetizador. Recuerde, estos son números de Instrumentos General MIDI, no los números de los instrumentos de su sintetizador (a menos que posea un sintetizador General MIDI).

Si no requiere de un instrumento específico para el estilo, deje la configuración en **0 < Sin Cambio de Instrumento >**.

Los estilos pueden tener distintos instrumentos (sonidos) para el subestilo “a” y “b”. Por ejemplo, puede tener cepillos de batería en el subestilo “a”, y baquetas en el subestilo “b”, o piano acústico para el “a” y piano eléctrico para el puente.

El cambio de sonido de instrumento se lleva a cabo inmediatamente en el estilo, de modo que cuando esta grabando partes de Bajo por ejemplo, escuchará el instrumento de bajo que ha seleccionado.

Instrumento (Sonido) de Melodía/Instrumento (Sonido) de Solista: Si fija en otro distinto a **0 < Sin Cambio de Instrumento >**, todas las Melodías/Solistas serán ejecutadas en el instrumento especificado. Si está realizando un estilo “Grover Washington” por ejemplo, podría desear que alguna de las melodías sea puesta automáticamente en saxofón.

Instrumento Thru: Si fija el instrumento Thru en otro distinto a **0 < Sin Cambio de Instrumento >**, el instrumento que el usuario toca acompañando a su estilo será el que ha establecido. Si esta creando un estilo “Heavy Rock”, debería fijar el instrumento Thru en Guitarra de Rock si espera que el usuario deseara tocar siempre junto con Guitarra de Rock.

Edición Avanzada de Patrones

Los Patrones pueden ser “pellizcados” con las otras características avanzadas en el Generador de Estilo – Patrón Recortado, Notas Tardías, y el Editor de Lista de Eventos.

Patrón Arreglado

La rutina de éste patrón borra notas que han sobrepasado el final de un patrón, u (opcionalmente) una distancia especificada desde el final de un patrón. Puede accederse desde el comando *Patrón | Arreglar Patrón(es), fila(s)*.

En el diálogo presentado, estamos recortando 50 ticks de un patrón de 8 tiempos. Esto significa que toda la información que sobre pasa los 8 tiempos (menos de 50 ticks) será borrada. Esta característica es útil para borrar “reproducción ocupada” que se presenta próxima a al final de un patrón, y borra también notas que sólo están ocupando lugar en el estilo.


Ajuste de la Velocidad del Patrón

Esta función agrega o reduce la velocidad de un único patrón, fila de patrones, o de todos los patrones en un instrumento. Esto es útil para reducir o incrementar el volumen de un instrumento, o para afinar las velocidades en un estilo. Elija el ítem de menú de Generador de Estilo *Patrón | Ajuste de Velocidad* para 1 patrón, 1 fila o todos los patrones, e ingrese el cambio de velocidad para generar el (los) patrón (es). Esto suma o resta un cierto valor de velocidad a los patrones.

Sugerencia: Hay otro comando de velocidad, “Ajustar Volumen,” pero éste trabaja diferente. Este cambiará las velocidades a un cierto valor, útil para velocidades “lentas”.

Notas Tardías


El botón [**Permite retraso notas**] se encuentra dentro del diálogo **Varios - Configurar Estilo** del Generador de Estilo. Esto abre un diálogo con “Configuraciones para Crear notas Demoradas pausadamente.” Hay configuraciones para permitir o no notas demoradas, y cuán demoradas pueden ser las notas.



La configuración global para notas demoradas en *Opciones | Preferencias* (Arreglo)- reducirá el volumen de las notas demoradas para una suave transición desde un acorde a otro.

Editor de Lista de Evento

El botón [#] en la ventana de notación del Editor de Patrón del Generador de Estilo abre una lista de evento para editar, insertar, o borrar notas en los patrones.



Opciones de Registro de Estilos

Para las personas que desarrollan estilos, el archivo de texto Registro de Estilos muestra exactamente qué patrón fue empleado en la generación de canción para cada instrumento y compás/tiempo. Esto es útil para corregir patrones irregulares.

Para establecer un registro de estilo, elija la opción de menú *Estilo | Escribir archivo BBStyleLog##.txt* del Generador de Estilo “*Mostrar BB StyleLog##.txt*”. *block de Notas con cada ejecución*.

Luego, un archivo denominado BBStyleLog##.txt será mostrado. Aquí está un ejemplo:

Bajo: Compás 1 Tiempo=1, Fila=1, Col=12, Ubicación=13, Acorde=.C

Piano: Compás 1 Tiempo=1, Fila=1, Col=17, Ubicación=140, Acorde=.C

Guitarra: Compás 1 Tiempo=1, Fila=5, Col=8, Ubicación=287, Acorde=.C

Cuerdas: Compás 1 Tiempo=1, Fila=5, Col=23, Ubicación=274, Acorde=.C

Esto le dice que cuando la canción fue generada, para la pista de bajo, en el compás 1 el patrón encontrado en fila 1, columna 12 del Generador de Estilo fue elegido.


Alternativas para Grabar Patrones

No es siempre necesario grabar cada patrón del estilo, o todos los patrones al respecto. Las características importantes en el Generador de Estilos hacen posible ensamblar un nuevo estilo a partir de estilos existentes, o para importar patrones desde archivos de MIDI favoritos.

Estilos Híbridos

La característica “Estilos Híbridos” le permite tocar y crear un estilo que tiene instrumentos hasta cinco distintos estilos!. Puede por ejemplo, tocar una canción con un bajo Reggae, Batería Rock, piano Salsa o cualquier combinación hasta cinco estilos que desee. Cree un nombre para su estilo híbrido y puede guardarlo con la canción de modo que tocará de esa forma en el futuro.

 Para utilizar la característica Estilos Híbridos, escoja Archivo | *Generador de Estilos | Crear un estilo Híbrido* o hacer clic en el botón **[Generador de Estilos]** en la barra de herramientas y seleccione *Crear un estilo híbrido* del menú desplegable. Entonces verá el siguiente diálogo **Crear un estilo Híbrido**.



Cuando está listo para generar el Estilo, presione **[OK – (Re) Generar estilo con nombre ---]** y escoja un nombre para su estilo.

Recuerde que el nombre de ese estilo en Band-in-a-Box puede tener un máximo de ocho caracteres, sin espacios! (Esto es para asegurar la compatibilidad con Macintosh® y las previas versiones de Band-in-a-Box.)

Presione [Tocar] en Band-in-a-Box y podrá escuchar los resultados. Puede regresar al diálogo **Crear un estilo Híbrido** para hacer cualquier cambio.


Editando un Estilo Híbrido

Puede editar un estilo híbrido tal como cualquier otro estilo. Abra el Generador de Estilos para ver los patrones. Además, en el Generador de Estilos, si presiona el botón [Misc], verá un memo de estilo listando varios estilos que crean el estilo híbrido.

Importando Instrumentos desde Otros Estilos

Esta es una manera grandiosa para divertirse con el Generador de Estilos, y para crear geniales nuevos estilos. Se accede a este diálogo desde la opción del menú *Estilo | Importar Instrumento*.

Escoja el instrumento que desea importar y seleccione la opción deseada. Haga clic en [Ok] y un diálogo estándar de Windows® se abrirá de modo que pueda seleccionar cualquier estilo en su computadora como una fuente para el instrumento. Mezcle y junte instrumentos de estilos diferentes para crear un nuevo arreglo fresco.



Observe la casilla de selector para que elija un instrumento para importar y el instrumento destino en “Importar instrumentos desde un Estilo”.


Por ejemplo, para agregar una segunda guitarra a su estilo, podría importarla hacia la parte de Cuerdas si esta se encuentra vacía (o si desea reemplazar las cuerdas con otra guitarra).

Observe que Piano/Guitarra/Cuerdas pueden intercambiarse aquí, pero Bajo solo puede ser importado desde Bajo, y Batería desde Batería.

Intente con algunos estilos no similares para diversión y sorpresas! puede también agregar partes que no estaban presentes en el estilo original de esta manera.

Importando Patrones desde un archivo MIDI

Puede usar cualquier archivo MIDI como una fuente para nuevos patrones de Generador de Estilo accediendo a la opción del menú *Patrón | Importar Patrón desde archivo MIDI*.



Use las opciones para especificar los canales y los compases exactos a importar, y también para incluir/excluir controladores.

El # de patrones le permite importar más de uno por vez.


En el Generador de Estilos, cuando elige *Patrón | Importar desde Archivo MIDI* (o *portapapeles* o pista de *Melodía*) el diálogo muestra una opción posterior en el extremo inferior.

Por ejemplo, si importa 8 patrones, estos 8 serán insertados en las ocho primeras posiciones disponibles en la fila actual, Ellos serán compensados por el # de tiempos presentes en la fila actual.

Por ejemplo, si está en la fila “4 tiempo”, los patrones serán insertados compensados por 4 tiempos, así podría obtener patrones para cada compás en los 8 compases importados.

Convertir Pistas a acordes Do7

Elija el *Melodía | Editar pista de Melodía | Mapea pistas de Melodía a acorde Do7*. El propósito de ésta función es permitirle importar rápidamente cualquier pista de archivo MIDI dentro del Generador de Estilo y crear un estilo a partir de ésta.



Una vez que haya elegido la opción, seleccione si ésta es una pista de bajo o una pista de piano a importar, actualmente cualquier parte que no sea bajo ni batería. Una pista de bajo, usa notas por debajo de C4 (nota MIDI #48) y por encima de la nota más baja que haya fijado en el diálogo.

Si selecciona pista de piano todas las notas serán mapeadas a un acorde C7, no es importante que los acordes en el pentagrama estén correctos. Sin embargo, si está importando una pista de bajo, es importante que los acordes estén correctos.

Puede seleccionar opciones para permitir patrones que son anticipaciones, y también convertir acordes a “notas macro.” Forzar el mapeo a “tritones” es útil para guitarra o partes de cuerdas de las que solo desearía para 2 notas.

Una vez que ha mapeado la pista a las notas, puede examinar la pista de Melodía para asegurarse que los resultados son los que desea, y luego emplee el comando *Patrón | Importar Desde pista de Melodía*, y fije el # de patrones a importar, etc. Esta función le permite leer en cualquier pista de música a partir de un archivo MIDI que ha creado, y convertirla a patrones en el Generador de Estilo. Ya que el Generador de estilos requiere que todos los patrones estén basados en el acorde C7, esta función mapea automáticamente la pista completa a notas sobre un acorde C7. Puede así importar cualquier número de patrones (usando la función para elegir el número de patrones a importar).

Editando Patrones

Deslizar patrón por X ticks

Esta es una opción en el menú Generador de Estilo. Permite a un patrón modificar su tiempo un número X de ticks, basados en una configuración PPQ de 120 ticks de reloj.

La pantalla del Generador de Estilo presenta el número de patrones, los cuales combinados con el mapa para la función C7, le permite importar rápidamente cualquier pista de archivo MIDI dentro del Generador de Estilo y crear un estilo a partir de ello.

Hay otras características adicionales del Generador de Estilo tal como instrumentos a definir en la grilla de batería, notas fusa sobre la grilla de batería, batería “en vivo”, la capacidad para cargar patrones a partir de archivo MIDI en la grilla de batería o en la batería en vivo, etc. para facilitar importar patrones desde archivos MIDI.

Ajuste de Velocidad

Esta función agrega o reduce la velocidad de un solo patrón, fila de patrones, o todos los patrones en un instrumento. Esto es útil para reducir o aumentar el volumen de un instrumento entero, o afinar las velocidades en un estilo.

Elija las opciones del menú Patrón-Ajuste de Velocidad (para 1 patrón, 1 fila o instrumento completo), e ingrese el cambio de velocidad a realizar para el /los patrón(es). Esto agregará o restará un cierto valor de velocidad a los patrones.

Verificador de Estilo

Análogo a un “Corrector Ortográfico,” ésta función analiza su estilo-en-curso e identifica posibles problemas. Los resultados son expresados en una ventana de texto, permitiéndole examinar los patrones y corregirlos si es necesario. Esta función identifica patrones que pueden estar “muy ocupados” o notas macro incorrectas, etc.

Para acceder al *Verificador de Estilo*, abra el Generador de Estilo (**Ctrl+F9**), y elija *Estilo | Verificador de Estilo*. Entonces obtendrá un informe textual acerca del estilo, mostrando en una lista posibles problemas con el estilo. Aquí está una muestra de una impresión:

-----Inicio de la verificación de estilo-----JAZQUINT.STY

Batería: Fila 1, Columna 1 Primer patrón de instrumento no contendrá máscaras en él.

Este podría ser genérico.

Piano: Fila 1, Columna 3 No se encontraron tonos de Acordes (otros distintos a C,E,G,Bb) y el patrón no esta fijado a una máscara de acorde, basado en *riff* o MACRO

Resumen de Estilo

Este muestra un resumen de la ventana de texto del estilo, incluyendo mucha información acerca del mismo como ser # de patrones, # de patrones para cada subestilo, instrumentos, empujes, cambios de volumen, patrones de guitarra y más.

Para acceder al resumen del estilo, desde el Generador de Estilo, elija *Estilo | Resumen de Estilo*. Verá entonces un resumen detallado el texto del estilo.

Archivo MIDI a Mago del Estilo

El **Mago del Estilo** es usado para generar un Estilo Band-in-a-Box desde un archivo MIDI. Este realiza esto analizando el archivo y creando patrones que imitan las notas y ritmos para el estilo

Importante: Deberá usar un archivo MIDI que Ud. ha compuesto y arreglado – si no, necesitará obtener permiso del compositor y arreglista antes de generar un estilo desde el archivo MIDI.

En este tutorial vamos a cargar en el Violet.MID encontrado en la carpeta *C:\bb\Documentation\Tutorials* y convertirla a un estilo – que llamaremos Violet.STY.

 Inicie con una nueva canción y presione el botón **[Generador de Estilos]** y seleccione *Mago del Estilo* del menú desplegable para abrir el **Mago de Creación de Estilo**. O seleccione *Estilos | Generador de Estilos | Mago del Estilo*.

Oprima el botón **[Abrir]** y cargue el archivo *C:\bb\Documentation\Tutorials\violet.MID*.

Ahora el Mago del Estilo hace lo siguiente automáticamente.

Los acordes para el archivo MIDI son interpretados y escritos en la Hoja de acorde.

Los “marcadores de parte” para el archivo son mostrados en la Hoja de acorde. Para Violet.MID, el Mago del Estilo ha encontrado los marcadores de parte correctos – buscando rellenos de batería y otros signos de un cambio de parte – y ha asignado el subtítulo “a” a todos ellos. Cambiaremos algunos de ellos a “b” posteriormente.

Los canales usados en el archivo MIDI están mostrados en el diálogo, con los sonidos usados y el # de notas ejecutadas en cada canal. (Para Violet.MID puede ver que se usan los canales 2, 3, 4, 6, 7, y 10)

El Mago del Estilo analiza las partes y adivina qué parte de Band-in-a-Box (Bajo, Piano, Batería, Guitarra o Cuerdas) usar para cada pista. Band-in-a-Box ha asignado correctamente 5 instrumentos – sin asignar una parte de Melodía.

El Mago del Estilo sugiere qué compases incluir en el estilo.

Los compases sugeridos son aquellos que contienen todos los instrumentos “Partes BB”.

Usualmente deseará personalizar estos compases snap shot para controlar qué compases se incluirán en el subestilo “a” o “b”. En el estilo Violet.MID, el Mago del Estilo ha ofrecido incluir Compases 9-101 (inclusive) y desea ponerlos a todos en el subestilo “a”. Continuando con esto, deseamos lograr un estilo de *gran* sonoridad, así que es importante que tengamos las siguientes dos opciones correctas:

La “Parte BB” tienen que estar correctas. Podemos escuchar el archivo MIDI ejecutando un *ciclado* y luego silenciando canales haciendo clic en las casillas de verificación “Canal”. Desde allí, podemos escuchar las partes individuales y asignarlas correctamente, como las queremos en el estilo. Al tocar el archivo MIDI dentro del Mago del Estilo podemos decir qué compases usar para los subestilos “a” y “b”.

Nota: El Mago del Estilo ha introducido alguna de estas configuraciones de forma automática, pero tendrá que teclear los datos como se mostraron.

Los Compases *Snapshot* deberán estar correctos para los subestilos “a” y “b”. Necesita decir al programa qué compases usar para el subestilo “a” y cuáles para el subestilo “b”. El programa realiza un intento para adivinar esto, pero ya que los archivos MIDI pueden contener muchos subestilos diferentes (y un estilo Band-in-a-Box permite solamente 2), probablemente querrá controlar estos *snapshots* por su cuenta.

Sugerencia para asistirlo en la elección de los compases a usar:

Para escuchar el archivo MIDI, puede ya sea salir del diálogo **Mago del Estilo** y ejecutar la canción como cualquier otro archivo Band-in-a-Box , o ejecutar una sección ciclada dentro del Mago del Estilo utilizando [Tocar], [Parar], y configuraciones “Ciclar Compás”.

Listo, el Mago del Estilo acaba de realizar las correctas configuraciones para las “Partes BB” por nosotros, entonces no necesitamos realizar ningún cambio allí. Vayamos a la sección *Snapshots*, e ingrese los números de compás que corresponden a los subestilos que quisiéramos para la tonada de Jazz. Luego de escuchar la tonada, observemos que hay una sección Jazz “2-feel”, y una sección “4--en-el-compás”. Deseamos que estas estén como subestilos “a” y “b”, entonces ingresamos los números de compás que corresponden a estas configuraciones.

Snapshots de compás iniciando en compás # [E]: 1,3,7]	
Subestilo A	1-2
Subestilo B	21-28, 37-68
Rellenos Bat.(1 comp-Subestilo A)	12,20
Rellenos Bat.(1 comp-Subestilo B)	28, 36, 44, 52, 60, 68

En el área **Snapshots** del Mago del Estilo:

- Ingrese “1-20” para los compases para el Subestilo “A”.
- Ingrese “21-28, 37-68” para el Subestilo “B”.
- Ingrese “12, 20” para los Rellenos de Batería “A”.
- Ingrese “28, 36, 44, 52, 60, y 68” para los Rellenos de Batería “B”.

Nota: Por supuesto que no necesita ingresar esto con mucho detalle. Podría ingresar solamente un rango único como 1-20 para el sub estilo “a” y crear un estilo rápido. Estamos aquí ilustrando generación-de-estilo “de avanzada”.

Oprima [**Generar estilo NUEVO**], elija un nombre para su estilo, y el mismo será creado.

Denominémoslo Violet.STY. ¡Ahora a escuchar su estilo! Puede ejecutar el estilo con cualquier canción por supuesto, cargando una canción y luego cargando el estilo Violet.STY. Este está fácilmente disponible a partir del diálogo **Estilos Favoritos (Mayús+F9)**.

Para éste tutorial, cargue la canción V_TEST.MGU que hemos creado para Ud. Esta es una canción Jazz Swing que usa distintos acordes a *Violet*, y usa el estilo Violet.STY (Necesita entonces crear dicho estilo antes de intentar tocar la canción o se encontrará con el mensaje “no se encuentra Violet.STY”)

Cargue la canción en curso antes de cargar la nueva canción. Cuando Band-in-a-Box guarda una canción que posee un archivo MIDI completo en las pistas de Melodía (o Solista) le brinda a ésta una extensión especial MGX. Entonces estará grabando el archivo como Violet.MGX.

Alternativamente, si prefiriese tocar el estilo Violet.STY sin cargar otra canción, puede hacerlo como sigue. Debido a que el archivo Violet.MGX actualmente posee el archivo MIDI completo en la pista de Melodía, lo primero que debemos hacer es Silenciar la Melodía (**Alt+8** o clic derecho sobre la parte de Melodía en la parte superior de la pantalla). Lo que sigue es Activar el Estilo, escogiéndolo *Archivo | Cargar Estilo Especial | Estilo está Habilitado* ya que ésta opción posee una casilla de verificación.

Auto Finales para Estilos sin Finales

Si ha generado un estilo, y no ha incluido un final, un final de 2-compases puede ser generado automáticamente, basado en el estilo. Esto hace más fácil generar estilos completos empleando el Mago del Estilo. Para escuchar una muestra, cargue la canción *C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial – BB2015\No Ending.MGU*. Esta canción utiliza NOENDING.STY, un estilo que no tiene un final. Se generará automáticamente un final para este estilo.

¡Entonces hemos creado nuestro primer estilo! **En resumen, crear estilos con el Mago del Estilo es un proceso que involucra:**

Cargar un archivo MIDI dentro del Mago del Estilo.

Escuchar el archivo MIDI **silenciando canales** para identificar partes.

Escoger los canales a usar para las **Partes BB**.

Escoger los compases snapshot para el subestilo “a” y “b”.

Presionar el botón [Generar NUEVO estilo...].

Configuraciones Avanzadas y Preferencias

Haga clic sobre el botón [**Más**] para abrir las **Mago de Estilo - Configuraciones Avanzadas y Favoritos**.

Hay 2 secciones para este diálogo, Configuraciones de Instrumento Avanzadas y Preferencias.

Configuraciones Avanzadas de Instrumento

Las configuraciones avanzadas de instrumento permiten ajustes en los instrumentos (batería / bajo / piano / guitarra / cuerdas) para que sean incluidas en el estilo. Las configuraciones son:

Los “Subestilos” determinan si el instrumento está incluido en los subestilos “A,” “B,” o ambos “A&B”. Por ejemplo, si desea hacer un estilo que solo use las cuerdas en el subestilo “B”, ajuste la parte de instrumentos de cuerda a “B” solamente.

Las configuraciones de Sonorización determinan para los distintos instrumentos:

Batería (“sonorización”): Los patrones emplearán patrones de estilo en vivo o tipo de patrones. El modo por defecto es “auto,” el cual normalmente emplea patrones vivos, pero Ud. puede forzarlo para que use patrones de estilo en vivo o grilla. Los patrones en vivo poseen resolución más alta y pueden utilizar más instrumentos, entonces por lo general son la mejor opción.

Bajo (“sonorización”) determina si la parte de bajo empleará Todas las notas / Gama de tonos solamente / Raíz 3era, 5ta, 7ma / Raíz, 3era, 5ta / Raíz y 5ta / o solo la Raíz. El modo por defecto es “Auto-selección”) lo que permite usualmente todos los 12 semitonos.

La Sonorización de Piano, Guitarra, y Cuerdas determinan cómo los patrones de Piano serán sonorizados. Las opciones son Auto, Incluir Sonorizaciones Completas, Tritonos solamente (3eras/7mas), Acordes Enérgicos (Raíz/5ta), Media Octava de Máscara de Acorde, y Octava Completa de Máscara de Acorde.

La auto-configuración usualmente emplea “Incluir sonorizaciones completas.” Si la parte utiliza acordes de 2 notas, deberá pasar por alto esta configuración para “usar tritonos” de modo que las notas más importantes del acorde (el tritono) estén incluidas. Ud. puede también usar máscaras de acorde de modo que los patrones específicos sobre los acordes queden agregados a vuestro estilo, y ellos tocarán exactamente como en su archivo MIDI (solo transpuestos). Ajuste la sonorización para usar “Octava Completa de Máscara de Acorde” o “Media Octava de Máscara de Acorde.”

Ud. no podría crear un estilo Mago del Estilo A partir de un rasgueo utilizando máscaras de acorde, porque se necesita tener patrones genéricos en el estilo.

Debe hacerlo entonces como un proceso en 2- etapas. En primer lugar, cree el estilo usando patrones genéricos (por ej. Tipo de Sonorización “Auto”) y luego cambie la sonorización a Máscara de Acorde, y agréguelos al estilo. Como con otras características del Mago del Estilo, es importante que los acordes y los marcadores de parte en la hoja de acorde sean muy precisos. Si no lo son, debería corregirlos antes de generar un estilo.

La casilla **Emb.** (embellecimiento) determina si los patrones para Piano, Guitarra y Cuerdas serán embellecidos. Si se embellece un acorde como D7 (en la tonalidad de C), las notas 13ava, 9nas, y #11 serán agregadas para embellecer el acorde. Un estilo Jazz piano podría emplear esto efectivamente.

La configuración “Incluir Patrones vacíos Umbral” queda por defecto en Ninguna. Las configuraciones posibles son Ninguna / 2 beat / 1 compás / 2 compases. Si lo fija en Ninguno, el instrumento tocará siempre en el estilo, si se fija en “1 compás” habrán “espacios de silencio” hasta de un compás de largo (quizás más largo si se los une) en el estilo para dicho instrumento. De modo que si un instrumento es usado espaciadamente en un estilo, fije esta configuración en algo más alto que Ninguno.

El Ajuste de Velocidad hará que un instrumento tenga más o menos volumen en el estilo.

Preferencias

Las preferencias afectan al estilo por sí mismo.

Guardar configuraciones con canciones: La canción puede ser guardada como un archivo MGX, ya que el tipo de pista de Melodía es MultiCanal y contiene el archivo MIDI. Si Ud. selecciona esto, todos los ajustes del Mago del Estilo estarán guardados con el archivo MGX.

Dejar Generador de Estilo abierto luego de crear un estilo: Si se establece, luego de generar el estilo, el Generador de Estilo queda abierto para Ud. para examinar/editar el estilo directamente.

Auto-interpretar archivo MIDI. (Por defecto = Sí) : Cuando se fija, el Mago de la Creación de Estilo establecerá los canales, partes BB, y snapshots por Ud. Normalmente esta configuración deberá permanecer encendida.

Borrar patrones presentes (cuando se agregan al estilo). (Por defecto = No) : Si esta opción está establecida cuando Ud. crea patrones de estilo para agregarlos a un estilo presente, el instrumento será primero borrado en el estilo para cualquier instrumento en el nuevo estilo. Cuando Ud. genera un estilo agregándolo a un estilo existente, se activa entonces el Generador de Estilo, permitiéndole elegir un nuevo nombre para el estilo (así no sobre-escribe en el estilo existente).

de columnas a dejar sin uso en estilo. (Por defecto = 0) : Si se fija en cero (valor por defecto), el Mago de la Creación de Estilo puede crear el estilo más grande posible – llenando las filas completamente con patrones. Pero si lo fija en un valor distinto de cero éste limitará el # de patrones que pueden realizarse. Ya que hay 30 filas e el Generador de Estilo, puede ajustar esta configuración desde 0 a 20.

Generar nuevo patrón al duplicar # de veces: El Mago de la Creación de Estilo no insertará patrones a menos que sean únicos comparados con aquellos recientemente ingresados. Pero (con esta configuración puesta en el valor por defecto de 8), luego de 8 duplicaciones del mismo patrón, un 2do patrón será ingresado el cual es un duplicado de otro patrón. Fijando esto en cero significaría que cada patrón podría ser ingresado (sin tener en cuenta si fue único), ajustándolo a un número más alto como 200 significaría que solo patrones únicos están introducidos. Para mantener el balance correcto en el estilo, ya que el máximo peso de un patrón en el Generador de Estilo es 8, esta configuración debería dejarse en 8 para la mayoría de las situaciones. Si su estilo está “completando” todas las columnas disponibles, fije entonces en un número más alto.

Permitir Pitch-Bend en Estilo: Si se establece, el pitch bend presente en el archivo MIDI será incluido en el estilo. Asegúrese que el rango de pitch bend del archivo MIDI= dos semitonos.

Permitir empujes en el estilo: Si se establece, el estilo permitirá empujes (tocando instrumentos antes del beat). Esto se realiza estableciendo los valores de empuje en las opciones de patrón individual.

Creando Estilos RealDrums

Introducción a RealDrums

La RealDrums son grabaciones actuales en estudio de bateristas, unidas entre sí por Band-in-a-Box para crear una pista de batería única y “real” que se puede tocar junto con las pistas MIDI creadas por estilos Band-in-a-Box. Puede combinar cualquier estilo RealDrums con cualquier estilo Band-in-a-Box, así que las combinaciones potenciales ¡son incalculables!

Un estilo de RealDrums consiste de un archivo wave conteniendo varios compases de patrones de batería, y un archivo de texto con instrucciones de cómo Band-in-a-Box debería interpretar el archivo wave. Para que el estilo funcione, el archivo de texto necesita estar ubicado en el directorio principal Band-in-a-Box en la carpeta “Baterías”, y luego en un sub-directorio el cual es el nombre del grupo de estilo. El nombre del archivo necesita ser igual que el del grupo de estilo, acompañado por una línea inferior (_) y un número de tres dígitos representando al tempo. A su vez, “Estilo” (“Style”) tiene que estar en el nombre del archivo luego del tempo.

Por ejemplo, para un estilo “Cepillos de Jazz” que es de 120 beats-por-minuto, necesita estar así presentado:

```
C:\bb\Drums\JazzBrushes\JazzBrushes_120_Style.txt
```

El archivo wave necesita estar también en un sub-directorio de la carpeta “Baterías”. Que normalmente está ubicada en el mismo lugar que el archivo de texto:

```
C:\bb\Drums\JazzBrushes\JazzBrushes_120_Style.wav
```

Sin embargo él *puede* estar en un directorio distinto, y en algunas ocasiones esto es necesario.(ver “Estilos Reducidos” abajo).

“Grupos de estilo RealDrums” son estilos múltiples de RealDrums que poseen el mismo feel básico, pero fueron grabados en tempos diferentes. En el ejemplo de arriba, “JazzBrushes” es el grupo, y “JazzBrushes_120_Style” es el estilo. En este ejemplo en particular, el grupo JazzBrushes contiene 10 estilos RealDrums:

```
JazzBrushes_045_Style
JazzBrushes_060_Style
JazzBrushes_070_Style
JazzBrushes_100_Style
JazzBrushes_120_Style
JazzBrushes_145_Style
JazzBrushes_175_Style
JazzBrushes_210_Style
JazzBrushes_250_Style
JazzBrushes_300_Style
```

La manera más sencilla de crear un estilo es usar una plantilla de archivo-de-texto.

Creando un Estilo RealDrums Usando una Plantilla Existente

Las plantillas están disponibles para bajarlas de la red desde

https://nn.pgmusic.com/pgfiles/support/patches/realdrums_stylemaking_templates.zip.

La información que se brinda abajo es todo lo que necesita para crear un estilo RealDrums empleando cualquiera de las plantillas provistas.

Para profundizar en detalles intrínsecos en la creación de estilos, por favor recurra a los apartados siguientes bajo Elementos de Estilos RealDrums .

Grabando su archivo wave

Para el archivo wave que podrá ser usado por su estilo RealDrums, puede ya sea grabar a un baterista, o puede reunir un archivo wave usando ciclados de batería. Si ocupa éstos, solo asegúrese que posee el suficiente permiso de los artistas originales y/o editores de los ciclados.

Sin tener en cuenta el método que ha elegido para la creación de su archivo wave de batería, necesita tenerlo conforme a una de estas descripciones para hacer que coincida con la plantilla adjunta:

1. 32_compases_de_percusión.txt
2. 32_compases_de_percusióncon_disparos.txt
3. 32_compases_de_percusióncon_disparos_dos_finales.txt
4. 64_compases_percusión.txt
5. 64_compases_de_percusióncon_disparos.txt
6. 64_compases_de_percusióncon_disparos_dos_finales.txt

1. 32_compases_de_percusión.txt

Compases 1-2 – cuenta para dos compases.(por ej., “uno, dos, uno-dos-tres-cuatro”)

Compases 3-18 usarán la misma rutina:

- 3 – PostRelleno (usualmente un compás tocado con un disparo de platillo en el tiempo bajo, o algún tipo de compás que suene bien luego de un relleno)
- 4-9 – ejecución normal

- 10 – Relleno
- 11 – PostRelleno
- 12-17 – ejecución normal
- 18 – Relleno

Compases 19-34 usarán una rutina apenas diferente (sección ‘B’) que 3-18

- 19 – PostRelleno
- 20-25 – ejecución normal
- 26 – Relleno
- 27 – PostRelleno
- 28-33 – ejecución normal
- 34 – Relleno

35-36 – final, dos compases de duración (normalmente el segundo compás termina en el tiempo bajo, con una merma del platillo)

2. 32_compases_de_percusión_con_disparos.txt

Esto es exactamente igual a 1, con el agregado de estos compases:

- 37 – único golpe de tambor, el cual será empleado para “disparos” en Band-in-a-Box
- 38 – único golpe de tambor, el cual será empleado para “empujes” en Band-in-a-Box

3.32_compases_de_percusión_con_disparos_dos_finales.txt

Compases 1-2 – cuenta para dos compases.(por ej., “uno, dos, uno-dos-tres-cuatro”)

Compases 3-20 usarán la misma rutina básica:

- 3 – PostRelleno (usualmente un compás tocado con un disparo de platillo en el tiempo bajo, o algún tipo de compás que suene bien luego de un relleno)
- 4-9 – ejecución normal
- 10 – Relleno
- 11 – PostRelleno
- 12-17 – ejecución normal
- 18 – Relleno
- 19-20. – final de dos compases

Compases 21-36 usarán una rutina apenas diferente (sección ‘B’) que 3-20

- 21 – PostRelleno
- 22-27 – ejecución normal
- 28 – Relleno
- 29 – PostRelleno
- 30-35 – ejecución normal
- 36 – Relleno

37-38 – final, dos compases de duración (normalmente el segundo compás termina en el tiempo bajo, con una merma del platillo)

- 39 – único golpe de tambor, el cual será empleado para “disparos” en Band-in-a-Box
- 40 – único golpe de tambor, el cual será empleado para “empujes” en Band-in-a-Box

4. 64_compases_de_percusión.txt

Compases 1-2 – cuenta para dos compases.(por ej., “uno, dos, uno-dos-tres-cuatro”)

Compases 3-34 usarán la misma rutina básica:

- 3 – PostRelleno (usualmente un compás tocado con un disparo de platillo en el tiempo bajo, o algún tipo de compás que suene bien luego de un relleno)
- 4-9 – ejecución normal
- 10 – Relleno
- 11 – PostRelleno
- 12-17 – ejecución normal
- 18 – Relleno
- 19 – PostRelleno
- 20-25 – ejecución normal
- 26 – Relleno
- 27 – PostRelleno
- 28-33 – ejecución normal
- 34 – Relleno

Compases 35-66 usarán una rutina apenas diferente (sección ‘B’) que 3-18

- 35 – PostRelleno
- 36-41 – ejecución normal
- 42 – Relleno
- 43 – PostRelleno
- 44-49 – ejecución normal
- 50 – Relleno
- 51 – PostRelleno
- 52-57 – ejecución normal
- 58 – Relleno
- 59 – PostRelleno
- 60-65 – ejecución normal
- 66 – Relleno

67-68 – final, dos compases de duración (normalmente el segundo compás termina en el tiempo bajo, con una merma del platillo)

5. 64_compases_de_percusión_con_disparos.txt

Esto es exactamente igual a 5, con el agregado de estos compases:

- 69 – único golpe de tambor, el cual será empleado para “disparos” en Band-in-a-Box
- 70 - único golpe de tambor, el cual será empleado para “empujes” en Band-in-a-Box

6. 64_compases_de_percusión_con_disparos_dos_finales.txt

Compases 1-2 – cuenta para dos compases.(por ej., “uno, dos, uno-dos-tres-cuatro”)

Compases 3-36 usarán la misma rutina básica:

- 3 – PostRelleno (usualmente un compás tocado con un disparo de platillo en el tiempo bajo, o algún tipo de compás que suene bien luego de un relleno)
- 4-9 – ejecución normal
- 10 – Relleno
- 11 – PostRelleno
- 12-17 – ejecución normal
- 18 – Relleno
- 19 – PostRelleno
- 20-25 – ejecución normal
- 26 – Relleno
- 27 – PostRelleno
- 28-33 – ejecución normal
- 34 – Relleno
- 35-36 – final de 2 compases

Compases 37-70 usarán una rutina apenas diferente (sección ‘B’) que 3-18

- 37 – PostRelleno
- 38-43 – ejecución normal
- 44 – Relleno
- 45 – PostRelleno
- 46-51 – ejecución normal
- 52 – Relleno
- 53 – PostRelleno
- 54-59 – ejecución normal
- 60 – Relleno
- 61 – PostRelleno
- 62-67 – ejecución normal
- 68 – Relleno
- 69-70 – final de 2 compases

71 – único golpe de tambor, el cual será empleado para “disparos” en Band-in-a-Box

72 - único golpe de tambor, el cual será empleado para “empujes” en Band-in-a-Box

Editando el archivo de texto

Para la mayoría de los casos, los archivos de texto están listos para andar. Hay, sin embargo algunos pequeños cambios esenciales que necesita hacer al archivo de texto, y otros pocos más para mejorar su estilo.

Cambios Esenciales

Lo primero que debe hacer es cambiar el nombre del archivo wave y el archivo de texto para hacer corresponder el grupo de estilo de RealDrums al cual desea que su estilo pertenezca. Por ejemplo, si desea que su grupo de estilo se denomine “MyFunkyStyle,” y el estilo que grabó era de 70 tiempos por minuto, su archivo wave podría haberse llamado “MyFunkyStyle_070_Style.wav.” Ambos archivos podrán ubicarse en su directorio principal de Band-in-a-Box (normalmente C:\BB) en la carpeta “Drums”, y desde allí en una carpeta que está denominada para el grupo de estilo. En este caso, podría ser C:\BB\Drums\MyFunkyStyle\.

Lo segundo que tiene que hacer es cambiar la primera línea del archivo de texto de modo que ella tenga el mismo nombre que el archivo wave. En este caso, podría cambiar “nombre wave=mystyle.wav” a “nombre wave=MyFunkyStyle_070_Style.wav”

Lo último que necesitará hacer sería que si su estilo fuese un estilo de vals (3:4), tendría que cambiar la “Armadura de Tiempo=4” por “Armadura de Tiempo=3”. Si, sin embargo, está creando un estilo 4:4, su estilo ¡está listo para ser empleado!

Cambios Adicionales

Hay algunos pocos cambios adicionales que se podrían hacer para afinar su estilo. Lo primero es ingresar un valor distinto en la línea “Offset=”. Los bateristas a menudo tocan un tambor unos pocos milisegundos antes de tiempo, debido a que el sonido actual de la batería tiende a picar unos pocos milisegundos después de ser golpeada. Debido a esto, desea que Band-in-a-Box “capture” un compás de batería unos pocos ticks antes (1 tiempo = 120 ticks) para compensar esto. La cantidad ingresada en la plantilla es -5 (ticks), pero si encuentra que el tambor pega al inicio de los compases que no están comenzando adecuadamente, puede experimentar fijando un valor de compensación diferente. -6 o inferior (“inferior” se refiere a un número negativo como ser -7, -8, -9, etc.) lo que hará que el compás sea “capturado” mas antes, y un número más alto (-4, -3, -2, -1, 0, etc.) significa que será “capturado” lo más cercano a la línea del compás.

Otra cosa que puede cambiar es el volumen. Si encuentra que su estilo está muy fuerte en Band-in-a-Box, puede disminuirlo ingresando números más bajos en la línea “Ajuste de dB=”. El valor por defecto es 0, pero si ingresa -1, -2, -3, etc., el volumen de la batería será disminuido.

Para los patrones y los disparos, todos los patrones que están incorporados en las plantillas corresponderán con su archivo wave, con la condición que el archivo wave fue grabado con las especificaciones listadas anteriormente. Puede hacer cambios a los patrones y disparos, pero aconsejamos revisar posteriormente los significados específicos de los elementos de estas líneas. Esto puede realizarse en la documentación completa de creación de estilo RealDrums.

Comprobando su estilo RealDrums

Una vez que ha creado su estilo RealDrums, puede comprobarlo en Band-in-a-Box cargando una canción y estableciendo el tempo cercano al tempo del estilo recién creado. Puede abrir entonces el diálogo **Configurar RealDrums** (también seleccionando *Opciones* | *Preferencias* | *RealDrums* o presionando el botón RealDrums de la barra de herramientas) y asegúrese que RealDrums esté habilitada. Apruebe “Solo para esta canción, usar este estilo RealDrums”, y luego seleccione su estilo a partir del botón “RD”. Cuando cierra el diálogo y toca su canción, su estilo RealDrums deberá estar tocando también. Para confirmar esto, puede ver en la barra de título Band-in-a-Box. Si su estilo es “MyFunkyStyle_070_Style”, debería ver [RealDrums=MyFunkyStyle_070].

Elementos de Estilos RealDrums

Para profundizar en el conocimiento de todos los elementos para crear un estilo RealDrums, por favor lea lo que viene abajo.


Elementos del Archivo Wave

El archivo wave debe contener una cuenta de dos compases. Esta puede ser un sonido de metrónomo, un baterista que hace la cuenta, o aún un relleno de batería de dos compases. Estos dos compases podrán ser tocados al inicio de una canción Band-in-a-Box, a menos que el conteo esté inhabilitado en las preferencias. Es importante observar que el comienzo del archivo wave no deberá contener un compás de batería que esté destinado a ser tocado en el medio de la canción. Si este compás fuera elegido, podría haber un lapso audible de silencio al inicio del compás cuando se está tocando en Band-in-a-Box (esto se debe a “compensación en ms” lo que veremos más adelante)

Casi la totalidad del archivo wave puede entonces contener un número cualquiera de compases de batería, teniendo en cuenta que hay disponibles dos “subestilos” en Band-in-a-Box. Esto significa que la rutina básica deberá ser la misma durante la primer mitad de los compases de batería, y luego la rutina puede cambiar y podrá mantenerse básicamente igual hasta el final. Tenga en cuenta también que cuando ya sea que graba o reúne su archivo wave, que en cada “subestilo”, debe haber muestras de relleno, compases normales, y post-rellenos (compases diseñados específicamente para venir después de los rellenos, a menudo contienen un choque de platillos completando un relleno). Necesita también al menos un final de 2 compases.

Luego de los compases de percusión habrá una corta sección de golpes únicos de tambor. Estos serán usados para mezclarlos con los compases de percusión para simular empujes y disparos.

El ejemplo 1 muestra un archivo wave completo de estilo RealDrums. Puede ver que los primeros dos compases contienen la cuenta, luego la mayor parte del archivo está ocupado por la percusión regular (puede apreciar que en la mitad a través del patrón es distinta - esta representa la subsección ‘B’), luego al final hay 4 “disparos” (golpes únicos de tambor).



Ejemplo 1: Forma de onda de un archivo wave completo de estilo RealDrums

Elementos de un Archivo de Texto

El archivo de texto contiene tres porciones principales, **configuraciones globales**, **definición de patrón**, y **definición de disparos**. Examinaremos cada uno por separado.

Configuraciones globales

Wavename=x.wav

La primera línea del archivo de texto debe ser “nombrewave=x.wav”, donde “x” es el nombre del archivo. Por ejemplo, la primer línea del archivo de texto JazzBrushesStyle_120 es “nombrewave=JazzBrushesStyle_120_Style.wav”. Este archivo normalmente está en el mismo directorio que el archivo de texto, pero no lo debe estar. Por ejemplo, Ud. podría crear un estilo alternativo que use JazzBrushesStyle_120_Style.wav denominado JazzBrushes Alternate. El archivo de texto tendría que residir en C:\bb\Drums\JazzBrushesAlternate\JazzBrushesAlternate_120_Style.txt, pero la primer línea seguirá siendo “nombrewave=JazzBrushesStyle_120_Style.wav”.

ForceWavTempo=x

Esto se usa solamente si el tempo del estilo en cuestión es distinto del tempo que está en el nombre de archivo del archivo wave que está siendo ocupado. Estos se denominan estilos “reducidos” o “expandidos”, y serán tratados posteriormente.

TimeSig=3

Esto podría ser empleado si está creando un estilo de vals. La línea puede ser simplemente omitida cuando se crea estilos 4:4.


OFFSET=x

A menudo un baterista pegará a un tambor o a un platillo un poco antes de tiempo de modo que el pico actual del sonido ocurre sobre el mismo tiempo. La compensación (Offset) determina cuántos ticks (1 tiempo=120 ticks) antes del tiempo caído un compás de batería deberá ser tomado desde el archivo estilo wave, que esta destinado a compensar cualquier suceso de esta ejecución temprana en la pista de batería. Es importante notar que si un compás es tomado 10 ticks antes desde el archivo estilo wave, el mismo esta también ubicado 10 ticks por delante en la pista de batería de Band-in-a-Box, de modo que no habrá modificaciones en la rutina actual.

Si no se ingresa el monto de compensación, el programa recurre a una compensación por defecto = 0.

Para determinar un buen valor de compensación para un archivo wave en particular, puede emplear un editor de audio (tal como PowerTracks Pro Audio) para precisar en los tiempos bajos de todos (o de una muestra) los compases. Puede entonces medir el número de ticks entre el inicio del golpe de batería y la línea de compás actual. La muestra más alta podría ser ingresada como el valor de compensación.

En el ejemplo 2, el comienzo del golpe de batería en el compás 15 ocurre en 14:04:118, o 2 ticks antes del downbeat del compás 15. Si todos los demás compases fueran similares, podría ingresar un valor de compensación de -2.



Ejemplo 2: El extremo izquierdo del área sombreada representa el comienzo del golpe de batería que ocurre en el compás 15, y el extremo derecho del área sombreada representa el downbeat actual del compás 15.

dbadjust=x

Si se ingresa un valor aquí, cuando la pista de RealDrums es ejecutada en Band-in-a-Box, el volumen se elevará (o disminuirá si se ingresa un valor negativo) de acuerdo al valor ingresado. Esto se emplea para balancear la RealDrums con otros instrumentos Dxi. Esta cantidad puede ser afinada una vez que se ha completado el estilo y es posible comprobarla en Band-in-a-Box.

Si no se ingresa un valor de ajustedb, el programa recurre al ajuste por defecto = 0.

dbadjustA=x

dbadjustB=y

Puede ajustar el volumen de los patrones de las secciones A y B por separado de la misma manera como en “ajustedb” usando “dbadjustA=” y “dbadjustB=”. El volumen final de las partes se basará en la cantidad de “Ajustedb” añadida al ajuste para el subestilo en cuestión. Por ejemplo, asumamos que fueron ingresados estos valores:

```
Dbadjust=-5
DbadjustA=-2
DbadjustB=3
```

El ajuste total de volumen para la sección A deberá ser $(-5) + (-2) = -7$. El ajuste total de volumen para la sección B deberá ser $(-5) + 3 = -2$.

MultibarPatternPercent=x

Cuando Band-in-a-Box está escogiendo un patrón de RealDrums (ver “patrones” abajo) para un compás en particular en una canción, él seleccionará al azar a partir de todos los patrones posibles que se adapten basándose a sus pesos relativos. Si, no obstante, un porcentaje, está ingresado aquí, entonces antes de este paso este determina si el compás en curso usará un patrón multi-compás basado en el porcentaje. Si esto ocurre, Band-in-a-Box elimina todos los patrones de 1 compás como posibles para el compás de música en curso. Por ejemplo, si se ingresa “MultibarPatternPercent=20”, entonces cada vez que Band-in-a-Box busca un patrón, hay un 20% de posibilidad que el programa elimine patrones de 1 compás como posibilidades. Si se ingresa “MultibarPatternPercent=80”, entonces cada vez habrá una probabilidad de 80% que los patrones de 1 compás sean eliminados como posibilidades. Si tal instancia ocurre, pero ninguno de los patrones multi-compás, se adaptase en el compás Band-in-a-Box en cuestión, se permitirá un compás de 1 patrón

Si no se ingresa una cantidad aquí, entonces Band-in-a-Box escoge siempre simplemente entre todos los patrones posibles basados en sus propios pesos relativos.


hAmount8=x

PushAmount16=x

Cuando los empujes se ingresan en Band-in-a-Box (ya sea con “^” para un empuje de corchea o con “^^” para un empuje de semi-corchea), el tambor de mezcla única de RealDrums pega con los compases de ejecución regular para dar énfasis al empuje. Estas configuraciones determinan cuantos ticks anteriores a un tiempo se tocan los empujes.

Matemáticamente, ya que una negra vale 120 ticks, en un estilo corchea rígida, la corchea será de 60 ticks y la semi-corchea será de 40 ticks. Sin embargo, ya que los bateristas no tocan (¡afortunadamente!) matemáticamente, estos números variarán en sus estilos individuales, y en la cantidad de “swing” en sus interpretaciones. Una buena cantidad para ingresar para estos valores puede determinarse analizando con precisión lo interpretado por los bateristas en un editor de audio y midiendo así el número de ticks entre algunas pocas corcheas anteriores a los tiempos.

En este estilo de corcheas rígidas (ejemplo 3), esta corchea tocada antes del tiempo del compás 6 es ejecutada en 5:04:058, o 62 ticks antes del downbeat. El resto del archivo podría ser analizado de la misma manera (o por medio de muestras al azar), pero refiriéndonos a este ejemplo, debería ingresar Cantidad Empuje8=62.



Ejemplo 3: El extremo izquierdo del área sombreada representa la nota corchea antes del downbeat del compás 6, y el extremo derecho del área sombreada representa el downbeat del compás 6.

Si no se ingresa una cantidad para estos valores, Band-in-a-Box determina la cantidad respecto a si o no el estilo Band-in-a-Box empleado es un estilo corchea rígido o corchea swing.

ASubstyleAllowed=NO

BSubstyleAllowed=NO

Emplea ya sea uno de estos bloques de líneas a todos los patrones para el subestilo especificado, y luego usa los patrones del subestilo que queda para toda la canción, sin tener en cuenta el subestilo seleccionado en Band-in-a-Box.

Esto puede ser útil para alternar con un estilo presente. Por ejemplo, si tiene hecho un estilo que emplea cepillos en la sección A y baquetas en la sección B, pero desea modificarlo de manera que el mismo solo emplee baquetas, puede ingresar la línea “SubestiloAPermitido=NO” en el archivo de texto. Todos los patrones de la sección B serán usados para ambas partes de sección A y B en Band-in-a-Box. Esto es también una útil herramienta para crear estilos “Alternativos” (vea “Estilos Alternativos y Estilos Expandidos/Reducidos” abajo).

Es importante sin embargo, no ingresar *ambas* de estas líneas. Si hace esto, Band-in-a-Box no podrá hallar ningún patrón al final, y recibirá un mensaje de error.

Definición de Patrones

Todos los patrones están definidos en el archivo de texto empleando líneas de texto que contienen siete elementos, cada uno de ellos separados por una coma. Los siete elementos son: 1) el “patrón” de texto, 2) tipo de patrón, 3) sección definida (A,

B, o todas), 4) peso (cuán seguido puede ser tocado el patrón), 5) Máscara (restricciones donde el patrón puede ser ejecutado), 6) duración del patrón en compases, 7) la ubicación del patrón en el archivo de estilo wave.

Aquí están algunos ejemplos de patrones definidos:

Patrón Normal,A,2,1,2,75

Patrón Relleno,A,1,0,1,58

Patrón Post Relleno,B,8,0,8,3

Patrón Final,0,6,0,2,114

Patrón Conteo,0,5,0,2,-1

Como puede ver, cada ejemplo aquí comienza con el “patrón” de texto. Esto permite simplemente a Band-in-a-Box saber que la línea contiene información concerniente a las partes de batería que serán insertadas dentro la pista de RealDrums. El siguiente elemento es el tipo de patrón, y aquí tenemos ejemplos de tipos de patrones “normal”, “relleno”, “Post Relleno”, “Final” y “Conteo”. El siguiente elemento es la definición de la sección, y tenemos ejemplos de patrones de sección “A”, patrones de sección “B” y patrones “0”, para los cuales las secciones no son aplicables. El siguiente elemento es el peso. En estos ejemplos tenemos pesos de 2, 1, 8, 6 y 5. Cuanto más alto el peso, mayor frecuencia de elección del patrón. El siguiente elemento es la máscara. Hay ejemplos aquí de “0” máscaras, las cuales no imponen restricciones adicionales sobre donde puede ser ejecutado el patrón y un “1” máscara, el cual impone ciertas restricciones. El siguiente elemento es la duración en compases, y tenemos ejemplos aquí de patrones que duran 1, 2 u 8 compases. El elemento final es la ubicación del patrón en el archivo de estilo wave. Estos números representan compases, sin embargo advertirá que uno de los ejemplos tiene una ubicación de -1. Esto se debe a que Band-in-a-Box emplea un sistema de numeración basado en -1 para compases de música en una canción, lo que será explicado con más detalle seguidamente.

Los seis elementos que vienen luego de “patrón” de texto están detallados plenamente aquí:

1. Tipo de patrón

Hay 5 tipos diferentes de patrones, “Relleno”, “Post Relleno”, “Pre Relleno”, “Normal”, “Final” y “Conteo”.

Rellenos

Los rellenos ocurren siempre en el compás inmediatamente anterior a los marcadores de parte. En canciones Band-in-a-Box, los marcadores de parte (A o B) se usan para delinear frases musicales. Ya que los rellenos de batería se usan también para concluir frases musicales, los rellenos de batería siempre ocurren en el último compás antes de un marcador de parte. A diferencia de otros patrones, los rellenos pueden durar 1 solo compás.

Aquí están algunos ejemplos de patrones de Relleno definidos:

- patrón,**Relleno**,A,1,0,1,8
- patrón,**Relleno**,B,6,0,1,32
- patrón,**Relleno**,B,5,0,1,58

Post Rellenos

Como su nombre lo indica, los Post Rellenos son compases que ocurren luego de los Rellenos. Eso significa que los compases Post Relleno ocurren en los compases donde hay marcadores de parte. Normalmente, los compases Post Relleno son generalmente compases que tienen un choque de platillo en el tiempo, el cual está destinado a ser un complemento del relleno que ocurrió en el compás previo. Los Post Rellenos pueden durar un número cualquiera de compases.

Aquí están algunos ejemplos de patrones de Post Relleno definidos:

- patrón,**Post Relleno**,A,8,0,8,1
- patrón,**Post Relleno**,A,5,0,1,9
- patrón,**Post Relleno**,B,4,0,2,17

Pre Rellenos

Los compases de Pre Relleno ocurren inmediatamente antes de los Rellenos. Los pre Rellenos no son esenciales para que un estilo funcione, pero pueden ser útiles en situaciones donde un baterista comienza un relleno elaborado un compás adelantado. Cuando Band-in-a-Box elige patrones para compases que preceden los rellenos, los escoge del reservorio de patrones normal y pre relleno. Los Pre Rellenos pueden ser ya sea de 1 o 2 compases de duración, con el pre relleno de 2-compases conteniendo el actual relleno igualmente.

Aquí están algunos ejemplos de patrones de Pre Relleno definidos:

- patrón,**Pre Relleno**,A,4,0,2,7
- patrón,**Pre Relleno**,B,7,0,1,57

Patrones Normal

Los patrones Normal generalmente corrigen la mayor parte de una canción Band-in-a-Box. Cualquier compás que no está inmediatamente antes o después de un marcador de parte, y no es un final o conteo, será extraído del reservorio de patrones normal.



Ejemplo 4: Todos los compases sombreados en este ejemplos son compases “normal”.

Aquí están algunos ejemplos de patrones Normal definidos:

- patrón,Normal,A,2,0,1,3
- patrón,Normal,A,5,3,2,11
- patrón,Normal,B,5,1,2,75
- patrón,Normal,B,2,5,2,64

Finales

Los finales son siempre de 2 compases de duración, y generalmente poseen características de rellenos para el primer compás, pero luego terminan con un golpe de tambor en el 2do compás, algunas veces con un choque de platillo en el tiempo, pero también a menudo con una figura rítmica particular. Deberá verificar el final en el estilo Band-in-a-Box que estará usando con el estilo de RealDrums para ver que clase de ritmo será empleado en la batería para que coincida. Los finales pueden durar solo 2 compases, y necesita tener al menos un final definido para un estilo para que funcione.



Ejemplo 5: Los dos compases sombreados muestran donde se toca un final en Band-in-a-Box

Conteo

Los conteos tienen siempre una duración de 2 compases, y siempre ocurren al comienzo de una canción (a menos que se desactive esta opción en la configuración). Los Conteos son usualmente toques laterales de baqueta “uno...dos...uno, dos, tres, cuatro”, pero puede poner lo que desee en estos dos compases. Puede tener una persona realizando la cuenta, o puede tener 2 compases de rellenos de batería como su conteo, etc.

2. Definir Sección

Los estilos de Band-in-a-Box y RealDrums poseen dos “subsecciones”, una subsección ‘A’ y otra subsección ‘B’. Cuando se definen los patrones, necesita especificar si el patrón está destinado a ser ejecutado durante la sección ‘A’ o la ‘B’. Para patrones en los cuales la sección no es aplicable, puede rellenar este espacio con un “0”. Estos incluyen el conteo y el final. Puede hacer una excepción para el final, si desea designar específicamente un final que ocurra solo cuando el compás precedente es ‘A’ o ‘B’. En lugar de “0”, podría ingresar “finalA” o “finalB.” Solo recuerde que cuando hace esto, necesita salvar ambas eventualidades. Si ingresa un final “0”, esto por si mismo compensa ambos casos.

Aquí están algunos ejemplos de patrones ‘A’

- patrón,Relleno,A,1,0,1,8
- patrón,Post Relleno,A,8,0,8,1
- patrón,Post Relleno,A,5,0,1,9
- patrón,Pre Relleno,A,4,0,2,7
- patrón,Normal,A,2,0,1,3
- patrón,Normal,A,5,3,2,11

Aquí están algunos ejemplos de patrones ‘B’

- patrón,Relleno,B,6,0,1,32
- patrón,Relleno,B,5,0,1,58
- patrón,Post Relleno,B,4,0,2,17
- patrón,Pre Relleno,B,7,0,1,57
- patrón,Normal,B,1,2,75
- patrón,Normal,B,2,5,2,64

Aquí están algunos ejemplos de patrones ‘0’

- patrón,Conteo,0,5,0,2,-1
- patrón,final,0,1,0,1,33

Aquí están algunos ejemplos de casos especiales de finales:

- patrón,final,finalA,5,0,2,37
- patrón,final,finalB,5,0,2,77

3. Peso

Cada vez que Band-in-a-Box encontrar un patrón de RealDrums para insertarlo en un compás Band-in-a-Box, primero busca todos los posibles patrones que podrían adaptarse (basándose en el tipo de patrón, la definición de sección, la máscara y la duración), y luego escoge al azar desde dichos patrones basados en el peso asignado.

El peso es un número entre 1y 8 (hay casos especiales donde puede emplear 0 o 9 lo que analizaremos al final de esta sección). Cuando Band-in-a-Box ha escudriñado la lista de los posibles patrones, entonces agrega los pesos de todos estos patrones, y luego la posibilidad de que cada patrón sea elegido se basa de acuerdo a un porcentaje determinado por el peso del patrón dividido por el total.

Por ejemplo, si Band-in-a-Box está encontrando un patrón “normal” para el compás 3 de la canción, y ha determinado que estos cuatro patrones son las únicas posibilidades:

- patrón,Normal,A,5,1,4,11
- patrón,Normal,A,1,0,2,17
- patrón,Normal,A,7,3,2,13

- patrón,Normal,A,2,1,1,20

Lo primero que éste tendría que hacer sería agregar todos los pesos. En este caso, $5+1+7+2=15$. La probabilidad de que cada patrón sea elegido en este caso está determinada por su propio peso dividido la suma. Aquí entonces, están algunas probabilidades para que cada patrón sea elegido en esta instancia:

- patrón,Normal,A,5,1,4,11: $5/15=0.333$ o 33%
- patrón,Normal,A,1,0,2,17: $1/15=0.066$ o 7%
- patrón,Normal,A,7,3,2,13: $7/15=0.466$ o 47%
- patrón,Normal,A,2,1,1,20: $2/15=0.133$ o 13%

Cuando se ingresa un peso de 9, el programa lo trata algo diferente. Un peso 9 significa que todos los patrones posibles que tengan un peso de 8 o menos estén eliminados por completo como posibilidades.

Con el ejemplo previo, si ha cambiado el peso de los dos primeros patrones a 9, pero ha dejado los dos últimos como 7 y 2, entonces estos dos últimos deberían ser eliminados como posibles, y los porcentajes cambiarán a:

- patrón,Normal,A,9,1,4,11: 50%
- patrón,Normal,A,1,0,2,17: 50%
- patrón,Normal,A,7,3,2,13: 0%
- patrón,Normal,A,2,1,1,20: 0%

Es entonces muy importante que sea cuidadoso al usar peso de 9. Esto se usa normalmente en conjunto con una máscara (las máscaras serán explicadas con más detalle abajo). Por ejemplo, una máscara que estableció que un patrón normal podría ser tocado únicamente 7 compases después de un marcador de parte, y si luego le dio un peso de 9, cada vez que Band-in-a-Box necesitase encontrar un patrón de 7 compases después de un marcador de parte éste debería *siempre* usar dicho patrón. Sin embargo, esto no afectaría a otros compases.

El otro caso especial es un peso 0. Esto se emplea solo para rellenos. Cuando Band-in-a-Box encuentra posibles patrones, si un patrón en particular está yendo a terminar donde se requiere un relleno debido a la ubicación del marcador de parte, entonces el patrón será incluido *solamente* como una posibilidad si el compás en el archivo wave de estilo ha sido designado como un relleno en algún punto en el archivo de texto. Así mismo, un patrón que finaliza con un relleno no será considerado una posibilidad si el relleno no coincide en la canción Band-in-a-Box.

Por ejemplo, digamos que Band-in-a-Box está buscando un patrón para ubicarlo en el compás 5, donde el compás necesitará ser un relleno:



Ejemplo 6: Se requiere un patrón para el compás 5.

El programa está buscando un patrón normal, este puede usar un patrón normal que se de 1 o 2 compases de duración. Sin embargo, si éste elige un patrón de 2 compases y debe asegurarse que en el archivo wave de estilo, el segundo compás está designado a ser un relleno.

Asumamos que este patrón es ingresado en el archivo de texto:

- Normal,A,5,0,2,15

Este es un patrón normal de 2 compases que empieza en el compás 15 del archivo wave de estilo. Este patrón podría ser elegido en esta instancia solo si hubiese otra línea en alguna parte del archivo de texto definiendo al compás 16 del archivo wave de estilo como un relleno:

- Relleno,A,5,0,1,16

Sin embargo, es probable que este relleno no funcione bien como compás único (tal vez hay una declinación de platillo que atraviesa los compases 15 y 16 que no quiera suprimir – ver “Duración” para más información al respecto). En este caso, deseará aún definir el compás como un Relleno, de manera que el final multi-compás en este relleno podrá usarse en el lugar correcto, pero no deseará nunca que el relleno sea escogido como suyo. En este caso, Ud. podría otorgarle un peso de 0:

- Relleno,A,0,0,1,16

4. Máscara

Una máscara puede ser usada para especificar que un patrón deberá usar solamente un cierto número de compases luego de un marcador de parte. Esto se aplica *solo* a patrones Normal, y a todos los demás patrones deberá darse un peso de 0 (0 significa sin máscara).


Aquí está una lista de las máscaras posibles, y qué efecto tendrán:

- 0-Sin máscara: Este patrón puede usarse en cualquier lugar
- 1-Compases impares solamente: compases 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. luego de un marcador de parte
- 2-Compases pares solamente: compases 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. luego de un marcador de parte
- 3-Compases 3, 7, 11, 15, etc. luego de un marcador de parte
- 4-Compases 4, 8, 12, 16, etc. luego de un marcador de parte
- 5-Compases 5, 13, 21, etc. luego de un marcador de parte
- 6-Compases 6, 14, 22, etc. luego de un marcador de parte
- 7-Compases 7, 15, 23, etc. luego de un marcador de parte
- 8-Compases 8, 16, 24, etc. luego de un marcador de parte

- etc.

Muchos tiempos de batería usan ritmos de 2-compases que luego repiten, así que es muy común que se usen las máscaras “1” y “2”. Si ha asignado una máscara “1” a muchos patrones Normal, y una máscara “2” a muchos otros, deberá asegurarse siempre que la agrupación de 2-compases permanece consistente. Recuerde que debe asegurarse que hayan suficientes patrones para cubrir todas las posibilidades. Si solo tiene patrones con máscaras “1”, y ningún patrón con máscaras “2”, entonces Band-in-a-Box no podrá encontrar ningún patrón para compases pares. Lo más seguro de hacer es usar una máscara de “0”, pero esto no tendrá el mejor acercamiento musical. Una máscara de 4 se usa a menudo para más rellenos aptos que podrían resaltar frases de 4 compases. Las máscaras más altas que 8 no se ocupan comúnmente, lo que podría significar que el patrón sería tocado muy rara vez.

Ejemplo 7: Se requiere un patrón Normal para el compás 13.




viendo compases en un editor de audio, recuerde que cuando se remite a estos compases en su archivo de texto, necesita restar 2 antes de ingresarlos en los patrones.

Si esto es confuso para Ud, hay dos maneras para simplificar esto. Algunos editores de audio le permiten designar compás “1” a cualquier punto en un archivo wave. Simplemente vaya al compás 3 y désígnelo como compás 1. Entonces, cualquier compás que vea coincidirá directamente con lo que necesita estar ingresado en el archivo de texto. La otra cosa que puede hacer es que mientras está trabajando actualmente en el estilo, puede suprimir los 2 compases de cuenta, lo que desplazará para atrás el resto de la pista en 2 compases, y todos los compases que vea serán los mismos números de compás que necesita ingresar en le archivo de texto. Una vez que ha finalizado el archivo de texto, puede entonces pegar la cuenta de vuelta en el comienzo del archivo.

Definición de Disparos

En Band-in-a-Box, los disparos y sostenidos se ingresan ya sea poniendo 2 o 3 puntos luego de un acorde (2 puntos para un disparo, 3 para un sostenido). Con RealDrums, cuando se ingresa alguno de estos, la batería se detiene lo que dura el acorde, y se toca un único golpe de tambor en lugar del tiempo de tambor. Los empujes se ingresan tecleando ya sea 1 o 2 símbolos caret (“^”) antes del acorde en cuestión (1 caret para un empuje de corchea, y dos carets para un empuje de semi-corchea). Con RealDrums, cuando se ingresa un empuje, el tiempo regular de batería continúa adelante, pero se agrega un golpe de tambor único a la mezcla para enfatizar el empuje.



Ejemplo 9: El compás 1 muestra un disparo, el compás 3 muestra un sostenido, el compás 4 muestra un empuje de corchea, y el compás 7 muestra un empuje de semi-corchea.

Los golpes de tambor son generalmente grabados al final del archivo wave, luego de la rutina del tambor principal, pero ellos no tendrían que estar.

Como patrones, los disparos están definidos también en el archivo de texto usando líneas de texto que contienen muchos elementos: 1) el “disparo” de texto, 2) tipo de disparo (0 para disparo o sostenido, 1 para empujes), 3) el número de compás del disparo en el archivo wave de estilo, 4) el número de ticks (1 tiempo = 120 ticks) antes o después el número de compás donde ocurre el disparo, 5) la duración del disparo en ticks, 6) peso, 7) volumen del disparo.

Aquí están algunos ejemplos de disparos definidos:

Disparo,1,82,-2,455,1,100

Disparo,0,83,5,360,1,90

Disparo,1,171,240,200,1,80

Los seis elementos que vienen a continuación del “disparo” de texto se explican detalladamente aquí:

1. Tipo de disparo

El tipo de disparo necesita ser ya sea 0 o 1. Si se ingresa 0, el disparo será usado cuando los acordes se ingresan con dos puntos (disparo) o tres puntos (sostenido). Si se ingresa 1, el disparo será usado cuando los acordes se ingresan con dos o tres carets antes de ellos (empujes de corcheas y semi-corcheas).

2. Número de compás en archivo wave de estilo

Como con los patrones, necesita recordar que los estilos RealDrums emplean numeración basada en -1, de modo que necesita restar 2 desde el número de compás como lo ve en su editor de audio. Se puede tocar más de un disparo en un único compás, y podría usar el valor de ajuste de tick para distinguir entre los dos.

3. Ajuste de Tick


Los disparos no necesariamente deben ocurrir en las líneas de compás, y el ajuste de tick puede usarse para mostrar a Band-in-a-Box donde comienza exactamente el disparo. Simplemente mida el número de ticks a partir del downbeat del número de compás ingresado hasta el inicio del disparo, y ese es el número que debería ingresarse aquí. Si el disparo inicia antes que el número de compás que fue ingresado, un número negativo debería ingresarse aquí.

Por ejemplo, si un disparo es grabado en el compás 82, pero analizándolo mejor aparece que el disparo fue tocado dos ticks antes, este debería ingresarse así:

Disparo,1,82,-2,455,1,100

En otro ejemplo (ver ejemplo 10 abajo), un disparo es tocado en el tercer tiempo del compás 171. En este caso necesita usar el ajuste de tick para indicar que ellos son dos tiempos completos luego del compás 171. Ya que un tiempo es 120 ticks, dos tiempos serán 240 ticks, y éste por lo tanto deberá ingresarse tal cual:

Disparo,1,171,240,200,1,80



Ejemplo 10:

Aquí el disparo comienza en el compás 171 (173-2), en el tercer tiempo, o 240 ticks dentro del compás.

4. Duración

A diferencia de los patrones, que usan números de compases para las duraciones, los disparos usan ticks para la duración. Así, por ejemplo, si un disparo dura tres tiempo, deberá ingresar 360 (3 tiempos * 120 ticks por tiempo).

Aquí está un ejemplo de un disparo que dura tres tiempos:

Disparo,0,83,5,**360**,1,90

Para el mejor efecto, el sonido de los disparos deberá decaer naturalmente, y la duración total del disparo incluyendo su decaída deberá ser ingresado en el archivo de texto. Esto es especialmente importante cuando todos los demás instrumentos están en silencio, y todo lo que se escucha es el sonido del golpe de batería que decae.

5. Peso

El peso para los disparos funciona de la misma manera como la del peso para los patrones, excepto que no hay necesidad de usar pesos de 0 o 9. Este número deberá estar entre 1 y 8, con los números más alto representando una probabilidad mayor para que el disparo sea seleccionado cada vez.

6. Volumen

El volumen de los disparos está representado por un número entre 1 y 127. Si se ingresa 90, el volumen no será ajustado. Si se ingresa un número entre 1 y 89, el volumen será disminuido acordemente, y si se ingresa un número entre 91 y 127, el volumen aumentará también acordemente. Es generalmente más fácil comprobar el volumen una vez que el estilo ha sido completado.

Entradas adicionales en el Archivo de Texto

Compases Bloqueados

Durante la comprobación de su estilo, pueden atravesarse situaciones donde un compás en particular del archivo wave de estilo simplemente no suene bien al entrar en otro compás específico del archivo wave de estilo. Cuando esto ocurre, puede una línea de “CompasesBloqueados” dentro de su archivo de texto para asegurarse que estos compases nunca se tocan espalda-con-espalda.

Cuando se teclaea “CompasesBloqueados” en el archivo de texto, seguido por números de compás separados por comas, Band-in-a-Box toma el primer número, y todos los números de compás que siguen están “bloqueados”.

Así, por ejemplo, si se ingresa esta línea:

CompasesBloqueados,24,35,41

entonces el compás 24 *nunca* podrá ser seguido por los compases 35 o 41.

Sin embargo, cuando emplea esta aplicación necesita ser muy cuidadoso de no estar creando situaciones donde Band-in-a-Box no será capaz de encontrar una posible concordancia con un compás. Cuando Ud. bloquea un compás, necesita asegurarse que existen los patrones definidos que se inician en otros compases lo que también podría funcionar.

Comentarios

Cuando crea su estilo, posiblemente desee agregar comentarios en el archivo de texto como puntos de referencia, o como ayuda memoria acerca de algunos aspectos del estilo. Esto puede realizarse de dos maneras: 1) comentarios con punto-y-coma. 2) comentarios estilo-Pascal

Si teclaea un punto-y-coma dentro del archivo de texto, si es al inicio de una línea, o al final de una definición de patrón, el texto que es tecleando luego del punto-y-coma es ignorado, lo que le permite teclear comentarios. Por ejemplo:

;esta línea entera será ignorada por Band-in-a-Box

Patrón,normal,A,5,0,4,15;este texto será también ignorado por Band-in-a-Box

Los comentarios estilo-Pascal son comentarios que están encerrados entre corchetes { y }. Cualquier texto encerrado entre estos caracteres serán también ignorados por Band-in-a-Box. A diferencia de los punto-y-coma, estos comentarios pueden darse en el medio de una definición de patrón, y la línea puede continuar luego del comentario. Por ejemplo:

{esta línea entera será ignorada por Band-in-a-Box}

patrón, normal, {este texto será ignorado}A,5,0,4,15

Estilos Alternativos y Estilos Expandidos/Reducidos

Estilos Alternativos

Es posible que un archivo wave sea empleado para más de un estilo. Por ejemplo, es posible que desee duplicar un estilo, pero omite ciertos rellenos, o asigna pesos diferentes a ciertos patrones.

En este caso, necesita crear aún un nuevo grupo de estilo RealDrums creando un nuevo sub-directorio en la carpeta “Baterías”, y el archivo de texto para el estilo necesita estar presentado. La única diferencia es que en el archivo de texto tendrá el nombre del archivo wave que está empleando, y que el nombre será distinto a del nombre del archivo de texto.

Por ejemplo, si tiene un estilo “MyFunkyStyle” en 90 bpm, estos archivos se presentarán así:

C:\BB\MyFunkyStyle\MyFunkyStyle_090_Style.txt

C:\BB\Drums\MyFunkyStyle\MyFunkyStyle_090_Style.wav

Para crear un estilo alternativo, Puede crear este archivo:

C:\BB\Drums\MyFunkyStyleALT\MyFunkyStyleALT_090_Style.txt

La primera línea de este archivo de texto podrá ser:

nombrewave=MyFunkyStyle_090_Style.wav

Estilos Expandidos/Reducidos

A menudo encontrará ejemplos de rutinas de baterías donde el pulso puede ser tratado como corcheas o semi-corcheas. Por ejemplo, distintos músicos podrán no coincidir en si una rutina es de 90 bpm con un pulso de semi-corchea, o 180 bpm con un pulso de corchea. En Band-in-a-Box, algunos estilos se tratan como estilos de corcheas y otros son tratados como estilos de semi-corcheas, encontrará ejemplos donde un tiempo de tambor que está destinado para los estilos de corcheas funcionará igualmente bien con los estilos de semi-corcheas en la mitad de tiempo. En estos casos, puede crear dos estilos por separado donde ambos apunten al mismo archivo wave, y tratarlo con dos tempos diferentes. Podrá usarse el mismo método como se describió en “Estilos Alternativos”, con un agregado. Para el estilo en el cual el tempo es diferente en el archivo de texto entonces lo es en el nombre de archivo del archivo wave, necesitará agregar la línea “ForzarTempoWav=” al archivo de texto.

Por ejemplo, si posee un Estilo “MyFunkyStyle_90”, los siguientes archivos se presentarán así:

C:\BB\Drums\MyFunkyStyle\MyFunkyStyle_090_Style.txt

C:\BB\Drums\MyFunkyStyle\MyFunkyStyle_090_Style.wav

Para un estilo expandido, podría crear este archivo:

C:\BB\Drums\MyFunkyStyleEXP\MyFunkyStyleEXP_180_Style.txt

La primera línea de este archivo de texto podrá ser:

Nombrewave=MyFunkyStyle_090_Style.wav

Y se necesitará una línea adicional:

ForzarTempoWav=180

Hay algunos puntos adicionales en la creación de estilos expandidos y reducidos. Primero que todo es el asunto de que los compases coincidan correctamente. Si el número de compases en un grupo particular de compases en la versión de tempo más alto están en números impares, este puede desplazar a la versión de tempo menor. Por ejemplo, si su versión de tempo alto posee un Post Relleno A, un Normal A, y un Relleno A, luego un Post B, esto significará que en la versión de tempo menor, el Post Relleno A y el Normal A se convertirán en un único compás Post Relleno, lo que está bien, pero el Relleno A y el Post B se convertirán también en un único compás, lo que no funcionará. Esto podría entorpecer luego a todo lo que continúa después. Sería mejor si la versión de tempo alto tendría un Post Relleno A, un Normal A, *otro* Normal A, luego el Relleno A, y luego el Post B. Por esta razón, si sabe que una parte de batería va a ser usada a dos tempos, resulta un poco más sencillo grabar o reunir la parte de batería con la versión de tempo lento que tiene en mente, y esta puede luego ser expandida.

Las otras cosas que tiene que tener en cuenta son el conteo y los finales. El conteo será diferente para los dos tempos, entonces será mejor grabar dos conteos completamente diferentes. Uno de los alternos puede ser pegado en el final del archivo si es necesario. Para finales, es bueno también grabar sencillamente dos versiones de ellos, las cuales pueden estar también al final de su archivo.

Probando su estilo RealDrums

Una vez que ha creado su estilo en RealDrums (o, dependiendo del nivel de complemento, aún durante la creación del mismo) puede escucharlo y probarlo en Band-in-a-Box. Si su archivo de texto está nombrado de acuerdo con la convención detallada en la introducción, y está ubicado en el directorio correcto, éste podrá aparecer automáticamente en Band-in-a-Box. La forma más fácil de seleccionar su estilo RealDrums es ingresando al Diálogo de Configuraciones de RealDrums en band-in-a-Box (*Opciones* | *Preferencias* | *RealDrums*), o simplemente presionando el botón en la barra de herramientas de RealDrums). Asegúrese que RealDrums está habilitada, y luego ponga un visto bueno al lado de “Para este compás solamente, usar éste estilo RealDrums”. Si luego hace clic en el botón RD, aparecerá una lista de todos los estilos RealDrums disponibles, y su estilo estará formando parte de ellos. Cuando sale de este diálogo y toca su canción, estará escuchando su estilo en RealDrums.

Puede realizar y guardar cambios al archivo de texto, y cuando presiona Tocar Nuevamente en Band-in-a-Box, todos los cambios en el archivo de texto serán efectivos. Si, sin embargo, realiza algunos cambios al archivo wave, éste necesita ser recargado con los cambios para que funcione. Para lograr esto, simplemente seleccione una canción que usa distinta RealDrums, presione Tocar. Luego pare y recargue la canción en la que se encuentra trabajando.

Ajustando niveles de volumen

Si el balance entre la RealDrums y los instrumentos MIDI necesitar ser ajustado, puede hacerlo simplemente ajustando la configuración `ajustedb=` en su archivo de texto, guardándolo, y presionando Tocar Nuevamente en Band-in-a-Box. Puede continuar haciendo esto hasta que encuentre un buen balance.

Para los niveles de volumen de los disparos y empujes, la mejor manera de comprobar esto es probando uno a la vez. Si tiene más de un disparo o empuje, puede “exponerlos” todos menos uno, luego estará siempre escuchando solo dicho disparo o empuje. Por ejemplo, que tiene ingresados tres disparos:

- Shot,0,82,120,547,1,110
- Shot,0,83,188,1151,1,90
- Shot,0,85,380,1058,3,90

Para probar el primero, agregue un punto-y-coma al inicio de las líneas 2da y 3era:

- Shot,0,82,120,547,1,110
- ; Shot 0,83,188,1151,1,90
- ; Shot,0,85,380,1058,3,90

Band-in-a-Box ignorará por lo tanto dichas líneas, y solo escuchará el primer disparo. Puede entonces ajustar el nivel de volumen hasta el correcto, luego repita la operación con el segundo disparo y así sucesivamente.

Modo Desarrollador

Es también extremadamente útil cuando se comprueban estilos RealDrums usar “modo Desarrollador”. Este es una casilla de verificación en las configuraciones de RealDrums. Cuando se lo activa, Band-in-a-Box realiza dos operaciones. La primera es la comprobación por deletreo de su archivo de texto cuando toca su canción. Si éste encuentra un error, lo reporta a Ud. Antes que comience la canción. Cuando este modo está desactivado, si hay caracteres erróneos en el archivo de texto, la definición de patrón será ignorada completamente. Por ejemplo, si escribe mal “patrón” con “pattn”, verá un mensaje de error cuando empiece que le dirá donde puede encontrar el carácter o número de línea errado en el archivo de texto. Cuando presiona OK, la canción retorna al inicio.

La otra cosa que realiza el modo desarrollador es generar un archivo de texto “DrumAudioResults.txt” cada vez que presione tocar. Este archivo de texto le avisa exactamente que patrones fueron extraídos de su archivo de texto para cada compás Band-in-a-Box. El archivo contiene también otra información global y de estadística. Esta información puede ser extremadamente valorada cuando afina su estilo.

Archivo DrumAudioResults.txt

La primera información que le brinda el archivo DrumAudioResults .txt (Resultados de Batería de Audio) es una información global acerca del estilo y de la canción. Le avisa qué archivo wave fue usado, el tempo de la canción, el número total de compases, y el número total de veces que ha tocado la canción en la presente sesión.

La siguiente información que presenta es una línea separada de cada compás de la canción. El primer ítem para cada compás es el número de compás actual en la canción, pero el tipo de información que es presentado luego de esto depende de si el compás representa el comienzo de un patrón, o un compás subsiguiente en un patrón multi-compás.

Aquí está un ejemplo de un compás donde comienza un patrón:

Compás# 12,compásrel=4, CompasesMax=5, Pat elegido#21, línea#26
sub.Normal,a.,máscara=2, dur#compases=2, escritos 2,CompásWav=14, Candidatos=11 ,tiempo=0:26

Aquí está un ejemplo de un compás donde un patrón está continuando:

Compás#13 CompásWav=15 ,tiempo=0:28

Para compases donde comienzan los patrones, aquí están los ítems que siguen al número de compás:

1. compásRel=x (relbar=x)

Este número representa el número de compases a partir del último marcador de parte. Este número determina a su vez si o no pueden usarse los patrones Normal con máscaras asignadas. Por ejemplo, si un compás rel=4, un patrón normal con una máscara de 0,2 o 4 podría ser elegida, pero patrones con máscaras de 1,3,5,6, etc. no podrán ser elegidos.

2. CompasesMax=x (MaxBars=x)

Este número representa el número de compases para el próximo marcador de parte. Ya que los patrones no pueden cruzar marcadores de parte, todos los patrones que tienen una duración mayor que la CompasesMax=cantidad no pueden ser elegidos.

3. Escoger pat#x, línea #y

Este es el actual patrón seleccionado, mostrado en dos formas diferentes de modo que es fácil identificar en el archivo de texto. Si realiza una cuenta regresiva desde el primer patrón en el archivo de texto, pat#x le mostrará cuantos patrones contar para encontrar el que fue usado, y no toma la información global al inicio del archivo en la contabilidad. Línea#y le muestra la línea actual del archivo de texto, la cual podrá incluir líneas para las configuraciones globales y algunas líneas de comentarios. Si su editor de texto tiene números de línea, esta es la forma más fácil de encontrar el patrón que fue elegido.

4. Tipo, subsección, y máscara

La siguiente información es el tipo (Normal, PostRelleno, etc.), subsección (A o B) y máscara del patrón elegido.

5. dur#compases=x, escrito y (dur#bars=x, wrote y)

La aplicación dur#compases=cantidad le avisa a Ud. el número de compases en el patrón, y la cantidad “escrito y” le avisa el valor actual de compases escritos. En la mayoría de los casos, este número podría ser el mismo, porque Band-in-a-Box siempre intentará y mantendrá los patrones definidos intactos. Algunas veces, sin embargo, los patrones multi-compás podrán necesitar ser suprimidos, por ejemplo si éste necesita un patrón de 1 compás pero ha diseñado solo patrones de 2 compases.

6. CompásWav=x (WavBar=x)

Este le avisa que compás del archivo wave actual de estilo fue usado para el compás Band-in-a-Box en curso. Recuerde que este está empleando numeración con base -1.

7. Candidatos=x

Esto le avisa cuántos patrones posibles había para que Band-in-a-Box los escoja para el compás en curso. Si hubieran 3 o menos candidatos posibles, ésta línea aparece en vez de “POCOScandidatos=”. Esto le permite conocer que tal vez no hay un cierto tipo de patrón suficiente. Si por lo menos hay 1, no tendrá alguno de los errores actuales, pero para el cúmulo de variedades mejor a más posibilidades. Si no hubieran posibles candidatos, recibirá un mensaje de error “***** No apto para escoger un compás de audio de batería para compás#x”. En este caso, necesita examinar su archivo de texto para ver porqué esto está ocurriendo. Esto podría deberse porque simplemente no hay suficientes patrones definidos, pero esto podría darse también debido al exceso de uso de la aplicación “compásbloqueado”.

8. tiempo=

Esto le avisa el tiempo en minutos y segundos donde está ubicado el compás. Esto es útil si ha transformado un archivo, y está escuchando al archivo de audio en caso de problemas.

Para compases donde los patrones son continuos, los únicos ítems mostrados son “CompásWav=x” y “tiempo”. La única excepción es donde los Rellenos están comprometidos, en tal caso podría ver uno o dos mensajes adjuntos al final de la línea. “La canción BB posee relleno, WAV está al final del patrón multi-compás. El archivo WAV posee un relleno también” significa que un Relleno fue designado en el archivo de texto, y el patrón en curso está finalizando con dicho Relleno. El otro mensaje que podría ver es “***BB no tiene relleno, pero WAV si lo posee *** (Podría ser Error2 si la máscara es 0)”. Esto significa que Band-in-a-Box ha reconocido que un compás que está designado como un Relleno tomó lugar dentro del patrón, pero no en un lugar donde un Relleno sea requerido. Los Rellenos a menudo suenan bien con 4 compases en las frases, aún si ningún relleno ha sido designado, así en estos casos, esto podría estar bien. Si, sin embargo, el Relleno suena fuera de lugar, deberá examinar esto posteriormente en su archivo e texto.

Al final del archivo DrumAudioResults.txt, hay información estadística acerca de la canción que acaba de tocar. Debido a la naturaleza aleatoria de los estilos, esta información será probablemente diferente cada vez que toque la misma canción, sin embargo verá algunos patrones desarrollados que pueden ayudarlo a afinar su estilo.


El total de compases será siempre el mismo para la misma canción, pero el número de patrones escritos será diferente dependiendo de cuántos patrones cortos o largos fueron seleccionados aleatoriamente. Los compases promedio por patrón le brindan un panorama acerca de la duración de los patrones seleccionados. Los patrones largos son más deseados ya que suenan generalmente más consistentemente, mientras que se ocupan los patrones cortos porque se prestan para una variación más grande. Está bien por lo tanto realizar un balance entre los dos, y un buen promedio está entre 2 y 4 compases.

Es también bueno tener una cantidad promedio alta de candidatos, así mismo esto es una señal de que su estilo tendrá buena variación. Si cualquiera de los compases Band-in-a-Box tuviera 3 o menos patrones de donde elegir, ellos serían presentados como “POCOSCandidatos,” y el número total está puesto en la parte inferior. Esto le hace conocer si necesita definir más patrones. “PorcentajePatrónMultiCompás=” (MultiBarPatternPercent=) le hace conocer la configuración que ha ingresado en su archivo de texto.

Usando su estilo RealDrums en Band-in-a-Box

Como vimos arriba, puede seleccionar su estilo RealDrums para una canción en particular en las Configuraciones RealDrums. Es posible también asignar su estilo RealDrums a un estilo Band-in-a-Box en particular. Esto se realiza en el Generador de Estilo. Si tiene ya sea un archivo Band-in-a-Box nuevo o existente abierto en el Generador de Estilo, seleccione simplemente “Style | Misc. Configuraciones” o presione **Ctrl.+ F10**. Esto abre el diálogo **Misc.**

Configuraciones de Estilo. Al final de esto se encuentran las Configuraciones RealDrums.



Ejemplo 11: Configuraciones de RealDrums en el Generador de Estilo.

Puede habilitar “Estilo usa RealDrums” para designar un estilo RealDrums. Si su estilo se encuentra en el directorio correcto, él deberá aparecer cuando presiona el botón “RD”. Puede entonces seleccionar su estilo RealDrums, y si se ejecuta el estilo en curso, este usará su estilo RealDrums (lo que comprueba que RealDrums está habilitada). Se encuentran también aquí controles adicionales de volumen. Si tiene su configuración dB exactamente donde la desea en su archivo de estilo, pero en este estilo Band-in-a-Box en particular la quiere un poco más alta o más baja, entonces puede ingresar una configuración aquí. Están también los campos para el ajuste de volumen de la subsección ‘A’ o ‘B’ solamente.

Puede también de-seleccionar ya sea “Permitir subestilo RealDrums ‘a’” o “Permitir subestilo RealDrums ‘b’”, lo que significa que para este estilo, el que permanezca con el visto bueno será usado para toda la canción, sin tener en cuenta cual subestilo está nominado para la canción.

El Generador de Armonía

El **Generador de Armonía** le permite crear o editar armonías propias o existentes. Esto puede usarse en el programa para armonizar melodías o para ejecuciones en vivo en el canal Thru. Opciones sofisticadas controlan el uso de armonías de paso (diatónica, aproximación dominante y cromática), caen voces octavas (por Ej. cae 2), doblado de octavas, selección de instrumento, y más.



Puede abrir el **Generador de Armonía** presionando el botón **[Editar]** y seleccionado el diálogo **Generador de Armonía**.

Verá las voces puestas en el lado izquierdo del cuadro de diálogo.

1: **Voz 1** es la melodía.

2: **Voz 2** es un tono de acorde debajo de la melodía.

3: **Voz 3** es 2 tonos de acorde debajo de la melodía.

4: **Voz 4** es 3 tonos de acorde debajo de la melodía.

(5): **Voz 5** es un tono adicional de acorde, usualmente la 9ª o la 11ª en la escala. (Esto se usa raramente).

Mel.Dob: Se usa para doblar la melodía.

MelDob2: También se usa para doblar la melodía.

Acorde MI: La función Acorde MI no está implementada en la versión actual.

Cada armonía puede usar hasta 3 canales.

Canal de Armonía A, B, y C. Si su armonía tiene solo un instrumento, luego puede usar el Canal A para todas las voces. Si su armonía usa Flauta y Bajo, entonces podría usar Flauta en Canal A y Bajo en Canal B.

Sugerencia: Cuando desea escuchar la armonía mientras la está desarrollando, consiga una canción con una melodía que esté tocando antes que ingrese el Generador de Armonía. Luego que ha realizado cambios a la armonía, escuche los mismos presionando el botón [Actualizar].

Configuraciones para Cada Voz

Canal: Una armonía de 1-instrumento usará solamente Canal A. Instrumentos adicionales pueden usar Canal B y C.

Sugerencia: Estos canales están ajustados a números en el cuadro de Diálogo Canales de Armonía, que se accede seleccionando el botón [Armonía] bajo el menú *Opciones | Preferencias | Opciones de Canales MIDI*.

Octava: Esta permite a la armonía “descender” o “ascender” un número de octavas. Este cambio de Octava ocurrirá solamente en un cierto rango, como se elige en **configuraciones BAJA, ALTA**.

Sugerencia: Hay también una configuración *Octava Toda la Armonía* que cambia la octava de la configuración de toda la armonía (se accede a la misma presionando el botón [Más]).

O. Doble: Esta configuración le permite doblar cualquier voz. Usualmente deseará hacer esto doblando una octava abajo (octava = -1), pero puede fijar la octava desde -2 a +2. Lo que es llevado al doble estará siempre en el mismo canal, si desea un instrumento diferente para doblar el tono, entonces use el diálogo *Voces de Melodía dobladas*.

Incremento Velocidad: Esto le permite aumentar o disminuir la velocidad (nivel sonoro) de cada tono, para logra que el tono sobre-salga más o menos en la armonía. Por defecto = 0.

Sonidos: Los instrumentos fijados en la base le permiten asignar un instrumento a la armonía. Si fija “Sin Instrumento”, la armonía no cambiará el instrumento. Esta es una configuración usual

para realizar una armonía genérica que no cambia el instrumento del canal Melodía o Thru, por ejemplo.

[Actualizar]: Los cambios que realiza a las configuraciones de armonía no se realizarán hasta que presione este botón

[Copiar] [Pegar]: Puede copiar una Armonía al portapapeles, y vaya hacia una nueva armonía y Pegue la armonía en la nueva ubicación.

[Guardar] [Guarda..]: Debido a que la armonía se guarda automáticamente, nunca necesitará presionar estos botones. El total de las 256 armonías son grabadas en un archivo único .har denominado DEFAULT.HAR. Si se ha quedado sin armonías, puede iniciar un nuevo archivo de armonía presionando el botón [Guardar Como]. Por ejemplo, si utiliza un disco de un tercero para agregar armonías, guárdelo a nombre suyo MYNAME.HAR. Entonces puede cargar en su banco de armonías (a partir de *Armonías | Editor de Armonías | Editar Archivo de Armonías*) sin estorbar su archivo existente DEFAULT.HAR.

[Exporta] [Importa]: Cada archivo .har posee 256 armonías, entonces probablemente Ud. necesitará solamente 1 DEFAULT.HAR para todas sus armonías. Sin embargo, si ha creado una armonía grandiosa y desea darla a un amigo, puede exportar una sola armonía como un archivo .h1. Su amigo entonces puede importar esta armonía dentro de su propio archivo .har.

Acorde Prueba: La mejor forma de desarrollar una armonía es escucharla mientras está tocando. La forma preferida para lograr esto es conseguir una canción que esté tocando y que tenga una melodía en ella. Cualquier cambio en la armonía se escuchará en la melodía tan pronto como presione el botón [Actualiza]. Puede también tocar acompañado mientras la canción esta tocando, y escuchar la nueva armonía en el canal Thru. Si no desea tener una canción tocando, y desea escuchar la armonía, entonces fije [Acorde Prueba] a un cierto acorde. Si lo fija en CMAJ7, entonces puede tocar sobre el teclado MIDI (sin ninguna canción tocando) y escuchar su armonía. Esto le permite examinar exactamente qué notas está usando el programa para realizar su armonía.

Presione el botón [Más] para poner en marcha el diálogo **Opciones Adicionales de Armonía**.

Usar Armonía Cercana: Esto se aplica solamente a armonías de 2 y 3 partes.

Si fija en = 0 éste usará solamente armonías cerradas principalmente 3ros para armonías de 2 partes

Si fija en = 1 éste usará mayormente 3ros, con algunos 6tos para armonías de 2 partes.

Si fija en = 99 éste usará mayormente 6tos, con algunos 3ros para armonías de 2 partes.

Si fija en = 100 éste usará solamente armonías amplias principalmente 6tas para armonías de 2 partes.

Si fija en > 2 < 98 éste variará entre armonías cerradas y abiertas.

Usar Acordes de Paso (melodía): Band-in-a-Box decidirá cuando usar armonías de paso, basándose en factores como ser duración de la nota, la nota siguiente, el tono del acorde, la velocidad, notas previas y otros factores. Puede visualizar cuando está la armonía usando un acorde de paso. La presentación de la armonía es usualmente en azul, pero cuando hay un acorde de paso, éste se presenta en ROJO. Si no desea acordes de paso, fije este valor a = 0.

Nota armónica más baja: Puede establecer la nota más baja para que toque la armonía. Cuando la melodía está baja, las armonías empiezan a enmudecer, entonces puede evitar que la armonía sea ejecutada por debajo de una cierta nota.

Octava armónica Total: Esta ubica la octava de la armonía total. Por ejemplo, en una armonía de Trompetas de 5 partes, la armonía es siempre ejecutada una octava más alta que la melodía grabada. Esto es porque la armonía de 5 partes está cubierta 2 octavas.

Sin armonía si la duración es menor a... nn milisegundos: Puede especificar una armonía para que suceda solamente para notas más largas que una duración dada. Si se armoniza cada nota dará como resultado armonías no realistas, ya que un pianista no armoniza notas de corta duración. Las notas más cortas que éstas no serán armonizadas. Hay también opciones para hacer que el programa “corrija” la armonía, cuando los cambios de acorde ocurren durante una armonía de nota prolongada con una misma fuerza..

OK para crear armonía con nuevo acorde: La mayoría de las armonías poseen una característica que cambia el “grado del tono” de las voces de la armonía bajo la nota de Melodía cuando cambia el acorde, si el tono de fondo no sería un tono de acorde. Para algunas armonías, sería irreal para los instrumentos cambiar los tonos más internos de ésta manera. Desactive ésta opción, y los tonos que podrían estorbarse con el nuevo acorde detendrán la ejecución en lugar de cambiar a notas nuevas.

Usar Voz armónica de Guitarra: El Generador de Armonía usará tonos de acorde de guitarra real que se presentan correctamente en el traste de guitarra. Seleccionando esta casilla de verificación significa que se usarán los tonos de los acordes de guitarra, en lugar de cualquier otro tono especificado en el Generador de Armonía. Para un ejemplo de esto revise Armonía #32 (J Pass).

Utilice voces en 4tas

Las armonías modernas de Jazz a menudo poseen tonos de acordes en 4tas. Por ejemplo, un acorde C con una melodía C podrá ser puesta en C, G, D, A, E. Puede seleccionar tonos en 4tas fácilmente en Band-in-a-Box para armonizar la Melodía, Solista, o partes Thru usando tonos de partes 3, 4, o 5 en 4tas. Hemos agregado preestablecidos para estas armonías, de modo que pueda seleccionarlas fácilmente. Emplee éstas sofisticadas 4tas armonías sobre sus melodías actuales para crear un nuevo sonido.



Sugerencia: Para escuchar rápidamente cómo suenan algunas de estas 4tas armonías, busque en la carpeta de demostración C:\bb\Documentation\Tutorials\Tutorial - BB2005 las canciones pre-armadas con 4tas armonías.

El Generador de Solista

Este modulo le permite definir sus propios solistas. Por ejemplo, digamos que desea crear un solista en un estilo similar a John Coltrane – el legendario saxofonista de jazz. El Generador de Solista le permite definir los parámetros esenciales para la ejecución del solista en particular, tal como rango del instrumento (en este caso tenor saxofón), ejecución extra *ligado*, tocando más en el tope del tiempo, y ejecutando notas 8avas mas llanas que las usuales notas 8avas swing. Además puede establecer opciones de frase, tal como cuán largas pueden ser las frases y cuanto “espacio” dejar entre frases. Puede también establecer cuán “hacia fuera” puede ser la ejecución. (Para Coltrane deberá ser fijado al máximo!)

 Acceda al **Generador de Solista** presionando el botón [Editar] en el diálogo **Seleccionar Solista**.

Sugerencia: Para compartir Solistas con sus amigos, use el botón [Exportar] para guardar su Solista en un disco, y use el botón [Importar] para recuperarlo. Puede grabar su solista en otro archivo Solista (*.s1) presionando el botón [Guardar Como].

Inserte el título de su Solista' en la casilla de **Título**, y cualquier observación que desee agregar. (El campo **Num** deberá ser llenado por Ud.)

Para la casilla **Memo**, puede poner información como “extra ligado, corcheas llanas, en el tope del tiempo, laid back, etc.

La Casilla **Solista es** le permite definir qué tipo de notas ejecutará el Solista (es decir, corcheas oscilantes, corcheas llanas, semi-corcheas, etc.)

Escoger ST2 Solista: Existen varias bases de datos de Ideas de Solo de donde elegir. Seleccione la base de datos apropiada (*.ST2 o ST3) para el tipo de canción que el Solista estará ejecutando (por ej. J_SWING.ST2 para canciones jazz swing) Presionando el botón **[*.ST2]**.

Nota: Si posee una base de datos .ST3 disponible para el estilo de solista que desea generar, puede elegir también .ST2, y el programa automáticamente sustituirá el archivo .ST3 apropiado si, (a) si éste está disponible, (b) ha seleccionado la casilla “Use archivos Grandes de Solista” en el diálogo “Seleccionar Solista”.

Cambiar Sonido: Presione el botón **[Escoger]** en el **Editor Solista** para seleccionar el instrumento que podrá tocar el Solista (por Ej. Saxo Tenor). Ud. puede seleccionar también un instrumento desde la ventana “Cambio de Instrumento”, pero si lo hace con el botón **[Escoger]** también se llena en el rango de nota específico para dicho instrumento.

Armonía: Si desea obtener un solo armonizado, seleccione el tipo de armonía haciendo clic sobre la casilla de Armonía y eligiendo de la lista en cascada.

Cambiar Instrumento: Esto le permite establecer rápidamente cómo el Solista “se cambia” con otros instrumentos. Emplee esta opción para cambiar instrumentos cada estribillo, cada 4, 8, 16 compases, etc. Oprima el botón **[Configurar..]** para elegir a los instrumentos que desea cambiar, incluyendo el rango de nota apropiado para cada instrumento. Las casillas de verificación Sub-Solistas son para usar SOLAMENTE con solistas híbridos agregados tales como los que se encuentran en SOLOISTPAK para Band-in-a-Box. Estas casillas de verificación pueden ser usadas para “sub” un instrumento diferente y ejecutar el estilo en un Solista que contenga más de un estilo de ejecución, tal como BG_BAND.ST2 que se encuentra en el conjunto de Discos de Solista #5. Para más información sobre Conjuntos de Discos de Solista y sus características adicionales disponibles con ellos, póngase en contacto con PG Music.

Long. Frase	4	a	20	tiempos
Ins. espacio / Frases, Cuán amegudo?	70	%		
Long. Espacio	0	a	4	tiempos
Fuera de rango	1	a	4	1=in,3=out
Reinicia Ligadura	15	%		
Incrementar retardo en (/120ppq)	7			
Incrementar espacio de corchea por	0			
Incrementar Velocidad por (-127..+127)	0			

Para Modificar (si así lo requiere) los parámetros “Longitud de espacio” y “Rango Externo”, haga simplemente un clic en la casilla que desea cambiar y escriba el nuevo número.

Por ejemplo, cambie el “% de Aumento de Ligado”- a 10 %. Esto agregará 10% a la duración de las notas.

Ajuste la demora alrededor de -5. Para hacer que el solista ejecute las notas mas “sobre el tiempo” que otros solistas de Jazz. Ajuste el espaciado de la nota 8va alrededor de -5 para hacer que su Solista ejecute notas 8vas en una sensación más real que otros solistas de jazz.

Para Modificar (si así lo requiere) los parámetros de “Duración de Frase”, “Duración de Espacio,” y “Rango Externo” , simplemente haga clic en la casilla que desea cambiar y escriba el nuevo número.

Por ejemplo, cambie el “% de Aumento de Legato” a 10 %. Esto agregará 10% a la duración de las notas.

Ajuste la latencia en -5. para hacer que el Solista toque las notas más “sobre el tiempo” que otros solistas de Jazz. Ajuste el espaciado de Nota 8^{va} en -5 para hacer que su Solista toque notas 8^{vas} con un feel más even que otros solistas de Jazz.

La configuración Incrementar Velocidad aumentará la velocidad de cada nota en el solo según el valor ingresado o DISMINUIRA la misma si se ingresa un valor negativo.

Notas máximas en 1 tiempo: Puede controlar el número máximo de notas por cada nota negra que empleará el Solista. Por ejemplo, puede definir que un Solista “Guitarra Rock” no use nada más corto que notas semicorcheas. Si establece un Solista de “Guitarra Rock” para usar nada mas corto que notas semicorcheas. Esto produciría solos de “héroe de guitarra” de menos de nota 32^{ava} .etc. O podría crear un solo de Jazz que emplee solo notas negras o mayores para ayudar con la lectura panorámica o al estudiante.

Use el botón **[Importar]** para traer a un solista desde un disco y use el botón **[Exportar]** para guardar su Solista en un disco y compartir Solistas con sus amigos.

Solista Individual puede ser copiado y pegado para crear variaciones con los botones **[Copiar]** y **[Pegar]**.

Los Solistas pueden ser guardados en el archivo DEFAULT.SOL, pero si quiere guardarlos en otro archivo, presione el botón **[Guardar]**.

Presionando el botón **[OK]** actualizará el archivo DEFAULT.SOL con la configuración actual.

Editor RealTracks Solistas

El diálogo **Editor de Solistas** permite editar muchos parámetros de RealTracks. Haga el botón **[Más]** en el **Editor Solista**.

Esto ejecuta el diálogo **Editar Información de Solista Extra**. Le permite cambiar parámetros acerca de RealTracks.

Si tiene el número de instrumentos RealTracks para editar, puede seleccionarlos haciendo clic en el botón **[No]** y escribiendo los números.

[< Anterior RealTracks] **[Siguiente RealTracks >]**: Estos botones retrocederan un paso o adelantarán la lista de RealTracks solistas para hacer su selección.

El **Nombre del Artista** es dado, y también el **Nombres de Estilo** para estilos que usan un instrumento en particular.

El **Número de Sostenidos** y **úmero de Sostenidos subestilo 'b'** identifica la locación de los archivos tocados disparados o congelados de acordes introducidos a la canción. La columna “Normal” se aplica a la versión normal de RealTracks (por ejemplo, una guitarra eléctrica RealTracks grabada con un amplificador) y la columna “Entrada Directa” se aplica a la versión Entrada Directa de RealTracks (por ejemplo, una guitarra eléctrica grabada directamente, Omitiendo un amplificador).

Compensación de dB de sostenidos subestilo 'a' / Mantiene la compensación en dB del subestilo 'b': El nivel del volumen de Mantener tocando puede ser ajustada en un rango de +/- 64 dB. Hay ajustes separados para los subestilos “a” y “b”.

Reverberación de Audio para esta RT: El Audio Reverberación para el instrumento puede ser ajustados.

[Popurri]: Similar al Solista Popurri, es posible tener cambios de secuencia en múltiples RealTracks.

Sugerencia Tecnica: Esta información es almacenada en un archivo llamado RTEExtra.bin. Si planea cambiar los ajustes, y quiere preservarlos, debería hacer un respaldo de estos archivos porque PG Music se actualiza cada cierto tiempo.

Llenar los riff vacíos automáticamente: Si está habilitado, los ajustes a continuación se determinarán automáticamente en función del tipo (ritmo/solista/fondo, 8va/16ta, even/swing, etc.)

Min gap ticks para estirar: Para rellenar silencios gaps entre riffs, el final del riff previo será estirado. Esta es la duración mínima del gap en ticks para este efecto.

Max gap ticks para estirar: Para rellenar silencios gaps entre riffs, el final del riff previo será estirado. Esta es la duración máxima del gap en ticks para este efecto.

Max fuente ticks para estirar: Para rellenar silencios gaps entre riffs, el final del riff previo será estirado. Esta es la duración máxima del audio en el riff previo (en ticks @ 1200ppq) para ser usados para estirar. Una duración más larga resultará en una mayor calidad estirada pero debería tener una duración más corta para evitar incluir notas estrellas.

Forzar Uso +/- archivos si están disponibles: Si esta habilitado, RealTracks generará usando una fuente de archivos que tienen + o – en el nombre del archivo.

Tipo finalización (finalización en compás/tiempo) especifica el tipo de final de RealTracks y el tiempo en el que se produce el último acorde. No edite este valor.

Excluir Finalización siendo truncada para encajar con otras finalizaciones RT se utiliza para RealTracks que tienen varias finalizaciones, como solistas RealTracks. No cambie esta configuración.

Para RealTracks que son variantes, como las variantes Bluesy, el padre es la variante no bluesy o la principal RealTrack que utiliza la base de datos. No cambie la configuración **RealTracks Padre**.

La variación más simple está disponible apagando el embellecimiento, es un ajuste de PG Music solamente, y es fija si un RealTrack más simple está disponible.

Si se selecciona **Sólo acordes Sostenidos para este RealTrack**, RealTracks solo tocará acordes en lugar del estilo normal.

Si se fija **Forzar este RealTrack a una Entrada Directa de Guitarra**, RealTracks utilizará siempre una Entrada Directa de guitarra.

Este es un **MIDI SuperTrack**, establece el solista para tocar como MIDI SuperTrack en lugar de un RealTrack.

12 Tonalidades RealTracks (grabado en 12 tonalidades) : Si esto está marcado, el RealTracks fue grabado en las 12 tonalidades. Esto es establecido por PG Music.

Si se selecciona **Notación Hi-Q RealCharts (Alta Precisión)**, se obtiene una notación muy precisa y legible en la que se incluyen nuevas marcas gráficas para curvas, deslices, hammer-ons y pull-offs para el RealTrack. Esto es establecido por PG Music.

Si **incluir video RealTracks** esta marcado, un video de RealTracks esta disponible. Esto es configurado por PGMusic.

SuperPatch para usar (tgs file) le permite cargar un sintetizador personalizado con el MIDI SuperTrack.

Utilice el botón **[Escoger Plugin]** para hacer su selección y **[Limpiar]** para eliminar la selección.

10 pasos fáciles para crear un Solista

1. Baje la ventana de Solista presionando el botón [Solista].
2. Seleccione un espacio en blanco en su lista de solistas y oprima el botón [Editar].
3. Inserte el título de su solista y cualquier nota memo que desee agregar. El campo Num será completado por Ud. Llame a éste *Bebop Saxofón*. La memo, podría decir “extra ligado, notas corcheas llanas, en el tope del tiempo”
4. Elija el tipo de solista (notas 8avas swing, notas 8avas llanas, notas 16 avas, etc.) Este podría fijarse a 8avas Swing.
5. Presione el botón [Escoger] para seleccionar el instrumento que deberá tocar el solista (en este caso Tenor Saxofón).

Sugerencia: Puede seleccionar también un instrumento desde la ventana Cambio de Instrumentos, pero seleccionando un instrumento con el botón [Escoger] se completará también la información de rango de nota específico para dicho instrumento. Observará que el rango correcto para tenor saxofón ha sido completado para las configuraciones de Rango de Nota.

6. Modifique (si es necesario) el largo de la frase, la longitud del espacio, y parámetros de rango externo.
7. Cambie el Incremento de Ligadura a 10 %. Esto agregará 10% a la duración de las notas. Presione el botón [Ayuda] en la ventana del Editor de Solista si requiere detalles adicionales.
8. Ajuste el Retardo a -5. Esto ejecutará las notas más “sobre el tiempo” que otros solistas de Jazz.
9. Ajuste el Espacio de Nota 8ava a -5. Esto tocará las notas 8avas en un *fell even* que otros solistas de Jazz.
10. Oprima [OK] y ya está hecho. Luego, dé al programa un poco de tiempo para cargar su “base de conocimiento” de proyectos de solo y nuevos parámetros, y unos pocos momentos más para analizar los acordes. La reproducción comenzará automáticamente tan pronto el Solista ha desarrollado las operaciones mencionadas arriba.

El Generador Melodista

:Además de los Melodistas provistos en este programa, este módulo le permite definir o editar sus propios Melodistas. Puede elegir los parámetros para controlar el tipo de acordes, melodía e intro a ser generados, de la misma forma elegir un número de configuraciones que controlan la forma de la canción, continuidad de la pieza musical, tipos de final, anticipaciones, feel, estilo, armonía, solista, cambios de instrumento y más.

MEL Oprima el botón **[Editar]** desde el diálogo **Seleccionar Melodista** para poner en marcha el **Editor del Melodista**.

The screenshot shows the 'Editor de Melodista' window with the following settings:

- Número: 1 Pop 16ths Pad-Bell
- Título: Pop 16ths Pad-Bell
- Memo: Pop 16ths Pad-Bell "auto carga R_POP16S.STY"
- Melodista es: Even semicorcheas
- Temas Unicos: 100
- Escoger BasedeDatos ST2: Default: ST2
- Inusual colocado de Fase %: 0
- Estilo-MELPOP1.ST2: Eliger: ST2
- Finales Simples 1st/2nd %: 30
- _ST2 es: Even semicorcheas
- Elija progres: Inusuales-acordes: 0
- Instrumento: Colchón-Fantasia
- Forzar Frases Largas: 20
- Mezcla progres: Menores-Mayores: 0
- Armonía: 0 (sin armonía)
- Sustituir Acordes através de formas: 0
- Cambia Instrumento: Ninguno
- # variaciones para escoger formas: 15
- Rango Tiempo: 80 a 110
- Transporter Sección A2 %: 30
- STY es: Even semicorcheas
- Anticipación en Frases %: 20
- Legato Boost %: 0
- Genera forma 64 comp: []
- Incrementa retraso en (/120ppq): 0
- Rango Nota Melodía: 55 a 79
- Incrementa espacio corcheas por: 0
- Utilizar este Solista: 126 Pop 16th: Guitarra
- Incrementa velocidad por (-127..+127): 0

Buttons at the bottom: Copiar, Pegar, Exportar, Importar, Guardar, OK, Cancela, Ayuda.

Num: El cuadro de selección **Num** le permite seleccionar el Melodista que quisiera editar.

El área del extremo superior de la pantalla del Generador de Melodista le permite establecer el **Título** del Melodista y proporcionar una **Memo**.

Escoger Base de Datos ST2: Seleccione la base de datos ST2 asociada para el Melodista. Aquí están algunas bases de datos de Melodista ST2. MEL1.ST2=Jazz Swing (corcheas) MELPOP1.ST2 (Baladas Pop, semicorcheas) MELWLZ1.ST2 (Waltzes, corcheas) MELROK1.ST2 (Rock, corcheas)

Sugerencia: Las bases de datos de Solista poseen también extensiones de ST2, pero ellas no son compatibles con Melodistas. Estas bases de datos son fácilmente identificables, todas ellas empiezan con MEL.

El área de **Cambio de Programa** le permite seleccionar un instrumento y **Armonía**, y establecer configuraciones de **Cambia Instrumento** para cuando desee cambiar a un nuevo instrumento de Melodía (por Ej: Cada Coro).

En la ventana **Cambiar Estilo a..** puede elegir un estilo para el Melodista, y especificar el *feel* para el estilo en la casilla **.STY** es.

Legato Boost % (Incremento % de Ligadura) cambia la ligadura (longitud, duración) de las notas generadas. Los instrumentos como Saxofón poseen frases de ligadura más largas.

Incrementa retraso en (/120ppq) se refiere a cuán luego del tiempo serán ejecutadas las notas. Esto generalmente permanece en cero para los Melodistas.

Incrementa espacio corcheas por (/ 120 ppq) se deja usualmente en cero (0). Si se fija a un valor distinto de cero, las corcheas estarán demasiado apartadas (basadas en unidades de 120 PPQ).

El resto de las configuraciones en el Generador de Melodista le permite seleccionar opciones que controlan el tipo de melodía que será generado.

Temas Únicos: Esto se deja normalmente al 100%. Pero si desea forzar al Melodista a mantenerse con el mismo tema por toda la canción, fije esta a un valor inferior (digamos 80%). No debería ser mucho menos que 80. Por defecto = 100.

Frases Ubicadas Inusualmente: El melodista trata de crear frases que son apropiadas para la posición en la canción. Por ejemplo, los primeros 2 compases de la melodía son apropiados para “apertura de frases .” Pero si desea experimentar con frases que no siguen estas reglas, configure *Frases Ubicadas Inusualmente* a un valor más alto que 0%. Por defecto = 0.

1er y 2do Final Simple: Esta configuración se aplica solamente a Melodistas que están usando bases de datos Jazz Swing (MEL1.ST2) o Vals (MELWLZ1.ST2). Esto determina el % de tiempo que los finales de las secciones A (en las formas AABA) serán finales simples (1 o 2 notas) en lugar de frases completas. Usualmente las tonadas AABA finalizan con frases simples al final de la sección A. Por defecto = 80%.

Elegir Progresiones de Acorde Inusuales: Si fija esta en un valor distinto de cero, el Melodista generará progresiones atípicas de acorde. Por ejemplo, en lugar de un Dm7 | G7 | Cmaj7, el Melodista podrá generar Dm7 | Db7 | Cmaj7 Am7. Por defecto = 0.

Forzar Frases Largas: Esto determina el % de tiempo que el Melodista tratará de generar frases largas (4 compases o más). La desventaja de fijar esto más alto que 20 es la pérdida de particularidad en las frases generadas. Esta configuración no debería estar más alta que 20. Por defecto = 20.

Mezclar progresiones de Acorde Menor y Mayor: Las típicas progresiones de acorde en tonalidad mayor poseen progresiones como (en la llave de C) Dm7 | G7 | Cmaj7, mientras que en la llave de Am, ellas serían |Bm7b5| E7 |Am6. Esta configuración determina cuán mezcladas podrían estar los dos tipos de progresiones en una sola. Por defecto = 0.

Sustituciones de Acorde a través de la Forma: Normalmente una canción AABA posee acordes idénticos para cada sección A. Si esta configuración es mucho mayor a cero, el Melodista generará sustituciones de acorde a través de las varias secciones A, mientras está preservando las melodías idénticas! Por defecto = 0.

Número de Variaciones a Elegir Desde: Mientras el Melodista está determinando que tipo de frase generar, ésta disminuirá las posibilidades al número de variaciones puesta en esta variable. Estableciendo un número más alto se obtiene como resultado melodías más interesantes, pero las progresiones de acorde son menos usuales. Por defecto = 15.

Rango de Tempo / Auto Tempo: La configuración Rango de Tempo determina el rango del tiempo con el que será generado la tonada (este será un tempo al azar en el rango). La configuración Auto Tempo debe estar fijada en la pantalla de Selección de Melodista para el rango de tempo a trabajar. Por defecto desde 110 a 180 bpm.

Transponer Sección A2: En canciones con forma AABA, es común para la segunda sección “A” ser transpuesta. Algunos Melodistas están puestos para transponer secciones A2. Esta configuración determina el % de probabilidad de una canción a ser generada con una transposición. La canción será transpuesta solamente si la configuración de transposición A2 no está fijada en “ninguna” en la pantalla de selección de Melodista. Por defecto = 30.

Anticipaciones en Frases: Las frases Melódicas frecuentemente inician un poco antes que el tiempo. A esto se refiere la anticipación. Esta configuración determina que % de las frases estarán anticipadas. Por defecto = 20.

Use este Solista Siempre: Debido a que los Melodistas pueden también generar Solos, un Solista específico puede ser puesto en esta configuración. Si fija en “0 - sin Solista”, el programa creará inteligentemente una selección de todos los Solistas en la lista.

[Copiar] [Pegar]: Los Melodistas pueden ser copiados y pegados para crear nuevos Melodistas que son variaciones de las anteriores.

[Exportar] [Importar]: Puede exportar (guardar) e importar (cargar) individualmente como archivos Melodistas.M1. Esto podría ser útil si desea enviar un Melodista a un amigo, por ejemplo.


[Guardar]: El archivo completo de Melodista, con hasta 256 Melodistas, puede ser guardado en un archivo .MEL. El archivo usual es DEFAULTS.MEL.

El archivo DEFAULTS.MEL es guardado cada vez que se presiona el botón [OK], entonces no necesita explícitamente guardar este archivo con el botón [Guardar] a menos que desee guardar archivos alternativos .MEL e ir más allá de 256 Melodistas.

El Generador Guitarrista

Band-in-a-Box inteligentemente arreglará cualquier melodía a un solo de acorde de guitarra insertando tonos de guitarra real a lo largo de toda la pieza. Hay mucho Guitarristas para escoger, o puede personalizar una configuración existente de Guitarrista o crear su propio Guitarrista en el Generador de Guitarrista.

 Se accede al **Generador Guitarrista** desde la ventana Guitarrista. Haga clic en el botón [Solo Ac] para abrir el diálogo **Generar Solo de Acorde de Guitarra**, luego presione el botón [Edita] del **Generador Guitarrista** para poner en marcha el **Editor de Guitarrista**.



Num: Selecciona el Guitarrista desde este campo.

Título: Título del Guitarrista.

Memo: Este campo permite un memo de hasta 100-caracteres acerca del Guitarrista.

Patch Guitarra: Seleccione el instrumento de guitarra en este campo.

Trastes a Mover: Si fija en cero, el solo de acorde de guitarra estará limitado a los acordes que pueden ser tocados dentro la posición en curso. Si fija a 5 (por ejemplo), los acordes pueden estar limitados a acordes que pueden ser ejecutados dentro de la posición actual y hasta 5 trastes más allá de la posición actual.

Forza Posición Abierta: Esta opción fuerza a todos los tonos de guitarra a la posición abierta. La excepción está cuando las notas de Melodía son tan altas que no pueden ser tocadas usando tonos de posición abierta. Si la Melodía está en un rango alto, y desea una “posición abierta forzada”, deberá probablemente transponer la Melodía a una octava más baja antes de la generación del solo.

Umbral de la Duración de la Nota: Las configuraciones para los puntos de partida de la Duración de Nota para obtener un acorde se refieren a cuán larga debe ser una nota antes que un acorde sea generado. (nota negra=120 ticks)

nuevo acorde	50	ticks	90	%
Tiempo 1	50	ticks	90	%
Tiempo 2	150	ticks	70	%
Tiempo 3	110	ticks	70	%
Tiempo 4	150	ticks	70	%
Nota de Paso	50	ticks	0	%

Observando las configuraciones de arriba, estas podrían ser interpretadas como sigue:

- Si una nota toma lugar y ésta es la “Primer Nota de un Acorde Nuevo”, y la misma no está acompañada por otra nota en por al menos 50 ticks (120 ticks = 1 cuarto de nota), entonces un acorde sonará el 90% del tiempo.
- Si una nota toma lugar (no la primer nota de un acorde), que está en el “Tiempo 1 de un compás,” y la misma no esta acompañada por otra nota en por al menos 50 ticks, entonces un acorde sonará el 90% del tiempo.
- Interpretaciones similares para notas toman lugar en “Tiempo 2, 3 y 4.” Puede ver que el punto de partida esta más alto para notas en tiempo 2 y 4, que es la forma como un intérprete de guitarra realiza solos de acorde.
- “Notas de Paso” están definidas como notas de corta duración que no están en el tiempo, y están acompañadas por una nota que está en el tiempo. En este ejemplo, las notas de paso nunca serán escuchadas como acordes, ya que el tick del punto de partida esta fijado en cero.

Desfase de Tiempo para obtener acorde

Un punto de partida posterior se aplica a la posibilidad que una nota sea entonada a un acorde. Estas están definidas como duraciones en milisegundos. En las configuraciones que se muestran, si la nota toma lugar en menos de 100ms (Tiempo para la Nota Previa) luego de la nota previa, la nota no será entonada como un acorde. Si la nota esta acompañada por otra nota dentro los 80ms (Tiempo para la nota próxima), la nota no será entonada como un acorde.

Configuraciones de Rasgueo

Si el Acorde de Guitarra es ejecutado todo al mismo tiempo, este sonará como si estuviera arrancado. La ejecución de Guitarra es más típicamente un rasgueo.

Velocidad del rasgueo: Si está fijado en 80ms, entonces el acorde de guitarra será “rasgueado” sobre un período de 80ms.

Retraso inicio de tiempo rasgueo por %: Si se deja en cero el tiempo de demora, el rasgueado terminará en el tiempo original de la nota de melodía. Si fija en 50% de demora, el rasgueado estará en el punto medio del tiempo de inicio original de la nota de Melodía, mientras que si fija en 100%, el rasgueado no iniciará hasta el tiempo de la nota original. La configuración más musical es alrededor del 50% de demora. Una demora de 0% también suena bien, y posee la ventaja que esta no cambia el tiempo actual de la nota de Melodía (útil si mantiene la regeneración del solo en la pista de Melodía).

[Punteado] / [Rasgueado]: Presionando estos botones se fijarán las configuraciones para los valores pre-definidos.

Tipos de Acorde a Incluir

Puede decidir cuáles son los tipos de acorde que serán incluidos en el solo del acorde.

Mejores Acordes: Los acordes más comúnmente tocados por los guitarristas profesionales.

Acordes Buenos: Acordes alternativos populares.

Acordes Avanzados: Acordes que son difíciles de tocar, entonación avanzada.

Acordes Inusuales: Entonaciones que deberán evitarse en la mayoría de los casos, pero tienen algunos usos.

Acordes Descubiertos: Acordes que requieren del dedo índice para ser ejecutados en una posición *Barre*.

Cuerdas Abiertas?: Si fija en Nunca, ningunos acordes que requieren una cuerda abierta será ejecutado. Si fija en Favor, esto ejecutará cuerdas abiertas las veces que sea posible. Algunas veces es una configuración de “medio terreno”.

Incluir Acordes con este N° de Notas

Puede seleccionar el número de notas para acordes a ser incluidas en el solo de acorde. En el ejemplo de arriba, los acordes con 2-6 notas serán incluidos.

Embellece Acordes

Cuán amenudo?: Permite especificar la frecuencia de embellecimiento.

Embellece tipos: Permite configurar los tipos de embellecimientos para hacer.

- Los Guitarristas Pop deberán ser fijados para usar solamente 9 nas. Este cambiará acordes C7a C9 y Cm7 a Cm9.
- La configuración “7ths/9ths” podrá ser usada para Jazz. Esto agrega los embellecimientos de C a Cmaj7 y Cm a Cm7.
- El embellecimiento “7/9/11/13” podrá ser utilizado para “Jazz Avanzado”, el Guitarrista agrega entonaciones de 11avos y 13 avas.

[Copiar] [Pegar] [Exportar] [Importar] Guitarristas pueden ser copiados, pegados, exportados o importados hacia /desde el disco individualmente.

Los Guitarristas son guardados en el archivo DEFAULT.GIT. pero si quiere guardarlo en otro archivo, presione el botón **[Guardar Como]**.

Presionando el botón **[OK]** se actualizará el archivo DEFAULT.GIT. con las configuraciones actuales.

Capítulo 15: Referencias

Descripción de Menús en Band-in-a-Box

Este capítulo brinda descripciones línea por línea para todos los menús en Band-in-a-Box.

Menú Archivo

Nuevo se usa para poner en blanco la hoja de acorde e iniciar una nueva canción.

Abrir muestra y abre todos los tipos de archivos disponibles (MGU, WAV, WMA, MP3, MID, KAR, CDG, y CDA). Y le recuerda su preferencia, de modo que puede restringirlo a un cierto tipo de archivo..

Abrir Especial

Abre un sub-menú con más opciones para la apertura de canciones.

Abrir Siguiente Canción y **Abrir Canción Previa** abrirá la canción próxima /previa en orden alfabético. Por ejemplo, si la canción cargada tiene el nombre de archivo “Paul,” escogiendo *cargar-siguiente-archivo* se encontrará el siguiente archivo en orden alfabético después de Paul, tal vez podría ser “Peter.” **Mayús+F8** y **Ctrl+Mayús+F8** son las teclas activas para esto.

Sugerencia: Si está trabajando con muchas canciones Band-in-a-Box realizando ediciones, etc., recuerde que los comandos “Abrir Canción Siguiente” – ¡le ahorran mucho tiempo!

Abrir (Usando Diálogo Estándar) utiliza el diálogo estándar de Windows®.

Abril Filtrando por Estilo carga solamente canción en el estilo en curso.

Abrir con Melodías pone en lista canciones que poseen solamente melodía (*.mg?).

Abrir Canciones Favoritas abre el diálogo que muestra las últimas 150 canciones que ha ocupado.

Carpetas Favoritas abre una lista de las carpetas más recientemente usadas para un rápido acceso.

Abrir Karaoke Archivo (KAR) abre los archivos Karaoke directamente en Band-in-a-Box, presentando las líricas y símbolos de acorde para la canción.

Abrir Canción por Título abre el Selector de Canciones, que muestra información de hasta 60,000 canciones. Tiene muchas características de filtro para encontrar canciones. También puede buscar canciones que tengan progresiones de acordes similares o fragmentos de melodía.

Abrir Selector de Canción en la Carpeta Actual abre el Selector de Canción en la carpeta actual de la última canción cargada.

Abrir Selector de canciones en la Carpeta de Inicio abre el Selector de canciones en la carpeta de inicio, que es `C:\bb\Canciones` o como se establece en el Selector de Canción.

Abrir el Selector de Canción en la Carpeta Favoritos inicia el cuadro de diálogo Carpeta Favoritos que le permite elegir cualquier carpeta utilizada anteriormente desde donde se cargó una canción y luego abrir el Selector de Canción.

Abrir archivo MIDI carga un archivo MIDI a Band-in-a-Box y el archivo MIDI tocará con los acordes inteligentemente interpretado en pantalla. Los archivos MIDI leen **Marcadores de Sección** y los presenta como marcadores de parte.

Abrir Archivo MusicXML importa un archivo MusicXML (.musicxml/.XML/.MXL) desde su programa de notación tal como Finale, Sibelius y Guitar Pro hacia Band-in-a-Box. **Abre Archivo Notación Musical ABC** importa un archivo de notación ABC

Abrir Archivo de Notación Musical ABC importa un archivo de notación ABC.

Abrir archivo de Acordes-Letras de LyricLab (L L Intro) sirve para importar letras y acordes generados por LyricLab.

Abrir archivo de audio para separar pistas usando el Separador de Stems (S T E M S Intro) permite crear **stems** a partir de un archivo de audio y añadirlos como pistas separadas a una nueva canción.

Abrir el Reproductor de Separador de Stems abrirá una ventana que ofrece una funcionalidad similar al Stem Splitter, pero que también te permite reproducir las pistas de stems sin activar las pistas de estilo de Band-in-a-Box.

Abrir Audio (WAV, WMA, MP3, WMV, CDA) abrirá un archivo de audio en WAV, MP3, Reproductor Windows® Media (WMA, WMV) o en formato de CD Audio (CDA). Se puede reproducir a velocidad 1/2, 1/4, o 1/8 para transcribir o en análisis.

Abrir audio con MIDI transcrito por IA (N O T E S Intro o S S I 4 E Intro) abre un cuadro de diálogo que separa un archivo de audio multiinstrumental en pistas individuales y/o transcribe el audio a MIDI.

El comando **Abrir Audio con Acordes (WAV, WMA, MP3, WMV, CDA)** abrirá un archivo de Audio WAV, WMA, MP3, WMV, o CD y también reconocerá los acordes y líneas de compás.

Buscar Archivo encuentra una canción Band-in-a-Box (o cualquier archivo que Band-in-a-Box pueda abrir), incluyendo el filtrado de acuerdo a palabras encontradas en el nombre del archivo o cualquier texto en el archivo.

Revertir a guardado recarga la canción actual en el último estado guardado.

Guardar Canción guarda la canción en curso bajo el título original.

Guardar Canción como... es para guardar canciones con un nombre diferente o una ubicación diferente.

Guardar Especial abre un submenú con más opciones para guardar canciones.

Guardar Canción con instrumentos: Todas las configuraciones se guardan normalmente con los archivos Band-in-a-Box. Si desea guardar ciertos instrumentos con una canción, entonces teclee el número del instrumento que desea. Mantenga los

demás instrumentos en cero (0) para cambio Sin Instrumento. Recuerde que – como con todas las otras funciones de Band-in-a-Box – Ud. usa el número General MIDI para el instrumento, sin tener en cuenta el número del sintetizador que está empleando. En este diálogo puede también congelar pistas seleccionadas.

Guarda Canción como Archivo MIDI genera un archivo MIDI estándar. Puede guardarlo en archivos Tipo 1 (multi-pistas) o Tipo 0 (pista única). Se soportan también los archivos MIDI de Karaoke.

Guarda Canción como archivo MusicXML: Band-in-a-Box soporta MusicXML, por lo que puede fácilmente puede exportar sus canciones Band-in-a-Box hacia programas de notación tales como Finale, Sibelius y Guitar Pro, manteniendo los acordes de BIAB.

Guardar Canción como Archivo de Notación ABC permite guardar sus canciones como archivo notación ABC. Notación ABC es un texto simple basado en un sistema de notación usado por músicos del mundo para guardar acordes, melodías, y letras de canciones. Puede encontrar más información acerca de la canción y la notación ABC en abcnotation.com.

Guardar Canción en Carpeta Favoritos le permite guardar la canción actual en una de sus carpetas favoritas.

Guardar canción(es) en texto en el portapapeles o archivo(s): Puede copiar la canción actual, incluidos los acordes y otra información (título, clave, tempo, forma, estilo, etc.), como un archivo de texto o guardarlo como un archivo de texto. También puede utilizar un modo por lotes para aplicar la función a todas las canciones de una carpeta.

Guardar Canción como wav/wma/mp3/mp4/m4a hace que la canción en el formato de audio que usted elija y lo guarda en la ubicación especificada.

Enviar por email archivo(s) de canción adjunto(s), le permite enviar por email una canción (.MGU or .SGU), style (.STY y .STX) o archivo de audio convertido (m4a, wma, wav, mp3) como adjuntos.

Importar abre el submenú con opciones para importar un archivo a la canción actual.

Importar a Parte Melodía desde archivo MIDI le permite importar datos MIDI desde un archivo (*.MID) dentro la pista de Melodía.

Importar a Parte Melodía desde el Portapapeles le permite importar datos MIDI que han sido pegados en el portapapeles (por Ej. desde un secuenciador tal como PowerTracks) hacia la pista de la Melodía.

Importar a Parte Solista desde Archivo MIDI le permite importar datos MIDI desde un archivo (*.MID) hacia la pista del Solista.

Importar a Parte Solista desde el Portapapeles permite importar datos MIDI que han sido pegados dentro del portapapeles (por Ej. desde un secuenciador tal como PowerTracks) hacia la pista del Solista.

Importar archivo MusicXML permite importar un archivo MusicXML (*.musicxml, *.XML, *.MXL) a la canción actual. En el cuadro de diálogo que se abre después de elegir un archivo MusicXML, selecciona una pista que quieras importar. Si deseas cambiar la pista de destino, haz clic derecho en una pista y selecciona Pista de destino. Luego, en el área debajo de la selección de pista, selecciona los elementos que quieras importar del archivo MusicXML. Si no deseas que todas las pistas se combinen en la pista de Melodía, desactiva la opción “Cargar todas las pistas XML en Melodía”. El ajuste “# Compases en archivo XML para omitir” permite cargar el archivo MusicXML desde un compás específico. Por ejemplo, un ajuste de 4 cargará el archivo MusicXML desde el compás 5. Cuando estés listo, pulsa [OK], y el archivo MusicXML se importará a la canción actual.

Importar audio (WAV, WMA, MP3, WMV) le permite importar un archivo de audio en su canción Band-in-a-Box. Se puede importar un archivo de audio mono o estéreo a la pista de audio, opcionalmente fusionando o reemplazando cualquier pista de audio existente.

Importar archivo de audio para separar pistas usando el Separador de Stems (S T E M S Intro) permite crear stems a partir de un archivo de audio y añadirlos como pistas separadas a la canción actual.

Abrir el Reproductor de Separador de Stems abrirá una ventana que ofrece una funcionalidad similar al Stem Splitter, pero que también te permite reproducir las pistas de stems sin activar las pistas de estilo de Band-in-a-Boxes.

Importa Acordes archivo MIDI de PG Music leerá los símbolos de acorde provenientes de archivos MIDI PG Music hechos por programas como Band-in-a-Box o PowerTracks Pro Audio. Observe que este no leerá los acordes desde un archivo MIDI que no posee símbolos especiales de acorde escritos en él, es decir, esto no interpreta acordes. Si desea interpretar acordes desde cualquier archivo MIDI, use en su lugar la opción *Archivo | Importar | Importar Acordes Desde Archivo MIDI*.

Importa Acordes archivo MIDI de PG Music al PORTAPAPELES

Los acordes de la mayoría de programa de PG Music pueden ser copiados al portapapeles e importados con este comando.

Importa Acordes Archivo MIDI usa el Mago del Acorde de archivo MIDI para interpretar acordes desde cualquier archivo MIDI, y también lee pistas de melodía y solista.

Importar Canción MGU Importa toda o parte de una canción Band-in-a-Box presente hacia vuestra canción en curso, con opciones para especificar fuente y rango de destino, tipo de información a importar (acordes, melodía, lírica, etc.), y más.

Generador de Popurrí abre el Generador de Popurrí, permitiéndole crear automáticamente un popurrí de canciones Band-in-a-Box.

Cargar Estilo Especial abre un submenú con las opciones para cargar un estilo.

Cargar un Estilo Propio desde el disco

Los estilos pueden ser seleccionados y cargados con diálogos de Nombre de Estilo Largo.

Elija estilos similares a los actuales

Esto abre la ventana **Selector de Estilos** que muestra una lista de estilos que son similares al estilo actual.

Seleccionar Estilos Favoritos

Abre el diálogo de **Estilos Favoritos**, que contiene una lista de los 150 estilos recientemente usados. Debido a que estos están ordenados de acuerdo a la frecuencia con que han sido empleados, llamamos a esta: lista de “estilos favoritos”. Ya que puede almacenar listas favoritas definibles por el usuario, nos referimos también a ellas como *Grupos de Listas*.

Cargar Estilos Previo y Siguiente

Esta función como la función Cargar Siguiente Canción, carga en el estilo previo (o siguiente) en orden alfabético del nombre del archivo. Estas funciones están en el menú *Archivo | Cargar Estilo Especial*, y son accesible mediante las teclas activas **Ctrl+Alt+Mayús+F8** (o **Alt+Mayús+F8**).

Auto Reemplazar estilos MIDI con estilos RealTracks cuando se cargan canciones

Esto encontrará el mejor reemplazo RealTracks para su estilo MIDI en curso y le preguntará si lo desea utilizar.

Cargar demo de Estilo para estilo actual carga la canción demo para el actual estilo cargado. Esta aplicación está también disponible con un clic sobre el nombre del estilo en la pantalla principal. El menú que se presenta incluirá la opción para “Cargar la Canción Demo” para el estilo actual.

Estilo está activado

Esta opción Habilita o Inhabilita el estilo. Cuando está inhabilitado, el nombre del estilo tendrá una X al comienzo, que indica un estilo inhabilitado. El estilo inhabilitado no sonará o escribirá ningún dato al archivo MIDI. La forma más común para inhabilitar un estilo es cuando un archivo MIDI es cargado a la pista de Melodía. Entonces el estilo no sonará y se conflictuará con el arreglo completo en la pista de Melodía.

OK para cargar estilos con canciones

Esta opción permite mantener un estilo en la memoria. De esta forma, todas las canciones subsecuentes que están cargadas no cambiarán el estilo (aún si ellos poseen un estilo asociado diferente), así Ud. puede ejecutar canciones fácilmente en el mismo estilo. Si ha encontrado un nuevo estilo favorito, puede intentarlo en todos los tipos de canciones sin tener que recargar el estilo cada vez.

Por ejemplo, digamos que hemos descubierto el estilo GARNER, y deseamos probarlo en varias canciones distintas.

Seleccione *Archivo | Cargar Estilo Especial | OK para cargar estilos con canciones* para asegurarse que el ítem NO está verificado. Entonces cuando carga una canción, el estilo guardado asociado con la canción no se carga y la canción tocará en GARNER.STY. Puede pasar por alto este estilo cargando en otro estilo empleando el botón **[Estilos]** o el menú *Archivo | Cargar Estilo Especial*. El nuevo estilo cargado permanecerá hasta que elija otro, o hasta que desactive la opción **estilos forzados** y cargue una canción que usa un estilo diferente.

Alias del Estilo: Puede crear un apodo (alias) de modo que cuando Band-in-a-Box busque un estilo, cargará en su lugar el Alias, de modo que cuando haya encontrado un nuevo estilo favorito, simplemente cambie el apodo y no tendrá que cambiar todas sus canciones.

Restaurar el Estilo Antes que el Alias del Estilo revierte hacia el estilo MIDI original luego de haber usado un reemplazo RealTracks. Esto desactiva también la aplicación de estilo sustituto (alias) para la canción.

Auto-Reemplazar estilos MIDI con estilos RealTracks cuando se cargan las canciones.

Si ha creado muchas canciones utilizando estilos MIDI antiguos, y prefiere que ellos se ejecuten con RealTracks, puede hacerlo fácilmente seleccionando la opción de menú *Archivo | Cargar Estilo Especial | Auto-Reemplazar estilos MIDI con estilos RealTracks al cargar las canciones*. Entonces, si ha instalado las RealTracks necesarias, su estilo MIDI será inteligentemente reemplazado con un estilo RealTracks. Está también la opción manual para hacer esto según sea necesario, desactivar la aplicación para una cierta canción, o para revertirla si la prefiere en estilo MIDI.

Sugerir reemplazos con estilos RealTracks cuando las canciones están cargadas

Esta aplicación es la opción manual para Auto-Reemplazo de estilos MIDI. Esto sugerirá reemplazos con estilos RealTracks, pero no los cargará automáticamente. Esto se realiza manualmente desde el menú con el botón RealTracks de la barra de herramientas. Esto se desactiva cuando está verificado “Auto-Reemplazar”.

Generador de Estilos abre un submenú con opciones para crear y editar estilos.

Crear un Nuevo Estilo - Esta función le permite empezar a crear un nuevo estilo, usando la característica Generador de Estilo. Vea el Tutor #6 en-línea: Generador de Estilos – Creando un Nuevo Estilo.

Editar un Estilo - Esta le permite editar un estilo actual (*.STY) desde disco. El estilo resultante puede entonces ser guardado con el mismo nombre u otro nombre distinto. Esta función utiliza el Generador de Estilo. Vea el Tutor #5 en-línea: Generador de Estilos – Editando Estilos.

Editar Estilo Actual - Esta le permite ingresar rápidamente al Generador de Estilo para editar el estilo en curso. El estilo en curso es el estilo que está presentado en el Cuadro de Estilo en la pantalla principal. Usualmente podría usar **Ctrl+Mayús+F9** para hacer esto rápidamente. Vea Tutor en-línea #5: Generador de Estilos – Editando Estilos.

Guardar la canción Actual (excepto para instrumentos silenciados) como un estilo

Guarde el estilo que está en uso a la carpeta *C:\bb\Styles* con las partes seleccionadas actualmente. Si, por ejemplo, un estilo MIDI tiene que tener RealTracks añadidos. Los RealTracks serán guardados con el estilo y el nombre del estilo tendrá un = signo prefijado. Entonces si añade un bajo acústico RealTracks será guardado en el estilo ZZJAZZ y guardado con esta característica, el nombre será cambiado a =ZZJAZZ.STY. también guarda MIDI SuperTracks e Instrumentos HI-Q (u otros archivos TGS), y automáticamente calcula dB de ajustes basados en el volumen, tomando el existente dentro de la cuenta. Presione el botón [Reconstruir] en el Selector de Estilos y el nuevo nombre del estilo será añadido a la lista de Otros Estilos.

Crear un estilo Híbrido

La característica “Estilo Híbrido” le permite tocar y crear un estilo que tiene instrumentos hasta cinco distintos estilos! Puede, por ejemplo, tocar una canción con un bajo Reggae, Batería Rock, Salsa piano o cualquier combinación hasta cinco estilos que desee.

Mago del Estilo (Auto-Crear Estilo desde archivo MIDI)

Abre el **Mago de Creación de Estilo**, el cual automáticamente convierte un archivo (.MID) a un Estilo Band-in-a-Box (.STY). Simplemente abre un archivo MIDI, seleccione sus opciones y presione “Guardar Como Estilo”.

Utilitarios de Archivo... abre un sub-directorio de los utilitarios de archivo.

Cambia Directorio (Ruta) abre la ventana de la Carpeta de donde se puede seleccionar un nuevo directorio.

Correr Explorador en Directorio Actual pone en marcha el Explorador. Presionando **Ctrl+Alt+F3** es la forma usual de conseguir este ítem, y será abierto rápidamente. Una vez que el Explorador a sido abierto, podría hacer doble clic sobre una canción o estilo para cargarla allí. (Asumiendo que hay una asociación de archivo para las canciones Band-in-a-Box y estilos hechos en el Explorador.)

Correr Explorador (Elegir Directorio) abre un diálogo de Carpeta donde puede escoger una carpeta.

Auto-renombra archivo de canciones Nombre Largos re-nombrará todos los archivos de canción en el directorio en curso a nombres de archivo largos, usando el título de canción como el nombre.

Renombrar Cualquier Archivo en disco... o Renombrar ACTUAL nombre de canción le permite re-nombrar archivos ya sea en disco o de archivo de canción en curso.

Borrar Archivo del disco borra un archivo de canción sin salir del programa

Borra ACTUAL archivo del disco borra la canción en curso de la lista.

Asociar tipos de Archivo (canciones, estilos) con Windows... / Remover Asociaciones de Archivo (canciones, estilos) con Windows... estas opciones en el submenú de utilitarios de archivo *Archivo | Archivo Utilitarios* asociarán (o retirarán asociaciones para) los tipos de archivo para canciones Band-in-a-Box y estilos en el Explorador. Una vez fijado, esto significa que puede hacer doble clic sobre una canción o estilo en el Explorador y Band-in-a-Box abrirá con dicha canción o estilo.

Crear archiva MIDI por tandas convierte una carpeta completa de canciones BB a archivos MIDI. Puede escoger los nombres de archivo que estén basados ya sea en el nombre de archivo original o en el nombre del título de canción. Se accede a esta aplicación también con el botón [modo por Lotes] en el diálogo de archivo MIDI.

Cambiar todas las canciones de la carpeta actual a un TEMPO específico ajustará todas las canciones en la carpeta al tiempo que ha designado, pero esto NO se puede REHACER. (Los tempos pueden ser restablecidos individualmente.)

Cambiar todas las canciones de la carpeta actual a un nombre de ESTILO específico TAMPOCO se puede REHACER.

Cambiar todas las canciones de la carpeta en curso a la Mezcla por omisión se aplica la mezcla por omisión como esta puesta en el menú de contexto clic-derecho Combo. No se puede rehacer.

Imprimir Canción – Acordes /Melodía abre el diálogo de Opciones de Impresión.

Imprime Múltiples Canciones... imprime todas las canciones, o solo una selección de canciones, en un directorio de canción.

Salir para salir completamente del programa Band-in-a-Box.

Los últimos cinco archivos abiertos están listados en la parte inferior del menú, numerados desde 0 hasta 4.

Menú Editar

Nota: Si selecciona (resalta) una región por arrastre con el ratón y luego elige uno de los comandos del menú Editar, la casilla de diálogo se ajustará automáticamente a los valores correctos, basándose en la región que había sombreado.

Deshacer y Rehacer permite deshacer o rehacer la mayoría de las operaciones.

Cortar funciona como un comando para borrar compases de una canción.

Copiar es para copiar acordes al portapapeles. El copiado de una sección de acordes puede realizarse de la misma manera como se hace al copiar un texto en un procesador Word de Windows®. Para seleccionar la región a copiar, coloque el cursor del ratón en el compás para iniciar la selección. Entonces, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, arrastre el mismo sobre la región. Mientras hace esto verá que la región se invierte (Ej. Se ve oscuro). Cuando ha seleccionado la región deseada de acordes a copiar, suelte el botón del ratón. Copie la región seleccionada al portapapeles al utilizar las teclas **Ctrl+C**, o la opción del menú *Editar | Copiar*.

Copiar Especial abre un submenú con más opciones para copiar.

Copiar Desde...Hasta... / Copiar Silencios

Una de las mejores formas de copiar acordes es el comando *Copiar Desde... Hasta...*, o presionando **Alt+C**, lo que abrirá el diálogo.

Copiar Acordes y/o melodía. El comando *Copiar Silencios* brindará similarmente un diálogo para permitir copiar silencios.

Copiar/Mover Pistas permite copiar o mover datos (audio y/o MIDI) de una pista a otra.

Copiar Canción(es) a texto en el portapapeles o archivo(s) le permite seleccionar los elementos para incluir cuando copia los acordes en la canción. También le permite copiar o guardar todas las canciones en una carpeta específica en el portapapeles o guardarlas como archivos de texto.

Pegar

Asumiendo que ya ha copiado algunos acordes al Portapapeles (ver tema anterior), entonces está listo para pegar los acordes copiados dentro de otra parte de su hoja de acorde. Mueva la celda resaltada hacia el compás donde va iniciar el pegado de los acordes. Copie los acordes en el compás sombreado al usar las teclas Ctrl+V, o elija la opción de menú *Editar | Pegar*.

Sugerencia: La sección copiada permanece en el portapapeles y puede ser usada repetidas veces. Si su canción está en la forma verso-verso-puente-verso, puede copiar simplemente el primer verso al portapapeles, y luego pegar los otros versos. Los contenidos del portapapeles permanecen intactos aún si carga una nueva canción, de manera que puede copiar y pegar entre canciones.

Pegado Especial: del texto del portapapeles a la(s) canción(es) le permite seleccionar los elementos del portapapeles y el destino del pegado. Puede pegarlos en una nueva canción o en la canción actual, o guardarlos como una nueva canción. Si se copian varias canciones en el portapapeles, puede usar una opción para guardarlas todas como archivos de canciones.

Borrar Desde... Hasta...

El comando *Borrar Desde... Hasta...* abre el diálogo **Borrar Acordes y/o melodía**. Este diálogo le permite especificar el número de compases a copiar o borrar, en cuál ubicación copiar, y la opción para copiar o borrar los Acordes, Melodía, Solista, y/o Lírica.

Insertar Compás (es) inserta un cierto # de compases dentro la hoja de acorde.

Borrar Compás (es) retira un cierto # de compases de la hoja de acorde.

La opción **Empuje de Acordes/Melodía** permite mover un rango de acordes a cualquier número de compases y tiempos.

Forma de Canción abre un submenú con opciones para una forma de canción

Configuración de la Canción: Puede accederse también al diálogo **Configuraciones de la Canción** presionando el botón [**Configuración de Canción**] en la pantalla principal bajo el título de la canción. Estas configuraciones están explicadas minuciosamente en el capítulo Generando Canciones.

Repeticiones/codas/1er-2do final: Puede agregar repeticiones y finales de modo que la ventana *Hoja Guía* mostrará e imprimirá usando 1er/2do final. Puede agregar sus propias repeticiones y finales al escoger este comando de menú para abrir el diálogo **Editar Repeticiones y Finales**.

Intro compases - Auto Generados (o Borra) : Este comando abrirá el diálogo *Generar Intro* donde puede especificar las características de la introducción que desea generar. Para más información sobre esta característica revise por favor la sección Introducción Automática.

Reducir acorta las duraciones de los acordes al 50% (por ej: 4 tiempos>>2 tiempos; 2 tiempos>>1 tiempo).

Expandir dobla las duraciones de los acordes (por ej: 1 tiempo>>2 tiempos; 2 tiempos>>4 tiempos).

Desplegar (converte 1 coro en múltiples) : Escoja este comando para transformar una canción con múltiples coros en otra con un GRAN coro. Cuando se selecciona, Band-in-a-Box presentará en pantalla todos los coros y versos de una canción sin retornos o repeticiones. Esto es útil, por ejemplo, cuando tiene una canción con 3 coros y desea convertirla a una con un único gran coro, o para personalizar una canción con la característica “Editar Configuraciones para el Compás en curso” para cambiar metro, tempo, instrumentos, estilos y/o armonías y generar un archivo MIDI para exportar.

Desplegar (converte 1 coro en múltiples) convierte una canción con una sola gran estrofa basándose en la información que ingresa en el diálogo **Canción Desplegada** (inicio de coros, finales de coros, etiqueta, etc.). Si ha importado un archivo MIDI, tal vez tenga un archivo que tiene 96 compases de largo, pero en realidad consiste de 3 estrofas de 32 compases cada uno. Puede convertir esto a una canción de 32 compases empleando la opción *Editar | Opción Desplegar* canción, incluyendo la inserción de rótulos de finales, y finales de 2 compases.

Transponer: Este comando de menú abre un submenú con las opciones manual y automática para la transposición completa de la canción o para partes seleccionadas de la misma.

Transportar Desde ..Hasta .. abre el diálogo **Transportar** para transponer una sección en particular de la canción. Este diálogo permite que los valores de compás pueden ser tecleados manualmente o puede transponer una porción de una canción resaltando la región que pretende sea transpuesta, seleccionando este ítem de menú y tecleando la nueva clave a la cual desea transponer.

Transportar ABAJO o ARRIBA 1 semitono transpone la canción íntegra. Esto puede hacerse mientras la canción está tocando. Band-in-a-Box hará una pausa brevemente, y luego reanudará la ejecución en la nueva clave en el mismo lugar en la canción.

Transportar # de semitonos abre un diálogo donde puede teclear el número de semitonos a transponer la canción.

Tempo abre un submenu con opciones para configurar el tempo de la canción.

- Cuando se da inicio a una nueva canción el tempo está ajustado de acuerdo al Estilo. Este es el tempo que está fijado en el archivo de estilo. Puede re-armarse a cualquier tempo.
- Puede ingresar rápidamente un tempo específico para una canción con el comando *Fijar Tempo...* (tecla activa es **Ctrl+Alt+T**), o haciendo clic sobre tempo. Se abre un diálogo en el cual puede insertar un tempo.
- Puede cambiar rápidamente a distintas velocidades con los comandos de menú o las teclas activas. Por ejemplo, escogiendo *Mitad Velocidad* (o la tecla activa **Ctrl -**) cambiará la velocidad de reproducción a la mitad, y *Velocidad Normal* (**Ctrl =**) revertirá a la velocidad normal.
- Puede cargar un archivo de audio y emplear la característica de tempo para ejecutarlo a velocidad reducida sin cambiar el tono, una gran ayuda cuando se analizan y transcriben canciones.
- Para tonos prácticos, puede ser útil tocarlos de manera lenta o acelerados tempos. Puede escribir la cantidad para cambiar el tempo para cada canción que es cargada

Cambiar el Tempo de todas las canciones cargadas por...

Para practicar tonos, puede ser útil tocarlos en tempos más lentos o más rápidos. Puede introducir una cantidad para cambiar los tempos para cada canción que es cargada.

Colocar Audio Maestro (Base) Tempo se usa para asegurar que las adaptaciones del tempo están basadas en el tempo maestro correcto.

Líricas abre un submenú con opciones para mostrar o editar Lírica.

Abrir el Generador de Líricas con IA (A I L Intro) inicia el Generador de Letras con IA, que ofrece funciones creativas para la composición de canciones, incluyendo sugerencias de temas, estilos, títulos e incluso ideas para canciones completas. También proporciona generación personalizada de letras con IA, lo que te permite crear letras desde cero, generar la siguiente línea o experimentar con rimas, sinónimos, antónimos, palabras relacionadas o aliteraciones.

Escribir Lírica en el actual compás abre el diálogo de introducir Lírica en la ubicación actual de la línea de tiempo o la celda sombreada.

Ventana de Lírica Grande abre la ventana de Lírica Grande para ver la lírica y opcionalmente los símbolos de los acordes.

Ventana Documento Lírica muestra una pantalla completa de lírica con formato. Fácilmente se copia y pega líricas hacia y desde su procesador de texto favorito. La lírica se mostrará entonces en la ventana de Lírica Grande.

Copiar Lírica al Portapapeles: Esta función le permite copiar una lírica de una canción (y/o acordes) al portapapeles estándar de Windows®. Al pegar estos datos en un procesador de palabras, puede imprimir la lírica en la fuente de su escogencia. El diálogo tiene opciones para permitirle copiar las líricas basadas en notas o línea. Con cada opción puede escoger para incluir los símbolos de acorde, tener doble o simple espaciado de línea y ajustar los márgenes.

Copiar 1^{er} coro-Lírica a toda la canción Copia la nota basada en lírica, del primer estribillo a todo el resto de la canción.

Borrar Lírica basada en compás borra las Líricas basadas en compás.

Borrar únicamente Lírica de notas borra solamente la lírica basadas en nota.

Borra Lírica de los Coros: Seleccione desde una lista para anular las líricas del coro seleccionado.

Mover Lírica adelante de línea de tiempo / Mover Lírica atrás de línea de tiempo: Si tiene una lírica basada en nota que desea mover adelante o hacia atrás, puede hacer clic en la línea de tiempo en el destino que desee, y luego escoja esta opción. También puede modificar el tiempo de la lírica usando la Lista de Eventos de Lírica.

Desplazar Lírica (ticks) / Insertar Tiempos en Lírica / Borrar Tiempos en Líricas: Estas son funciones que se aplican a toda la pista de lírica. Son útiles cuando está insertando compases o tiempos en una canción y necesita mover la lírica para mantenerlas en sincronía.

Editar Lírica como Lista de Evento: Abre el diálogo Editar Lírica con funciones de Editar, Insertar, Agregar y Borrar.

Synth Vocal – Modo Auto... (Genera Audio Vocal desde Lírica y Melodía) : Su pista Melodía o Solista con letras se pueden convertir a una pista de audio vocal, enviándola al sintetizador vocal Sinsy de terceras partes. Elija el idioma, el Japonés o el Inglés, y una de las voces femeninas o masculinas. Se puede ajustar el género de la voz en un rango -0,8 a +0,8. Los valores más altos son más masculinos. Si la pista no incluye letras se puede introducir una sílaba para usar con notas sin letras.

Con el comando “Auto” su canción será enviada automáticamente al servidor de canción y retorna como un archivo de audio en la pista de Audio. Cuando el Synth Vocal ha sido generado, el diálogo de **Importar Archivo de Audio** se abre. Presione [OK] para importarlo a la pista de Audio.

Synth Vocal - Modo Manual (Genera Audio Vocal desde Lírica y Melodía) : Con este comando, Band-in-a-Box generará un archivo llamado Sound.XML y lo guarda en *C:\bb\Data\SRequest*. Utilice su navegador para navegar en www.sinsy.jp y cargar el archivo xml. Un archivo llamado sound.wav será retornado y se carga en la pista de Audio de su canción.

Acordes abre un submenú con opciones para la edición de acordes.

Diálogo de Substitución de Acorde (escoja el suyo propio) : Esta le permite ver una lista de posibles sustituciones de acorde para la progresión de acorde en curso. Puede también acceder a esta desde un clic derecho de ratón sobre la hoja de acorde, y presionando el botón *Sustitución de Acorde*.

Auto-Generador de Substitución de Acorde: Esta escogerá automáticamente sustituciones de acorde para parte o toda la canción.

Diálogo Rearmonización de Acordes (escoja su propio) muestra el compás actual en la canción con una lista de progresiones de acordes sugeridas para la melodía en curso, basado en la melodía y género que ha elegido.

Auto-Generar Rearmonización de Acordes genera una nueva y completa progresión de acordes para una porción o el total de la canción. Seleccionando esta opción de menú se abre el diálogo Rearmonista.

‘Jazz Up’ a acordes: Este comando del menú Editar “llevará a Jazz” los acordes cambiando los acordes como C y Cmaj a acordes 7ma y 6ta. El embellecimiento de Canción estará activado para la canción. Seleccione el tipo de 7mas. desde este cuadro de lista, luego haga clic en el botón [OK – Jazz UP].

”Jazz Down” a acordes: Esto “retirará el Jazz” de los acordes cambiando los acordes con 7mas (por Ej: C7) a triadas (por Ej: C) y 9nas y 13avas a acordes 7ma. El embellecimiento de la canción está desactivado. Presione [OK – Jazz Down] para proceder.

Acordes Busca y Reemplaza buscará y reemplazará acordes, incluyendo soporte para asteriscos (*) como caracter comodín.

Edita archivo de acceso rápido de Acordes (shortcut.txt).../ Actualizar acceso rápido de Acorde...

Si ha encontrado un acorde que Band-in-a-Box no lo reconoce, puede agregar sus propias abreviaciones en un archivo de texto creado por Ud. mismo llamado *C:\bb\Data\shortcut.txt* y Band-in-a-Box le permitirá escribir dicho acorde en el futuro. Haga clic en este comando de menú para abrir o crear su propio archivo de abreviaciones de acorde. Asegúrese guardar el archivo luego de editarlo. Los cambios no se realizarán hasta que elija *Editar | Acordes | Refresca accesos rápidos a acordes...*

El archivo de texto *C:\bb\Data\shortcut.txt* le permite agregar nuevas abreviaciones de acordes. Si encuentra un acorde que Band-in-a-Box no lo acepta, como Csus2 cuando el espera C2 en su lugar, puede ingresar esto en una sola línea (sin las comillas) “Csus2@C2.” Entonces Band-in-a-Box ingresará el acorde C2 cada vez que escriba Csus 2. También puede usarlo para abreviaciones. Por ejemplo, si ingresó j@maj7 Band-in-a-Box le permitiría escribir Cj por CMaj7. Vea el archivo *C:\bb\Data\pgshortc.txt* para ejemplos de abreviaciones.

Nota: El archivo shortcut.txt no está incluido en Band-in-a-Box debido a que podría sobre escribir su archivo! El archivo <i>C:\bb\Data\pgshortc.txt</i> deberá ser usado solo por PG Music Inc. para las abreviaciones provistas con Band-in-a-Box.

Constructor de Acordes permite construir acordes usando clic de ratón.

Tocar Acorde Actual de la Hoja de Acordes

Esta función ejecuta el acorde en curso en la hoja de acordes. Se accede comúnmente a esta presionando Mayús+ Intro en la hoja de acorde.

Configurar Acordes: Este abre el cuadro de diálogo **Opciones del Acorde**, donde puede poner silencios y empujes. Puede poner en marcha las Funciones Vista previa, Constructor de Acorde, o Sustituciones de Acorde desde esta ventana.

Configuracion de MicroAcordes (hasta 4 acordes por tiempo) (F6 o M M Intro) abre el cuadro de diálogo Configurar MicroAcordes, donde puedes ingresar hasta 4 acordes por pulso, seleccionar pistas que se excluirán de tocar los MicroAcordes, elegir opciones y establecer un ritmo específico.

Biblioteca MultiPicker (F7 o M Intro) abre una ventana flotante que funciona como un centro integral para varios selectores y funciones de IA/Asistente..

Usar MultiPicker en lugar de diálogos (Ctrl=sí, Mayús=no): Cuando esto está habilitado, la Biblioteca MultiPicker se abrirá para las funciones de selección en lugar de los cuadros de diálogo modales. Por ejemplo, al seleccionar Cargar Estilo desde el StylePicker en el menú Archivo o al presionar Ctrl+F9, se abrirá la Biblioteca MultiPicker, mostrando el StylePicker. Puedes anular esta configuración manteniendo presionada la tecla Mayús o Ctrl al seleccionar un comando de menú. Por ejemplo, al hacer clic con Mayús en el comando Cargar Estilo desde el StylePicker, se abrirá el cuadro de diálogo modal StylePicker, mientras que al hacer clic con Ctrl en el mismo comando se abrirá la Biblioteca MultiPicker, mostrando el StylePicker.

Configuracion y Acciones de Pista (Ctrl+F7 o T Intro) abre un cuadro de diálogo práctico de “todo en uno”, donde puedes seleccionar RealTracks, Loops, MIDI SuperTracks, etc., ajustar volumen/reverberación/panorámica/tono, silenciar, poner en solo, congelar y realizar muchas otras acciones para las 24 pistas.

Deslizar Pistas: Esto le permite desplazar cualquier pista de Bajo, Batería, Piano, Guitarra, Cuerdas o Melodía adelante o para atrás una cierta cantidad. podría, por ejemplo, desplazar la pista de Bajo de modo que toque un poco adelantado del resto de la banda. Esto produce el efecto de hacer que el bajista sea “el que dirige la banda,” y es útil en estilos de Jazz para lograr que la música suene más excitante.

Configuraciones el Compás Actual: Este comando abre el diálogo **Editar Configuración de este Compás** donde puede cambiar metro, tempo, volumen, instrumentos, estilos, estilos RealDrums y/o armonías en el compás en curso. Este diálogo está descrito en detalle en otra parte de este manual y en Ayuda en línea. Puede especificar los cambios a ocurrir para cada coro y/o un coro en específico.

Memo de la Canción: Puede agregarse una memo de canción de hasta 2000 caracteres.

Ajustar Armadura (rango de compases): Puede asignar un tiempo específico en cualquier compás y aplicarla a un rango de compases, tan seguido como quiera. Por ejemplo, para tener un compás 5/4, compás 13, seleccione este ítem de menú, y oprima el botón 5/4. Luego, teclee (13) en el inicio del compás y (1) en el número de compases en el espacio provisto.

Auto-Generar Título de Canción le permite generar un título para una canción. Existe un botón en la pantalla principal para esto.

Menú Opciones

Configurar Controlador MIDI/Audio: Seleccione los controladores MIDI de Entrada y de Salida y escoja un Sintetizador / mapa de instrumento de Tarjeta de Sonido. Seleccione el botón **[Ejecutar Controlador Mago]** para ayuda en su selección. Este tema está descrito en detalle en las instrucciones de configuración. Haga clic sobre el botón [Configuraciones de Audio] si necesita configurar controladores de audio, tal como controladores ASIO. Este tema se describe en detalle en las instrucciones de configuración.

Usar controlador de salida MIDI ALTERNATIVO: La opción de menú de *Opciones | Usar controlador de salida MIDI alternativo*, le permite fijar temporalmente un Controlador MIDI para una sesión, es útil cuando su Controlador MIDI principal “está en uso” en otra aplicación.

Retorna a Valores de Fábrica: Eligiendo esta instrucción se re-armarán todas las configuraciones a las de por defecto al tiempo de enviarlas *Configuraciones Retorna a Valores de Fábrica* también ofrece reiniciar la batería y la elección del Controlador MIDI, logrando retornar a las configuraciones de fábrica por completo.

Si elige la MAYORIA de las configuraciones, el mapa de instrumentos y el conjunto de Batería será dejada intacta y sin resetear.

Si elige TODAS las configuraciones, todas ellas serán reseteadas a las de fábrica.

Si “Preservar localización de carpetas RealTracks y RealDrums” están activadas, la carpeta será recordada aún después de que resetee a valores de fábrica o borre el archivo de configuración `infrface.bbw`

Qué agregados tengo? : Un diálogo inteligente, al que se accede también desde el menú de Ayuda buscará en su directorio para decirle qué elementos agregados tiene y cuáles no.

Seleccionar Idioma Español (Lenguaje) : Esta opción en el menú *Opciones* le permite cambiar idioma desde inglés a otro idioma para su presentación en pantalla. Si su versión de Band-in-a-Box soporta otros idiomas entonces estos serán mostrados en este cuadro de diálogo, Las versiones con idiomas internacionales están disponibles para ser bajados desde www.band-in-a-box.com

Mapas de Sonidos MIDI, etc.

Guardar Configuración Por defecto (Mysetup.DK file) : Esto re-escribirá el archivo Band-in-a-Box de configuración (Mysetup.DK) con sus configuraciones en curso. Este archivo contiene:

- Canales MIDI /Sonidos /Volúmenes /Reverberación /Coro /Banco
- Mapa de Instrumentos
- Sonidos Favoritos, configuraciones Combo Favoritas
- Conjunto de Batería

Guardar / Cargar Archivo suplente Drum/Patch .DK: Le permite guardar distintas baterías personalizadas o cargar batería pre-definidos o personales.

Mostrar Lista de Inst. GENERAL MIDI: Esto abre la Lista de Instrumentos General MIDI para referencia.

Enviar un archivo de Sys-Ex (*.SYX) es un comando que envía información *sysex* (sistema exclusivo) a su equipo MIDI. Ya sea que desea cargar distintos instrumentos (o aquellos que ha “escogido” con un editor/Librería de instrumento tal como el SC-Pro Editor/Librería) en su equipo MIDI o si posee un sint. que requiere un SysEx para ajustarlo aun cierto modo, puede enviar fácilmente archivos SysEx con un retraso configurable (el valor por defecto es 100 ms).

Si quisiera enviar un archivo SysEx automáticamente a su equipo MIDI al inicio de cada sesión, necesitará crear un archivo llamado `STARTUP.SYX`, y colocarlo en su directorio `C:\bb`. Luego, cada vez que arranque el programa, enviará los comandos SysEx apropiados contenidos en este archivo hacia su equipo MIDI.

Si necesita enviar un archivo SysEx en cualquier momento durante una sesión, elija la opción *Opciones | Mapa de Sonidos MIDI, etc. | Enviar Archivo Sys-Ex (*.SYX)*. Esto abre una ventana desde la cual puede elegir un archivo para enviar. Ya que algunos equipos MIDI demandan un tiempo de retraso entre partes de un mensaje SysEx, hay un valor por defecto = 100 ms entre cada parte del mensaje.

Si necesita cambiar el retraso por defecto, diríjase al ítem de menú *Opciones | Mapa de Sonidos MIDI, etc. | Crear un mapa de Instrumento Avanzado* e ingrese el **Retardo Sys-Ex** a un valor en milisegundos (ms). Si se ajusta en 0 ms, el programa lo revertirá al valor por defecto de 100ms. El ajuste de retardo más pequeño es de 1(ms).

Notas Técnicas:

Los archivos SysEx son archivos que pueden estar hechos con programas tal como PG Music's PowerTracks Pro Audio o SC-Pro Editor/Librería. Ellos comienzan con un byte F0 (hex) y finaliza con un byte F7.

Los ejemplos donde podría desear ocupar un archivo SysEx con Band-in-a-Box son:

- Empleando una configuración personal o un instrumento que haya creado con el programa SC-Pro Editor /Bibliotecario.
- Enviando un mensaje General MIDI modo ENCENDIDO automáticamente cuando Band-in-a-Box arranca.

Escoger un Instrumento General MIDI... le permite seleccionar un instrumento para el actual instrumento seleccionado a partir de una lista organizada de instrumentos GM.

Escoger Instrumento de un Banco más Alto... le permite seleccionar un instrumento usando la búsqueda avanzada y las capacidades de soporte de banco más alto /instrumento.

Crear un mapa de Sonidos (Avanzado)


Los mapas de Instrumentos contienen información para mapear las notas de instrumentos y batería para su sintetizador al igual que el valor definido de Velocidad, valor definido de Octava, configuración de controlador de banco 0, configuración de controlador de banco 32, etc. Hay también opciones avanzadas como enviar un archivo *SysEx* al cargar el archivo `.DK`. Edite estas configuraciones en el submenú *Opciones | Mapa de Sonidos MIDI, etc.*, escogiendo *Crear un mapa de Sonidos Avanzado*.

Estas opciones son útiles ya sea si tiene un sintetizador nuevo que soporta cambio de bancos y tiene hermosos sonidos en bancos más altos o si tiene un sintetizador antiguo que requiere un mapeo personalizado de sonidos. Para acceder a esta característica habilite la casilla Permitir Configuración Avanzada. Luego, teclee los valores que le gustaría cambiar.

Digamos, por ejemplo, si tiene sonidos maravillosos de cuerdas en su sintetizador en el Banco 4, Controlador 32. Con esta característica puede guardarlas como parte de su configuración Band-in-a-Box al hacer clic en el botón [Guardar]. Esto anexará su archivo `MYSETUP.DK` para incluir todos los sonidos que quiera usar, a pesar de donde estén en su sintetizador.

Algunas tarjetas de sonido elementales no poseen batería con respuesta de volumen. El resultado de esta limitación puede no ser placentero, ya que la batería predominará muy fuerte y no hay forma de bajar dicho volumen. Band-in-a-Box ha superado esto de modo de modo que puede aumentar o reducir la velocidad de la batería en prácticamente todas las fuentes de sonido.

Para ajustar la velocidad de la batería, acceda a *Opciones | Mapa de Sonidos MIDI, etc. | Crear un mapa de Sonidos Avanzado* y marque la opción “Permitir Configuraciones Avanzadas.” Luego, ingrese un Número desde -127 (el más calmo) a +127 (el más fuerte) en la casilla “Incremento de Velocidad de Batería”.



Si desea cargar distintos instrumentos (o aquellos que ha “elegido” por medio de un editor/bibliotecario de instrumento tal como el SC-Pro Editor/Bibliotecario) dentro de su dispositivo MIDI o si posee un sintetizador que requiere un SysEx para establecerlo en un cierto modo, puede fácilmente mandar archivos SysEx con un retardo configurable (el valor por defecto es 100 ms).

Si desea enviar un archivo SysEx automáticamente a su dispositivo MIDI al inicio de cada sesión, necesita crear un archivo denominado STARTUP.SYX, y ponerlo en su directorio C:\bb. Luego, cada vez que arranque el programa, éste enviará los comandos SysEx apropiados que están contenidos en este archivo hacia su dispositivo MIDI.

Si necesita enviar un archivo SysEx en cualquier momento durante la sesión, elija la opción *Opciones | Mapa de Sonidos MIDI, etc. | Enviar un Archivo de Sys-Ex (*.SYX)*. Esto activa una ventana desde la cual puede elegir un archivo para enviar. Debido a que muchos dispositivos MIDI requieren un tiempo de más entre partes de un mensaje SysEx, hay un valor por defecto de 100 ms entre cada parte del mensaje.

Si necesita cambiar el retardo por defecto, diríjase a la opción de menú *Opciones | Mapa de Sonidos MIDI, etc. | Crear un mapa de Sonidos Avanzado* y entre el valor de retardo Sys-Ex en milisegundos (ms). Si se establece en 0 ms, el programa se revertirá al valor por defecto de 100ms. El mínimo valor para dicho ajuste es 1(ms).

Menú GM Configuraciones, etc.

Subenú Roland GS tiene configuraciones para el teclado o módulos de sonido Roland GS.

Resetear el Módulo Roland GS (Rápido) y Reset GS (todos ID's) re arman el módulo a las configuraciones de fábrica.

Seleccionar el Tipo de Reverberación o **Seleccionar el Tipo de Coro (Módulo GS)**: Los instrumentos Roland GS permiten diferentes tipos de configuraciones de reverberación y coro. Estos cuadros de configuraciones le permiten seleccionarlos.

Configurar Partes /Canales, etc. para Módulo GS Las configuraciones Parte GS son solamente para sintetizadores compatibles con GS. Estos sintetizadores poseen 16 partes. El valor por defecto es para que la parte 1 sea el canal 1, parte 2 canal 2 etc., pero puede cambiar una parte a otro canal. Esto le permite usar el mismo canal para 2 partes, de manera que puede escuchar un conjunto de 2 instrumentos tocando la misma parte.

Submenú Enviar Mensaje MIDI

Las funciones GM trabajan en los equipos de sonido MIDI que soportan GM (General MIDI) estándar, lo que incluye a la mayoría de las versiones más recientes de teclados MIDI y tarjetas de sonido.

Las funciones GS trabajan en los instrumentos que soportan la especificación Roland GS. Esta incluye al Roland Sound Canvas, SCC1 y JV-30.

Las funciones XG trabajan en los instrumentos que soportan la especificación Yamaha XG.

Enviar General MIDI modo ON, Instrumentos Band-in-a-Box envía un mensaje General MIDI modo ON al equipo externo MIDI e inicia el envío de los cambios de instrumentos Band-in-a-Box.

Enviar General MIDI modo ON (sin instrumentos) fija el módulo externo al modo General MIDI. Este comando asegura que el módulo está en condiciones de aceptar datos MIDI específicos de GM tal como Banco, Controlador, e información de Instrumento.

Enviar Modo de Mensaje GM (Roland) / Enviar Modo de Mensaje XG (Yamaha): Desde el estreno de GM (General MIDI) estándar, ha habido 2 principales sub configuraciones / extensiones de este estándar; GS (Roland) y XG (Yamaha). De este modo, además de la característica de la opción del menú GM Modo-on hay comandos adicionales para enviar un mensaje GS modo ON o un XG modo ON en cualquier momento accediendo al menú GM.

Auto-Envío en Modo GM al iniciar envía un mensaje “General MIDI modo on” cuando el programa arranca.

Auto-Envío Modo GS al iniciar envía un mensaje de sistema Roland GS cuando el programa Band-in-a-Box arranca

Auto-Envío en Modo XG al iniciar envía un mensaje de sistema Yamaha XG cuando el programa arranca.

ENCENDER/APAGAR Local (teclado MIDI externo): “Local” se refiere a tocar música en un teclado externo MIDI, si fija en “Off,” (apagado) Band-in-a-Box tocará el teclado por intermedio de la parte THRU, si fija en “On” (encendido), Band-in-a-Box y el teclado estarán tocando la misma parte Thru.

Cuando se detiene el programa, ENCIENDA el Local enciende automáticamente el teclado externo MIDI al final de la sesión con Band-in-a-Box.

Submenú Ajuste Maestro... le permite afinar con precisión su tarjeta de sonido o módulo de sonido. Esto es útil si se encuentra tocando acompañado con un instrumento o grabando aquél que no pudo ser fácilmente re-afinado como un piano acústico. Una configuración de 0 es le valor por defecto A = 440.

Nota: No todos las tarjetas de sonido/ módulos soportan *Afinado Maestro*. Para comprobar si su tarjeta de sonido soporta *Afinado Maestro*, presione el botón [Probar...].

Submenú Ajuste de Volumen Maestro (Combo)

Volumen Maestro usa mensajes MIDI en vez de GS/GM SysEx puede ser fijado por todos los usuarios excepto si posee un sintetizador Roland GS, Roland Sound Canvas, o Roland VSC. Si se fija, las configuraciones Combo permitirán

Si desea “subirlo o bajarlo todo,” esto puede hacerse rápidamente con los comandos de menú o teclas activas para fijar el Volumen Maestro. Hay también teclas activas que controlan el volumen en general reduciendo (o aumentando) volúmenes en todas las partes de a 5 puntos para simular un efecto del Volumen Maestro (especialmente útil para tarjetas de sonido que no soportan cambios de Volumen Maestro). Estas opciones también poseen teclas activas que están en lista en el menú **(Ctrl+Alt+Mayús Q, W, y E)**.

Submenú Ajuste de Paneo a MONO establece el paneo de sus partes Band-in-a-Box (Bajo, Batería, Piano etc.) a mono.

Submenú Ejecute Otro Programa

Volumen Tarjeta de Sonido / Medidor VU pone en marcha el Mezclador de Windows® para ajustar volúmenes en su tarjeta de sonido con el panel de Reproducción.

Grabadora Tarjeta de Sonido / Medidor VU pone en marcha el Mezclador de Windows® para ajustar volúmenes en su tarjeta de sonido con el panel de Grabación.

Nota: Este emplea el programa del Mezclador C:\windows\sndvol32.exe. Deberá tener instalada la versión Windows® 98 de este programa para que el Panel de Grabación funcione adecuadamente. Si no la tiene, tendrá que recurrir al panel "Volumen Control" y configurarlo manualmente en el Panel de Grabación (escogiendo Opciones | Propiedades | Grabación).

Correr Panel de Control de Windows ... pone en marcha el Panel de Control de Windows®, que le permite examinar MIDI y configuraciones de Audio en Multimedia, Agregar Hardware Nuevo y Paneles de Sistema.

Correr Otras Aplicaciones... y Escoger Otras Aplicaciones le permite especificar y poner en marcha cualquier otra aplicación (aplicación de mezclador, PowerTracks etc.)

Correr plugin DLL o EXE... y **Escoger plugin DLL o EXE...** le permite poner en marcha un conector *plug-in* que ha sido realizado específicamente para los productos PG Music.

Submenú Convertir lista de Sonidos desde PowerTracks or Cakewalk: Esto le permite convertir un archivo PowerTracks Pro Audio .INI o un archivo Cakewalk .INS a un archivo Band-in-a-Box .PAT.

Abrir Archivo de Preferencias / Guardar Preferencias Como: Puede guardar y cargar archivos de preferencias personalizados con sus configuraciones actuales guardadas y recuperadas. Por ejemplo, puede tener una preferencia que le recuerde un cierto grupo de canciones, transposiciones de notación, etc.

El comando de menú *Opciones* | *Retornar a Configuraciones de Fábrica* guarda las preferencias en disco, de modo que las configuraciones pueden ser restauradas las veces que sean necesarias.

Preferencias

El recuadro de diálogo de **Preferencias** le permite establecer varias configuraciones que están guardadas en el archivo de configuración de Band-in-a-Box para Windows® denominado INTRFACE.BBW.

Preferencias

Mostrar

Arreglos

Conteo/Met.

Archivo MIDI

Controlador MIDI

Opciones MIDI

Canales

Amorfa

Solista

Colores

Mapa Sonidos

Batería

Instrum. Favo

Canal Salida

Transportar

Filtro Grab.

Notación

Hoja Guía

Audio

Guitarra

Gran Piano

Gran Líricas

Imprimir

Encimar

Pedals/Drums

RealTracks

Transport

Práctica

Reverberación

Arrastrar y Soltar

Herramientas

Opciones del Ambiente

☒ OK para guardar/cargar reverberación, vol. etc. con canción
 ☒ OK para mostrar/reducir/expandir canción
 ☒ Selector de Estilos escoge estilo actual
 ☐ OK para hacer "beep" en el mensaje
 ☐ Siempre guarda canciones con extensión ".U"

Al iniciar el programa Abrir Estilo Previo

☒ Iniciar en el directorio de la última sesión
 ☒ Mostrar etiquetas y descripciones personalizadas para la pista
 ☐ Auto-generar etiquetas para la pista
 ☒ Al abrir canción BB, abrir MP3/A/M/A con el mismo nombre

Número de niveles de rehacer 99
☒ Verificará para actualizaciones cada 7 días

☒ Permite multiples instancias de Band-in-a-Box que funcionen
 ☒ Permitir arranque rápido
 ☐ Escribir un registro detallado de los tiempos de arranque

Opciones de Teclas

☒ Tecla Intro avanza cambios resaltados
 ☒ BARRA ESPACIADORA
 Toca desde la posición actual (Ctrl+Spc del Inicio)

☐ Simular teclas NUMPAD (para usuario de notebooks)
 ☐ Pausar hasta recibir MIDI o nota
 ☒ Mover la celda actual cuando se detiene la reproducción

Texto de Consejos

☒ Sugencia teclas ☒ sugerencias comprensivas
 ☒ Sugencia de casilla de Diálogo ☒ Mostrar Sugencias tipo Flash

Retraso (sug.) 750 ms
 sugerencias para 24000 ms

OK

Cancela

Ayuda

La mayoría de las configuraciones y opciones del programa puede accederse desde las filas de botones en la parte superior del diálogo de Preferencias.

OK para guardar / cargar reverberación, vol, etc. con canción: Seleccione esta casilla en el diálogo Preferencias si desea colocar Reverberación, Volumen, Paneo, Coros e información de Bancos con canciones para un llamado posterior, o si desea permitir cualquier información agregada con canciones que son cargadas. La última configuración que tuvo efecto en la pantalla principal del panel del instrumento cuando guardó la canción, será grabada. Las configuraciones individuales puede ser habilitadas o inhabilitadas en la opción de menú *Archivo | Guardar Especial | Guardar Canción c/Instrumento y Armonía*.

OK para mostrar reducir/expandir canción: Si un estilo es cambiado con un ritmo distinto (notas semicorcheas en lugar de corcheas), Band-in-a-Box ofrecerá automáticamente expandir o reducir la duración de los acordes y cambiar el tempo para acomodar el nuevo estilo.

Selector de Estilos escoge estilo actual: Desde que el Selector de Estilo puede ser ahora forzado al estilo actual, esta opción está disponible. Si desea que el Selector de Estilos se quede en el estilo que dejó, quite la selección de esta opción.

OK para hacer “beep” en los mensajes: Ahora que las personas tienen sus tarjetas de sonidos conectadas a sistemas grandes de sonido, un simple “beep” emitido por Windows® cuando una tecla incorrecta es presionada, puede ser tan fuerte como para “despertar a sus vecinos”. La opción “beep silente” permite a Band-in-a-Box ver visualmente un flash en la ventana en la barra de título para llamar su atención, en lugar de generar un “beep” audible.

Siempre guardar canciones con extensión “U” : Las canciones Band-in-a-Box más antiguas poseen extensiones adicionales para la última letra (1-9, A-O) que indican el tipo de estilo. Al fijar ésta opción se re-guardarán dichas canciones con una extensión “U”, MGU o SGU (si no está presente la melodía).

Al iniciar el programa: Al iniciar la sesión, puede elegir tener la última canción o estilo que fue usado cargado automáticamente o no.

Iniciar en el directorio de la última sesión: Al iniciar el programa, el directorio actual se colocará en el último directorio que fue usado en la sesión previa.

Mostrar etiquetas y descripciones personalizadas para la pista: Si esta opción está habilitada, el botón Pista en la parte superior de la pantalla principal y las etiquetas de pista en la Mezcladora, mostrarán etiquetas y descripciones de pista que haya personalizado.

Auto-generar etiquetas para la Pista: Si esta opción está habilitada, los botones de Pista en la parte superior de la pantalla principal y las etiquetas de pista de la Mezcladora, mostrarán etiquetas auto generadas. Por ejemplo, si la pista contiene Banjo, entonces la etiqueta mostrará “Banjo” en lugar de las etiquetas por defecto (Bajo, Piano, Batería, Guitarra, Cuerdas, Melodía y Solista). También, los botones de la pista en varias ventanas (Notación, Hoja Guía, Guitarra, Piano,

Al abrir canción BB, abrir archivo MP3/WMA con el mismo nombre: Si esta cargado MySong.MGU, y un archivo de audio igualmente denominado (MySong.WMA, MySong.MP3, MySong.WAV, etc.) está presente, Band-in-a-Box abrirá el archivo de audio para la pista de audio. Esto permite a terceros crear archivos de audios con acordes en ellos, logrando con MySong.MGU y MySong.MP3 un par de archivos, que se cargarán en Band-in-a-Box, así tendremos el audio comprimido para que ocupe poco lugar en el disco.

Número de niveles de rehacer para el comando *Editar|Rehace* puede ser tan alto como 999. El valor por omisión es 99.

Verificará para actualizaciones cada __ días: Si esto está habilitado, el programa verificará automáticamente las nuevas actualizaciones. Esto ocurrirá tan a menudo como elija. Una configuración de 0 días verificará cada vez que su programa se ejecute.

Tecla Intro avanza compases resaltados: La tecla **Intro** avanza compases sombreados en la hoja de acordes. Esto acelera la creación de canciones para personas que prefieren usar la tecla **Intro**. Cuando introduce un acorde en la hoja de acordes, presione la tecla **Intro** para colocar un acorde en la celda sombreada. La región sombreada se moverá automáticamente a la siguiente celda. La tecla de la flecha derecha puede también ser usado para mover a la celda sombreada.

BARRA ESPACIADORA: Hay tres opciones para operar la barra espaciadora:

- No introducir acordes (borra el acorde actual)
- Tocar desde la posición actual (Ctrl – Espacio desde inicio)
- Tocar desde el inicio (Ctrl – Espacio desde pos. actual)

Simular teclas NUMPAD (para usuario de notebooks) : Los usuarios de notebooks o laptops a menudo no tienen el anexo de números de modo que no pueden usar las características de ciclado de Band-in-a-Box (Ctrl+teclas NUMPAD 1-6). Con esta opción los números regulares pueden ser usados para manejar la característica de ciclado. Por ejemplo, presionando **Ctrl+2** inicia la ejecución ciclada de los coros.

Pausar hasta que se reciba una tecla o MIDI: Esto permite que la reproducción sea iniciada por una nota MIDI recibida en el Puerto de Entrada MIDI, o al presionar una tecla en el teclado de la computadora. Band-in-a-Box genera su arreglo, y luego “se detiene” esperando un comando de inicio.

Mover la celda actual cuando se detiene la reproducción: Si está activada, la celda actual se moverá al último compás tocado cuando la reproducción se detenga.

Texto de Consejos: Escoja habilitar o inhabilitar el texto de consejos movable, el programa comprensible de consejos y/o el diálogo de consejos. Coloque el tiempo de retraso en ms antes de que se abra el consejo, y luego la cantidad de tiempo que será mostrado.


Permite multiples instancias de Band-in-a-Box que funcionen le permite tener mas de una copia de Band-in-a-Box abierta al mismo tiempo

Permitir arranque rápido: Normalmente, esta opción debe estar habilitada. Esto sólo se debe desactivar si tiene algún problema con bootup.

Escribir un registro detallado de los tiempos de arranque: Esto se utilizará como una herramienta de diagnóstico solamente. Cuando esta opción está activada, obtendrá un mensaje en el arranque, que muestra una descripción detallada de los tiempos de arranque.

Opciones MIDI

El botón **[Opciones MIDI]** de **Preferencias** abre el diálogo **Opciones MIDI**.



Habilita Local On externo del teclado al finalizar sesión: Si tiene puesto en Off (Apagado) el *Local* del Teclado (usualmente para eliminar el eco MIDI) esta configuración vuelve a On (encender) el *Local* del teclado externo al final de su sesión Band-in-a-Box.

MIDI Thru: Coloque en “no” si no desea que la información tocada en su teclado MIDI sea enviada a través de Band-in-a-Box hacia el controlador de salida.

Controlador Thru: Los sintetizadores de guitarra y controladores de viento contienen una gran cantidad de datos adicionales MIDI que podrían no ser requeridos por Band-in-a-Box, y solo podría servir para bajar el rendimiento del sistema de su computadora. Para prevenir que esta información sea enviada por el Thru, coloque esta opción en “No”.

Usar canal Thru: Band-in-a-Box utiliza el canal Thru como una parte, simplemente como el Bajo/Batería/Piano, etc. El Canal Thru es re-canalizado como canal Thru y asignado en el diálogo configuraciones MIDI. Si prefiere colocar el canal Thru usted mismo desde su controlador MIDI, coloque esto en “No”.

Aumentar velocidad Thru por: Cuando está tocando un teclado junto con la “banda” Band-in-a-Box, si el sonido de su teclado es demasiado suave y el incrementar el Volumen THRU no le ayuda lo suficiente, use esta opción para aumentar la velocidad THRU y hacer que su THRU toque más fuerte.

Información Sincronía/Salida: Sincroniza Band-in-a-Box como un secuenciador externo.

Enviar apagar notas: Deje esta opción puesta en “No” a menos que esté teniendo problemas con “notas pegadas” cuando presiona [Parar]. Si coloca esta opción en “Si” el programa enviará un “barrido global” de todas las notas off además de las notas seleccionadas que están tocando cuando presione el botón [Parar]

Permitir cambio de programas sonidos: Coloque en “No” para inhabilitar Todo Cambio de Sonido.

Permitir cambio de canción / Permitir cambio de estilo: Los estilos contienen información de cambio de sonidos para los instrumentos que fueron usados cuando el Estilo fue creado. Para utilizar su propia selección de instrumento, no los instrumentos originales, cambie esta configuración a “No”

Permitir cambio de sonido en batería: Para inhabilitar los cambios de sonido en Batería, colóquelo en “No”


Permitir cambio de banco de batería: Esto debería permanecer usualmente sin verificar ya que la mayoría de los sint. no emplean cambios de banco en batería. Pero, si desea cambios de banco de batería entonces seleccione esta opción.

Permitir cambio de volumen: Para prevenir cualquier cambio de volumen colóquelo a “No”

Permitir paneo/reverberación/tono del estilo: Para detener cambios de volumen en el estilo colóquelo en “No”.

Configuraciones MIDI

El botón [Canales] abre el diálogo **Configuración MIDI**.



Canal MIDI: Rango 0 a 16. Si se coloca a 0 la parte será Apagado/Inhabilitada, lo cual no es lo mismo que silenciada.

Octava: Ajusta la octava de la parte. Rango (-2 a +2). Usualmente se coloca en 0. (el Bajo es usualmente colocado a -1 para la mayoría de los inst. GM)

Sonido #: Rango 0 a 128. Estos son números de sonidos General MIDI.

Volumen: Rango 0 a 127. El valor de volumen promedio es =90. Este también puede ser puesto desde la pantalla principal.

Nota: Solo los instrumentos General MIDI, XG, y GS responden a los cambios en Reverberación, Coros, y Bancos.

Reverberación: Rango de 0 a 127. Valor por defecto = 40.

Coro: Rango de 0 a 127. Valor por defecto = 0.

Paneo: El paneo se refiere al desplazamiento estéreo (ej. de Izquierda a Derecha) de una parte de sonido dada. El rango de este parámetro es -63 a +63. Una configuración de 0 significa que está centrado en la mitad del campo estéreo.

Banco MSB y LSB(32): Muchos instrumentos General MIDI tienen instrumentos extras disponibles en bancos más altos. Usualmente coloque a 0. Otras configuraciones son múltiples de 8 (0,8,16 etc.).

Estos pueden utilizar ya sea el Controlador 0 (Banco 0=, que también es conocido como el MSB –Byte Más Significativo, o el Controlador 32, también llamado LSB – Byte Menos Significativo, o combinaciones de dos controladores.

Canales y Configuraciones de Armonía

El botón **[Armonía]** abre el diálogo **Canales y Configuraciones de Armonía** donde se realizan las configuraciones para las armonías.

OK para carga armonías con canciones: Si es colocada a SI, las configuraciones de armonía para cada canción serán cargadas y guardadas con cada canción. Si es colocada a NO, la configuración de armonía no será guardada con las canciones. Si está utilizando una cierta armonía, debería colocar esta opción a NO, de otro modo tendrá que mantener re-seleccionando la armonía cuando cargue una nueva canción.

Cambiar armonía con nuevos acordes: Ejemplo: Si una armonía es tocada en el compás 1 en un acorde de DO, y luego la nota es sostenido como un cambio de acorde a un Fam7, (si es que está colocado en SI) la armonía de notas cambiará de modo que ellas estarán todavía tocando tonos de acordes. Si no lo hace la armonía sonará disonante. Déje esta configuración a SI, a menos que tenga una razón en específica para inhabilitarla. La armonía es cambiada al mover las voces al tono de acorde más cercano.

Ajuste general del volumen de la armonía: Coloque un nivel para toda la armonía en un rango de -128 a 128, con 0 dejando las configuraciones como se programó en el archivo de Armonía.

Canales de Armonía: Band-in-a-Box actualmente utiliza 7 canales (Bajo, Batería, Piano, Guitarra, Cuerdas, Melodía y canales Thru). Agregando estos 4 canales de armonía produce potencialmente 11 canales de información.

Editar # de sonidos de General MIDI

El botón **[Mapa Sonidos]** abre el diálogo **Editar # de sonidos de General MIDI**, donde puede crear un mapa personalizado de sonidos General MIDI.

Teclee en el número de sonido que su sintetizador usa para cada instrumento listado. Por ejemplo, si su fuente de sonido tiene su Piano Acústico en la localidad 41, seleccione la casilla a la izquierda de Piano Acústico y teclee 41. Haga lo mismo para todos los instrumentos en la lista de sonidos General MIDI. Si su sintetizador no tiene exactamente los mismos sonidos, use el más cercano. Una vez que haya creado un mapa de sonidos en esta forma, cada vez que Band-in-a-Box encuentre un Piano Acústico (el cual es el instrumento #1 en General MIDI), buscará esta localidad de Mapa de Sonido y luego enviará el Sonido 41 a su sintetizador o módulo de sonido.

Definición del Kit de Batería


El botón **[Batería t]** en el cuadro de diálogo **Preferencias** abre el cuadro de diálogo **Definición de Kit de Batería**. Si no ha podido encontrar un conjunto de mapa de batería que concuerde con las notas de batería de su sintetizador, entonces va a necesitar teclear las notas de la batería que su fuente de sonido utiliza. Para hacer esto, necesita habilitar su controlador MIDI para tocar el sonido de Batería desde el teclado. Toque desde arriba hasta abajo del teclado para escuchar todos los sonidos de batería.

Teclee los números de notas MIDI para los varios instrumentos as medida que los encuentre en su teclado. Presione el botón **[Guardar]** para guardar el kit como MMYSETUP.DK. Si está creando un kit para guardar bajo un nombre distinto entonces guarde el kit bajo *Opciones | Mapa de Sonidos MIDI, etc. | Guardar Sonido Alternativo/Batería*.

Personalice los Volúmenes Relativos de los Instrumentos de la Batería.



Quizás cuando Ud. escucha a Band-in-a-Box siente que el crash de platillo está muy fuerte o el tambor de patada está muy débil.

El botón **[Coloca Volumen Batería]** del diálogo de **Definición del Kit de Batería** (*Opciones | Preferencias*) le permite lograr un crash de platillo 10% menor, aumentar al tambor de patada un 15%, y desconectar la “pandereta” por completo. Los cambios se aplican a todas las canciones cuando se habilita esta característica, los archivos MIDI escritos y la reproducción reflejarán los cambios.



Instrumentos Favoritos

El botón [Instrum. Fav.] abre el diálogo **Instrumentos Favoritos**.



Menú Tocar

Note: La mayoría de las instrucciones en el menú Tocar se realizan gracias a botones en-pantalla, o mediante las teclas activas que se encuentran a la derecha del menú de instrucciones.

Tocar

Aunque no hayan sido generadas aun. Edita el arreglo en curso desde el comienzo sin regeneración de partes. Lo editado para el acompañamiento de partes se mantiene.

Tocar Especial abre un submenú con más opciones para tocar la canción.

Tocar (y Generar)

Genera un nuevo arreglo y toca la canción.

Tocar sin Generar

Esto reproduce la canción sin generar un nuevo arreglo.

Generar (aún si las pistas están congeladas)

Cuando realice esto, la canción se regenerará, las pistas serán re-escritas, y la canción permanecerá congelada. De modo que si está congelando canciones para obtener la reproducción instantánea con RealTracks, pero ya se cansó del “mismo y viejo” arreglo, presione simplemente **Mayús+Tocar**, genere un Nuevo arreglo, y presione **Guardar**. Luego el nuevo arreglo “recién-congelado” tocará instantáneamente, aún con muchas RealTracks.

Sugerencia: Obviamente no tendría que usar esta aplicación para forzar la regeneración de una canción congelada si ha realizado las *ediciones personalizadas* a la canción que no desea perder, a menos que haya guardado la canción y tenga una copia de seguridad.

Tocar Desde Compás...

Elija un coro y compás desde donde tocar el arreglo actual. Las Partes no están regeneradas. Use este comando durante la reproducción para saltar a cualquier compás en la canción.

Tocar desde Posición Actual

Cuando la canción está detenida, éste comando inicia la reproducción nuevamente en el compás con la celda sombreada.

Las configuraciones por defecto están para cambiar los volúmenes al 0 %, lo que las dejará tal como son. Si hubiera una nota de tambor con una velocidad de 50, sería afectada como sigue:

+40% podrá cambiarla desde 50 a $50+(40\% \times 50)=70$

-40% podrá cambiarla desde 50 a $50-(40\% \times 50)=30$

Las configuraciones actuales para las velocidades de su batería están guardadas en el archivo de configuración intrface.bbw.

Para cada una de las partes Band-in-a-Box se puede asignar hasta 10 instrumentos “favoritos” usando los números de instrumentos General MIDI.

Nota: Si usa el mapa de sonidos personalizado, convertirá los números de sonido no-GM de su sintetizador, siempre introduzca números de sonidos GM para los instrumentos favoritos.

El botón [Lista Sonidos] mostrará la **Lista de Sonidos General MIDI** de nombres de instrumentos y números de sonidos.

El botón [Combos] abre el diálogo **Combos Favoritos**.

El diálogo Combinaciones Favoritas o **Combos Favoritos** le permite guardar hasta 10 de sus instrumentos combos favoritos. Por ejemplo, podría colocar el Combo #1 para que sea un combo Jazz Acústico que podría enviar sonidos como Bajo Acústico, Piano Acústico, Guitarra Acústica, Flauta, etc. Después de que ha finalizado de teclear los números de sonidos de instrumentos, seleccione el botón [Guardar].

Ir (Abre y Toca)

Abre el diálogo **Abrir Archivo** para seleccionar cualquier canción en todo el directorio. En Band-in-a-Box, la canción seleccionada carga y toca automáticamente.

Parar Canción

Detiene la reproducción o grabación. Para reanudar la ejecución desde el actual compás, use el comando *Tocar desde Posición Actual* o el botón [**Tocar desde Compás**]. Para tocar desde el inicio de la canción, presione el botón [**Tocar**] desde la barra de herramientas.

Pausa

Hace pausa en la canción. Repitiendo este comando se reanuda la ejecución desde la exacta ubicación donde fue hecha la pausa.

Ejecutar (loop) Sección Iluminada

Arrastre el cursor del ratón para seleccionar una región de compases en la hoja de acordes y luego use este comando para tocar la región seleccionada de forma ciclada.

Ciclando

- Puede retornar cualquier sección de la canción. El programa entonces iniciará la reproducción en el primer punto de retorno y tocará la sección a retornar hasta que se presione Parar o se desactive esta función.
- El retorno de una sección de la canción se habilita desde la casilla de verificación “LoopSec”, con la instrucción *Sección Ciclando Activada*, o con la tecla 1 del panel numérico.
- Abra el diálogo **Configuraciones Sección Ciclando** con el comando de menú, haciendo clic en el botón *Ciclar* en la barra de herramientas, o presionando. Se presentará entonces el diálogo de Configuraciones Ciclando, consulte Ayuda en línea para instrucciones detalladas.

Los comandos que quedan en este submenú se encuentran también en el diálogo **Configuración Sección Ciclando**.

Obligar canciones cargadas a # coros colocará cada canción que usted cargue al mismo número de coros.

Tocar Sinfonola

Abre el diálogo **Opciones para la Sinfonola** para seleccionar y tocar una lista de la sinfonola.

Canción Previa / Siguiente de la Sinfonola

Navega hacia atrás y hacia delante en una lista de canciones de la sinfonola.

El Asistente como solista

El Mago es una aplicación para tocar acompañado que le permite utilizar el teclado QWERTY o su teclado MIDI conectado para tocar junto con Band-in-a-Box. El Mago está activo solamente durante la reproducción.

Asistente utiliza notas “Inteligentes”

Actívela de modo que el Mago toque solamente notas basadas en el acorde /clave de la canción. Desactive notas “Inteligentes” (sin verificar) para lograr que el Mago le provea acceso a la escala cromática.

Pánico!

Seleccione esto si sus notas MIDI están encimadas y lo están volviendo loco! Se despejan también las notas colgadas DXi/VST

Pánico podrá también Re-armar el sint. VST/DXi

Cuando está seleccionado, las notas DXi/VSTi colgadas son también despejadas por la aplicación Pánico

Congelar todas las pistas

Congela todas las pistas – MIDI, RealTracks y RealDrums – para una rápida reproducción sin la regeneración de pistas.

Des-congelar todas las pistas

Descongela pistas para permitir la regeneración normal.

Congelar pista

Permite la selección de una sola pista a congelar.

Submenú de Avance por Pasos

Cuando una canción está en pausa estos comandos pueden ser usados para navegar paso-a-paso a través de la pista actualmente seleccionada. Por ejemplo, si la pista actual está puesta en pista de Melodía usando los botones en fila en la ventana de Notación, ventana de Hoja Guía, o ventana de Guitarra. Presionando los botones de avance se mostrará la nota siguiente o acorde de la melodía en la presentación en pantalla de piano, presentación de guitarra, ventana de notación y hoja guía. Esta es una buena manera de estudiar las notas mientras son tocadas, y de navegar por la pista.

Menú Melodía

Pista Tipo

Normalmente debería dejar el tipo de pista puesto en Único. Pero puede configurarlo a:

- Multi (16) – Canal – Todos los canales se preservan y son sacados en los canales, esto es útil para importar todo un archivo MIDI y tocarlo desde el canal de la Melodía (usando un estilo silencioso)
- Guitarra – Los canales 11 a 16 se presentarán en la guitarra como las cuerdas 11 a 16, TAB mostrará la notación que estará una octava por arriba, y el archivo MIDI mantendrá los canales preservados.
- Piano – En este modo, los canales 8 y 9 se tratan como la parte de piano mano izquierda y parte de piano mano derecha.

- Seleccionando ya sea Bajo, Ukulele, Mandolina, Banjo (5-cuerdas) o Violín se presentará la tablatura correcta en la ventana de Notación y el traste correcto en la ventana de Guitarra.
- Ajuste la pista para hacer corresponder a cualquiera de las 11 tonadas sustitutas de guitarra, tal como DADGAD, Sol Abierto, o Doble Cae Re soportadas por Band-in-a-Box. Así verá las notas correctas en el traste de guitarra en la notación y tablatura.
- Si la pista tiene baterías que usan notas de Batería GM, puede seleccionar Baterías para ver la notación de batería.

Melodista – Genera Melodía y Acordes pone en marcha la aplicación Melodista.

Generador de Melodía. Las opciones del sub menú le permiten editar archivos de Melodista empleando el Generador de Melodía.

Ventana de Secuenciador para Melodía multi-Canal

Hay 2 pistas en Band-in-a-Box para que agregue sus propias grabaciones. Estas son las pistas de Melodía y Solista. Normalmente podría desear una única parte en cada una de ellas. Pero, ya que la información MIDI puede tener canales separados, es posible almacenar por separado 16 partes en cada pista de Melodía y Solista. Cuando las pistas de Melodía o Solista han sido puestas en “Multi (16)-Canal” nos referiremos a esto como “Modo Secuenciador.” Seleccionando este comando se pondrá en marcha la **Ventana de Secuenciador**. Entonces puede personalizar qué canales tocar y presentar.

Submenú Editar Pista de Melodía

Importar Melodía desde Archivo MIDI le permite importar datos MIDI desde un archivo (*.MID) dentro la pista de Melodía.

Importar Melodía desde Portapapeles le permite importar datos MIDI que han sido pegados en el portapapeles (por Ej. desde un secuenciador tal como PowerTracks).

Grabar Melodía abre el diálogo Grabar Melodía para grabar una melodía MIDI.

Grabar melodía desde compás #, inicia la grabación en la ubicación actual de la celda sombreada luego de ejecutar una cuenta guía de dos compases.

Edición de Melodía por Pasos le permite ingresar/editar una melodía por pasos desde la ventana de Notación. Esta configuración emplea una lista de eventos.

Cuantizar, Ajuste de Tiempo

Cuantizar Melodía abre el diálogo **Cuantizar Pista**. La opción *Humanizar Melodía*, es una versión avanzada de esta función.

Humanizar Formalmente / Humanizar en forma Swing

Las rutinas de Band-in-a-Box de humanización inteligentes, que pueden humanizar una melodía desde un *feel* a otro, desde un tempo a otro, y variar la cantidad de *swing* en corcheas (pero no indistintamente). Los resultados son muy musicales; con melodías MIDI sonando naturalmente.

Humanizar Melodía

Abre el diálogo **Melodía: Cuantizar al Nuevo Tempo** El efecto humanizar está separado en 5 categorías principales: Tempo, Retardo, Espaciado de Corcheas, Ligado y *Feel*.

Tiempos de Inicio menos restringidos de notas es una función dedicada a variar los tiempos de inicio de notas en las pistas de Melodía o Solista, con opciones para decidir qué notas afectar (armonía, acordes, y cantidad de variancia).

Borra notas sobrepuestas – Preserva / Borra notas sobrepuestas – Borra abre el diálogo **Elegir Rango** para seleccionar el rango de compases donde la sobre-posición de nota será eliminada mientras las dobles paradas están ya sea preservadas o eliminadas. Hay una opción para tratar los canales como una pista separada.

Mover Tiempo de Melodía (ticks) permite adelantar o retardar la Melodía en pequeños incrementos con respecto al resto de las pistas de la canción. (Medidos en ticks o partes por cuarto, PPQ).

Insertar Tiempo(s) en Melodía permite insertar un tiempo en blanco o tiempos dentro la canción con respecto a la signatura de tiempo actual.

Borrar Tiempo(s) desde Melodía le permite borrar un tiempo o tiempos desde la canción con respecto a la signatura de tiempo actual.

Transportar muestra un submenú con funciones para transportar la pista de la Melodía

Transportar sólo Melodía... permite transponer la pista de melodía sin afectar las otras pistas en la canción.

Transportar Una Octava ABAJO / ARRIBA transpone la parte de Melodía una octava en cualquier dirección. Es útil a menudo si el instrumento melódico ha sido cambiado. La transposición puede ser realizada mientras toca la canción.

Forma

Copiar el 1er Coro a toda la canción extiende la pista de melodía a toda la canción (coro primero, último y centrales).

Eliminar toda la Melodía borra la pista de melodía y cualquier dato contenido en ésta.

Eliminar Primer Coro / Eliminar Coros Centrales / Eliminar Último Coro

Estos menús de comando le permiten eliminar la Melodía desde cualquier Coro.

Transformar Melodía Vals y Solista a 4/4

Si tiene una canción con un tiempo $\frac{3}{4}$, puede instantáneamente escucharla como un ritmo 4/4. Simplemente cargue la canción Vals y luego cambie el estilo a un estilo 4/4. Band-in-a-Box usa inteligentemente algoritmos para transformar la melodía al nuevo tiempo.

Transformar Melodía 4/4 y Solista a Vals

Puede de forma automática transformar cualquier canción/melodía 4/4 a un ritmo de Vals ¾. Simplemente cargue cualquier canción 4/4 y cambie el estilo a un estilo Vals. El programa ofrecerá transformar la melodía de modo que funcione como un Vals. Es divertido y educativo escuchar y tocar canciones familiares en un ritmo de Vals.

Ajusta el Volumen de la melodía permite aumentar o disminuir el volumen (velocidad) de la pista de Melodía sin afectar las otras pistas.

Copiar a la Pista Solista copia los contenidos completos de la pista de Melodía a la Pista de Solista. Útil para un área de permanencia temporal para su Melodía o pistas firmes.

Mover a la Pista Solista copia los contenidos completos de la pista de Melodía y borra los datos originales de la pista de Melodía, preparándola para una nueva pista o datos.

Intercambiar Pista Melodía y Solista realiza un “doble copiar /mover” de modo que los datos que estaban en la pista de Melodía sean transferidos a la pista de Solista y vice versa. Esto también se conoce como intercambio de pistas.

Convertir Armonía a Pista de Melodía... convierte una pista de Melodía de línea única para incluir la selección actual de armonía.

Remover Armonía (o guitarra solo) desde Pista de Melodía retira una armonía de una pista de melodía, logrando que la armonía fuera puesta allí por Band-in-a-Box en el primer lugar utilizando el comando *Convertir Armonía a Pista de Melodía*.

Generar un Solo de Acorde de Guitarra abre el diálogo de característica de Guitarra para generar un solo de acorde de guitarra.

Estos canales son usados por Band-in-a-Box para señalar las cuerdas 1 a 6 de una guitarra. Esto emplea el marcador de posición actual en la guitarra para este comando.

Recanalizar a una Posición de Traste Específica de Guitarra sobre un Rango, cambia la posición del traste sobre el rango seleccionado.

Mapea pista de Melodía a acorde Do7 es una útil herramienta cuando se crean estilos.

Cambiar Rango Pitch Bend... le permite fijar el rango en los semitonos.

Inserta Guitarra Bend cuando hay pitchbend... Insertará controladores para que la guitarra presente el “Bend”.

Piano Hand Split (separación de manos) separa manualmente una parte de piano en una pista de Melodía o de Solista usando las rutinas inteligentes de separación de mano. La presentación de las manos izquierda/derecha es en rojo/azul en el gran piano, y en las claves Fa/Sol en la notación. Importe un archivo MIDI de piano a la pista de Melodía para obtener la presentación e manos-separadas y su impresión.

Ajusta Legato/Staccato por...

Esto le permite incrementar el legato de la pista de Melodía por N ticks, evitando la siguiente nota por M ticks, o reduciendo la longitud de la nota por N ticks, preservando un mínimo de duración de nota de M ticks. Para incrementar el legato de las notas introduzca un número positivo en el primer diálogo. La duración de las notas en la pista será incrementada por este número de ticks. Entonces, en el siguiente diálogo especifique el número de ticks para evitar la siguiente nota. Para reducir la longitud de las notas, introduzca un número negativo en el primer diálogo. La duración de las notas en la pista será decrementado por este número de ticks. Entonces, en el siguiente diálogo, especifique la duración mínima de las notas.

Ajustar Canales en ajustará todos los canales MIDI de acuerdo al valor del número ingresado.

Embellecer Melodía muestra un submenú con opciones para habilitar y personalizar la función Embellecer.

Embellecer Melodía durante ejecución abre el diálogo del Embellecedor. Esta configuración opcionalmente embellece la Melodía durante la reproducción.

El **Diálogo Embellecer Melodía** le permite personalizar las configuraciones del Embellecedor, elija un tipo de embellecedor desde las características predefinidas, y consiga un Embellecimiento particular permanente.

Apagar Melodía durante Coros Centrales para permitir el solo.

Generar Pista de Sonido pone en marcha la aplicación Pista de Sonido, lo que le permite generar música en el estilo de su elección para cualquier duración de tiempo que especifique. Como “productor,” seleccione el género, duración de tiempo, instrumentos y opciones ingreso/salida del audio. La Pista de Sonido ajusta el tempo y la duración para que coincidan las configuraciones, y luego le permite guardar el archivo como un archivo WAV, WMA (Windows® Media Audio), o MP3.

Menú Solista

Pista Tipo

Normalmente deberá dejar el tipo de pista puesto en “Canal Simple”. Pero puede fijarlo en:

- Multi (16) – Canal - Todos los canales serán preservados, y puestos en los canales de salida, esto podría ser útil para importar un archivo MIDI completo, y reproducirlo desde el canal de Melodía (usando un estilo silencioso).
- Guitarra – Los canales 11 a 16 se presentarán en la guitarra como las cuerdas 11 a 16, TAB mostrará la notación que estará una octava por arriba, y el archivo MIDI mantendrá los canales preservados.
- Piano – En este modo, los canales 8 y 9 se tratan como la parte de piano mano izquierda y parte de piano mano derecha.
- Seleccionando ya sea Bajo, Ukulele, Mandolina, Banjo o Violín se presentará la tablatura correcta en la ventana de Notación y el traste correcto en la ventana de Guitarra.

- Ajuste la pista para hacer corresponder a cualquiera de las 11 tonadas sustitutas de guitarra, tal como DADGAD, Sol Abierto, o Doble Cae Re que están soportadas por Band-in-a-Box. Así verá las notas correctas en el traste de guitarra en la notación y tablatura.

- Si la pista tiene batería que utiliza notas de Batería GM, puede seleccionar Batería para ver la notación de batería.

Generar y tocar un Solo...

Abre el diálogo **Seleccionar Solista** donde un estilo de Solista pre-definido puede seleccionarse o puede ser definido su propio Solista.

Submenú Generador de Solista

Empezar un Archivo Solista permite crear y editar estilos de Solista guardados bajo el nombre de archivo de su elección. Consulte el diálogo Editar Solista para detalles adicionales sobre importación /exportación /guardado de Solistas.

Editar un archivo Solista abre el diálogo **Abrir Archivo** donde puede seleccionar cualquier archivo de Solista (*.SOL) para editar. Para editar al solista que está usando, use el comando **Editar Archivo Actual Solista**.

Si desea hacer sus propios solistas o modificar a un Solista existente, use el módulo Generador de Solista (editar). Este permite definir los parámetros esenciales para una ejecución de solista de jazz por ejemplo, tal como rango de instrumento (saxo tenor), ejecución extra ligado, tocando más sobre el tiempo, tocando corcheas más llanas que las corcheas swing usuales. Además, puede fijar opciones de frase, tales como cuán largas pueden ser estas, y cuanto “espacio” dejar entre frases. Puede fijar también cuán “alejada” podría estar la ejecución.

Editar Archivo Actual Solista abre el diálogo **Seleccionar Solista** con el archivo de Solistas instalado actualmente.

Refrescar Solista permite al Solista tener acceso completo a todas las ideas de solo contenidas en su base de datos.

Utilícelo para actualizar muchos Solistas que se han creado.

OK para Cargar Solista con Canciones habilite esta opción si desea que los Solistas sean automáticamente cargados con una canción que fue guardada con información de Solista.

Permitir Armonía Solista (Armonía THRU) Habilite esta opción para permitir al Solista utilizar las características de Armonía. Esto permitirá al Solista realizar un solo armonizado con la armonía de su elección. Vea el diálogo *Seleccionar Solista* para más detalles.

Ventana de Secuenciador (Pista multi-canal activada Solista)

Hay dos pistas en Band-in-a-Box para agregar sus propias grabaciones. Estas son las pistas de Melodía y Solista.

Normalmente podrá desear una sola parte de cada una de ellas. Pero, debido a que la información MIDI puede tener canales separados, es posible almacenar 16 partes separadas en cada una de las pistas de Melodía o Solista. Cuando la pista de Melodía o Solista ha sido puesta en “Multi (16)-Canal” nos referiremos a esto como “Modo Secuenciador.” Seleccionando este comando pondrá en marcha la **Ventana de Secuenciador**. Así puede personalizar qué canales tocarán y se mostrarán.

Editar Pista del Solista es un sub-menú para editar opciones.

Importar la Parte Solista desde Archivo MIDI le permite importar datos MIDI desde un archivo (*.MID) dentro la pista de Solista.

Importar la Parte Solista desde el Portapapeles permite importar datos MIDI que han sido pegados dentro del portapapeles (por Ej. desde un secuenciador tal como PowerTracks).

Grabar la Parte Solista -en el submenú *Solista | Editar Pista Solista*- graba una parte MIDI a la pista de Solista en vez de grabar en la pista de Melodía. Entonces puede grabar una segunda pista de Melodía

Grabar la Parte Solista Desde... inicia la grabación en la ubicación actual de la celda sombreada luego de tocar una guía de dos compases.

Editar por Pasos la Parte Solista permite ingresar /editar un solista por pasos desde la Ventana de Notación. Esto emplea una lista de eventos.

Cuantizar, Ajuste de Tiempo

Cuantizar Solista abre el cuadro de diálogo **Cuantizar Pista**. La función *Humanizar Parte Solista ...* es una versión avanzada de esta función..

Humanizar la Parte Solista Formalmente / Swing. Band-in-a-Box emplea rutinas de humanización inteligentes, Las cuales pueden humanizar un Solista desde un *ritmo* a otro, desde un tempo a otro, y variar la cantidad de notas 8avas swing (pero no indistintamente). Los resultados son muy musicales, con solos MIDI sonando naturalmente.

Humanizar la Parte Solista... abre el diálogo **Solista: Cuantizar a Nuevo Tempo o Feel**. El efecto humanizar esta separado en 5 categorías principales: Tempo, Retardo, Espaciado de Nota 8ava, Ligado y Feel.

Tiempos de Inicio menos restringidos es una función dedicada a variar los tiempos de inicio de notas en las pistas de Melodía o Solista, con opciones para decidir qué notas afectar (armonía, acordes, y cantidad de variancia).

Elimina Nota Sobrepuesta – Preserva Doble Parada / Elimina Nota Sobrepuesta – Borra Doble Parada abre el diálogo **Elegir Rango** para seleccionar el rango de compases donde la sobre posición de nota será eliminada mientras las paradas dobles están ya sea preservadas o eliminadas. Hay una opción para tratar los canales como una pista separada.

Mover Tiempo de la Parte Solista (ticks) permite adelantar o retrasar el Solista en pequeños incrementos con respecto al resto de las pistas de la canción. (Medidos en ticks o partes por cuarto, PPQ).

Insertar Tiempo(s) en la Parte Solista permite insertar un tiempo en blanco o tiempos dentro la canción con respecto a la signatura de tiempo actual.

Borrar Tiempo(s) desde Parte Solista le permite borrar un tiempo o tiempos desde la canción con respecto a la signatura de tiempo actual.

Transportar muestra un submenú con opciones para transportar la pista Solista.

Transportar la Parte Solista permite transponer la pista de Solista sin afectar las otras pistas en la canción.

Transporta Una Octava ABAJO / Transporta Una Octava ARRIBA transpone la parte de Solista una octava en cualquier dirección. Es útil a menudo si el instrumento solista ha sido cambiado. La transposición puede ser realizada mientras toca la canción.

Forma

Copiar el 1er coro a toda la canción extiende la pista de Solista a toda la canción (coro primero, último y centrales).

Eliminar toda la Solista borra la pista de Solista y cualquier otro dato contenido en ésta.

Eliminar Primer Coro / Coros Centrales / Último Coro

Estos menús de comando le permiten eliminar el Solista desde cualquier Coro.

Transformar Melodía Vals & Solista a 4/4

Si tiene una canción con un tiempo $\frac{3}{4}$, puede instantáneamente escucharla como un ritmo 4/4. Simplemente cargue la canción Vals y luego cambie el estilo a un estilo 4/4. Band-in-a-Box usa inteligentemente algoritmos para transformar la melodía al nuevo tiempo.

Transformar Melodía 4/4 & Solista a Vals

Puede de forma automática transformar cualquier canción/melodía 4/4 a un ritmo de Vals $\frac{3}{4}$. Simplemente cargue cualquier canción 4/4 y cambie el estilo a un estilo Vals. El programa ofrecerá transformar la melodía de modo que funcione como un Vals. Es divertido y educativo escuchar y tocar canciones familiares en un ritmo de Vals.

Ajustar Volumen de la Parte Solista permite aumentar o disminuir el volumen (velocidad) de la pista de Solista sin afectar las otras pistas.

Copiar a la Pista Melodía en el submenú *Solista | Editar Pista de Solista*- copia los contenidos completos de la pista de Solista a la Pista de Melodía. Útil para un área de permanencia temporal para su Solista o pistas de intercambio.

Mover a la Pista Melodía copia los contenidos completos de la pista de Solista y borra los datos originales de la pista de Solista, preparándola para una nueva pista o datos.

Intercambiar Melodía y Pista Solista realiza un “doble copiar /mover” de modo que los datos que estaban en la pista de Solista sean transferidos a la pista de Melodía y vice versa. Esto también se conoce como intercambio de pista

Convertir Armonía a Pista de Solista... convierte una pista de Solista de línea única para incluir la selección de armonía actual.

Borra Armonía (o solo de guitarra) de la Pista Solista retira una armonía de una pista de melodía, logrando que la armonía fuera puesta allí por Band-in-a-Box en el primer lugar utilizando el comando *Convertir Armonía a Pista Solista*.

Genera un Solo de Acorde de Guitarra abre el diálogo de característica de Guitarra para generar un solo de acorde de guitarra.

Recanaliza pantalla de Guitarra transforma los canales en una pista para canales 11 a 16. Estos canales son usados por Band-in-a-Box para señalar las cuerdas 1 a 6 de una guitarra. Esto emplea el marcador de posición actual en la guitarra para este comando.

Recanalizar a una Posición Específica de Traste de Guitarra sobre un Rango, cambia la posición del traste sobre el rango seleccionado.

Piano Hand-Split (separa manos) separa manualmente una parte de piano en una pista de Melodía o de Solista usando las rutinas inteligentes de separación de mano. La presentación de las manos izquierda/derecha es en rojo/azul en el gran piano, y en las claves Fa/Sol en la notación. Importe un archivo MIDI de piano a la pista de Melodía para obtener la presentación e manos-separadas y su impresión.

Ajustar Legato / Stacatto por Le permite incrementar el legato de la pista de Solista por N ticks, o reducir la longitud de las notas por N ticks, preservando un mínimo de M ticks de duración de notas. Para incrementar el legato de las notas, escribir un número positivo en el primer diálogo. La duración de las notas en la pista será incrementada por este número de ticks. Entonces, en el siguiente diálogo especifique el número de ticks para evitar la siguiente nota. Para reducir la longitud de las notas, escriba un número negativo en el primer diálogo. La duración de las notas en la pista serán decrementadas por este número de ticks. Entonces, en el siguiente diálogo especifique la duración mínima de las notas.

Ajustar Canales en ajustará todos los canales MIDI de acuerdo al valor del número ingresado.

Escalas muestran un submenú con opciones para generar escalas. Las opciones del menú *Generar Partituras y Auto-Generar Escalas al presionar Tocar* le permiten generar escalas para una cierta canción, o auto-generarlas para todas las canciones cargadas. Puede ver las escalas en la notación y el piano y la guitarra en-pantalla.

Menú Audio

La función **Graba Audio** se emplea para Grabar Audio usando un micrófono conectado a su tarjeta de sonido o una guitarra (o mezclador) conectada a Línea de Entrada en su tarjeta de sonido. Esto abre el Diálogo **Grabar Audio** y el diálogo **Grabar Audio – Guardar la Toma**.

Las siguientes dos opciones, **Graba Audio y MIDI (Melodía)** y **Graba Audio y MIDI (Solista)** se refieren a la situación donde desea grabar simultáneamente una pista de audio (vocalización etc.) y una parte de piano MIDI. Puede grabar el MIDI en la pista de Melodía o Solista.

El menú de comando **Plug-in** se refiere a ejecutar un efecto de audio plug-in. Esto aplica un efecto de audio como Reverberación o Coros a una parte ya grabada de audio. Band-in-a-Box viene con una gran selección de efectos de audio de

alta calidad, Tal como Compresor, Compuerta, Distorsión, Reverberación, Eco, Coros, Flanger, Modo Ring Mod, Trémolo, Control de Tono, Ecualizador Gráfico, Ecualizador Paramétrico, Cambio de Ganancia, De-Ess, Auto-Wah, Pitch Shift, Excitador, Realizador y Filtro Hum. También están soportados plug-ins DirectX desde PG Music y otros fabricantes.

El submenú **Editar Audio** muestra un submenú con opciones para editar la pista de Audio.

Copiar 1er coro a toda la canción copia el primer coro al resto de la canción.

La opción del menú **Borra todo el Audio** es usado para borrar la Pista de Audio.

Borra Coros de Audio borrará el Primer Coro, Coros Centrales o el Coro Final como se elija de un cuadro de lista.

Borra Región de Audio borrará una región especificada de compases /tiempos de audio.

Ajustar nivel de volumen de pista audio el programa mismo cambia el volumen de la pista de audio. Este emplea un algoritmo sofisticado de limitación de pico para asegurar que el aumento de volumen no resulte en el acople de sonido, que podría escucharse como una fuerte distorsión. Esto acepta unidades de decibeles (dB). Cero significa sin cambio en el nivel, por cuanto +6 podría ser un doblado del sonido, y -6 la mitad del nivel de sonido

Desfasa Audio (ms)... se usa para cambiar el tiempo del total de la pista de audio un cierto número de milisegundos. Normalmente no debería haber un cambio de tiempo de todos modos. Hay configuraciones en el Diálogo Configuraciones de Audio (ver abajo) donde se puede ajustar las diferencias de sincronización entre su tarjeta de sonido y los equipos MIDI.

Sugerencia: 1000ms = 1 segundo. Los valores positivos adelantan la pista de audio, valores negativos la atrasan.

Inserta silencio en pista de audio le permite insertar silencios de una longitud específica en una localidad específica. Por ejemplo, si Ud. decide agregar 2 compases extra a la intro de Band-in-a-Box, y ha finalizado de grabar una pista de audio, deberá insertar también 2 compases (8 tiempos en una signatura de tiempo de 4/4) en la pista de audio.

Borrar región de pista de audio eliminará una región de audio, eliminando la brecha creada.

Convertir Canales (mono/estéreo) le permite convertir la pista del Audio de estéreo a mono o viceversa. Hay una opción para escoger el porcentaje de cada canal.

Controladores de Audio/Configuraciones abre el diálogo Configuraciones de Audio donde puede seleccionar un controlador de audio (WAS, ASIO, o MME) o las configuraciones.

Reproducir Mezcladora / Medidor VU de salida lo lleva directamente al control Reproducir de Windows® para ajustar volúmenes en su tarjeta de sonido. Observe que no todos los equipos de sonido poseen VU metros.

Grabadora Mezcladora /Medidor VU Grabación lo lleva directamente al control Grabación de Windows® para ajustar volúmenes en su tarjeta de sonido. Observe que no todos los equipos de sonido poseen VU metros.

Exportar Canción como Archivo Audio le permite guardar la canción como un archivo de audio

Importar archivo de audio para separar pistas usando el Separador de Stems (S T E M S Intro) permite crear **stems** a partir de un archivo de audio y añadirlos como pistas separadas a la canción actual.

Abrir el Reproductor de Separador de Stems abrirá una ventana que ofrece una funcionalidad similar al Stem Splitter, pero que también te permite reproducir las pistas de stems sin activar las pistas de estilo de Band-in-a-Box.

Importar Audio (WAV, WMA, MP3, WMV) abrirá un archivo de audio en WAV, MP3, Ejecutor Windows® Media, o en formato CD Audio.

Ventana de Edición de Audio abre la ventana de edición de audio donde puede verse y editarse el archivo wave.

Armonías de Audio, Rastreo de Tonos, Tonos Fijos abre el cuadro de diálogo **Armonías de Audio**, que le permite armonizar el audio o corregir las notas desafinadas.

Mago del Acordes de Audio abre la ventana de **Editar Audio** y le permite utilizar la función incorporada de Mago de Acordes del Audio.

Coloca Audio Maestrp (Base) Tempoo se emplea para asegurar que las compresiones de tempo están basadas en el tempo maestro correcto.

Convertir Canción en Pistas de Audio (y silenciar pistas) : Use para convertir todas las pistas en pistas de Audio y silencia las pistas.

Des-Convertir Canción desde Pistas de Audio (Habilita pistas, borra pista de audio) : Use para borrar una pista de Audio transformada y restaurar la reproducción.

Menú Armonía

Armonía Melódica (seleccionar) : Esta opción brinda la lista completa de estilos de Armonía, y le permite elegir uno para la pista actual de Melodía.

Armonía Thru (seleccionar) : Esta opción brinda la lista completa de estilos de Armonía, y le permite elegir uno para la pista actual de Thru.

Melodía y Armonía Favorita : Esta opción le brinda sus 50 estilos de Armonía favoritos (basados en uso reciente) y le permite elegir uno para usarlo en la pista de Melodía.

Armonías Thru Favoritas: Esta opción le brinda sus 50 estilos de Armonía favoritos (basados en uso reciente) y le permite elegir uno para usarlo en la pista Thru.

Armonías MIDI a Tiempo Real: Esta característica le permite tocar armonías en tiempo-real. Emplee esta con su teclado MIDI (mientras Band-in-a-Box está inactivo). Cuando este diálogo está abierto, puede tocar un acorde en la mano Izquierda (por debajo del punto de división puesto en el diálogo), y el acorde que toca está presentado en el diálogo. Así, las notas que toca en la mano derecha serán armonizadas de acuerdo a este acorde de mano izquierda. Si establece “Sólo Armonizar si

acorde de mano Izquierda es presionado” será capaz de controlar qué notas están armonizadas al sostener el acorde cuando desea armonizar una nota.

Armonías de Audio, Rastreo de Tonos, Tonos Fijos abre el cuadro de diálogo **Armonías de Audio**, que le permite armonizar el audio o corregir notas desafinadas.

Editor de Armonías muestra un submenú con opciones para crear o editar armonías.

Empezar un Archivo Nuevo de Armonías : Le permite crear y editar estilos de Armonía que se guardan bajo su propio nombre de archivo.

Editar Archivo de Armonías: Le permite editar un archivo de Armonía que se encuentra en su directorio *C:\bb\Data*.

Editar Archivo de Armonías Actual : Le permite editar el archivo de Armonía que está actualmente cargado en su sistema.

Convertir Armonía a Pista de Melodía: Convierte una pista de Melodía de línea única para que incluya la selección de armonía en curso, con opciones para convertir la canción completa o para especificar un rango de compases, para eliminar superposición de notas, y aflojar tiempos de inicio de nota.

Convertir Armonía a Pista de Solista: Esto logra que una pista de Solista de línea única incluya la selección de armonía en curso (En la armonía Thru), con opciones para convertir la canción completa o para especificar un rango de compases, para eliminar superposición de notas, y aflojar tiempos de inicio de nota.

Configurar Armonías muestra un submenú con opciones para usar armonías.

OK para cargar Armonías Con Canciones: Fije esta opción en “On” (“Encendido”) si desea cargar todas las configuraciones de Armonía que fueron guardadas /adaptadas en una canción dada.

Guardar Armonía con esta canción : Fije esta opción en “On” (“Encendido”) para permitir a Band-in-a-Box adaptar las configuraciones de armonía para la canción actualmente en uso de manera que puedan ser reubicadas automáticamente una próxima vez.

Cambiar Armonía con nuevo acorde: Fije esta función en “On” (“Encendido”) para permitir al programa variar las características de la armonía (inversiones) cada vez que un nuevo acorde sea encontrado en la canción.

Permitir Armonía Melódica : Fije esta opción en “On” (“Encendido”) para permitir a las armonías en los canales MIDI de Melodía.

Permitir Armonía Thru : Fije esta opción en “On” (“Encendido”) para permitir a las armonías en los canales MIDI Thru.

Permitir Armonía Solista (Armonía THRU) : Fije esta opción en “On” para permitir a los canales MIDI Thru utilizar las características de armonía para la pista de Solista.

Usar Armonías de Paso para THRU: Cuando está tocando acompañado en un teclado MIDI (o el Mago), empleando una armonía Thru, puede usar armonías de paso. Por ejemplo, en un acorde C7, con una nota Ab, la armonía podría ser un acorde B disminuido, que es una armonía de paso.

Solo Armonía THRU si la nota es presionada = 36 (C3) : Fijando esta opción puede especificar que se armonice la nota solamente si una nota está sostenida. (La nota por defecto es un C dos octavas por debajo de C central.)

Menú Ventana

El menú Ventana abre varias ventanas en Band-in-a-Box.

Ventana Hoja de Acordes abre la ventana Hoja de Acordes. Esta es la ventana predeterminada en Band-in-a-Box, donde ingresas los acordes.

Ventana de Pistas abre una ventana que permite la manipulación sin pérdida de datos de las pistas en un entorno familiar para los usuarios de DAW.

Notación abre un submenú con opciones para mostrar Notación de su canción.

Ventana de Notaciónelige entre notación y vistas de hoja de acorde.

Ventana de Notación Movable abre una ventana de notación re-dimensionable y con posibilidad de desplazarse.

Notación /editar /modo rol de nota desplaza la ventana de notación a través de sus varios modos de entrada.

Modo Insertar Nota

Fijando esto en “on” (“Encendido”) le permite insertar notas gráficamente con su ratón o teclado en la ventana **de notación**.

Modo de Entrada Mono: Fije esto en “on” (“Encendido”) si está insertando notas únicas (no acordes) en la ventana de notación.

Limpiar Modo Desplegar : Fije esto en “on” (“Encendido”) si desea notas presentadas en su ventana de notación en una vista cuantizada (no afecta a la reproducción de la canción).

Editor Lista de Eventos: Esta abre la ventana de la Lista de Eventos. Puede editar eventos incluyendo todos los eventos MIDI y eventos de lírica utilizando el Editor de Lista de Eventos. Puede editar la Melodía, Solista, Líricas, o patrones del Generador de Estilo empleando esta lista de eventos. La información en la Lista de Eventos está codificada en colores por medio de canales para Melodía multi-canal y pistas de Solista.

La lista de eventos puede ser proyectada también desde la ventana de Notación presionando el botón de lista de eventos (#).

Tocar Pantalla Anterior : Lleva la canción para atrás hasta 4 compases.

Tocar Pantalla Siguiente: Lleva la canción hacia los siguientes 4 compases.

Instrumentos Mostrados: Ya que no hay suficiente espacio en la pantalla para mostrar la notación de todos los instrumentos, se muestra uno solo a la vez. Puede elegir cuál desea presentar desde esta opción de menú o desde los botones de instrumento en la ventana de Notación.

Ir a Siguiente Pista / Ir a Pista Previa: Seleccione partes de izquierda a derecha en la fila de botones de Instrumento.

Ventana de Partituras abre la notación de la Hoja Guía.

Lírica abre un submenú con opciones para abrir las ventanas de lírica o Mago de las Voces.

Ventana de Lírica Grande abre una ventana que muestra líricas en un formato Karaoke.

Ventana Documento Lírica, muestra una pantalla completa de lírica formateada. Fácil de copiar y pegar a las líricas desde y hacia su procesador de palabras preferido. La lírica se mostrará también en la ventana de Lírica Grande.

Mostrar Ventana Karaoke y cargar archivos karaoke MP3/CDG para ver lírica de karaoke desplegándose en la ventana CDG.

Mago de las Voces selecciona y transpone la canción al mejor tono para el rango de voz del cantante.

Editar Audio muestra un submenú con opciones para abrir dos tipos de ventanas.

Ventana de Edición de Audio permite editar datos de audio, usando copiar, cortar y pegar. Puede hacer *zoom* (agrandar) en entrada de audio al nivel de muestra de modo que puede apreciar las actuales ondas sinusoidales presentes.

Ventana Movable de Edición de Audio abre la ventana regular Ventana de Edición de Audio pero le permite moverla en la pantalla.

Piano Roll muestra un submenú con opciones para abrir dos tipos de ventanas.

Ventana de Piano Roll abre la ventana Piano Roll donde puede editar la pista de Melodía o Solista en un formato tradicional de piano roll.

Ventana Piano Roll Portátil abre la ventana común de Piano Roll, pero le permite moverla y re ubicarla en la pantalla.

Ventana de Piano Grande abre una ventana que presenta un Gran Piano.

Ventana de Batería abre el Conjunto de Batería animada.

Ventana de Guitarra pone en marcha una Guitarra en pantalla.

Ventana del Mezclador Flotante abre o cierra la mezcladora “Siempre arriba” para un ajuste rápido de volumen, paneo, reverberación, tono y sonidos.

Notación de Pantalla Completa / Vista de la Hoja de Acordes muestra la pantalla de Notación o Hoja de Acordes en modo de pantalla completa.

Las opciones **Monitor MIDI** y **Afinador de Guitarra** ponen en marcha el módulo seleccionado. Cada una posee una extensa ayuda disponible dentro del módulo. Están disponibles también botones para estas opciones.

Ventana Entrenamiento Auditivo

Entrene su oído con ayuda de Band-in-a-Box. Además de los ejercicios de intervalo comunes (4to perfecto, menor 2do, etc.), aprenda a tocar al oído música Jazz y Pop con los mejorados ejercicios de entrenamiento de oído para reconocer tipos de acorde común. (por Ej. Mayor, Menor, Dominante, etc.)

Verá también los botones que ponen en marcha juegos para divertirse mientras entrena su oído. [**Invasión de Tonos**] lo ayuda a desarrollar el tono perfecto a medida que va derribando notas “alienígenas” que invaden desde arriba (escucha el sonido de la nota, y hace clic en el piano en-pantalla, teclado MIDI o QWERTY para derribarlo con el tono que coincide perfectamente). [**Reproduce Musical**] lo ayuda a desarrollar su capacidad de reconocimiento de tono, ritmo, y melodía mediante la repetición de lo que el programa toca ya sea en el modo nota, ritmo, o melodía.

Ventana de Práctica permite un conveniente acceso por medio de “1 clic” a muchas aplicaciones Band-in-a-Box que lo asisten en las prácticas. Estas incluyen el diálogo Entrenamiento de Oído, juegos (Invasión de Tonos etc.), Metrónomo, CopyMe, Lectura Panorámica, series de 101 Riffs, y más.

Ventana del Conductor

Mientras la canción está tocando, muchas teclas rápidas de “tecla única” están disponibles para controlar la reproducción y el ciclado de la canción.

Por ejemplo, presionando la tecla “4” se asegurará que el estribillo central es el siguiente a ser ejecutado, y presionando la tecla “S” se asegurará que la sección central está ciclada. Esto podría ser útil para prolongar una canción que tiene el último estribillo tocando. Los puntos personales de ciclado pueden fijarse para cada canción.

Estas configuraciones son ideales para interpretaciones en vivo, o sesiones donde no está ingresando canciones Band-in-a-Box nuevas, pero desea el control total de la reproducción. Estos ciclados ocurren sin empalmarse al final del estribillo, de modo que se adaptan a la “pista de baile.” Además, puede controlar Band-in-a-Box desde un teclado MIDI estándar, presionando las teclas MIDI correspondientes a las funciones del programa. Por ejemplo, cargar la canción siguiente, tocar/pausar/ajustar tempo/cambiar instrumento thru/saltar hacia los estribillos centrales/abrir la ventana de notación o de la hoja guía – ¡todo esto desde su teclado MIDI!

Submenú Constructor de Acordes

Constructor de Acordes permite construir acordes usando clic de ratón.

Tocar Acorde Actual de la hoja de Acorde: Esta función ejecuta el acorde en curso en la hoja de acorde. Se accede comúnmente a esta presionando Mayús+Intro en la hoja de acorde.

Detección de Acorde MIDI: Este comando de menú de *Ventana* trae un submenú para el ingreso de acordes desde un teclado. Seleccione *Detección de Acordes MIDI* y toque cualquier acorde en su teclado MIDI. Band-in-a-Box le brindará hasta 4 interpretaciones del acorde ejecutado, con su mejor sugerencia en la parte superior y alternativas abajo.

Modo Plug-in para DAW pone a Band-in-a-Box en modo plug-in, abierto en una pequeña ventana activa en la parte superior que actúa como un nexo para su DAW/secuenciador favorito de modo que pueda arrastrar-y-colocar pistas MIDI y audio (WAV) desde BB hacia su secuenciador favorito. El modo DAW Plug-in es un modo interno en el programa regular de Band-in-a-Box. Este modo le permite transferir pistas, o partes de pistas hacia otros Secuenciadores DAW fácilmente, simplemente arrastrando los iconos de la pista desde Band-in-a-Box (BB) hacia la ventana de pistas de vuestro DAW.

BB2Go (Preparar archivos para iOS/Android): Band-in-a-Box para iOS y Band-in-a-Box para Android son aplicaciones independientes que te permiten crear, reproducir, transferir y generar canciones directamente en tu dispositivo móvil. Este elemento de menú abrirá un cuadro de diálogo que te permite preparar archivos para usarlos con la versión de iOS o Android.

Menú Ayuda

Índice lista todos los temas de Ayuda. Escriba una clave de palabra bajo la lengüeta “Índice” para ir al tema que desea.

Ayuda Tópicos muestra un submenú con opciones para abrir la ayuda de tópicos.

Búsqueda de Tópicos abre el archivo Ayuda donde puede buscar la Tabla de Contenidos o el Índice, o utilice la característica Buscar para encontrar su tema.

Utilizar la Ayuda tiene sugerencias de Windows® para usar archivos de Ayuda.

Cómo... abre una lista categorizada de temas. Es una forma fácil de cómo encontrar una aplicación u operación en particular.

Lo básico lleva directamente a la introducción “Fundamentos Elementales” de Band-in-a-Box.

Tutores proveen instrucciones detalladas paso-a-paso para usar Band-in-a-Box.

Actualización y otras informaciones: Información de actualización, de agregados de Band-in-a-Box, de productos PG Music Inc. y de contacto.

Léame (información no contenida en el manual) documenta las más últimas características, más un archivo de actualizaciones recientes.

Mostrar las Nuevas Características describe las más nuevas características de la versión en curso.

Manual del Programa (pdf) tiene un submenú con opciones para abrir el manual del programa.

Mostrar Manual de Programa: Esto abre un archivo .pdf del manual completo de Band-in-a-Box en Acrobat Reader. Siga las indicaciones de texto para encontrar temas específicos.

Mostrar Manual Actualizado de Programa: Esto abrirá un archivo .pdf del manual con actualizaciones para esta versión particular de Band-in-a-Box, la cual incluirá nueva documentación aún no incorporada al manual completo. El manual con actualizaciones es a menudo la forma más conveniente para referirse a las nuevas características en Band-in-a-Box sin recurrir a revisar el manual completo.

Mostrar Sugerencias de Ayuda: Band-in-a-Box posee avisos flotantes comprensibles que aparecen cuando se posiciona en una opción. Estos incluyen avisos para los cuadros de diálogo y varias ventanas. Puede configurar dichos avisos para que presenten ninguna, básica, o información detallada.

Consejo del Día: Consejos poderosos para usuarios, esta característica puede ser establecida para ejecutarse automáticamente cuando se abre Band-in-a-Box. Si desea agregar sus propios avisos de sugerencias, puede editar el archivo BBW.TIP. Solo ponga un aviso en una única línea (sin presionar Intro hasta finalizar el aviso). Los avisos están limitados a 255 caracteres por aviso. Band-in-a-Box automáticamente compila el archivo BBW.TIP al inicio del programa a un archivo binario llamado BBW.TPB.

Verifica Actualizaciones: El usuario puede verificar/bajar/pausar/continuar/installar por una versión más nueva (no es gratis), construcción más nueva (gratis) y actualizar archivos RealTracks (gratis). Puede colocar tanto si desea cualquier verificación de actualización al iniciar, y si es así, cuán a menudo. (Nota: Una configuración de 0 días verificará cada vez que ejecute el programa).

Puede también presionar el botón **[Actualizando]** para verificar por una actualización mayor o menor del programa y sonidos RealTracks. Baje actualizaciones gratuitas dentro de este diálogo cuando esté disponible.

¿Qué agregados tengo? : Una de las grandes fortalezas de Band-in-a-Box es la capacidad de añadir y realzar al programa para incorporar Agregados, RealTracks, Estilos RealDrums, Solistas y más. La característica “¿Qué Agregados tengo?” revisa el directorio Band-in-a-Box de su computadora y muestra qué agregados se han encontrado y cuáles no. Para ver los agregados mas recientes haga clic en el botón [www.pgmusic.com/addons.htm] para ir directamente a la página de agregados en el sitio web de PG Music Inc.

Web www.pgmusic.com: Hace el enlace entre algunas páginas importantes en el sitio web de PG Music Inc. Seleccionando uno de estos tópicos se pondrá automáticamente en marcha su Navegador Web, y lo dirige al sitio en la web de PG Music.

Acerca de Band-in-a-Box abre un diálogo con información específica tal como número de versión que esta marchando e Información del sistema.

Utilitarios

Muestra archivo de Texto de Mensajes Amarillo/Verde Los mensajes Amarillo/Verde y las fechas son guardadas en un archivo llamado *C:\bb\Data\Logs\FlashMessageLog.txt*. Puede abrir este archivo dentro de la activación del programa en cualquier momento al escoger ésta opción del menú.

Instalar Sintetizador Coyote WaveTable inicia el programa de configuración para el sintetizador de software Coyote WT 1.0. Este sint de soft es compatible con sistemas operativos de 64-bit incluyendo Windows® Vista, 7, 8, 8.1 y 10.

Escribe archivo BandInABoxRequest, crea un archivo que puede enviar por email a support@pgmusic.com si tiene algún problema al activar el programa.

Ejecuta Rutina de Limpieza: La carpeta Band-in-a-Box (normalmente *C:\bb*) se ha llenado de muchos archivos a lo largo de los años. Hasta 10,000 archivos están presentes en la carpeta en una instalación completa de UltraPAK. Este comando de menú ejecutará una aplicación de utilidad *C:\bb\Data\BB_cleanup.exe*, que despejará la carpeta y moverá los archivos a varias subcarpetas. (Nota: Esta utilidad se ejecutará automáticamente durante la instalación del programa Band-in-a-Box, por lo que normalmente no necesita ejecutarla manualmente).

Ejecutar administrador Descargar/Instalar ahora: El Administrador de Descargas automáticamente descarga e instala todo el contenido de Band-in-a-Box. Está localizado en la carpeta *C:\bb\Data\DownloadManager* y puede ser abierto desde dentro del programa con ésta opción del menú.

Activar Band-in-a-Box (Número de Serie Requerido) le permite activar Band-in-a-Box si no lo ha hecho todavía. Band-in-a-Box necesita ser activado dentro de los 30 días después de su primera ejecución de Band-in-a-Box.

Accesos Directos: Comandos por Golpe de Teclado – Teclas Rápidas

Configuraciones Rápidas de Canción

Tecleando palabras especiales, en vez de nombres de acordes, se crearán las siguientes configuraciones:

B E G I N Intro	fija el inicio del estribillo al compás en curso
C H O R U S E N D Intro	fija el final del estribillo al compás en curso
E N D Intro	fija el final de la canción al compás en curso
T K C Intro	fija la armadura de tono en C. (T K B B Intro podría fijarse a Bb.)
T R C Intro	transpone la canción a la clave de Do (C)
T 1 2 5 Intro	fija el tempo a 125

Puede usar las teclas de acceso rápido para establecer la armadura de tiempo para el compás actual. Simplemente escriba una armadura de tiempo (4/4, 3/4, 2/4 o 1/4), y se ingresará en compás actual. Al escribir 0/4, se borra la armadura del compás actual.

K Copia Rápida

K Intro copia los últimos 8 compases en la ubicación actual.

Al agregar tonalidades adicionales, puede especificar el número de compases a copiar. Por ejemplo, **K 1 2 , 3** copiaría 12 compases del compás 3 a la ubicación actual.

Hay una tecla de acceso rápido para insertar N compases en la ubicación actual. Por ejemplo, **I N 8 Intro** insertaría 8 compases, **I N 4 Intro** insertaría 4 compases, etc.

También hay una tecla de acceso rápido para copiar los últimos N compases e insertarlas en la ubicación actual. Por ejemplo, **K I 8 Intro** o **I K 8 Intro** copiarían los últimos 8 compases y las insertarían en la ubicación actual.

Al agregar tonalidades adicionales, puede especificar la ubicación de origen de la copia. Por ejemplo, **I K 8 , 9 Intro** o **K I 8 , 9 Intro** copiarían 8 compases del compás 9 y las insertarían en la ubicación actual. **I K K 8 , 9 Intro** o **K K I 8 , 9 Intro** harían lo mismo, pero iniciarían el cuadro de diálogo *Copiar Acorde y/o Melodía*, que le permite elegir qué copiar.

Carga-Rápida de Canciones y Estilos

Puede realizar la carga-rápida de una canción tecleando solamente. En el modo ingreso de acorde (Hoja de acordes o ventana de Notación) teclee la palabra “song” seguida de un nombre de archive o nombre parcial de archive + **Intro** y la canción será cargada si es que está en la carpeta actual. Tecleando “bossa” se cargaría la primera canción con bossa en el nombre LUEGO del nombre de la canción actual en la carpeta en curso.

Para cambiar a otra carpeta, teclee “song” seguida por la ruta completa y el nombre de archive. Por ejemplo, teclee song y luego *C:\bb\zzjazz.mg1* + **Intro** para cargar dicho nombre exacto de canción.

Realice la Carga-rápida de un estilo mediante el tecleo de “estilo” seguido por un nombre de estilo, por ej. *Stylezzbossa* + **Intro** carga *zzbossa.sty*.

Silenciando Partes

Alt+3	Silencia el Bajo
Alt+4	Silencia el Piano
Alt+5	Silencia la Drums
Alt+6	Silencia la Guitarra
Alt+7	Silencia las Cuerdas
Alt+8	Silencia la Melodía
Alt+9	Silencia el Solista

Seleccionando Partes

Ctrl+3	Selecciona el Bajo
Ctrl+4	Selecciona el Piano
Ctrl+5	Selecciona la Batería
Ctrl+6	Selecciona la Guitarra
Ctrl+7	Selecciona las Cuerdas
Ctrl+8	Selecciona la Melodía
Ctrl+9	Selecciona el Solista

Configuraciones de Parte de Instrumento

Ctrl+Mayús+Q / W	Disminuir/Incrementar el volumen de la pista actual por 5.
Ctrl+Mayús+E / R	Disminuir/Incrementar el paneo de la pista actual por 5.
Ctrl+Mayús+T / Y	Disminuir/Incrementar la reverberación de la pista actual por 5
Ctrl+Alt+Mayús+R	Fija el volumen de la parte en curso.
Ctrl+Alt+A	Disminuye el volumen maestro en 5.
Ctrl+Alt+S	Aumenta el volumen maestro en 5.
Ctrl+Alt+D	Fija el volumen maestro.
Ctrl+Alt+Mayús Q	Reduce los volúmenes de todas las partes en 5.
Ctrl+Alt+Mayús W	Aumenta los volúmenes de todas las partes en 5.
Ctrl+Alt+Mayús E	Fija todos los volúmenes de parte.

Windows Ventanas

/ Intro	Navegador de Funciones.
Ctrl+W	Elige ventanas de Notación y de Hoja de acorde.
Ctrl+O	Ventana movable de Notación.
Alt+W	Ventana de Hoja Guía.
Ctrl+T	Muestra pantalla de Notación o Hoja de Acordes en pantalla completa.
Ctrl+~	Ventana del Director.
Ctrl+Mayús+D	Ventana Conjunto de Batería.
Ctrl+Mayús+G	Ventana de Guitarra.
Ctrl+Mayús+J	Ventana entrenamiento de oído.
Ctrl+Mayús+L	Ventana Grandes Líricas.
Ctrl+Mayús+M	Ventana Mezcladora
Ctrl+Mayús+S	Modo Plug-in para DAW.
Alt+Mayús+L	Ventana de Práctica.
Ctrl+Alt+Mayús+L	Ventana de documento de Lírica.
Ctrl+Mayús+N	Ventana Gran Piano.

Abre una canción

S S 4 Intro o F3 o Alt+Shift+F3	Abre una canción del disco.
S S 7 Intro o Ctrl+Shift+F8	Abre la canción anterior (alfabéticamente).
S S 8 Intro o Shift+F8	Abre la canción siguiente (alfabéticamente).
S S 1 Intro o S S Intro o Ctrl+F3	Abre el Selector de Canción.
S S 2 Intro o Shift+F3	Abre el diálogo de Canciones Reproducidas Recientemente.
S S 3 Intro o Shift+F3	Abre el dialogo de Canciones Favoritas.
S S 6 Intro o Alt+Shift+F	Abre el diálogo Carpeta de Favoritos.
Alt+F3	Abre la canción con melodía
S S 9 Intro o F7	Abre un archivo MIDI.
S S 1 3 Intro	Abre un archivo de Karaoke.
S S 1 0 Intro	Abre un archivo de audio.
S S 1 1 Intro	Abre el diálogo Encontrar Archivos de Canción.
S S 1 2 Intro	Abre el demo de una canción en el estilo actual.
L L Intro	Abre un archivo de LyricLab.
S T E M S Intro Intro	Abre el diálogo de Fragmentos IA
N O T E S Intro, S S 1 6 Intro	Abre el diálogo de Notas IA

Carga los estilos

S 6 Intro o F9	Carga los estilos del disco.
S 7 Intro o Ctrl+Alt+Shift+F8	Carga los estilos anteriores (alfabéticamente).
S 8 Intro o Alt+Shift+F8	Carga los estilos siguientes (alfabéticamente).
S Intro o S 1 Intro o Ctrl+F9	Abre el Selector de Estilos.
S 4 Intro o Shift+F9	Abre el diálogo de Estilos Recientemente Reproducidos.
S 5 Intro o Shift+F9	Abre el diálogo Estilos Favoritos.
S 2 Intro	Muestra la Mejor lista de RealStyles.
S 3 Intro	Abre el Navegador de Títulos de Canción.
S 1 0 Intro	Reproduce el demo de la canción del estilo actual.

RealTracks/RealDrums/Cicladados

R T Intro o R T 1 Intro	Abre el Selector de RealTracks.
R T 2 Intro	Abre el diálogo Ajustes de RealTracks.
R T 3 Intro	Abre el diálogo Seleccione los Todos los Mejores RealTracks.
R T 4 Intro	Abre el diálogo Seleccione los Mejores Acordes RealTracks.
R T 5 Intro	Abre el diálogo Seleccione los Mejores Solistas RealTracks.
R D Intro o R D 1 Intro	Abre el Selector de RealDrums.
R D 3 Intro	Abre el diálogo Lista Rápida RealDrums.
Ctrl+Shift+F6	
R D 2 Intro	Abre el diálogo Ajustes RealDrums.
R L Intro	Abre el diálogo Elige un Ciclado.

Combinación de Teclas para Ciclado / Navegación en Canción

NUMPAD 1	Elige el estado del retorno encendido /apagado.
NUMPAD 2	Abre el diálogo Configuraciones de Sección de Ciclado.
Ctrl+NUMPAD 1	Toca con el último estribillo ciclado.
Ctrl+NUMPAD 2	Toca con el estribillo central ciclado.
Ctrl+NUMPAD 3	Toca con los estribillos central y último ciclado.
Ctrl+NUMPAD 4	Salta al último estribillo.
Ctrl+NUMPAD 5	Salta al final.
Ctrl+NUMPAD 7	Cicla la Pantalla de Notación.
NUMPAD [DEL]	Avanza la notación, hoja guía, y ventana de guitarra en un acorde (grupo de notas).
NUMPAD [INS]	Regresa la notación, hoja guía, y ventana de guitarra en un acorde.

Ctrl+Alt+1	Transpone la Melodía una octava abajo
Ctrl+Alt+2	Transpone la Melodía una octava arriba
Ctrl+Alt+3	Transpone al Solista una octava abajo
Ctrl+Alt+4	Transpone al Solista una octava arriba
Ctrl+Alt+5	Transpone 1 semitono abajo.
Ctrl+Alt+6	Transpone 1 semitono arriba.
Ctrl+Alt+7	Diálogo configuraciones de Transposición.

Generador de Estilo Teclas Rápidas

F1, Mayús+F1, Ctrl+F1	Ayuda
F2	Guardar Estilo
Alt+F2	Guardar estilo como ...
R o F3	Grabar patrón
Spacebar o F4	Tocar patrón
F8	Tocar patrón en acorde
F10	Opciones Editar patrón
F6 o Mayús+F6	Cambiar instrumento
Cursor Keys	Desplazarse por la pantalla
Alt+F4	Salir del Generador de Estilo
F5	Notas alternativas de batería
Bottom row (ZXCVBNM,./)	Entrada de nota de batería

F6 Tiempo base
F10 o Alt+F4 Salir

Combinaciones adicionales de teclas

Están disponibles combinaciones de teclas adicionales, listadas en los menús para bajar al lado de la función. Las teclas rápidas pueden acceder a cualquier función del menú que baja presionando la tecla **Alt** y la primera letra del Menú seguido por la letra subrayada del comando. Por ejemplo, **Alt+F+O** accederá a *Archivo* | *Abrir*.

Lista de Acordes

Los acordes comúnmente usados se muestran aquí en negrita.

Notas:

No es necesario escribir en mayúscula o en minúscula. El programa adaptará esto por Ud.

Todos los acordes pueden ser ingresados con una raíz alternativa ("Acorde Cortado") por Ej. Co7/Mi = Do7 con Mi como bajo.

Separe los acordes con comas para ingresar 2 acordes en una celda de 2 tiempo por Ej., Rem,Sol7

Acordes Mayores

C, Cmaj, C6, **Cmaj7**, **Cmaj9**, Cmaj13, **C69**, Cmaj7#5, C5b, Caug, C+, Cmaj9#11, Cmaj13#11

Acordes Menores

Cm, Cm6, **Cm7**, Cm9, Cm11, Cm13, Cmaug, Cm#5, CmMaj7

Acordes Medio Disminuidos

Cm7b5

Disminuídos

Cdim

Acordes 7ma Dominante

C7, C7+, C9+, C13+, **C13**, C7b13, C7#11, C13#11, C7#11b13, **C9**,
C9b13, C9#11, C13#11, C9#11b13, C7b9, C13b9, C7b9b13, C7b9#11,
C13b9#11, C7b9#11b13, C7#9, C13#9, C7#9b13, C9#11, C13#9#11, C7#9#11b13
C7b5, C13b5, C7b5b13, C9b5, C9b5b13, C7b5b9, C13b5b9, C7b5b9b13,
C7b5#9, C13b5#9, C7b5#9b13, C7#5, C13#5, C7#5#11, C13#5#11, C9#5,
C9#5#11, C7#5b9, C13#5b9, C7#5b9#11, C13#5b9#11, C7#5#9, C13#5#9#11,
C7#5#9#11, C13#5#9#11

Acordes Suspendidos 4

Csus, **C7sus**, C9sus,

C13sus, C7susb13, C7sus#11, C13sus#11, C7sus#11b13, C9susb13, C9sus#11, C13sus#11, C9sus#11b13, C7susb9,
C13susb9, C7susb9b13, C7susb9#11,
C13susb9#11, C7susb9#11b13, C7sus#9, C13sus#9, C7sus#9b13, C9sus#11, C13sus#9#11, C7sus#9#11b13,
C7susb5, C13susb5, C7susb5b13, C9susb5, C9susb5b13, C7susb5b9,
C13susb5b9, C7susb5b9b13, C7susb5#9, C13susb5#9, C7susb5#9b13,
C7sus#5, C13sus#5, C7sus#5#11, C13sus#5#11, C9sus#5, C9sus#5#11, C7sus#5b9, C13sus#5b9, C7sus#5b9#11,
C13sus#5b9#11, C7sus#5#9, C13sus#5#9#11, C7sus#5#9#11, C13sus#5#9#11

Acordes Add2

Cadd2, Cmadd2

Trucos de Acordes:

C5b Este es un "C flat 5." Se lo deletrea así para evitar confusión.

C2, C5, C4, C69, C7alt, Cm7#5

Puede escribir C-7 para Cm7 (use el signo menos) o C7-9 para C7b9.

Acordes Abreviados:

Si ingresa muchas canciones, podrá apreciar estas claves de abreviaciones.

J = Maj7 (Ejemplo: Para escribir CMaj7 , teclee solo CJ.)

H = m7b5 (H se refiere a Medio disminuido.)

D = dim

S = 7sus

Agregue sus propias abreviaciones de acorde.

¿Ha encontrado algún acorde que Band-in-a-Box no lo reconoce? En caso afirmativo, agréguelo a su archivo de abreviaciones de acorde, y Band-in-a-Box le permitirá escribir dicho acorde en el futuro. Esto también le permite definir abreviaciones de acorde abreviaciones de una letra para nombres de acorde más largos ("J" por "Maj7" etc.). Si encuentra un acorde que Band-in-a-Box no acepta como C₂, cuando se espera un C2 en su lugar puede introducirlo en una sola línea (sin comillas) C₂@C2. Entonces Band-in-a-Box introducirá el acorde C2 si teclea C₂.

El archivo de texto *C:\bb\Data\Shortcut.txt* le permite agregar nuevas abreviaciones de acorde. Observe que este archivo no es compatible con Band-in-a-Box (o este podría sobre escribir su archivo!). El archivo *C:\bb\Data\pgshortc.txt* para abreviaciones provistas por PG Music. Puede agregar sus propias abreviaciones en un archivo de texto que puede hacerlo Ud. mismo y nombrarlo *C:\bb\Data\Shortcut.txt*.

Band-in-a-Box Archivos y Carpetas

De forma predeterminada, Band-in-a-Box se instala en la carpeta *C:\bb*. Esta carpeta contiene las siguientes subcarpetas.

AudioChordWizard - Esta carpeta contiene el Mago del Acorde de audio independiente, que interpreta los acordes de los archivos de audio (MP3, WAV, M4A, etc.).

BB2Go - La versión para iPhone de Band-in-a-Box verá esta carpeta. Puede enviar y recibir archivos de BB iPhone a la versión de escritorio de Band-in-a-Box, y los archivos van a esta carpeta. Puede agregar audio a los archivos Band-in-a-Box en esta carpeta con el comando de menú Windows | BB2Go en la versión de escritorio de Band-in-a-Box y seleccione los archivos que desea que se agregue el audio MP4 / M4A.

BBHelper - Esta carpeta contiene el programa llamado BandinaBoxServer.exe. Debe tener este programa en ejecución para permitir que la aplicación BB Remoto se conecte a su versión de escritorio de Band-in-a-Box.

BBPlugins: Esta carpeta contiene copias de los diferentes tipos del Plugin DAW de Band-in-a-Box que pueden ser útiles en distintas situaciones. Band-in-a-Box DAW Plugin Standalone.exe es una versión especial del plugin que no se utiliza dentro de ningún DAW, sino que funciona como un programa independiente. Esto es útil para la resolución de problemas o para quienes deseen ejecutar una versión simplificada del programa Band-in-a-Box. Puedes usar este programa para generar pistas y arrastrarlas al Explorador.

Data - Esta carpeta contiene datos para carias de las características de Band-in-a-Box.

Demos - Esta carpeta está empaquetada con muchas canciones demo.

Documentation - Esta carpeta contiene el manual del programa, el manual de actualización, el archivo de Ayuda y documentación adicional. También contiene la carpeta Tutoriales, que incluye los archivos provistos para su uso con los tutoriales que se encuentran en el manual o en el archivo de ayuda.

DragDrop es la localidad para los archivos convertidos al arrastrar pistas a la estación Soltar.

Drumsa - Esta carpeta tiene subcarpetas que contienen los archivos de todos los conjuntos RealDrums instalados en su programa. Es la ubicación predeterminada reconocida por Band-in-a-Box. Si esta carpeta se mueve o los archivos de RealDrums se instalan en una ubicación personalizada, la nueva ubicación debe ingresarse en el cuadro de diálogo Configuración de RealDrums para que Band-in-a-Box sepa dónde encontrarlos.

DX Settings - Los archivos .tgs que almacenan la configuración del complemento VST / DX se guardan en esta carpeta. También contiene ajustes preestablecidos de un instrumento Hi-Q MIDI y un complemento VST (por ejemplo, sforzando).

Preferences - Las preferencias que configura en el programa se guardan en esta carpeta. Incluye un archivo llamado intrface bbw, que almacena todas las configuraciones del programa, incluida la configuración del controlador de audio y MIDI. Si elimina este archivador, el programa se abrirá como una nueva instalación la próxima vez que se ejecute. Esto es útil como un “reinicio global” si las configuraciones del sistema se han cambiado por accidente y son difíciles de restaurar.

RealTracks - Esta carpeta tiene subcarpetas que contienen los archivos para todas las RealTracks instaladas en su programa. Es la ubicación predeterminada reconocida por Band-in-a-Box. Si esta carpeta se mueve o los archivos de RealTracks se instalan en una ubicación personalizada, la nueva ubicación debe ingresarse en el cuadro de diálogo Configuración de RealTracks para que Band-in-a-Box sepa dónde encontrarlos.

Soloistss - Todos los archivos Solistas (archivos ST2 y XT2) son almacenados en esta carpeta.

Songs - Esta es sus carpeta “home” para el Selector de Canciones. Ud. puede poner cualquier cancion en esta carpeta.

Songs and Lessons - Band-in-a-Box viene con una gran biblioteca de canciones que muestran algunos de los estilos más populares de música, así como canciones para escuchar, aprender y tocar música. Esta carpeta está repleta de contenido musical para una variedad de gustos y propósitos.

SoundCloud - Cuando cargue un archivo de audio en SoundCloud, se guardará una copia del archivo en esta carpeta.

Styles - Los estilos de Band-in-a-Box usan la extensión de archivo .sty y se almacenan en esta carpeta. Estos son los estilos que se enumeran en el StylePicker. Si agrega nuevos estilos, se instalarán en esta carpeta y se agregarán a la lista de StylePicker haciendo clic en el botón [Reconstruir].

TicketsActivated - Cuando active con éxito Band-in-a-Box, se creará un archivo .bin en esta carpeta.

Undos - La mayoría de los datos de deshacer se almacenan en la RAM, pero los datos más grandes se almacenan como archivos en esta carpeta. Por ejemplo, si edita audio en la ventana Edición de audio, los datos de deshacer se crearán en esta carpeta.

uninstall - Los programas de desinstalación para el programa Band-in-a-Box y los complementos se guardan en esta carpeta.

PG Music Inc.

Band-in-a-Box®

está protegido por derecho de autor y es propiedad de
PG Music Inc. y sus autorizantes.
Copyright © 1989-2026 PG Music Inc.
Todos los derechos reservados.

PG MUSIC INC.

29 Cadillac Avenue
Victoria, BC V8Z 1T3
Canada

Ventas

E-mail: info@pgmusic.com

Teléfono: sin cargo en los Estados Unidos y Canadá: 1-800-268-6272 o 1-888-PG-MUSIC (746-8742)

Teléfono: Llamada gratuita desde fuera de USA y Canadá, donde el servicio Internacional de Telefonía gratuita esté disponible: + 800-4PGMUSIC (800-4746-8742) o 1-250-475-2874 (con cargo)

Fax: sin cargo en los Estados Unidos y Canadá: 1-877-475-1444
o 1-250-475-2937 (con cargo)

Soporte Técnico

E-mail: support@pgmusic.com

Chat en vivo por Internet

www.pgmusic.com

Asegúrese de visitar las páginas de Preguntas y Respuestas más Frecuentes (FAQ) en www.pgmusic.com para informarse acerca de la guía de solución de problemas como así también por boletines técnicos actualizados.

Indice

+/- Archivos	129	Ajuste de Latencia Sinte Software.....	10
1er/2do Finales.....	112	Alias del Estilo.....	63
2 Compases Finales.....	68	Añadir Melodía.....	107
64-bit VST	9	Anticipaciones	84, 185
Abrir		Archivo CDG.....	170
Archivo	57	Archivo de Texto	88, 119
Archivo Karaoke.....	59	Archivo MGU.....	116
Archivo MIDI	59	Archivo MIDI a Mago del Estilo	248
Archivo MusicXML.....	60	Archivo MIDI Estándar	191
Cancion Anterior.....	59	Archivo MusicXML	60
Canciones Favorita.....	59	Archivo MXL	60
Selector de Canción	57	Archivo Notación ABC	119
Siguiente Canción	59	Archivo XML	60
Acid.....	122	Archivos TGS	75
Acordes		Armadura de Tiempo	112, 281
Abreviaciones	301	Armonía	108, 287
Acceso Rápido	281	Cambios en cualquier compás	114
Acordes para Melodía.....	91	Editar	266
Acordes Sostenidos.....	86	Generador	266
Borrar	86	Armonías	
Buscar y Reemplazar	90	Armonías de Audio.....	205
Camino abreviado	83	Audio	205
Constructor de Acordes.....	85	Arrastrar y Soltar	125
Copiar.....	87	Arreglos Más Simples.....	67
Copiar y Pegar.....	87	Arreglos Naturales.....	66, 68
Desdoblar	111	Asignar Instrumentos al Estilo.....	244
desplegar	279	Asociaciones de Archivo	60
Desplegar	279	Audio	
Doblar	111	Aaudio polifónico a MIDI	198
Empujar.....	111	Abriendo Archivos.....	196
Entrada Teclado MIDI.....	82	Archivos de Audio	110, 196
Ingresar Acordes	82	Arreglando Tono.....	205
Intro.....	90, 177	Arreglar Tono	202, 205
Jazz Down.....	90	Automatización de Volumen	203
Jazz Up.....	90	Compensar	196
K Copia Rápida.....	88	Configuraciones.....	10
Mago de Acordes MIDI.....	208	Controlador ASIO.....	12
Modos de Mostrar	84	Controlador MME.....	13
Opciones de Acordes	84	Controlador WAS	11
Plegar	279	Convertir	121
Rearmonista	91	Corregir Notas	202
Substitución de Acordes.....	90	Crear Conversión de Archivos de Audio	122
vista previa.....	85	Editar	201
Acordes Copiar y Pegar	88	Efectos	205
Acordes De Otra Canción	88	Genera Vocal	156, 201
Acordes de un Archivo de Texto	88	Grabación.....	109
Actualizaciones.....	297	Guardar Canción como Audio	121
Adjuntos.....	117	Importando Archivos	110
Administrador de Instalación.....	223	Importar Archivos de Audio	196
Afinación Maestra.....	226	Insertar	200
Afinador	225	Mago del Acorde de Audio.....	203
Afinador de Guitarra.....	225	MiniBurn.....	122

plug-ins.....	205	Cobertizo.....	207
Quemar a CD.....	122	Coda.....	112
Reverberación	149	Combos	
Separador de Stems.....	197	Favoritos	288
Tono Arreglar.....	202	Conductor.....	76, 77
Transcribir.....	205	Configuración de Audio.....	10
Ventana Edición de Audio	201	Configuración de Canción.....	67
VU Medidores.....	109, 200	Configuración de Compás.....	113
Audio Equalize Tempo	196	Configuración MIDI	8
Automatización de Volumen.....	203	Configuración Misc. Estilo	241
Barra de Estado	48	Configuraciones de Guitarra	217
Barra de Herramientas de la Ventana de Guitarra.....	217	Configuraciones de Reverberación	149
BB2Go	229	Configuraciones del Conjunto de Batería	221
Borrar Acordes y/o Melodía.....	86	Configuraciones MIDI	286
Buscador de Canciones	223	Configuraciones para el Compás en Curso	113
Cakewalk.....	75	Configuraciones para Transporte	61
Canal	108, 158, 163, 189	Configurar Controlador MIDI/Audio.....	8
Canales	286	Configuración de Arrastrar y Soltar.....	125
Canales y Configuraciones de Armonía.....	287	Congelar.....	70
Canción		Conjunto de Batería	287
Archivo de Notación ABC	119	Constructor de Acordes.....	85
Armado.....	81	Conteo de Batería.....	69
Configuraciones	67	Controlador ASIO	12
Coros	16, 81	Controlador de Latencia.....	10
Definiendo.....	16	Controlador WAS	11
Embellecimiento	67	Conversión por lotes de Archivos de Audio	122
Favoritas.....	59	Convertir a Archivo de Audio.....	121
Guardando	115	Convertir lista de instrumentos	74
Guardando como Archivo de Audio	121	Convertir lista de sonidos.....	74
Guardando como Archivo MIDI	120	Convertir Pista en acorde Do7	247
Guardando configuraciones.....	116	Copiar	
Guardando Hoja de Acordes como Video.....	118	Acordes/Melodía.....	87
Guardando Pistas Congeladas	117	Pista a Pista	110
Guardar como MusicXML	118	Silencios	86
Importar.....	82	Copiar Acordes	87, 88
Ingresar Acordes	82	Copiar/Mover Pistas.....	110
Marcadores de Parte	93	Coros.....	16, 81
Memo	114	Corregir Notas.....	202
Nueva	81	Coyote	224
Opción Finales	68	Cuantizar	191
Recientemente Tocadas.....	59	DAW	125
Rellenos de batería	93	Descarga e Instalación	223
Selector de Canción.....	57	Desdoblar	111
Tempo	16, 81	Deslizar Pistas	70
Título automático de Canción	178	Desvanecer Finales	68
Tonalidad	16	Digitech Vocalist	72
Canciones Favoritas	59	Disco Duro Externo	8
Capa Configuración de Compás.....	50	Disparos	86
Capa lírica de Compás	50	Disparos Acordes	86
Capa Mostrar Acorde Adicional.....	50	División de manos en Piano	160
Capas.....	50	Doblar	111
Carpetas Favoritas	60	Duración de Líneas	158
CDG	170	Duración de Notas.....	153
Clave	159, 171	Duración Líneas.....	157

DX.....	205
DXi	9
Ecualizar Audio Tempo	196
Editable Notación.....	152
Editar Notas	156
Editar Repeticiones y Finales.....	112
Editar Solistas	268
Editor de Lista de Eventos	192
El Mago.....	188
Email.....	117
Embellecador de Melodía	108, 184
Configuraciones	185
Embellecimiento	67
Empujar Acordes	111
Empujes	67, 84, 185
Encontrar Archivos de Canción	223
Estación para soltar	125
Estilo	
Acerca de	15
Banda	63
Cambiar en cualquier compás.....	113
Elegiendo.....	15
Estilo Alias.....	63
Estilos Forzados.....	64
Estilos Híbridos.....	246
Favorito.....	63
Habilitar/inhabilitar.....	64
MultiEstilos.....	64
Navegador de Títulos de Canción	97
Recientemente Usados	63
Remplazar MIDI c/ RealTrack.....	68
Selección.....	94
Selector de Estilo	94
Estilo de Guitarra	240
Estilos Híbridos.....	246
Etiquetas.....	67
Etiquetas de Pista	285
Etiquetas de Pista Personalizadas	285
Extensión	85
Extra Configuración de Estilo.....	243
F5	113
Fakebook.....	171
Filtro de Grabación	187
Filtro de Lista de Eventos	192
Finales.....	66, 68
Forma de Registro.....	311
Forzar Accidental.....	156
Frecuencia de Muestreo	14
Fretlight.....	227
Generación de Escalas	222
Generación de Título de Canción.....	178
Generador de Estilo.....	230
Asignar Instrumentos al Estilo	244
barra de herramienta.....	232

Configuración de Estilos Extra	243
Configuración Misc. Estilo	241
Configuración para Macros de Guitarra.....	239
creando RealDrums.....	252
Deslizar Patrón.....	248
Edición Avanzada	245
Editor de Lista de Eventos	246
Estilo Override para Guitarra.....	240
Generalidades	230
Guitarra Macros	239
Importar Instrumentos.....	247
Importar Patrones desde MIDI.....	247
Más Config. Misc.	243
Menús	230
Nota de Batería Alterna	234
Notas Tardías	245
Patrón Arreglado.....	245
Patrones de batería.....	233
patrones de piano/guitarra/cuerdas.....	237
Patrones del Bajo	235
Patrones Velocidad	245
RealTracks	244
Registro de Estilos	246
Resumen de Estilo	248
Solista	244
Verificador de Estilo.....	248
Generador de Forma de Canción	92
Generador de Pista de Sonido.....	178
Generador de Popurrí.....	117, 175
Generador de Solistas	268
Generador Melodista.....	271
General MIDI 2.....	74
Generar Acordes para Intro.....	90
Generar Acordes para la Intro.....	177
Generar Escalas	222
Generar siete variaciones de WAVs	139
Generar Solos de Acordes de Guitarra.....	183
Generar Vocal Sintética	156, 201
GM.....	283
GM2.....	74
Grabar	
El Mago	188
Grabar Audio	109
Grabar Melodía.....	107
Guardando Archivos MIDI.....	120
Guardar	115
Archivo Notación ABC	119
Guardar como Archivo de Audio.....	121
Guardar como Archivo MIDI	120
Guardar como MusicXML.....	118
Guardar con Configuraciones	116
Guardar Notación como Video	118
Guardar Pistas Congeladas	117
Guardar Cancion como Texto Simple.....	119

Guardar como Archivo de Texto.....	119	IA	167
Guitarra		Líneas de Velocidad.....	157
Estilos.....	239	Lírica.....	165
Ventana	215	Lírica basada en Compás	165
Guitarra Inteligente	239	Lírica Basada-en-Notas.....	167
Hoja de Acordes.....	15, 49	Menú	169
Borrar Acordes.....	86	Opciones de Ventana Lírica Grande	170
Capas.....	50	Ventana de Documento	169
Configuración de Compás.....	113	Ventana Editar Lírica	167
Generador de Forma de Canción.....	92	Ventana Lírica Grande	170
Ingresar Acordes	82	Lista de Acordes	301
Interrupciones.....	86	Lista de Eventos de Lírica.....	167
Lírica basada en Compás.....	165	Local APAGADO	283
Marcadores de Parte.....	93	Local ENCENDIDO	283
Modos de Mostrar Acordes.....	52, 84	Lyrics	
Opciones.....	51	Line-Based Lyrics	165
Párrafos de Sección.....	93	Macros de Guitarra.....	240
Video	118	Mago de Acordes MIDI	208
Hoja Fake	162	Mago de la Melodía	72, 188
Hoja Guía	161, 171	Mago de la Substitución de Acordes.....	90
Márgenes.....	164	Mago de la voz.....	213
Memo	165	Mago de Substitución de Acordes	
Modo Hoja Fake.....	162	Auto	91
Muestra Armonía	163	Elegir.....	90
Opciones.....	164	Mago del Acorde de Audio (Incorporado).....	203
Humanizar	191	Mago del Controlador MIDI	8
Importar Archivo MIDI.....	191	Mago del Estilo	248, 251
Importar Canción	82	Mago del Estilo MIDI	248
Imprimir	171	Mago del Teclado MIDI	72, 188
Márgenes.....	172	Mapa de Sonidos.....	287
Opciones.....	171	Marcadores de Parte.....	52
Imprimir Múltiples Canciones	173	Márgenes.....	164, 172
In-Conciertos Visuales Transponer.....	16	Más Config. Misc.Estilo	243
Ingresando Notas.....	153	Melodía	
Ingreso de Acordes.....	52	Armonizar	108
Inicio de Tiempos Suelos	108	Copiar.....	87
Instalación	7	Editar.....	192
Instrumentos		Embellecedor	184
Cambios en cualquier compás.....	114	Embelllecimiento	108
Instrumentos en Bancos Altos.....	74	Grabación.....	107
Instrumentos Favoritos.....	288	Importando desde Archivo MIDI.....	191
Instrumentos MIDI.....	73	Inicio de Tiempos Suelos.....	108
Interpretar Acordes desde MIDI.....	208	Ventana de Ingreso de Notación	188
Interrupción de Acordes	86	Melodista.....	175
intrface.bbw.....	284	Generador Melodista.....	271
Intro Acordes.....	90	Memo	114
Invasión de Tonos	212	Memo de la Hoja Guía	165
jBridge.....	9	Menú	
Juegos de entrenamiento de oído.....	212	Archivo	275
K Copia Rápida	88	Armonía	294
Karaoke	170	Audio.....	293
Karaoke MP3/CDG	170	Ayuda.....	297
Latencia.....	10, 13	Editar.....	278
Letras		Melodía	289

Opciones	281	Otras Opciones.....	161
Solista.....	291	Propiedades de Nota	161
Tocar	288	Resolución	152
Ventanas.....	295	Resolución del Tiempo	153
Mezcladora.....	53, 69	sección de texto.....	157
MGU	116	Sección Letras.....	155
MIDI		Silencios.....	154
Local On	286	Silencios Forzados	154
Thru.....	215	Símbolos de Notación	155
MiniBurn.....	122	Staff Roll.....	157
Minimizar Silencios	154	Transponer	159
MME.....	13	Velocidad Líneas	159
Modo Secuenciador	108, 163, 189	Video	118
Modos de Mostrar Acordes.....	52	Notación de Batería	151
Monitor MIDI	226	Notación de Tambor	153
Mostrar Opciones.....	51	Notación Editable	
Multi-Baterías	145	Menú con clic Derecho	155
Multi-Canal	108, 189	Notación Estándar.....	151
MultiEstilos.....	64	Notación Staff Roll	157
MusicXML.....	118	Notas Apagadas	286
Navegador de Artistas	133	Notas Gráciles.....	185
Navegador de Títulos de Canción	97	Omisiones Globales	61
Normalizar MIDI	66, 72	Opciones de Acorde.....	84
Normalizar Velocidad.....	66, 72	Opciones de archivo MIDI	120
Nota		Opciones de Arreglo	65
Colores	158	Opciones de Conteo y Metrónomo	68
Duración.....	158	Opciones de Hoja de acordes.....	51
Edición con el Ratón.....	157	Opciones de Visualización.....	51
Nombres.....	158	Opciones MIDI	285
Número de Canales	159	Paneo	70
Offs	286	Pantalla Principal	48
Velocidad	157, 159	Párrafos de Sección.....	93
Notación.....	151	PedalBajo.....	67
Avance de Acorde por Pasos	151	PG Music Reverberación	149
Cambiando el Tono.....	154	Piano Grande	219
Clave	159	Pistas Reproducibles	139
Compensación del Tick.....	160	Pixel	173
Curvas	154	Portapapeles	87
Duración de Líneas	158	Práctica	207
Duración de Notas.....	153	Preferencias.....	284
Editable	152	Abrir/Guardar	284
Editando Notas.....	156	Canales.....	286
Editar Valores de Notas	156	Batería.....	287
Entrada Tablatura Guitarra.....	152	Combos Favoritos	288
Estándar	151	Configuración Piano Grande.....	219
Ingresando Notas	153	Configuraciones de Guitarra	217
Ingresando Silencios	154	Configuraciones MIDI.....	286
Líneas de Velocidad.....	157	Configurar RealDrums.....	141
Lírica.....	165	Conjunto de Batería	287
Más Opciones.....	161	Edita Inst. General MIDI	287
Moviendo una nota	154	Instrumentos Favoritos	288
Notación de Batería.....	151	Omisiones Globales	61
Notación de Tambor	153	Opciones de archivo MIDI.....	120
Opciones	157	Opciones de Arreglo	65

Opciones de Conteo y Metrónomo.....	68	Región Ciclada.....	70
Opciones de Ventana de Lírca	170	Rellenos de Batería	93
Opciones Hoja Guía	164	Repeticiones y Finales	111
Opciones MIDI.....	285	Reproducción Musical	213
RealTracks.....	127	Requerimientos del Sistema	7
Reverberación del Audio.....	149	Restaurar a Fábrica.....	281
Transportar Parte THRU	61	Restaurar a valores de fábrica	281
Propiedades de Nota.....	161	Reverberación	70, 149
Quemar CD	122	Roland RA Series.....	72
Quiebres de Acorde.....	222	Salida de Acordes en Canal.....	72
Raíz	85	Sección de Texto.....	157
Raíz Alternativa	85	Sección del Ciclado.....	71
RealCharts	127	Secuenciador.....	189
RealDrums	141	Grabando.....	190
Artistas	133	Multi-Canal	163
Audio Reverberación.....	149	Selección Armonía Melódica.....	108
cambios en cualquier compás.....	113	Selector de Canción	57
Configuraciones	141	Selector de Estilo	94
Creando	252	Selector de Estilos	
Lista Rápida	145	Opciones	97
Selector de RealDrums.....	143	Separación de Mano en Piano.....	182
Usando en Canciones	143	Separador de Stems.....	197
RealTracks	127	sforzando.....	75
+/- Archivos	129	Silenciar Pista.....	69
3 formas de usarlo	130	Silencio Acordes	86
Ajuste de Volumen.....	128	Silencios.....	67, 86, 154
Artistas	133	Silencios Forzados	154
Audio Reverberación.....	149	Sinfonola.....	79
Cambios en cualquier compás.....	113	Sinsy.....	156, 201
Carpeta de RealTracks	128	Solista	
Configuraciones	127	Diálogo Seleccione Solista.....	180
Copy	138	Editar Solistas	268
Cut.....	138	Melodía Influenciada	181
Delete	138	Solo Personalizado	181
Disparos	128	Solo	69
Empujes.....	128	Sonido MIDI Hi-Q.....	75
Engrosamiento.....	137	SynthMaster Player	9, 75
Generar siete variaciones de WAVs.....	139	Tablatura	152, 159
Guardando	141	Tarjetas de sonido	226
Medleys	137	Teclado MIDI.....	82, 297
Mejores Pistas Sub RealTracks	134	Tempo	16, 81
Mejores RealTracks.....	134	Cambiar en cualquier compás	113
Paneo	137	Tempo Relativo.....	16, 81
Paste	138	Variar	16, 81
Pistas Reproducibles	139	Thru.....	72, 286
RealCharts.....	127	Tocar	16
Reverberación	128	Tocar Acompañado con el Mago	72
Selector de RealTracks	130	Tonalidad	16, 81
Sostenidos	128	Tono.....	70, 149
Utilizados en Canciones.....	134	Tono de Concierto.....	66
Video.....	140	Tonos Alternos de Guitarra.....	216
Rearmonista	91	Transponer	159
Auto.....	92	In-Conciertos Visuales.....	16
Elija el suyo.....	92	Transportar.....	61, 113

Transposición Visual de No-Concierto	76	Ventana Lírica Grande.....	170
TranzPort	227	Ventana Piano Roll	193
Tutor de Acorde de Guitarra Rítmica.....	214	Verifica Actualizaciones.....	297
Tutor de Acordes.....	211	Versión Disco Duro	8
Tutor de Guitarra.....	214, 216	Vibrato	186
Tutor de Intervalos.....	211	Video	
Tutor para Entrenamiento de Oído.....	211	Hoja de Acordes.....	118
Unidad Externa	72	Video RealTracks	140
UserTracks	146	Vista Lineal.....	112
Valores al azar	191	Vocal Sintética.....	156, 201
Velocidad Líneas	159	Volumen	54, 68, 70
Ventana Batería.....	220	Cambios en cualquier compás	114
Ventana Configuración Piano Grande	219	Volumen Batería.....	287
Ventana de Guitarra	215	VST.....	54, 205
Ventana de Piano	219	VST/DX Sintetizador/Plugins.....	54
Ventana de Piano Grande.....	219	VST/DX Synths/Plugins	9
Ventana de Pistas	54	VSTSynthFont64	9
Ventana de Práctica.....	210	VU Medidores	53, 69, 109, 200
Ventana del Video.....	207	Windows Audio Session.....	11
Ventana Editar Lírica.....	167	YouTube	118

Formulario de Registro PG Music

Por favor registre su programa. Al registrar su software, PG Music le concede gratuitamente soporte técnico ilimitado, noticias actualizadas de desarrollo de productos, e información de novedades. Si no ha registrado su software PG Music aún, por favor tómese unos minutos y hágalo ahora.

¿Cómo Registrarse?

Envíe por Correo a PG Music Inc., 29 Cadillac Avenue, Victoria, BC V8Z 1T3, Canadá

Fax al 1-250-475-2937 o llame gratis a 1-877-475-1444.

En-línea a través de www.pgmusic.com

Teléfono al 1-250-475-2874 (llame gratis en Norte América al 1-800-268-6272).

O+ 800-4746-8742 donde esté disponible el servicio Universal International Freephone Service.

[illegible]